



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Handwritten: $\chi \rightarrow J^w \gamma^2$

Handwritten: $\gamma \rightarrow J^w \gamma^2$

Handwritten: $\frac{0}{wi}$

Ex libris Ammon. comperatum.



FROM THE LIBRARY OF
Professor Karl Heinrich Rau
OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

BY
Mr. Philo Parsons

OF DETROIT

1281





10841

Anleitung

zur

Technologie,

oder zur Kenntniß

der

Handwerke, Fabriken und Manufacturen,
vornehmlich derer, welche mit der
Landwirthschaft, Polizey und Cameralwissenschaft
in nächster Verbindung stehn.

Mit

Beiträgen zur Kunstgeschichte.

Von

Johann Beckmann

Hofrath und ordentlichem Prof. der Oekonomie in Göttingen.

Fünfte, verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Göttingen,

bey Vandenhoeck und Ruprecht. 1802.



1900

1900

C. H. Rau.

1900

1900

V o r r e d e

zur ersten Ausgabe.

Die Kenntniß der Handwerke, Fabriken und Manufacturen ist jedem, der sich der Polizey- und Cammeralwissenschaft widmen will, unentbehrlich. Denn was man veranstalten, anlegen, anordnen, beurtheilen, regieren, erhalten, verbessern und nützen soll, wird man doch wenigstens kennen müssen. Die Fragen: welche Gewerbe fehlen unserm Vaterlande; welche von den fehlenden könnten mit Vortheile eingeführt werden; woher nimt man dazu Materialien; woher hohlt man dazu Künstler; wo ist der schicklichste Ort, den man ihnen anweisen soll; was hält die Handwerke, die wir haben, nieder; wie kan ihnen geholfen werden; wie

a 2

viel

Vorrede zur ersten Ausgabe.

viel trägt jedes zum gemeinen Besten bey; wie kan man ihren Gewinn berechnen? diese und noch viele andere wichtige Fragen werden Cameralisten nur alsdann beantworten können, wenn sie sich jene Kenntniß erworben haben. Wo diese fehlt, da werden Pfuscher geehrt, und unverständige, betriegliche Projecteurs so lange angenommen und bereichert, bis man endlich, aus einer unanständigen Verzweiflung, und aus schimpflichem Mißtrauen gegen eigene Beurtheilung, die guten und schlechten Vorschläge, alle mit einander abweist, und erstere den gescheutern Engländern, letztere den unerfahrenern, zu Theil werden läßt. Wo sie fehlt, da werden die Gewerbe ihrem eigenen Schicksale überlassen, oder, welches noch viel schlimmer ist, sie erhalten Vorschriften und Gesetze, die sie nicht befolgen können, oder bey denen sie völlig zu Grunde gehen müssen. Da entstehen Schauämter, welche den Fleiß aufhalten; und die Industrie ersticken; Mücken seihen, und Kamele verschlucken. In Frankreich und England denken die Manufactur, Collegia, wie in Teutschland die Consistorien. Diese fragen nicht, ob ihre Candidaten Pandecten oder Therapie, sondern ob sie Theologie studirt haben, und solches beweisen können; und jene nehmen nur Candidaten an, die der Ehre gewesen sind, die Manufacturen,

Vorrede zur ersten Ausgabe.

ren, wobei sie Brod suchen, kennen zu lernen.

Die Kenntniß der Handwerke, Fabriken und Manufacturen ist dem, welcher sich mit der Landwirthschaft und der Handlung beschäftigen will, höchst nützlich. Denn die Gewinnung der rohen Producte geschieht in der Absicht, um solche den Handwerkern zur Verarbeitung, entweder unmittelbar oder durch Kaufleute, zu überlassen, und sie wird also desto vortheilhafter seyn, je mehr die Producte von derjenigen Beschaffenheit sind, welche der Künstler verlangt, und welche der Landwirth, der davon unterrichtet ist, nicht selten bewirken kan. Ein solcher weiß seine Waaren zu sortiren, und jeder Art denjenigen Käufer aufzusuchen, der sie am besten nugen, also auch am höchsten bezahlen kan; dahingegen ein anderer von grober Wolle, deren Gewicht er noch dazu mit Staub und Feuchtigkeiten betrieglich vermehrt, den größseren Gewinn hofet, die Seidenspinner hasset, gute und schlechte Holz, so wie sie geschoren ist, Holz, wie es geschlagen ist, dem Vorkäufer hingiebt, der denn, wenn er die dem Landwirth mangelnde technologische Einsicht besitzt, den größten Vorthail davon zieht, welchen jener hätte haben können. Wenn dem Landwirth die Verarbeitung sei-

Vorrede zur ersten Ausgabe.

ner Producte frey gelassen wird, so kan er diese nur alsdann unternehmen, wenn er sie kennet, und dann kan er oft seinen Vortheil vielfach erhöhen. Er gewinnet als Kaufmann und Handwerker.

Würden diejenigen, welche auf Reisen gehen wollen, sich vorher die verschiedenen Gewerbe bekant machen, und sich dadurch Lust und Fähigkeit erwerben, den Zustand derselben bey den Ausländern zu untersuchen, und ihre Vortheile und neuen Erfindungen zu bemerken, so würden sie mit noch reicherer Beute, als jetzt gewöhnlich ist, wenigstens nicht mit Verlust, welches das allergewöhnlichste ist, zurück kommen. Sollte dieß Sitte in unserm Vaterlande werden, so würde der teutsche Baron mehr als neue Moden und Volkslieder aus Paris mitbringen. Dann würde er in Italien mehr sehn, als der Cicerone jedem zeigt, welcher ihn bezahlt, mehr als die von so vielen gesehenen und beschriebenen Alterthümer. Dann würde er in England nicht Covent, Garden, Drury-Lane und Baur-Hall allein, sondern auch die Werkstellen seiner Landleute besuchen, die den Engländern den Vorrang, in Absicht der Künste, vor den Kentichen, verdienen helfen. Dann würden zwar teutsche Thaler hinausgetragen, aber auch ausländische Kentenise

Vorrede zur ersten Ausgabe.

niffen hereingebracht, und es würde noch die Frage seyn, wer die Bilanz bezahlte, der Deutsche, oder der Ausländer.

Dem eigentlichen Gelehrten, der weder Landwirth, noch Kaufmann, noch Cameraalist ist, ist die Kenntniß der Technologie nicht weniger wichtig. Mathematiker und Naturforscher können ihre Wissenschaften nicht höher ausbreiten, als wenn sie solche zum Nutzen der Gewerbe, deren Verbesserung die unmittelbare Verbesserung des Staats ist, bearbeiten. Dann füllen sie den grossen Abstand der Gelehrsamkeit von dem, was im gemeinen Leben gebraucht werden kan, aus: den Abstand nämlich, welchen der practische Staatsmann zu bemerken glaubt, der, weil er das unentbehrliche, das gleich nützliche, und oft anwendbare, demjenigen vorzieht, dessen Mangel er nicht empfindet, und dessen Anwendung er selten sieht, sich zuweilen an die Wissenschaften versündigt, oder doch aus andern Ursachen, als aus Ueberzeugung, Mäcen ist. Dann wird der Gelehrte in den Werkstellen, als in einer neuen Welt, Gegenstände finden, die ihm, er sey auch noch so sehr, durch Vorurtheile für speculative Wissenschaften, abgehärtet, Verwunderung erregen werden; Gegenstände, welche eben so viel Wiß, Kenntniß, Nach-

Vorrede zur ersten Ausgabe.

denken, Schärffinn, zu ihrer Beurtheilung und Erklärung verlangen, als immer ein gelehrtes Problem verlangen kan *). 'Εισὶ καὶ ἀνθρώποι θεοί, sagte Heraklit, als Unverständige sich wunderten, ihn in einer Eisenschmiede anzutreffen. Dann werden Gelehrte Gesetze erheben helfen, ohne welche der Staat nicht

(*) Ils en valent bien la peine, soit qu'on les considere par les avantages qu'on en tire, ou par l'honneur qu'ils font à l'esprit humain. Dans quel système de physique et de metaphysique remarque-t-on plus d'intelligence, de sagacité, de consequence, que dans les machines à filer l'or, faire des bas, et dans les métiers de passementiers, de gaziers, de drapiers, ou d'ouvriers en soie? quelle demonstration de mathematique est plus compliquée, que le mécanisme de certaines horloges, ou que les différentes operations par lesquelles on fait passer ou l'écorce du chanvre, ou la coque du ver, avant que d'en obtenir un fil qu'on puisse employer à l'ouvrage? Quelle projection plus belle, plus délicate et plus singuliere que celle d'un dessin sur les cordes d'un sample, et des cordes du sample sur les fils d'une chaine? qu'a-t-on imaginé en quelque genre que ce soit, qui montre plus de subtilité que chiner les velours? Je n'aurois jamais fait, si je m'imposois la tâche de parcourir toutes les merveilles qui frapperont dans les manufactures ceux qui n'y porteront pas des yeux prévenus ou des yeux stupides. *D'Alembert.*

Vorrede zur ersten Ausgabe.

nicht seyn kan, die aber, weil man sie in Deutschland, aus Unwissenheit und Vorurtheil, immerhin für einfältige, unanständige Beschäftigungen gehalten hat, bis zur Classe des gemeinsten, unwissendsten, unbemittelten Pöbels herunter gesunken sind, wo sie, wie Samen auf dem Felsen, zwar aufkeimen, aber aus Mangel der Nahrung und Pflege, niemals völlig reifen.

Juristen, außer denen, welchen Aemter beim Cameral- und Polizeiwesen zu Theil werden, Juristen, welche dereinst zu practiciren gedenken, werden Rechte der Handwerke weder vertheidigen, noch bestreiten (selten geschieht eins ohne das andere), noch ihre Streitigkeiten schlichten, wenn sie nicht ihre Arbeiten kennen (*). Daß der Arzt, wenn man ihn auch vom Naturforscher unterscheiden will, die Kenntniß der Handwerke nützen kan, haben Ramazzini, Linné und andere, durch ihr Beyspiel bewiesen. Der Theolog, — Marthesius wenigstens, den sein Landesherr, Luther und Melancthon, als einen redlichen Seelsorger ehrten, — kannte das Gewerbe derer, denen er predigte,

a 5

und

(*) *Difce bonas artes, moneo, Germana iuventus.
Non tantum trepidos vt tuere reos.*

Ovid.

Vorrede zur ersten Ausgabe.

und seine Predigten werden noch jetzt, nach mehr als dritthalb Jahrhundert, gesucht, gekauft, gelesen, genutzt, da unter dessen ein unzählbarer Haufen Postillen leerer Asceten ganz und gar untergegangen ist.

Nur zum Ueberflusse habe ich dieses hier angeführt (*). Denn, die Wahrheit zu sagen, das Lob muß man unserm Jahrhunderte lassen, daß man in demselben überall anfängt, das nützlichere hervor zu ziehen, und einzusehn, wie anständig, und zum Theil nothwendig die Kenntniß der Landwirthschaft, der Handwerke und Handlung denen sey, welche, ohne solche zu treiben, dem Staate zu dienen, verpflichtet oder geneigt sind. Das heißt mit andern Worten, man zweifelt endlich nicht mehr daran, daß die Wissenschaft, von welcher ich rede, gelehrt und gelernt zu werden verdiene. Ich hätte also nur gleich das

(*) Wenn ich den Nutzen technologischer Kenntnissen vollständig hätte angeben wollen, so hätte ich auch noch sagen müssen, daß sie jedem, er sey, wer er wolle, Gelehrter oder Ungerlehrter, so wohl beym Ankaufe als Gebrauche der Waaren, dienen. Wer ihre Verfertigung kenne, versteht die besten auszuwählen, zu schätzen, sie vortheilhaft zu brauchen, zu schonen, und ausbessern zu lassen.

Vorrede zur ersten Ausgabe.

Dasjenige sagen dürfen, was ich wegen gegenwärtiger Anleitung zu sagen habe.

Sie soll keine Tuchweber, keine Brauer, überhaupt keine Handwerker bilden, als welche insgesamt, zu Ausübung ihrer Künste, viele Fertigkeiten und Handgriffe nöthig haben, die alle einzeln, durch langweilige Uebung, erworben werden müssen, welche aber denen, welchen ich zu dienen suche, unnöthig sind. Kennen muß der Feldherr die Arbeiten der Artilleristen, aber es ist ihm keine Schande, wenn diese das Geschütz genauer und schneller zu richten verstehn. Kennen muß der Landwirth den Dreschflieger, aber die Fertigkeit zu dreschen braucht er nicht; auch könnten ihm dazu Knochen und Muskeln fehlen. Die Handwerker verhalten sich zu dem Cameraalisten, wie die Ackerknechte zum Landwirth; wie die Apotheker zum Arzt. Also wird man es nicht für einen Mangel halten, daß ich oft schwere Arbeiten, die viele Handgriffe verlangen, ohne diese zu berühren, nur kurz angezeigt habe. Dahingegen bin ich bemühet gewesen, die rohen Materialien und Nebenmaterialien zu bestimmen; die Werkzeuge und Geräthschaften anzuzeigen; die Terminologie zu erklären; die verschiedenen Arbeiten in der Ordnung, worin sie geschehn,
oder

Vorrede zur ersten Ausgabe.

oder nach der sie am leichtesten verstanden werden können, zu beschreiben; die Gründe derselben anzugeben; die Verschiedenheiten in Werkzeugen und Arbeiten, welche nicht allgemein bekannt sind, zu berühren; u. s. w. Beständig habe ich den Vorsatz gehabt, mit wenigen Worten viel zu sagen; ob ich denselben erreicht habe, das muß ich von andern hören; aber versichern kan ich, daß mir manches Beywort mehr Zeit und Nachdenken gekostet hat, als manchen Lesern die Beurtheilung dieses Büchleins kosten wird. Wenn einige Paragraphen, sonderlich solche, wo sehr zusammengelegte Maschinen beschrieben sind, keinen vollständigen Begriff machen, so bitte ich zu überlegen, daß diese Bogen, welche durch keine Kupfer vertheuert werden durften, zu Vorlesungen bestimmt sind, wobey alles mündlich, theils im Hörsal, theils in den Werkstellen an den Maschinen selbst, oder an Modellen, oder durch Zeichnungen erläutert werden soll. Wer mit diesen Bogen in der Hand die Werkstellen besuchen will, dem werden sie, wenigstens wünsche und hoffe ich es, dazu dienen, daß er die Arbeiten in gehöriger Ordnung sehe, daß er keine übersehe, daß er die Sprache der Arbeiter verstehe, den Mechanismus der Werkzeuge leichter begreife, und überhaupt mehr und alles besser sehe, als er ohne diese kleine Beyhülfs

Vorrede zur ersten Ausgabe.

Hülfe würde gesehen haben (*). So steht der Botaniker, wenn er eine Pflanze mit einer genauen obgleich kurzgefaßten Beschreibung vergleicht, mehr an ihr, als er ohne Beschreibung würde bemerkt haben, und nicht selten sieht er mehr, als selbst der Verfasser der Beschreibung gesehen hat. Man muß es versucht haben, Fabriken und Manufacturen, ohne alle Vorbereitung und Anleitung, kennen zu lernen, um zu wissen, wie schwer es fällt, das Wesentliche und die Folge der Arbeiten, und die Einrichtung der Werkzeuge den Arbeitern abzusehn und abzufragen, welche meistens nicht gewohnt sind, über ihre Beschäftigungen nachzudenken, noch weniger Lust und Fähigkeit haben, sie zu erklären, welche ungeduldig über den unwissenden Fremden werden, der sie mit Fragen und Einwürfen aufhält; und welche aus Einfalt eben dasjenige, als eine seltene Kunst und als ein unerforschliches Geheimniß, verhehlen, wornach sich der Gelehrte oder der vornehme Reisende sorgfältig erkundigt.

Ich

(*) *Multum interest, vtrum rem ipsam an libros inspicias. Libri non nisi scientiarum paupercula monumenta sunt; principia inquirendorum continent, vt ab his negociandi principia sumat animus. Sententia Varronis ed. Schneid. p. 242.*

Vorrede zur ersten Ausgabe.

Ich habe vornehmlich unter den Handwerken, die mit der Landwirthschaft, Pflanz und Cameralwissenschaft in nächster Verbindung stehn, diejenigen gewählt, zu denen ich meine Zuhörer hier in Göttingen, oder in unserer Nachbarschaft, führen kan. Zu letztern rechne ich die benachbarten Salzwerke, auch Minden, Kassel und den lehrreichen Harz (*). Vielleicht vermisst mancher ein Handwerk, was hier nach meinem Plane, erwartet werden könnte, und findet eins oder das andere, was, nach seiner Meinung, ohne Schaden hätte unberührt bleiben können. Aber da ich nicht alle abhandeln konnte, so würde ich doch solche Vorwürfe nie vermieden haben, ich möchte gewählt haben, welche ich gewollt hätte. Zu dem ist es gewiß, daß eine gründliche Kenntniß einiger Fabriken und Manufacturen eine sehr gute Anleitung zur Kenntniß aller übrigen ist; ich will sagen, man

wer

(*) *Mirari satis nequeo, malle nostrates, liberòs suos in Galliam mittere, ut peregrinos illic mores discant in suum ipsorum et patriae damnum saepissime verusuros, quam ad has naturae et artis delicias cognoscendas in Hercyniam silvant, quae illarum longe feracissima est. Tollii epist. itiner. p. 13.* — Aber ohne Vorberereitung sollte man nicht hinauf gehn; wenigstens nicht ohne Kenntniß der Naturlehre, Mineralogie, Technologie.

Vorrede zur ersten Ausgabe.

werde sich diese leichter bekannt machen, als wenn man gar keine Uebung in solchen Untersuchungen gehabt hätte. Wo ist denn die Schule, worin alle Theile einer Wissenschaft gelehrt werden, so daß Dem eigenen Fleiße der Schüler nichts nachzuholen übrig bleibt?

Vielleicht hätten einige erwartet, daß ich überall den Zusammenhang der abgehandelten Handwerke mit der Landwirthschaft, Polizey, und Cameralwissenschaft bemerklicher gemacht, und z. B. gezeigt hätte, was für Mißbräuche bey jedem zu verbiethen und was für Gesetze jedem zu geben seyn möchten. Allein ich weis aus der Erfahrung, daß man im Vortrage an Deutlichkeit und Vollständigkeit gewinnt, wenn man jede dieser Wissenschaften einzeln, und zwar in der Ordnung abhandelt, daß man der Landwirthschaft die Technologie, diesen die Handlungswissenschaft, diesen die Polizey, und endlich die Cameralwissenschaft folgen läßt. Landwirthe, Handwerker, Kaufleute, sehen bey ihren Gewerben auf ihr Privatinteresse. Die Polizey leitet sie zum Besten des ganzen Staats, das ist, sie gebiethet und verbiethet, wenn der Vortheil einzelner Bürger nicht der Vortheil der ganzen Gesellschaft ist, oder auch wenn jene selbst, aus Kurzsichtigkeit, den andern verfehlen. Die Cameralwissenschaft hat die Einnahme des

Vorrede zur ersten Ausgabe.

Des Regenten, oder der öffentlichen Cassen, woraus die Ausgaben des Staats bestritten werden sollen, ist Absicht, und da die Einnahme dem Vermögen des Volks proportionirt ist, so wird diese Absicht nie ohne vernünftige Polizen erreicht werden. Der Bürger suche also immer nur sein Privatinteresse! Deswegen lebt er im Staate, und trägt das Seinige zu dessen Ausgaben bei, um ein Gewerbe, nicht aber dasjenige, was zum allgemeinen Besten gehört, erlernen, und ersteres, ohne sich mit der Sorge für das letztere aufzuhalten, treiben zu dürfen. Nur gehorche er, wenn die Obrigkeit befiehlt; und diese verstehe und beobachte ihre Pflichten. Alsdann ist der Staat die künstlichste Maschine, die jemals Menschen zu Stande gebracht haben, in der eine unzählbare Menge großer und kleiner Räder und Getriebe in einander eingreifen (*).

Um den etwas einförmigen Vortrag, durch einige Blümchen, annehmlicher zu machen, habe ich dasjenige eingestreuet, was mir von der Geschichte der hier abgehandelten Künste, von den Erfindern und der Zeit der Erfindungen, oft durch langweiliges Nachsuchen und durch Vergleichung

(*) Aber empfindende denkende Räder und Getriebe, welches die, welche diese große Maschine im Gange erhalten sollen, nie vergessen dürfen.

Vorrede zur ersten Ausgabe.

chung verschiedner Nachrichten, bekannt geworden ist; doch habe ich, da dieß hier nicht mein vornehmster Gegenstand war, der Kürze wegen, die Beweise weggelassen (*). Die eigentlich so genante Kunstgeschichte ist bisher nur noch von wenigen bearbeitet worden, und noch dazu - fast nur noch von solchen, welche die Künste selbst nicht kanten; doch nehme ich gänzlich die schönen Künste aus, welche vortrefliche Geschichtschreiber erhalten haben. Gleichwohl ist diese Geschichte nicht etwa nur angenehm, sondern auch lehrreich; und wir Deutsche haben mehr, als alle unsere Nachbarn, Ursache, sie zu untersuchen, da unleugbar die meisten und wichtigsten Entdeckungen von unsern Landsleuten gemacht sind, und dennoch andere Nationen sich solche anmaassen. Mehr als sieben Griechische Städte zankten sich um die Ehre, der Geburtsort eines Dichters zu seyn; und ganz Deutschland läßt sich

(*) Ich habe den Versuch gemacht, diesen Gegenstand genauer zu bearbeiten, in meinen Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen, wovon nächstens das zweyte Stück des fünften Bandes gedruckt wird.

Vorrede zur ersten Ausgabe.

sich gelassen die Ehre und Vortheile seiner vielen Entdeckungen rauben, wodurch andere Völker reich, mächtig, glücklich, Deutschlands Entkräfter und Verächter geworden sind. Mir ist es ungemein annehm, daß ich die Hoffnung, welche ich C. 375 der ersten Ausgabe geäußert habe, zur Erfüllung kommen sehe. Ich besitze bereits die fünf ersten Bogen des fünften Theils von des Herrn von Murt Journal zur Kunst und Litteratur, und finde darin mit Vergnügen den Anfang einer Nürnberaischen Handwerksgeſchichte vom dreizehnten Jahrhundert bis zur Mitte des sechzehnten. Da ich nur den Anfang dieses sehr schätzbaren Aufſatzes, und zwar erst nach dem gänzlichen Abdruck meiner Anleitung erhalten, und ihn also hier nicht genutzt habe, so halte ichs für meine Pflicht, ihn wenigstens meinen Lesern anzuzeigen, und zugleich dem Herrn von Murt für die Rücksicht, die ihm dabey auf meine Arbeit zu nehmen beliebt hat, zu danken.

Denen, welche es sich nicht vorstellen können, oder es nicht eingestehen wollen, daß Landwirtschaft, Technologie und Handlungswissenschaft auf Universitäten mit Nutzen gelehrt werden können, verſichere

Vorrede zur ersten Ausgabe

der ich, daß ich das Geantheil aus einer
reife Erfahrung wisse, und daß ich
Männer nennen könnte, die jetzt in Aemtern
stehn, wo sie solche Kenntniß brauchen, und
sich nicht weigern würden, es zu bekräftigen.
Freilich wird der Kaufmann nur auf dem
Comtoir, der Handwerker nur in den Werk-
stellen gebildet, aber es ist doch tathörllich,
wenn man erwarten will, daß der künftige
Cameralist und jedweder anderer, einige
Jahre bey allen den Gewerben in der Lehre
stehen wird, deren Theorie er kennen
muß.

Der, welcher Fehler, die ich, unge-
achtet aller Vorsicht, begangen habe, be-
merken wird, (und das halte ich nicht für
schwer; vielmehr traue ichs manchen Gesel-
len, ja Lehrknaben zu, mir Fehler zeigen
zu können) der wisse, daß ich ohne Ehen
gestehe, bey keinem der abgehandelten Hand-
werke die Lehrjahre ausgehalten zu haben,
und daß ich zwar solche oft und aufmerk-
sam, in und ausser Deutschland, besucht,
nicht aber bey Ausarbeitung dieser Anlei-
tung die Bequemlichkeit gehabt habe, zu
allen, - so oft ich wolte, zurück zu kehren,
um eins und das andere, noch einmal zu
beobachten, und zu ergänzen. Von wohl-

Vorrede zur ersten Ausgabe.

geleiteten Personen, meyne ich, Verbesserungen und Zusätze, ohne erröthen zu dürfen, annehmen zu können, und beyde werde ich mit Danke erkennen und nutzen. — —

Göttingen,
den 12. März 1777.

Nach.

Nachricht

von der fünften Ausgabe.

Auch diese Ausgabe habe ich nicht nur sorgfältig auszubessern, sondern auch mit manchen nützlichen, neuen, oder doch nicht sehr bekannten Zusätzen, Nachrichten und Bemerkungen zu bereichern gesucht. Die Vermehrung beweiset schon die vergrößerte Bogenzahl, ungeachtet des engeren Drucks, und das übrige, was ich eben zu behaupten gewagt habe, werden billige Leser, wenn sie eine Vergleichung anstellen wollen, hoffentlich wahr finden. Aber eben so gewiß werden sie auch in dieser Ausgabe Fehler bemerken, und deren freundschaftliche Anzeige und Verbesserung würde ich mit Danke nutzen.

Die Vorreden der zweyten Ausgabe vom 3ten April 1780, der dritten vom 8ten April 1787,

Nachricht von der fünften Ausgabe.

und der vierten vom 2. März 1796, scheinen mir keine Wiederholung zu verdienen.

Den Nachdruck, welchen ich mit dem Titel: **Vollständige und gründliche Anleitung zur Technologie von Beckmann mit Kupfern, Wien 1789, angeführt finde, habe ich nie gesehen; so wenig als die Dänische Uebersetzung von 1798, und die von H. Ersch angeführte schwedische vom Jahre 1778.**

Stöttingen, den 2. März.

1800.

Verlag des Verlegers

Die vorliegende Ausgabe ist eine vollständige und gründliche Anleitung zur Technologie, wie sie in der fünften Ausgabe von 1796 erschienen ist. Sie enthält alle diejenigen Kenntnisse, welche zur Ausübung der Technologie nöthig sind, und ist in einer sehr verständlichen und leicht faßlichen Sprache geschrieben. Die Ausgabe ist in zwei Theile getheilt, von denen der erste die allgemeine Technologie, der zweite die besondere Technologie enthält. Der erste Theil ist in drei Abschnitte getheilt, nämlich in die Lehre von den Materialien, die Lehre von den Werkzeugen und die Lehre von den Maschinen. Der zweite Theil ist in vier Abschnitte getheilt, nämlich in die Lehre von den Metallarbeiten, die Lehre von den Holzarbeiten, die Lehre von den Steinarbeiten und die Lehre von den Papierarbeiten. Die Ausgabe ist mit vielen Kupfern versehen, welche die verschiedenen Maschinen und Werkzeuge, die in der Technologie gebraucht werden, darzustellen. Die Ausgabe ist in einer sehr schönen und eleganten Ausstattung erschienen, und ist zu einem sehr billigen Preise zu haben.

Verlag des Verlegers
Stöttingen, den 2. März.
1800.
Inhalt.

I n h a l t.

Einleitung.

1.	Wollentweberey.	45
2.	Strumpfwirkeren.	97
3.	Hutmacheren.	105
2.		
4.	Wollenfärberer.	117
3.		
5.	Papiermacheren.	137
4.		
6.	Bierbrauerey.	160
7.	Essigbrauerey.	186
8.	Brandweinbrennerey.	198
5.		
9.	Stärkemacheren.	211
6.		
10.	Neblschlagen.	224
11.	Seifensiederer.	234
12.	Wachsebleicherer.	241
7.		
13.	Tobackspinnerey.	256
8.		
14.	Federgerberer.	279
1)	Lohgerberer.	279
2)	Weißgerberer.	298
3)	Sämißgerberer.	301
4)	Pergamentmacherer.	303

Inhalt.

9.

15. Kalkbrennerey.	308
16. Gyps-brennerey.	319

10.

17. Ziegelbrennerey.	322
18. Topferkunst.	330
19. Meissenbrennerey.	352
20. Porzellankunst.	358

11.

21. Glasmacherkunst.	379
22. Spiegelglaserey.	399

12.

23. Theerschwelerey.	409
24. Kohlenbrennerey.	441

13.

25. Nataschefiederey.	434
26. Salzfiederey.	443
27. Salpeterfiederey.	492
28. Zuckersfiederey.	503

14.

29. Bereitung des Schießpulvers.	520
----------------------------------	-----

15.

30. Messingbrennerey.	546
31. Nadelmacherey.	575

16.

32. Münzkunst.	585
----------------	-----

Ende

Einleitung.

Ogn' arte per vile che sia ha i suoi principi, e il suo meccanismo, che non può esser avvertito che dal filosofo. E quindi è che le teorie dell' arti le più vili, si possono ridurre a scienza.

Lezioni di economia civile dell' Ab. Genovesi
I. p. 102.

Einleitung.

§. 1.

Wenige Naturalien sind roh zu allen den verschiedenen Arten des Gebrauchs, den die Menschen davon machen können und wollen, geschikt, sondern die meisten müssen dazu, durch mannigfaltige Mittel, geschikt gemacht, oder verarbeitet werden.

- I. Roh heißen Naturalien, so wie sie gewonnen werden, und noch auf keine Weise bearbeitet oder verarbeitet sind.

§. 2.

Die Kunst, die rohen oder schon bearbeiteten Naturalien zu verarbeiten, heißt ein Handwerk. Der, welcher die Kunst besitzt, und als ein Gewerbe treibt, heißt ein Handwerker. Meister heißt der, welcher ein Handwerk für eigene Rechnung treiben, und es andere lehren darf.

- I. Kunst wird jedes Geschäft genant, welches, nach gewissen Vorschriften oder Regeln, mit einer durch Übung erlangten Fertigkeit, verrichtet wird. Jedes Handwerk ist eine Kunst, aber nicht jede Kunst ist ein Handwerk: sonst wären Willardspiel und Waff Handwerke.

Aber der Uhrmacher, der Seidenweber, der Bildgießer, - - - der Besenbinder, der Verfertiger der Mäusefallen, sind Handwerker. Erstere werden durch diese Benennung so wenig erniedrigt, als niedrig der Naturalist die Menschheit entehret, wenn er die Menschen Thiere nennet; so wenig als der Besenbinder durch diese allgemeine Benennung im Range gewinnt; und die Milbe größer wird, da sie im Verzeichnisse der Thiere steht.

2. So haben auch unsere Vorfahren diese Wörter verstanden. Werken hieß so viel als arbeiten und verfertigen, welches Wort sich in noch mehreren Zusammensetzungen erhalten hat; z. B. Werkstelle, Werkstück, Feuerwerk, Feuerwerker.

3. Also Künste, welche sich nicht mit der Verarbeitung der Naturalien beschäftigen, gehören auch nicht hieher, gesetzt auch, daß man ihnen eine handwerkmäßige Einrichtung gegeben hätte. Ich lasse also Jagdkunst, Reitskunst u. s. w. unter dem Allgemeinen Namen der Künste; andere mögen sie eintheilen, und durch Namen unterscheiden.

4. Gewerbe heißt ein jedes Geschäft, welches in der Absicht getrieben wird, um dadurch Unterhalt zu gewinnen. Ihre ich nicht, so lassen sich alle Gewerbe unter folgende Abtheilungen bringen.

1. Landwirthschaft.

Jagd, Viehzucht, Pflanzenbau.

2. Bergbau.

Gewinnung der Mineralien.

3. Handwerke.

4. Handlung.

5. Künste.

Musik, Artilleriekunst, Schiffkunst, u. s. w.

6. Wissenschaften.

Naturkunde, Chirurgie, Geschichte, Theologie - - - Mathematik.

7. Privatbedienungen.

Gefinde, Knechte, Wägbeden u. s. w.

8. Öffentliche Bedienungen.

Richter, Heersführer, Regent, Lehrer u. s. w.

5. Allerdings gehören die Wissenschaften, wenigstens in jetzigen Zeiten, zu den Gewerben. Ihre Gegenstände gleichen den edlen Metallen, die oft umgearbeitet; zuweilen verfälscht, zuweilen wieder geläutert werden, und dadurch eine Menge Menschen in Arbeit und Verdienst setzen. Dadurch entgeht den erstern nichts von ihrer Würde, so wenig Gold aufhört, Gold zu seyn, es verarbeite oder legire es, wer da wolle. Die Wissenschaften werden deswegen nicht Handwerke, wenn sie, wie Handwerke, Gewerbe sind; und Musik und Drehkunst, werden nicht Theile der Staatswissenschaft oder der Regierungskunst, wenn sie gleich gekrönte Virtuosen haben. Die wider die Menge der Bücher reden, oder dawider wohl selbst Bücher schreiben, würden doch nicht allen denen, die jetzt davon allein, oder zum Theil leben und leben müssen, ein anderes schickliches Gewerbe verschaffen können. Die wider die Welt schreyen, in der Gelehrte und so genannte Genies arbeiten müssen, um leben zu können, wollen also, daß Leute, die arbeiten können,

Einleitung. §. 3.

von anderer Leute Fleiß gefuttert werden sollen. Nicht also! Berthe und arbeite, ist ein allgemeines Gesetz. Leibniz war Bibliothekar in Hannover; Newton war Ober-Münzmeister in London; ist es erwiesen, daß sie der Welt nützlicher gewesen wären, wenn sie, ohne Bedienung, von reichen Canonicateu gezährt hätten?

§. 3.

Als Teutschland noch keine andern Städte, als Römische Grenzfestungen und Wendische Städte hatte, gewann und versfertigte sich jeder selbst, oder ließ durch seine Leute oder selbige gewinnen und versfertigen, was er brauchte. Als aber mehr Festungen errichtet wurden, wurden den Bewohnern der Burg, den Bürgern, Handwerke, Handel und Wissenschaften zu Gewerben bestimmt. Seit dieser Zeit entstanden in Teutschland römisch geformte Zünfte, Gilden, Innungen, oder gesetzlich, durch Guldebriefe, bestätigte Gesellschaften, welche ausschließungsweise gewisse Gewerbe, vornehmlich Handwerke, trieben. Dadurch ward Handwerken, die keine Zünfte erhielten, der Namen, und mit ihm der gleiche Rang abgesprochen.

1. Ludewigs Behauptung, daß Kayser Heinrich I. die Zünfte angeordnet habe, ist eben so unrichtig, als die Meinung des Heinecius, daß die teutschen Zünfte nur Nachahmungen der Römischen Einrichtung wären. Man

siehe

Sehe die in Runde rechtlichem Privatrecht §. 462. angeführten Schriften.

2. Nur die Entstehung und Einrichtung der Gilden gehört hieher; aber die Frage von ihrem jetzigen Werthe, gehört in die Polizey der Handwerke, das ist, in den Theil der Stadtpolizey, der die Mittel lehrt, die Stadtgewerbe, also vornehmlich die Handwerke, zum Besten des Staats zu regieren. Sie scheinen freylich bey ihrer Entstehung eben so viel genutzt zu haben, als sie jetzt schaden. Schon im dreizehnten Jahrhunderte machte man den Versuch sie abzuschaffen, aber man mußte ihn aufgeben, nachdem er in Würzburg, Goslar u. a. D. Blut genug gekostet hatte. Im Herzogthum Holstein wurden sie unter der Regierung H. Johann Adolph aufgehoben, aber von seinem Sohne H. Friederich im J. 1634 wieder hergestellt. Selbst in dem noch monarchischen, despotischen Frankreich, konnten die Dekonomisten die Aufhebung der Gilden nicht durchsetzen.

3. Die Urkunden, Rechnungen, Briefe und Gelder der Innung, werden in der Meisteklade oder Lade verwahrt, welche, wenn das Handwerk, das ist, die Gilde versamlet ist, geöffnet wird. Daher rührt der Ausdruck: bey offener Lade.

§. 4.

Je künstlicher die Handwerke wurden, desto mehr Uebung, Erfahrung und Zeit verlangten sie zu ihrer Selernung. Daher fing man an, Knaben in die Lehre zu nehmen, oder einzuschreiben, ausdienen zu lassen,

U 4

die,

die, um der. Götter. ihre. Ansehen zu erhalten, ihre Freiheit und Ehrliebe, durch den Geburtsbrief, beweisen müssen. Nach den Lehrjahren werden sie, durch den Lehrbrief, losgesprochen, oder für Gesellen erklärt.

I. Stat der Benennung Gesellen haben einige Handwerke noch das Wort Knecht beybehalten; z. B. Müller, Bäcker, Schuster, Gerber. Noch im Jahre 1577 sagte man in der Stadt Brandenburg: Schneiderknechte. S. Kinderling für teutsche Sprache. Berlin 1794 8. S. 21. Entweder sind diese Handwerke die ältesten Gilden, welche bey ihrer Errichtung keine andere Gehülffen als Leibeigene oder Knechte haben konten; oder sie sind jünger als die andern, und sind noch lange von den Unfreien getrieben worden, da die übrigen schon Gewerbe der Freien waren; wenn es nämlich wahr ist, daß jemals eine Handvoll Edelleute die ganze Nation zu Leibeigenen gemacht hat. Aber die Benennung Knecht hatte ehemals nicht den Nebenbegriff, der jetzt auf Knechtschaft oder gar Leibeigenschaft hinweist. Alle Junggesellen, so gar Prinzen, hießen Knechte; so wie auch alle, welche andern auf irgend eine Weise verbunden waren. Luther nannte Hofbediente, Apostel, Propheten und Könige Knechte, so wie auch die vom hohen Reichthum ehemals des heil. Röm. Reichs Knechte hießen. Daher ist noch im Englischen der Name knight. Also in dieser Bedeutung haben wohl die jungen Gehülffen und Lehrlinge der Handwerker Knechte geheissen, so wie sie auch Knaben, Knapen genant sind; z. B. Tuchknab, Bergknab. Noch jetzt heissen die Edelknaben oder Pagen in

in Dapern die Knaben, welche in dem noch so genannten Knabenhause beisammen wohnen.

2. Um den Uebergang vom Lehrgange zur Meisterschaft etwas aufzuhalten, unterscheiden die Handwerker Junggesellen von Altgesellen.

3. In der That ist das noch nicht der Fall.

4. S. 5.

Theils zur Erweiterung der Kenntnisse, theils zur Verhütung, daß nicht jeder Gesell sich gleich neben dem Meister setze, ist das Gesetz gemacht, daß die Gesellen reisen müssen. Um das Reisen oder die Wanderung zu erleichtern, ward bei einigen Zünften das Geschenk eingeführt. Um gelehrte Gesellen von Betriegen zu unterscheiden, ward ein Ceremoniel angenommen, der Handwerksgruß eingeführt, und Rundschaft gefodert.

1. Hieraus entsteht der Unterschied zwischen geschenkten, und ungeschenkten Handwerken.

2. Die ersten Reisen der deutschen Handwerker waren nach Bältschland, wo die Künste älter und vollkommener waren. Manche deutsche Kunstwörter stammen daher von italienischen ab, und vermuthlich sind mehr nützliche Kenntnisse durch die Handwerker aus Italien, als durch die Petits Maitres aus Frankreich geholet worden.

S. 6.

Um den Meistern Gesellen, und den wandernden Gesellen Arbeit zu verschaffen,

geschieht das Umschauen durch den Altgesellen. Der, welcher Meister werden will, muß erst seine Geschicklichkeit durch ein Meisterstück beweisen.

1. Bei Erwerbung der Meisterschaft hat man ebenfalls ein theils lächerliches, theils schmerzhaftes Ceremoniel eingeführt, welches zum Theil von der römischen Manumission, zum Theil von den Gebräuchen der Geistlichkeit, zum Theil von den Schulen der alten Philosophen entlehnt worden. Dieses Hänseln sollte vielleicht Gesellen abschrecken, und die Anzahl der Meister mäßigen, oder es sollte Gelegenheit zum Schmause geben, oder es sollte den Gilben etwas von dem Ehrwürdigen der Orden verleihen. Friedr. Kriftus Ceremoniel der Handwerker. Leipz. 1712: 1734. 8.

2. Auch unter den Meistern ist der Unterschied zwischen Jungmeister, Altmeister, und Gildemeister angenommen worden.

§. 7.

An einigen Orten sind einige Handwerke auf eine gewisse Anzahl Meister eingeschränkt, andere aber nicht. Jene heißen geschlossene, diese ungeschlossene. Einige Handwerke haben sich einige Städte allein vorbehalten wollen, dahingegen andere überall sind. Jene heißen gesperrte, diese freye Handwerke.

I. 8.

In neuern Zeiten hat man einigen Handwerken dadurch einen Vorrang zu geben gesucht, daß man sie Fabriken, oder Manufakturen, oder Künste, genant hat. Die beyden ersten Benennungen können einem jeden Handwerke, da, wo es im Großen getrieben wird, und viele sich einander in die Hände arbeiten, gegeben werden, doch mit dem Unterschiede, daß Fabriken Feuer und Hammer gebrauchen, nicht aber Manufakturen. Künste, heißen Handwerke, welche große natürliche Fähigkeiten, viele Nebenkentnissen verlangen, auch die, welche Juwelen, Gold und Silber verarbeiten, und nicht in Künste gebracht sind. Gerecht ist dieser Vorrang, aber im wissenschaftlichen Vortrage, ist man weder verpflichtet, noch fähig, ihn zu beobachten.

- I. Einige Künste hat man gar aus dieser Klasse ausheben, und über alle hinaus rücken wollen, nämlich diejenigen, welche einige Gelehrsamkeit, sonderlich Kenntniß der Geschichte und der Fabellehre verlangen, sich mehr als andere mit der Nachahmung der Natur beschäftigen, und mehr das schöne und angenehme, als das unentbehrliche verfertigen. Ich meyne die so genannten schönen Künste, z. B. Malerey, Bildhauerey, Steinschneiderkunst u. s. w. Ihr Lob ist so weit getrieben, daß man eine Zeitlang ihre Kenntniß allein der Achtung der Großen und der Gelehrten werth gehalten hat, bis

bis man endlich empfand, daß im Staate erst das unentbehrliche und nützliche, hernach das schöne, oder wenigstens beydes mit gleichem Eifer, zu suchen sey. — *A necessariis artificijs ad elegantiora defleximus. Cic. tuscul. quaest. I, 62.* — Die schönen Künste sind Zöglinge des Ueberflusses, und dieser entspringt aus denen Gewerben, welche man ehemals verachtete. In dem Theile des Erdbodens, Europas und Deutschlands, der am längsten und glücklichsten Landwirthschaft, Bergbau, Fabriken, Manufacturen, Handwerke und Handlung getrieben hat, sind auch die schönen Künste am ehesten aufgekeimt und aufgewachsen. Je näher der übrige Theil jenem in Betreibung der genannten Gewerbe kömt, desto näher kömt er ihm auch in den schönen Künsten. Aber diese ehr' als jene verlangen, das hiesse, Blumen brechen wollen, ehr' man gesäet habe. Nach der oben gegebenen Erklärung gehören die schönen Künste allerdings zu den Handwerken, und meine Achtung für letztere ist zu groß, als daß ich jene durch dieses Geständniß nur um eine Stufe herunter zu setzen, oder ihre Verehrer, zu denen ich auch gehöre, zu beleidigen glauben sollte.

2. En examinant les productions des arts, on s'est appercû que les unes étoient plus l'ouvrage de l'esprit que de la main, et qu'au contraire d'autres étoient plus l'ouvrage de la main que de l'esprit. Telle est en partie l'origine de la prééminence que l'on a accordée à certains arts sur d'autres, et de la distribution qu'on a faite des arts en *arts libéraux* et en *arts mécaniques*. Cette distinction, quoique bien fondée, a produit un mauvais effet, en avilissant des gens très-estima-

estimables et très-utiles, et en fortifiant en nous je ne sai quelle paresse naturelle, qui ne nous portoit déjà que trop à croire, que donner une application constante et suivie à des expériences et à des objets particuliers, sensibles et matériels, c'étoit déroger à la dignité de l'esprit humain; et que de pratiquer, ou même d'étudier les *arts mécaniques*, c'étoit s'abaisser à des choses dont la recherche est laborieuse, la méditation ignoble, l'exposition difficile, le commerce deshonorant, le nombre inépuisable et la valeur minutieuse. Préjugé qui tendoit à remplir les villes d'orgueilleux raisonneurs, et de contempteurs inutiles, et les campagnes de petits tyrans ignorans, oisifs et dédaigneux. Mettez dans un des côtés de la balance les avantages réels des *Sciences* les plus sublimes, et des *arts* les plus honorés, et dans l'autre côté ceux des *arts mécaniques*, et vous trouverez que l'estime qu'on a faite des uns, et celle qu'on a faite des autres, n'ont pas été distribuées dans le juste rapport de ces avantages, et qu'on a bien plus loué les hommes occupés à faire croire que nous étions heureux, que les hommes occupés à faire que nous le fussions en effet. Quelle bizarrie dans nos jugemens! nous exigeons qu'on s'occupe utilement, et nous méprisons les hommes utiles. *Diderot.*

3. En tout, il faut commencer par le commencement; et le commencement est de mettre en vigueur les arts mécaniques et les classes basses. Sachez cultiver la terre, travailler des peaux, fabriquer des laines, et vous verrez s'élever rapidement des familles riches. De leur sein sortiront des enfans, qui, dégoû-

goûtés de la profession pénible de leurs pères, se mettront à penser, à discourir, à arranger des syllabes, à imiter la nature, et alors vous aurez des poètes, des philosophes, des orateurs, des statues et des peintres. Leurs productions deviendront nécessaires aux hommes opulens, et ils les achèteront. Tant qu'on est dans le besoin, on travaille; on ne cesse de travailler que quand le besoin cesse. Alors naît la paresse; avec la paresse, l'ennui; et par-tout les beaux-arts sont les enfans du génie, de la paresse et de l'ennui.

Étudiez les progrès de la société, et vous verrez des agriculteurs dépourvus par des brigands; ces agriculteurs opposer à ces brigands une portion d'eux, et voilà des soldats. Tandis que les uns récoltent, en que les autres font sentinelle, une poignée d'autres citoyens dit au laboureur et au soldat, vous faites un métier pénible et laborieux. Si vous vouliez, vous soldats, nous défendre, vous laboureurs, nous nourrir, nous vous déroberions une partie de votre fatigue par nos danses et nos chansons. Voilà le troubadour et l'homme de lettres. Avec le temps, cet homme de lettres s'est figuré, tantôt avec le chef contre les peuples, et il a chanté la tyrannie; tantôt avec le peuple contre le tyran, et il a chanté la liberté. Dans l'un et l'autre cas, il est devenu un citoyen important. *Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. Tome II. A la Haye. 1774. pag. 284.*

Materialien nennt man die rohen, oder schon zum Theil bearbeiteten **Naturalien**, welche **Handwerke** verarbeiten. **Nebenmaterialien** heißen solche, welche bey der **Verarbeitung**, als **Hilfsmittel** dienen. **Handwerkzeugen**, **Werkzeuge**, sind die verschiedenen **Geräthe**, womit die einzelnen Arbeiten verrichtet werden. **Werkstelle** heißt der **Platz**, der zu einer gewissen **Verarbeitung** eingerichtet ist. **Kunstwörter** sind **Benennungen** und **Rebensarten**, welche einzelnen oder mehreren **Handwerken** für ihre **Arbeiten** und **Werkzeuge** eigen sind. **Waaren** sind die verschiedenen **Producte** der **Handwerke**, die man bey den schönen **Künsten** **Kunststücke** oder **Kunstwerke** zu nennen pflegt.

1. Die **Geschicklichkeit** der **Handwerker**, und die **Künstlichkeit** der **Werkzeuge**, stehen meistens in **verkehrter** **Verhältniß**. Je **künstlicher** die **Werkzeuge**, desto **einfältiger** die **Arbeit**.

2. Die **Kunstwörter** gehören zu dem noch **unerzantem** **Reichthum** unserer **Sprache**. Die meisten sind **sehr alt**, viele sind **verstümmelte Fremdlinge**, und von wenigen ist **Ableitung** und **Rechtschreibung** untersucht und **bestimmt**. Eine **vorläufige Entschuldigung** einiger **Fehler**, welche ich nicht habe vermeiden können.

3. Es ist **unangenehm**, daß **einzelne Werkzeuge und Arbeiten**, bey verschiedenen **Handwerken**, ganz **verschiedene Benennungen** haben, und daß **einzelne Dinge** bey **Handwerkern** andere

Ras

Namen als im gewöhnlichen Leben haben. Aber es sind uralte Wörter, welche sich bei ihnen, so wie bei Jägern und Böttchern, deswegen erhalten haben, weil diese von andern Menschen zu sehr entfernt leben, als daß sie die allmähliche Abänderung der Sprache sich anpassen könnten. Es liegt ihnen auch wenig daran, mühsam zu reden; sie sind zufrieden, wenn sie sich unter einander gewiß verstehen, und schnell dasjenige andeuten können, was sie meinen. Zudem gefallen ihnen ihre alten Benennungen auch, deswegen, weil sie daran ihre Kunstgenossen erkennen können.

4. Wolte man die technologische Terminologie philosophisch oder systematisch bearbeiten, so würde man mehr Synonymen abzuschaffen, als neue Namen einzuführen haben. Aber gesetzt, daß jemand diese Arbeit zu Stande brächte, welches, so nützlich sie seyn würde, doch so bald nicht geschehn wird, so würde man sich dennoch die gemeine Sprache der Handwerker bekannt machen müssen, wenn man ihnen Rath, Vorschriften und Gesetze geben, und von ihnen Nachrichten und Bemerkungen haben will, oder wenn wir von ihnen, und sie von uns verstanden werden sollen; so gut als man die Provinzialnamen der Pflanzen wissen muß, wenn man die Botanik gemeinnützlich machen will. *Ne opifices quidem tueri sua artificia possent, nisi vocabulis uterentur nobis incognitis, vltimis sibi.* Cicero de fin. bonor. III, 2.

5. Bei diesem Reichtum unserer Sprache an Kunstwörtern fehlt ihr gleichwohl ein eigener Name für manches Handwerk, objectivisch betrachtet, was sie gleich für den Meißner der es

es treibt, einen Namen hat, mit dem man sich denn wohl, statt des mangelnden, zu behelfen pflegt. Die Kunst zu färben, heißt die Färberer, die Kunst zu malen Maler, u. s. w. aber wie soll die Kunst heißen, Schießpulver, Wein, Stärke, Darmsaiten zu machen? Es ist ein mißlicher Versuch, neue Namen nach der Analogie zu machen, um damit die fehlenden zu ergänzen. Man bemerkt leicht, daß bey solchen Künsten, deren Arbeit im Deutschen durch ein einziges Zeitwort ausgedrückt werden kan, der Namen des Künstlers durch die Endsilbe er, und der Namen der Kunst durch die Endsilbe ey gebildet werden kan; z. B. Backen, Bäcker, Bäckerer; Sieden, Sieder, Siederer. Auf gleiche Weise entstehen, durch die Zusammensetzung, viele Wörter; z. B. Bierbrauerey, Buchdruckerey u. d. Oft wird auch dazu das Zeitwort machen angewendet; z. B. Papiermacher, Strumpfmacher, und diese Zusammensetzung ließe sich oft anbringen, wenn nur nicht den Wörtern: Papiermacherey, Strumpfmacherey u. d. noch etwas verächtliches anklebte. Zuweilen ist der Namen des Künstlers von seiner Waare abgeleitet worden; z. B. Nadel, Nadel, Vogener, Büchsenmacher u. d. aber würde man es leyden können, wenn man diesen Wörtern die Endsilbe ey geben wollte? In sehr vielen Fällen kan man das Wort Kunst, bald zum Zeitworte bald zum Nennworte hinzusetzen; z. E. Lackirkunst, Apothekerkunst, Sattlerkunst u. d. aber allemal will sich auch diese Zusammensetzung nicht schicken. — Diese Anmerkung scheint vielleicht manchen geringfügig, auch gebe ich sie selber nicht höher aus; aber Cicero schämte sich nicht, eben dergleichen zu machen, als er die Philosophie abhandeln wol-

wolte, und Wörter vermiffete, die er brauchte. Solte die Technologie in Teutschland jemals mit einigem Eifer bearbeitet werden, so würde unsere Sprache sich allmählig eine Menge neuer Wörter gefallen lassen, so wie sie dergleichen in der Philosophie, Naturkunde und Mathematik angenommen hat.

§. 10.

Bei der Auswahl des Orts für eine Fabrike oder Manufactur, hat man vornehmlich darauf zu fehn, daß die Haupt- und Nebenmaterialien, in hinreichender Menge, und in billigen Preisen zu haben feyen, daß das Arbeitslohn wohlfeil fey, und daß die Zufuhr der Materialien, und die Abfuhr der Waaren, ohne groffe Kosten und Gefahr gefchehn könne.

1. Wer eine Fabrike oder Manufactur vollftändig und gründlich kennet, der wird leicht jene drey Stücke unterfuchen und beurtheilen können, daher ich fie in der Folge nicht wieder befonders berühren werde.

§. 11.

Der Preis der Waaren entfteht:

1. aus dem Preise der Materialien;
2. aus dem Zins von diefem Kapital, vom Einfaufe der Materialien, bis zum Verkauf der Waaren gerechnet;

3. aus dem Kapital, welches in den Werkzeugen und verschiedenen Handwerksgeräthen steckt;
4. aus den Zinsen dieses Kapitals, die man, wegen Abnutzung der Werkzeuge, höher als gewöhnliche Zinsen rechnen muß;
5. aus den Kosten aller Arbeiter;
6. aus dem Zins dieses Kapitals;
7. aus den Zinsen von allen Handwerksgebäuden;
8. Aus dem Aufwande beym Einkaufe der Materialien, Verkaufe der Waaren, Führung der Rechnungen, der Correspondenz u. s. w.

§. 12.

Technologie ist die Wissenschaft, welche die Verarbeitung der Naturalien, oder die Kenntniß der Handwerke, lehrt. Anstatt daß in den Werkstellen nur gewiesen wird, wie man zur Verfertigung der Waaren, die Vorschriften und Gewohnheiten des Meisters befolgen soll, giebt die Technologie, in systematischer Ordnung, gründliche Anleitung; wie man zu eben diesem Endzwecke, aus wahren Grundsätzen und zuverlässigen Erfahrungen, die Mittel finden, und die bey der Verarbeitung vorkommenden Erscheinungen erklären und nutzen soll.

1. Il est évident, que tout art a sa spéculation et sa pratique; sa spéculation, qui n'est autre chose que la connoissance inopérative des regles de l'art; sa pratique, qui n'est que l'usage habituel et non réfléchi des mêmes regles. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de pousser loin la pratique sans la spéculation, et réciproquement de bien posséder la spéculation sans la pratique. Il y a dans tout art un grand nombre de circonstances relatives à la matière, aux instrumens, et à la manoeuvre que l'usage seul apprend. C'est à la pratique à présenter les difficultés et à donner les phénomènes; et c'est à la spéculation à expliquer les phénomènes et à lever les difficultés; d'où il s'ensuit qu'il n'y a guere qu'un artiste sachant raisonner, qui puisse bien parler de son art.
Diderot.

2. Ich habe zuerst im Jahre 1772 gewagt, *Technologie*, (welches Wort nun schon in und außer Deutschland angenommen ist) stat der vorher üblichen Benennung *Kunstgeschichte*, zu brauchen, die wenigstens eben so unrichtig, als die Benennung *Naturgeschichte* für *Naturkunde* ist. *Kunstgeschichte* mag die gründliche Erzählung von der Erfindung, dem Fortgange und den übrigen Schicksalen einer Kunst oder eines Handwerks heissen; aber viel mehr ist die *Technologie*, welche alle Arbeiten, ihre Folgen und ihre Gründe vollständig, ordentlich und deutlich erklärt. Alt sind wenigstens diese Wörter: *τεχνολογία, τεχνολογέω, τεχνολόγος*; aber freylich dachten die Griechen wohl dabey nicht allemal an Handwerke, so wenig sie unter *οικονομία, πολιτική* und hundert andern

bern Wörtern, das hachten, was wir darnunter denken.

3. Ein Hauptstück der Technologie ist die richtige Bestimmung der Haupt- und Nebematerialien; die ich, wenn ich sie einzeln abhandeln wolte, *Materia technologica* oder *Materialienkunde* nennen würde. Sie ist ein Theil der *Waarenkunde*, welche noch wenig bearbeitet worden ist, und noch viele Lücken hat, die aber eben so gut nach und nach werden ausgefüllet werden, als sie in der *Materia medica* ausgefüllet sind, seit dem sich dieser die Naturalisten angenommen haben. In dem Freyheitsbrieße, welchen die Bergwerke im Fürstenthum Halberstadt und der Grafschaft Hainstein, im Jahre 1704 den 23. Dec. erhielten, ist Indig noch unter die Mineralien gerechnet worden, auf welche den Gewerken zu bauen erlanbt ward. Wer hier eine Erklärung der Materialien vermisset, den verweise ich auf meine Vorbereitung zur *Waarenkunde*, oder zur Kenntniß der vornehmsten ausländischen Waaren. Göttingen seit 1793 in 8; wovon eine Dänische Uebersetzung gemacht ist, welche ich noch nicht gesehen habe.

§. 13.

Man hat die Handwerke auf mannigfaltige Art abgetheilet, z. B. nach den Materialien: in Steinarbeiter, Metallarbeiter, u. s. w. oder nach dem Gebrauche der Waaren: in die zur Nahrung, zur Kleidung, zum Schmuck u. s. w. oder nach der verschiedenen Einrichtung der Gilden: in zünftige,

freye u. s. w. (S. 7.); aber alle diese Eintheilungen dienen nicht zur Grundlage der Technologie. Nach vielen Versuchen, scheint es mir am vortheilhaftesten zu seyn, die Handwerke, deren vornehmsten Arbeiten eine Gleichheit oder Aehnlichkeit in dem Verfahren selbst und in den Gründen, worauf sie beruhen, haben, in einerley Abtheilungen zu bringen, dergestalt daß die einfachen zuerst, die künstlichen zuletzt genant werden. Auf solche Weise wird bey'm Vortrage Zeit und Mühe erspart.

I. Ich gebe zu, daß auch diese Eintheilung ihre Schwierigkeiten hat, aber gewiß hat sie weniger, als alle bisher bekante. Die vornehmste scheint darin zu liegen, daß manche Handwerke Arbeiten vereinigen, welche sehr verschiedene Gründe haben. Man denke nur an die Apothekerkunst, Rothgießerey, Orgelbanerey. Aber man handle solche Künste erst alsdann ab, nachdem man diejenigen vorausgeschickt hat, welche nur solche Arten Arbeiten einzeln treiben, deren viele jene vereinigen. In Ländern und Städten, wo solche sehr zusammengesetzte Handwerke blühen, haben sie sich schon selbst in viele einfache zertheilet; zum Beispiel in Nürnberg unterscheiden sich die Rothgießer in Former, Messinggießer, Dreher, Leuchtenmacher, Rollenmacher, Zapfenmacher, Ringmacher u. s. w. Ich sehe keinen Nachtheil davon, wenn man auf gleiche Weise in der Technologie, so wie es der Vortrag verlangte, einige in mehre zertrennet, und viele in eins zusammenzöge. Zuweilen haben sich Handwerke aus unzureichenden Gründen, aus Ver-

dann

hanteren, getrennet, welche keinen Einfluß in die Technologie haben kan, ungeachtet sie zuweilen Unfug und Unordnung verursacht, welche oft die Polizen nicht zu heben vermag. Hierher gehört der Unterschied der Papiermacher in Glätter und Stampfer; der Radler und Hakenmacher, da jene rechts, diese links arbeiten; der Schleifer in Rauhschleifer und Schwerdttschleifer, da jene den Stein gegen sich, diese aber von sich hinweg laufen lassen.

2. Folgende Eintheilung, welche ich nach diesen Gründen entworfen habe, ist weder vollständig, noch adäquat, noch in anderer Absicht fehlerfrey. Aber sieht man sie als einen Versuch an, der einer Ausbesserung und Ergänzung werth ist, so wird meine darauf verwendete Mühe belohnt seyn. Indem ich in jeder Ordnung, die Handwerke, welche einfachere Arbeiten haben, zuerst, und die, welche viele vereinigen, zuletzt zu nennen gesucht habe, so habe ich dabei allein auf die Handarbeit, nicht auf die Menge, Größe und Seltenheit der natürlichen Geschicklichkeit und Kenntnissen dessen, der in seiner Kunst groß seyn will, gesehen. Deswegen stehen hier zuweilen die geehrteren Künste vor den weniger geehrten; aber ich blide mir auch nicht ein, eine Rangordnung entworfen zu haben. Eine überflüssige Erwägung für die, welche mich verstehn wollen, aber keine befriedigende für die, welche die Künste nicht mit mir von einerley Seite ansehen mögen. Linné sagte: ich theile die Thiere nach der Beschaffenheit ihres Körpers ein, und also gebe ich dem Menschen einen Platz unter den Mammalien. Widerlegen ihn nun die, welche ihm spöttisch den Vorzug der menschlichen Seelenkräfte vor dem so genannten Instinct der

übrigen Thiere vorrücken, den er besser, als viele seiner Gegner kante?

3. Auch die Kenntniß derjenigen Handwerke, deren Waaren nicht mehr im Gebrauche, und die also ganz abgegangen sind, ist nicht ohne Nutzen. Nach Erfindung der Glasspiegel ging die Kunst Metallspiegel zu machen, verloren, welche man in neuern Zeiten, nach Erfindung der Spiegelteleskope, mühsam wieder suchen mußte.

S. 14.

Natürliche Ordnungen

der

Handwerke und Künste.

Nulla ars non alterius artis aut mater aut propinqua est.
Tertull. de idololat. c. 8.

Est etiam illa Platonis vana vox, omnem doctrinam ingenuarum et humanarum artium vno quodam societatis vinculo contineri.
Cic. de oratore lib. 6, 21.

I.

1. Handwerk der Schlächter, Fleischer, Metzger, Knochenhauer.
2. Kochkunst.

2.

3. Bereitung der Käse, Butter.
4. Dehlschlägeren. Baumbhl, Rabbhl, u. s. w.
5. Thransfiederey.

6. Bereitung des Wallrots.
7. Bereitung der Hausenblösen, Hausenleims.
8. Leimlocheren.
9. Seifensiederei.
10. Lichtzieheren.

3.

11. Bereitung der Nudeln.
12. Oblatenbäckerei.
13. Bäckerkunst. Grobbäcker, Weisbäcker, Loobäcker, Fastbäcker.
14. Honigkuchenbäckerei. Pfefferkuchen, Lebkuchen.
15. Bereitung der Chocolate.
16. Zuckerbäckerei, Conditoren.

4.

17. Bereitung der Weine.
18. Bierbrauerei.
19. Essigbrauerei. Wein- und Bier-Essig.
20. Brantweinbrennerei. Franz- und Karn-Brantwein.
21. Bereitung der Liqueurs, Olitäten.
22. Scheidewasserbrennerei.
23. Vitriolölbrennerei und die übrigen Säuren.
24. Apothekerkunst.

5.

25. Boraxraffinerie.
26. Potaschfiederei.

- 27. Salpetersiederey.
- 28. Rochsalzsiederey.
- 29. Alaunsiederey.
- 30. Vitriolsiederey.
- 31. Zuckersiederey.
- 32. Zuckeraffinerie.
- 33. Bereitung der verschiedenen Mittelsalze.

6.

- 34. Bereitung der Stärke.
- 35. — des Waids.
- 36. — des Indigs.
- 37. — des Lackmush.
- 38. — der Lusche.
- 39. — des Carmins.
- 40. — der Malerlache.
- 41. — der Pastellfarben.
- 42. — der Rothsfiste.
- 43. — des Ultramarins.
- 44. — des Berlinerblau.
- 45. — der Tinten.
- 46. — der Quecksilber = Präcipitate.

7.

- 47. Tobacksfabrik. Rauch, Schnupftoback.
- 48. Parfümirkunst.

8.

- 49. Wollenfärberey.
- 50. Leinenfärberey.
- 51. Seidenfärberey.
- 52. Federfärberey.
- 53. Rauchwerkfärberey.
- 54. Kunst, Holz, Horn, Knochen zu färben.

9.

- 55. Bereitung der Papiertapeten, bestäubte Tapeten, Stäuber.
- 56. Bereitung der Wachstuchtapeten.
- 57. Leinwanddruckerey.
- 58. Kattundruckerey.
- 59. Flanelldruckerey. Golgas, Galgas.
- 60. Kupferdruckerey.
- 61. Spielchartendruckerey.
- 62. Buchdruckerey.

10.

- 63. Handwerk der Lüncher, Kleiber, Weißbinder.
- 64. Frescomalerey.
- 65. Schachtelmalerey.
- 66. Fachtelmalerey. Fächermalerey.
- 67. Staffirmalerey.
- 68. Lackirkunst.
- 69. Vergolderkunst.

- 70. Bereitung des türkischen Papiers.
- 71. Illuminirkunst.
- 72. Schreibkunst.
- 73. Portrait- und Landschaftmalerey.
- 74. Miniaturmalerey.

II.

- 75. Leinwandbleicherey.
- 76. Wachsbleicherey.
- 77. Haarbleicherey.

I2.

- 78. Lohgerberey.
- 79. Weißgerberey.
- 80. Sämischgerberey.
- 81. Ledertauerkunst.
- 82. Pergamentgerberey.
- 83. Bereitung der Darmsaiten.

I3.

- 84. Bereitung der lebernen Tapeten.
- 85. — der lebernen Dosen.
- 86. — der Blasebälge.
- 87. Schusterkunst.
- 88. Riemenkunst.
- 89. Nestlerkunst, Senkler.
- 90. Handschumacher, Beutelmacher, Täschler.
- 91. Sattlerkunst.
- 92. Kürschnerkunst.

14.

93. Bereitung der Seegel.
94. — der Fußtapeten und Fußsocken aus
Lucheden und Sallisten.
95. Handwerk der Hattstafirer.
96. Baretmacher.
97. Schneiderkunst.
98. Parachmacherkunst.
99. Federputzer, Federschmücker.

15.

100. Bürstenbinder.

101. Pinselmacher.

102. Pferdehaarflechter.

16.

103. Spinnen, Zwirnen.

104. Seilerkunst, Keschläger.

105. Schnurmacherkunst.

17.

106. Näheren.

107. Sticken in Gold und Silber.

108. Perlsticken.

18.

109. Bereitung der Netze.

110. Filet, Marly.

III. Kunst zu stricken, Knäthen.

III2. Strumpfwirkerey.

III3. Kunst Spitzen zu knüppeln.

19.

II14. Weben der Haarsiebe.

II15. Leinenweberey.

II16. Zwillichweberey, Dressweberey.

II17. Leinendamastweberey.

II18. Batist, Kammertuch u. s. w.

20.

II19. Tuch- und Zeugweberey.

II20. Wandwirkerey, Bortenwirkerey.

II21. Tapetenwirkerey.

21.

II22. Kattunweberey.

II23. Sitz, Parchent, Kanefas.

II24. Messeltuchweberey.

22.

II25. Seidenweberey. Halbseldenzeuge.

II26. Glatte, ganzseidene Zeuge: Taffent, Gros de Tour.

II27. Façonirte Zeuge, Atlas.

II28. Gezogene Zeuge, Damast.

129. Brochirte Seuge: Batavia, Stoffe, Drap d'or, Drap d'argent.

130. Sammet, Plüsch, Wespel, Manchester, Welverets.

131. Seidenbortenwirker.

23.

132. Wallerkunst.

133. Filzmacher.

134. Wattenmacherkunst.

135. Hutmacherkunst.

24.

136. Papiermacherkunst.

137. Bereitung der Sachen aus Papp.

138. Dockenmacher, Puppen, Masken.

139. Bereitung der Uhrgehäuse, Futterale, Scheidenmacher.

140. Bereitung der Sachen aus Papier maché.

141. Sehtelmacher.

142. Buchbinder.

25.

143. Bereitung der Bleystifte.

144. — des Siegellacks.

145. — der Gypsbilder.

146. — der Pasten in Schwefel u. d.

147. — der Bilder von Hausenblasen.

148. — der künstlichen Blumen.

149. Bereitung der unächten Perlen.

150. Wachsponssirkunst.

26.

151. Zurichtung der Färbehölzer. Raspeln.

152. Sägemühlen.

153. Holzreisser.

154. Schachtelmacher, Siebmacher.

155. Korbmacher.

156. Rohrstahlmacher.

157. Mattenflechter.

158. Strohhutmacher.

159. Verfertigung der Fliegenwedel, Staubbesen.

160. Peitschenstockmacher.

161. Tonnenmacher, Fassbinder, Böttcher, Kiefern.

27.

162. Leistenschneider, Schindeln, Absätze, Holschen.

163. Korlschneider.

164. Bogener.

165. Rademacher, Stellmacher, Wagener.

166. Büchsenmacher.

167. Holzknopfmacher.

168. Nürnberger Waare, Spielwerk.

169. Tischler.

170. Ebenist.

171. Formschneider.

172. Bildhauer, Bildschnitzer.

28.

- 173. Röhrenbohrer, Pumpenmacher.
- 174. Pfeiffenmacher.
- 175. Ringdreher.
- 176. Wildhorndreher, Wildensdreher.
- 177. Drehkunst in Holz, Horn, Knochen.
- 178. Steinkohlenkndpfe, Gagat.
- 179. Bernstein dreher.
- 180. Paternostermacher.
- 181. Perlbohrer.
- 182. Serpentinsteins, Edelsteindreher.
- 183. Metall dreher.
- 184. Schleifer, Polirer.

29.

- 185. Geigenmacher.
- 186. Claviermacher.
- 187. Orgelbauer.

30.

- 188. Fischbeinreisser.
- 189. Hornrichter.
- 190. Rammacher.
- 191. Schildpat.

31.

- 192. Pflasterseher.
- 193. Ofenseher.
- 194. Dachbeder.
- 195. Mäurer.
- 196. Stuccaturarbeit.
- 197. Mosaike, I.

32.

- 198. Glaser, Fenstermacher.
- 199. Bereitung der Rechentafeln, Wetzsteine, Probirsteine.
- 200. Stein- und Glaskleffer.
- 201. Diamantschleiferey.
- 202. Mosaik. 2.

33.

- 203. Petschirstecherkunst.
- 204. Gravirkunst, Silberstecher.
- 205. Steinschneiderkunst.
- 206. Kupferstecherkunst, Steindruck, Schwarzdruck.

34.

- 207. Zimmermannskunst.
- 208. Baukunst. Mühlen, Brücken u. s. w.
- 209. Kriegsbaukunst.
- 210. Wasserbaukunst.
- 211. Schiffbaukunst.
- 212. Bergbaukunst.

35.

- 213. Lohmühlen.
- 214. Krapmühlen.
- 215. Terrasmühlen.
- 216. Hirsknauer.
- 217. Gewürzmühlen.
- 218. Mehlmühle.

36.

219. Bereitung des Schießpulvers.

220. Feuerwerkerey.

37.

221. Ziegeley. Fliesen.

222. Krutenmacher.

223. Löpferkunst.

224. Pfeiffenmacher.

225. Fajance.

226. Porzellankunst.

38.

227. Blaufarberwerk.

228. Glashütten, grünes, weißes, Crystallglas.

229. Spiegelhütte.

230. Spiegelmacher.

231. Glasflüsse, Schmelz, Aventurin.

232. Paternostermacher.

233. Glasmalerey.

234. Emaillirkunst.

39.

235. Blanc de Troyes.

236. Nürnberger Streusand.

237. Sanduhrmacher.

40.

238. Kohlenbrennerey.

239. Verkohlen des Torfs. Abbrennen der Steinkohlen.

240. Mescherer.

241. Knochenäscherer.

41.

242. Oelbrennerey.

243. Salmbrennerey.

244. Kalk- und Gyps-brennerey.

245. Bereitung des Nennigs.

246. — des Neapolitanischen Gelbs.

42.

247. Bereitung des Bleiweißes.

248. — des Spangrüns.

43.

249. Kienrusschmelz.

250. Bereitung der Schwefelblumen.

251. Salmiathütten.

252. Kampferaffinerie.

253. Gifthütten.

254. Quecksilbersublimat.

255. Bereitung des Zinnober.

256. — des Spermens.

44.

257. Grobe Eischmiede. Stangen Eisen.

258. Ankerschmiede.

259. Ambossschmiede.

260. Ketten schmiede.

261. Hufeisen schmiede.

- 262. Bohrschmiede. Reber. Eberschmiede.
- 263. Bindenmacher.
- 264. Nägelschmiede.
- 265. Ableschmiede. Panzetenmacher.
- 266. Sägeschmiede.
- 267. Feilenhauer.
- 268. Spornmacher.
- 269. Büchschmied.
- 270. Waffenschmied. Harnischmacher. Plätnen.
- 271. Schwerdtfeger.
- 272. Messerschmied.
- 273. Wagen- und Gewichtmacher.
- 274. Schildferrkunst.
- 275. Eirtelschmied. Instrumentmacher.
- 276. Klein- und Groß- Uhrmacher.

45.

- 277. Blechschmiede.
- 278. Messinghammer.
- 279. Kesselbereiter.
- 280. Kupferschmied.
- 281. Blechschläger. Klempner, Spängler, Glas-
ner.
- 282. Trompetenmacher.
- 283. Messingknopfmacher.
- 284. Fingerhutmacher.
- 285. Clausurmacher.
- 286. Schellenmacher.
- 287. Gold- und Silberschmied.

46.

288. Flieder. Glitterschläger, Ruggoldschläger.
 289. Cantillenschläger.
 290. Follischläger. Zinfolig. Staniol.
 291. Goldschaumschläger.

47.

292. Rechenpfenningschläger.
 293. Münzkunst.

48.

294. Geschmeidemacher.
 295. Juwelier.

49.

296. Zinner. Verzinner der Eisenbleche u. s. w.
 297. Vergolder.
 298. Verfertigung des Gold- und Silberpapiers.
 299. Goldpatscher. Goldplattir. Verfertigung
 der Goldtapeten.

50.

300. Blechzieher für Glas.
 301. Eisendratzieher.
 302. Messingdratzieher.
 303. Scheibenzieher.
 304. Goldbratzieher.
 305. Lahn. Lionerdrat.
 306. Nadelmacher.
 307. Rehnadelmacher.

- 308. Mägelmacher.
- 309. Hebelmacher.
- 310. Kardetschenmacher.
- 311. Segitter. Haken, Nissen, Rottchen.
- 312. Panzermacher.

51.

- 313. Kugel- und Schrotgießer.
- 314. Gussisen. Töpfe, Döfen.
- 315. Bombengießer.
- 316. Blepgießerey.
- 317. Messinghütten.
- 318. Rothgießer: Kupse, Schnallen, Degen-
gefäße u. d.
- 319. Zingießerey.
- 320. Schriftgießerey.
- 321. Eymelgießerey.
- 322. Glockengießerey.
- 323. Kanonengießerey.
- 324. Bildgießerey. Statuen.

Genera tot numero sunt, vt difficile certe videatur, omnes
vitae species certo numero complecti. Galen, de
tuenda sanitate. I, 12, ed. Gen. clas. 2. p. 135.

§. 15.

Zu den vornehmsten allgemeinen Schriften
über die Technologie gehören folgende:

Descriptions des arts et métiers, faites ou ap-
prouvées par Messieurs de l'académie royale des
sciences. Avec figures en Taille-douce. Paris.
Gravol. Seit 1761 viele einzelne Beschreibungen

der Handwerke, deren Verzeichniß ich in *Physikalisch-ökonomischer Bibliothek* VII S. 43 gegeben habe. Man sehe auch *Magasin encycloped. par Millin*. Vol. 22. p. 233, 238. Ein fehlerhafter Nachdruck mit neuen Zusätzen ist zu Neuchâtel vom reformirten Prediger Joh. Elias Bertrand im Jahre 1771 in Grösquart angefangen worden. Bis 1781 sind 17 Bände gedruckt worden.

Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertigt und genehmigt von der Akademie der Wissenschaften zu Paris. Seit 1762 achtzehn Theile in 4. S. *Phys. ökon. Bibliothek* I S. 101.

Vollständige Beschreibung von allen Künsten, Ambachten, handwerken, fabriken, trasiaken. Te Dordrecht. Seit 1788 bis 1799 sechszehn Stücke in 8. S. *Phys. ökon. Biblioth.* XVIII S. 507.

J. G. von Justi vollständige Abhandlung von den Manufacturen und Fabriken. Neueste Ausgabe mit Verbesserungen und Anmerkungen von Joh. Beckmann. Berlin 1780. 2 Theile in 8. S. *Biblioth.* XI. S. 152. Von dieser Ausgabe ist zu Utrecht 1783 eine Holländische Uebersetzung in 8. gedruckt worden.

Joh. Sam. Hallens Werkstätte der heutigen Künste, oder die neue Kunstgeschichte. Brandenburg und Leipzig. Seit 1761 bis 1779 sechs Theile in 4. S. *Bibliothek* IV. S. 274 und XI. S. 54.

J. S. Hallens Technologie, oder die mechanischen Künste als ein vermehrter Auszug aus den 6 Bänden der neuen Kunstgeschichte. Mit 8 Kupferst. Brandenburg 1782. 8.

P. W. Sprengels Handwerke und Künste in Tabellen. Fortgesetzt von O. L. Hartwig, Berlin seit

seit 1767 bis 1795 siebenzehnen Samlungen in 8. Die beyden ersten Samlungen sind 1778 und 1782 von Hartwig ganz umgearbeitet herausgegeben. S. Bibliothek XII. S. 362. Die beyden letzten Samlungen sind von andern Verfassern.

J. H. Jung Versuch eines Lehrbuchs der Fabrikwissenschaft. Nürnberg 1785. 8.

J. G. Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig. 1785. 8.

G. J. v. Lamprecht Lehrbuch der Technologie. Halle. 1787. 8.

C. G. Kössig Lehrbuch der Technologie. Jena. 1790. 8.

Wörterbücher.

Dictionnaire universel de Commerce — par Savary. Neueste und beste Ausgabe: Kopenhagen 1759. 1765. 5 Bände in Fol.

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences et des arts. Paris und Neuchâtel seit 1751 bis 1767. siebenzehn Bände in Fol. und 11 Bände Kupfer. Nachgedruckt zu Genu, Lucca, Florenz, Lyon, Overdun u. Lausanne.

Supplément à l'Encyclopédie. Par une société des gens de lettres. Amsterdam 1776. 1777. vier Bände Fol. u. ein Band Kupfertafeln von 1777. S. Physik. Kon. Bibliothek VIII. S. 322 u. X. G. 16.

Tables alphabetiques des arts et métiers, contenus dans les douze volumes de planches de l'Encyclopédie. 2½ Bogen Fol.

Table analytique et raisonnée des matieres contenues dans les 33 volumes in folio du Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers et

dans son supplément. Paris. 1780. zwei Bände in Fol. S. Biblioth. XI. S. 375.
Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines; mis en ordre par M. de Felice. Yverdon. Seit 1770 - 76. zwei und vierzig Bände u. 6 Bände Supplemente in 4. Von den Kupfern sind bis jetzt 6 Bände fertig. S. Biblioth. II. S. 481.

Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artisans. Paris. Seit 1782. 65 livraisons in 4. S. Biblioth. XII. S. 470 und XIV. S. 473. XVI. S. 574.

Dizionario delle arti e de' mestieri, della Fabbriche, e delle Manifatture, compilato da Francesco Griselin. In Venezia 8. Seit 1768. Es sollen 14 Theile werden. S. Giornale d'Italia IV. S. 249.

Dictionnaire raisonné universel des arts et métiers, nouvelle edition, revue et mise en ordre par l'Abbé Joubert. Paris 1773. fünf Theile in 8.

G. H. Zinken Teutsches Real - Manufactur u. Handwerks - Lexicon. Erster Theil. Leipzig 1745. Großoctab.

Ökonomisch - technologische Encyclopädie, oder allgemeines System der Staats - Stadt - Haus - und Land - Wirthschaft, und der Kunstgeschichte. Von J. G. Brünig. 23 Theile in 8. seit 1773. mit vielen Kupf. S. Biblioth. III. S. 612 und IV. S. 214 u. f.

J. H. L. Bergius neues Polizey - und Camerales Magazin. Leipzig. 1775 - 1780. 6 Bände in 4.

Deutsche Encyclopädie, oder allgemeines Real - Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften. Frankfurt. a. M. seit 1778. ein u. zwanzig Bände in Kleinfol.

J. K. S. Jacobsons technologisches Wörterbuch,
oder alphabetische Erklärung aller Handwerke,
ihrer Arbeiten, Werkzeuge, Kunstwörter. —
Mit einer Vorrede von Joh. Beckmann. Ber-
lin. 1785 u. 1796. 4 Theile in 4. und 4 Theile
von G. F. Rosenthal. S. Biblioth. XI.
S. 595. XII. 318. XIII. 301 379. XVII. 52.

Hülfswissenschaften.

Grundsätze der technischen Chemie von J. S. Gmelin.
Halle 1786. 8. S. Physik. ökonom. Bi-
blioth. XIV. S. 610.

J. S. Gmelin chemische Grundsätze der Gewerbe-
kunde. Hannov. 1795. 8.

G. A. Suckow Anfangsgründe der ökonom. und
technischen Chemie. Zweyte Auflage. Leipz. 1798. 8.
Zusätze zu der zweyten Ausgabe seiner Chemie.
Leipzlg. 1798. 8.

J. A. C. Gren systematisches Handbuch der ge-
samten Chemie. Zweyte ganz umgearbeitete Auf-
lage. Halle. Seit 1794. vier Theile in 8.

G. A. Suckow Anfangsgründe der theoretischen
und angewandten Botanik. Leipz. 1786. 8. S.
Phys. öf. Biblioth. XIV. S. 423.

G. A. Böhmer technische Geschichte der Pflanzen.
Leipzig. 1794. 2 Theile in 8. S. Physikal.
ökonom. Biblioth. XVIII. S. 349 u. 561.

Entwurf einer ökonomischen Zoologie. Leipz. 1778. 8.
S. Biblioth. IX. S. 499.

Periodische Schriften.

C. W. J. Gatterer technologisches Magazin. Mem-
mingen. Seit 1790. drey Bände in 8. S. Bi-
blioth. XVI, 349. XVII, 196. XVIII, 179, 433.
Jour.

Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Moden. Leipzig, seit 1792 monatlich ein Heft in 8. S. Biblioth. XVIII, 206, 487. XX, 503. XXI, 187.

The repertory of arts and manufactures. London seit 1794 bis 1799. zehn Bände in 8. 10. Phys. öf. Biblioth. XX. S. 340. XXI, 54.

Annales des arts et manufactures, ou memoires technologiques sur les découvertes modernes concernant les arts, les manufactures - - par R. O'reilly. Seit 1799 drey Bände in 8. S. Götting. gel. Anzeig. 1800. S. 1789.

J. Chr. Gädcke's Fabriken - und Manufacturen-Adress-Lexicon von Teutschland. Weimar. 1799. zwey Theile in 8. S. Phys. öf. Biblioth. XX. S. 410. XXI, 52.

P. A. Nemnich's Baaren-Lexicon in zwölf Sprachen. Erster Theil 1797. zweyter Theil Hamburg 1801. 8. S. Phys. öf. Biblioth. XX. S. 51. XXI, 403.

Erster Abschnitt.

Wollenweberey.

§. I.

Die Wolle, nächst dem Brode, die wichtigste Bedürfniß der Menschen, ist das Haar eines ursprünglich Afrikanischen Thiers, welches sich in gemäßigten und kalten Gegenden verfeinert, in sehr heißen und kalten vergröbert, und in einerley Temperatur am besten geräth. Die beste in Europa ist die Spanische, Portugiesische und Englische. Für Teutschland ist es ein Glück, daß es nicht der Spanischen Schafzucht fähig ist, wohl aber der Englischen nachahmen, und dadurch seine Wolle verbessern kan, und wirklich verbessert.

1. Die beste Spanische Wolle ist die aus dem Königreich Castilien und Aragonien. Von jenem Orte heißen die Ballen der besten Art Realoretas, der etwas geringern Finas, der noch geringern Segundas, und der geringsten, welche verschickt wird, Terceras. Sie werden mit den Buchstaben R, F, S, T bezeichnet. Gemeinlich gilt F um 25 Proz. weniger als R, und S und T gelten nur halb so viel als R.

So sind die Benennungen: Prime Segovile, Prime de l'Escorial, Prime Leonille oder de Leon zu verstehn.

2. Teutschland hat bisher noch alle Spanische und Portugiesische Wolle allein über Amsterdam erhalten. Die Lämmerwolle wird nach Zentnern, alle übrige aber nach Pfunden verkauft. Ein Zentner ist in Spanien, ausgenommen zu Sevilla und Cadix, 100 Pfund. Diese sind in Amsterdam, Paris und Strassburg 93 Pfund 28 Loth. Siebenzehn Aroben ungewaschener Wolle geben gemeiniglich acht Aroben gewaschene, und so viel ist auch meistens das Gewicht eines Ballens. Jetzt wird alle Wolle aus Spanien gewaschen verschickt, weil eine Arobe gewaschener und ungewaschener Wolle gleichviel Zoll geben muß. Die drey Arten der Wolle verkaufen die Spanier nicht einzeln, wie die Franzosen, sondern bey 15 Ballen sollen billig 12 Ballen der besten, 2 Ballen der mittlern, und 1 Ballen der schlechtesten seyn. Die Thara ist dabey in Amsterdam verschieden, und der Käufer muß darauf besonders handeln, doch kan man sie zu 14 bis 15 Proc. rechnen. Beym Verkaufe wird 21 Monate Rabat, und der Rabat jährlich für 8 Proc. also für 21 Monate für 14 Proc. gerechnet. Inzwischen steht Holland in Gefahr, diesen vortheilhaften Zwischenhandel mit Spanischer Wolle zu verlieren. Denn man hatte schon in den Oesterreichischen Niederlanden angefangen, sie über Ostende kommen zu lassen, und die dortige Regierung hatte, um solches zu befördern, auf die Wolle, welche über Amsterdam kam, 2 Proc. Abgabe gelegt. Noch zur Zeit gewannen die Holländer doch dabey den Transport, als der nach Ostende mit Holländischen Schiffen geschah.

3. Preise, wofür die Spanische Wolle in Amsterdam im Jahre 1775 verkauft worden. Ein Holländischer Banco-Thaler hat 50 Stüber. Hundert solcher Thaler machten damals nach dem Conventionsfuß oder 20 Guldenfuß (womit 1 Louisdor = 5 Rthlr.) 143 Thaler.

Namen der Wolle.	das 16 in Silber Banco.	das 16 nach dem Conven- tionsfuß.		
		thl.	gr.	pf.
Levante	48 bis 53	1	12	3
Segovinische, feine	44 - 47	1	8	—
Vergleichen ordinaire	41 - 43	1	5	3
Segovinische Soria, feine	39 - 40	1	3	3
Soria	37 - 38	1	2	3
Siguenza Segovia	36 - 37	1	1	6
Siguenza	34 - 35	1	—	—
Molina und Castilien	30 - 32	—	22	—
Von Alberfina, feine (Albar- racin)	28 - 29	—	19	9
Vergleichen ordinaire	26 - 27	—	18	6
Von Extremena	20 - 22	—	15	—
Von Caravaca	28 - 32	—	22	—
Von Campo	18 - 20	—	13	9
Von Navarra	16 - 18	—	12	3
Von Esparagoza, Espanagosa	38 - 39	1	2	9
Von Caceres	36 - 37	1	1	6
Cabeça der Buey (Ochsenkopf)	34 - 35	1	—	—
Von Estremadura	31 - 33	—	22	8
Von Andalusia	28 - 30	—	20	6
Von Portugal	30 - 36	1	—	8
S. und L. Segovia	39 - 43	1	5	3
S. und L. Segovia Soria	35 - 38	1	2	3
S. und L. Segovia	32 - 34	—	23	3

Lams

Kammerwolle nach 100 Pfund, zu Gulden Banco.				
Leonische, extrafeine ungewas-				
schene	90 - 96	54	21	9
Dergleichen gewaschene	150 - 160	91	12	5
Segovia, feine ungewaschene	80 - 90	51	11	6
Dergleichen gewaschene	130 - 150	85	19	1
Segovia Soria, ungewaschene	75 - 85	48	14	9
Dergleichen gewaschene	120 - 130	74	8	7
Soria, ungewaschene	65 - 75	42	21	6
Dergleichen gewaschene	110 - 120	68	15	3
Ordinaire, ungewaschene	45 - 65	37	4	3
Dergleichen gewaschene	100 - 110	62	22	—

4. Preise, wofür unsere einheimische oder Landswolle in Bremen 1776, und im Sommer 1779, verkauft worden, nach 100 Pfund. Der Louisd'or zu 5 Thal. gerechnet. Die Preise von 1779 sind hier in Klammern beigefügt worden.

Schwarze Herbstwolle, die im Anfange Octobers geschoren worden, fällt am meisten zwischen Rotenburg und Harburg, und wird, so wie die drey folgenden, zu Leisten an feinen Tüchern von Spanischer Wolle verbraucht. Wenn sie wohl sortiret 32 bis 35 Thal. [Wohl sortirte 28 Thal. Unsortirte 26 rhl.].

Braune Herbstwolle, ebendaher, 26 bis 29 Thaler. [24 Thal.]

Dunkelgräue und melirte Herbstwolle, 18 bis 21 Thal. [16 bis 17 Thal.]

Silbergräue Herbstwolle, aus der Nachbarschaft von Zelle und Lüneburg, wird auch in Westphalen zu Strümpfen verarbeitet, die nach Holland gehn; 21 bis 23 Thal. [18 Thal.]

Weisse

Weiße Herbstwolle von verschiedener Feinheit, Länge und glänzender Weiße. Fällt am schönsten bey Uelzen, dient zu Leisten an Tüchern, zu Strümpfen und zu gemeinen Hüten, 17 bis 25 Thal. [19 bis 24 Thal.]

Weiße Lammwolle zu ordinairen Hüten; 21 bis 25 Thal. [22½ bis 27 rhl.]

Graue Lammwolle, meistens zu Hüten für Matrosen, 20 bis 23 Thal. [21 bis 24 Thal.]

Weiße Winterwolle, die bald nach Johannis geschoren wird, von verschiedener Güte, dient zu mittelmäßigen Tüchern, zu Futter, zum Einschlage zu Flanell, zu bunten gewalkten Mägen und Strümpfen. Preis nach Verhältniß der Güte, 9 bis 21 Thal. [14 bis 20 rhl.]

Graue Winter- oder Klatwolle, zu Non, so ungefärbt von Matrosen getragen wird, 9 bis 12 Thal. [12 bis 13½ rhl.]

Schwarze Winter- oder Klatwolle, wird zu schwarzbraunem Doye verarbeitet, der nach Holland geht, 11 bis 14 Thal. [15 bis 16 Thal.]

Einschürige, so genante Rheinische Wolle, wovon die feinste an der Weser, zwischen Verden und Stolzenau, fällt; dient zu allerley Tüchern und Zeugen, die gekämmete Wolle verlangen, als Rasch, Kalmant, Sarge, Kamlot u. s. w. Wenn sie nicht sortirt ist, 20 bis 23 Thal, [16 rhl. die beste aber 18 bis 20 rhl.]

Ebendieselbe gereinigt, ausgelesen und geslacket, 26 bis 30 Thal. [22 bis 23 rhl.]

5. Eine der vorzüglichsten Fätländischen Wolle ist die, welche an der Nordöstlichen Seite von Fätländ fällt, von denen Schafen, die dort Bänder faar oder faar af den blandings-ort heißt. Daraus werden in Kopenhagen die

extrefeinen so genannten rothen Generals. Leder, auch seine Härte und sehr feine Strümpfe gemacht. Ihre Ausfuhr ist bey Strafe verbotthen, aber heimlich geht doch viel nach Holland.

§. 2.

Gute Wolle muß fein, weich, seidensartig, lang, stark, rein, ungemischt, anflebrig, meist trocken, nicht zweywüchsig, nicht futterig seyn; süßlich riechen; einen guten Zug haben, und nicht schreien; doch läßt sich die Güte, erst nach der völligen Reinigung, sicher erkennen.

1. Sterbtingewolle sollte billig zu gar keinen Nachern genommen werden.
2. Etwas natürliches Fett oder Schweiß erhält die Wolle, und sichert sie wider den Angriff der Insecten, so wie Menschenhaare deswegen ungereinigt verhandelt werden. Aber unmäßiges Fett schadet der Güte der Wolle, und macht sie dunkelröthlich.
3. Ehemals wurden in Spanien die Schafe ein halbes Jahr vor der Schur mit Oker gewaschen, weil man glaubte, daß dadurch das Wachsthum der Wolle befördert würde; aber jezt ist diese Gewohnheit abgeschafft worden, weil die Engländer darüber geklagt haben, daß solche Wolle niemals wieder recht weiß werden wolle. Wegen jener Gewohnheit hielt man damals die röthliche Farbe für ein allgemeines Kennzeichen guter Wolle, da sie doch bey der Spanischen nur zufällig war.

§. 3.

§. 3.

Um die Wolle, wann sie, nach ihrer Güte, und nach Beschaffenheit der Waare, zu Kette und Einschlag, Tortirt worden, von den groben Unreinigkeiten und dem Staube zu befreien, wird sie ausgelesen, gezäuser, gezupft; hernach auf hölzernen oder eisernen Horben vorsichtig geschlagen oder gestackt, oder auch in den Wolf gebracht, und darin machinirt.

1. Der Wolf ist ein Kasten, worin die Wolle, durch eine gezähnte Winde, und durch die an den innern Wänden des Kastens befestigte Hasen, über einer Horbe, durch einander gezogen wird. In der hiesigen Sunktschren Manufaktur ist er, seit ihrer Errichtung, im Gebrauche. In England hat man verschiedene Werkzeuge dieses Art, nämlich gillingmills oder Towing-mills oder auch hiesigen topstwieching wöl genannt werden.

2. Will man Wolle von etwas verschiedener Güte mit einander vermischen, so geschieht solches am besten gleich nach dem Zausen.

3. Slacken hieß ehemals spalten, zertheilen; so wie noch im Schwedischen und Dänischen Fläka. Fläka skär, Fische spalten oder reissen. Deswegen sollte man nicht Slifhering and Slifgang, sondern eigentlich Släfhering, Släfgang sagen. Gleichen Ursprungs ist Flock, Schneeflocke.

§. 4.

Von dem anklebenden Fette und Schmelze muß alle Wolle, vornehmlich aber diejerige, wels

welche nicht vor der Schur gewaschen worden, imgleichen die, welche zu guten Tüchern und feinen Farben bestimmt wird, vollkommen gereinigt werden. Zu dem Ende wird sie, theils in kaltem, theils in warmem Wasser, theils in einem Urinbade, theils mit Seife gewaschen, an der Waschbank im Waschkorbe wieder rein ausgespült, im Schatten, oder in geheizten Zimmern getrocknet, und durch Glacken wieder aufgelockert.

1. Zum Waschen dient die Waschbank, über welcher die Wolle, durch Hülfe zweyer Haken, deren einer durch einen Haspel umgedreht werden kan, ausgerungen oder ausgewunden wird.

2. Im Schatten wird vornehmlich diejenige Wolle getrocknet, welche weiß bleiben, oder sehr helle Farben erhalten soll. Hingegen zu manchen Zeugen trocknet man sie in der Sonne, weil sie dadurch etwas härter wird.

3. Zuweilen wird die gewaschene Wolle gefärbt, vornehmlich zu den melirten Tüchern, welche die Engländer ums Jahr 1614, als sie ihre Tücher noch in Holland färben ließen, erfunden haben. Die verschiedentlich gefärbte Wolle wird alsdann entweder dergestalt gemischt, um eine gleiche, oder eine gleichartige bunte Farbe zu bewürken. Auf solche Art entstehen neue Farben, welche oft der Manufactur den Absatz vermehren. Das Meliren geschieht entweder vor, oder nach dem ersten Krempeln, und vorzüglich dient auch hierzu der Wollf.

4. Wolle, die zu ganz weissen Tüchern dienen soll, wird, nachdem sie gereinigt worden, ge-
schwe-

Schwefelt; wie wohl man sich dieses Mittels, wegen des Anlaufens der Treffen und anderer Unbequemlichkeiten, nicht gern mehr bedient,

§. 5.

Die gereinigte Wolle wird, nachdem sie entweder zu Tüchern, oder Zeugen bestimmt ist, gekrempelt oder gekämmt. Tücher sind dicker, wollichter, filzig; Zeuge sind glätter, dichter gewebt, leichter, dünner und ohne Filz. Inzwischen sind beyde so sehr vervielfältigt und abgeändert worden, daß sie unmerklich, fast wie Werke der Natur, in einander übergehn.

1. Oft haben Tuch- und Zeugmacher über die Grenzen ihrer Gewerbe gestritten, und oft haben solche Juristen unrichtig bestimmt, z. B.
 - nach den Werkzeugen, nach der Walze. — Neue Erfindungen haben den ehemaligen Abstand der Tücher von den Zeugen ausgefüllt, und die Grenzen aufgehoben, welche die Polizen nicht gewaltsam wieder herstellen wird, ohne der Erfindung und der Industrie schädliche Grenzen zu setzen.

§. 6.

Zu Tüchern wird die Wolle, nachdem sie eingeschalzt, oder mit Fett angefeuchtet und biegsamer gemacht worden, gekrazet, gekrempelt, geschrubbelt, oder Kardetschet; das ist, sie wird mit eisernen Zacken oder Haken, welche, nach Art der Hecheln, in

verschiedenen Reihen, durch ein auf einem Brette befestigtes Leder, gezogen sind, auseinander gezogen, wodurch die Fasern, zur Erleichterung des Spinnens, noch mehr getrennet, die kürzern geschieden, die längern gemischt und, zum künftigen Filz, krauser gemacht werden.

1. Nach der Absicht der Arbeit und Verschiedenheit der Wolle, müssen die Krempeln verschiedentlich eingerichtet seyn, und mehr oder weniger, gröbere oder feinere, längere oder kürzere, mehr oder weniger gebogene Zähne haben. Sie erhalten darnach verschiedene Namen, die doch nicht an allen Orten einerley sind; z. B. 1. Reiß- und Brechkämme, Krempeln; 2. Schrubeln oder Schrubbeln, Kragen. Karderscheiben. 4. Kniestreichen. Man pflegt sie auch wohl nach der Anzahl der Zähne zu benennen; z. B. einige heißen Sechsziger, andere Siebenziger. Die eine Krempel ist auf dem Kasse, über dem Krempelkasten, befestigt, die andere hält der Arbeiter in der Hand. Die feinsten sind die Kniestreichen, deren eine der Arbeiter über dem linken Knie fest hält. Neue Krempeln werden vorher mit Stochwolle ausgefuttert. Mit den Kragen wird die Wolle zu viereckigen Blättern, mit den Kniestreichen zu spindelförmigen Stücken, gebildet. Die Arbeiter heißen Wollkragen, Wollstreicher, Kniestreicher.

2. Die Krempeln werden am besten in Holland, England und Frankreich, in Teutschland aber nur an wenigen Orten, gemacht; z. B. in Nürnberg, Zwickau, Jglau, in Achen, Cuxen im Limburgischen, welches wegen seiner Man-

manufacturen beträchtlicher Ort, auf den Charakteren, gemeinlich Depen, sonst auch Neaux, genant wird. Die gebräuchlichsten Arten werden jetzt auch hier in Göttingen von einem Rasdelmacher verfertigt. Bretter zu diesen Krempeln werden häufig nach Holland aus dem Münsterischen, vornehmlich aus dem Städtchen Halteren, nach Leyden, geschickt.

3. In England geschieht jetzt diese Arbeit durch eine Maschine, welche zwey ganz mit Kraken besetzte Walzen hat, und scribbing - mill oder carding - engine genant wird. Die vortheilhafteste ist die von Cartwright angegebene, wider deren Gebrauch sich 50,000 Menschen, welche bis dahin von Wollkraken gelebt hatten, und ihren jährlichen Verdienst auf 200,000 Pfund Sterl. anslugen, bey dem Parlamente beschwerten. Dennoch ward ihre Einführung im Jahre 1794. beliebt. Eine Maschine dieser Art hat hier die Manufactur des Hrn. Haake.

4. Zum Einschmalzen muß gutes Baumöhl, oder auch Butter, genommen werden. Öhle, welche durch das Alter dünner und flüssiger geworden sind, sind besser, als die vollkommensten fetten Öhle, weil jene das schleimige Wesen der Wolle mehr angreifen und auflösen. Die Menge Öhl wird verschiedentlich angegeben. Zur Kette wird meistens weniger, als zum Einschlage genommen.

S. 7.

In Zeugen wird die Wolle mit Kämmen von langen doppelten stählernen Zähnen, die im Kamtopfe (Kampotte) erwärmt werden,

bergestalt bearbeitet, daß sie nicht zerissen, sondern nur von der kurzen, den Rämlingen, geschieden, und zu langen lockern Bärten, Zügen, gezogen wird.

1. Die Rämme werden sehr gut in Eisenach verfertigt. Unsere Arbeiter erhalten sie aus Längensalze und Mählhausen, und bezahlen das Paar mit einem Ducaten.
2. Die Rämlinge können bey größern Tüchern, Flanell u. d. zum Einschlage gebraucht werden.

S. 8.

Das Spinnen geschieht entweder auf einem grossen Rade, welches von der rechten Hand in Bewegung gesetzt wird, da die linke den Faden zieht; oder auf kleinern Rädern, welche getreten werden. Letztere können einen glattern, dralleren Faden, der vornehmlich zu Zeugen nöthig ist, geben. Der Faden zur Kette wird draller, mit offener Schnur, oder rechts; der Faden zum Einschlage aber lockerer, dickerer, mit gekreuzter Schnur, oder links, gesponnen.

1. Die Spinnerinnen müssen sich hüten, daß nicht das Garn zusammenlaufe, oder daß kein Meselfaden, Meseldrat, entstehe. Mesel ist das Niedersächssische Wort für Mäsel, ein Flecken, ein Ausschlag, woher die Benennung: Maseln oder Masern entstanden ist.
2. Das Spinrad (vermuthlich das kleine Tretrad) soll im Jahre 1530, von einem, Namens

Jür:

Jürgens, zu Batemüttel; einem Dorfe 2 Stunden von Braunschweig, erfunden seyn. Da wo er gewohnt hat, steht jetzt ein Wirthshaus, welches deswegen das Spinnrad heißt.

3. Spinnmaschinen, Spinnmühlen sind wenigstens schon im ersten Viertel des 18ten Jahrhunderts, und zwar zuerst zu Schafwolle, angegeben worden. Einer, der solche Erfindung in England anboth, mußte vor denen, welche dadurch ihren Verdienst zu verlieren beforgten, flüchten. Er ging nach Frankreich, wo seine Angabe in Gegenwart des Generalkontrolleur Pelletier des Forts untersucht und richtig befunden ward. Er erhielt darauf eine Belohnung, aber man trug doch Bedenken diese geschwinde Spinneren einzuführen. Es scheint, daß die ersten Spinnmaschinen in Italien gebräuchlich geworden sind; jetzt aber sind die vollkommensten in den Englischen Baumwollenmanufakturen, wo sie von Wasser getrieben werden. Die Engländer flacken, kreppeeln, schrubbeln, streichen und spinnen mit Maschinen; sie weben, rauhen und scheeren damit die Tücher.

4. Inzwischen hat das Spinnen durch Maschinen mehr Schwierigkeit bey Wolle, als bey Baumwolle. Bey der Maschine, welche ich bey H. Pesson in Helmstädt gesehen habe, wird die zu Fäden gekrazte Landwolle erst auf einem grossen Rade locker vorgespunnen und das Garn lose auf Spuhlen gezogen. Die Spinnmaschine ist eine schief liegende Fläche, an deren obern Rande 24 mit dem lockern Garn gefüllten Spuhlen gesteckt werden, von welchen die Fäden durch den Theil, welcher der Wagen genant wird, heruntergezogen, verlängert und fein gesponnen wird, indem sie zugleich, wie

ben dem Spinnen, um ihre Ure gedreht worden, worauf denn das verfeinerte Garn auf die unten stehenden 24 Bobinen läuft. Die Spinnerinn setzt durch ein Rad den Theil der Maschine zum Ausziehen der Fäden in Bewegung, und durch einen Tritt treibt sie solche auf die Bobinen. Weil aber die Fäden oft reißen, so muß sie beständig bald hier, bald dort nachhelfen, also stehen. Viel vortheilhafter ist die Maschine, welche hier H. Funke von einem Engländer gekauft hat. Diese ist so wohl zum Vorspinnen, als Feinspinnen eingerichtet, dergestalt daß einige siebenzig Fäden zu gleicher Zeit vorgespinnen, und, nach einiger Veränderung der Maschine, hernach auch zugleich fein gesponnen werden. Aber die Einrichtung ist sehr zusammen gesetzt und kostbar.

5. Das allerfeinste, weichste und sanfteste Geweb, was bis jetzt aus Thierwolle gemacht wird, ist dasjenige Zeug, was die Engländer Shauls, die Franzosen Chales oder Challes nennen, welches im Orient von langen Zeiten her hoch geschätzt wird, und seit Anfange dieses Jahrhunderts über Bengalen auch nach Europa kömmt. Nach der Versicherung des Hrn. Palas und den Proben, welche ich ihm verdanke, wird es aus dem Haar einer Ziege gemacht, welche in Kaschmir und Thibet einheimisch ist. Mehr Nachricht findet man in meiner Waarenkunde I. S. 522. und von den Englischen Versuchen, europäische Wolle zu gleicher Feinheit zu spinnen, in Physikal. Ökonom. Bibliothek XVI. S. 528.

§. 9.

Das gesponnene Garn wird gehaspelt, oder zu Streichen, Zählen, geweißt. Das
ges

gestellte Garn wird auf eine Winde gebracht, und davon mit einem Spulrade auf Spuhlen, Bobinen (bobines) gezogen. Aber zu einigen Zeugarten muß das Garn vorher auf dem Spulrade duplirt, und hernach gezwirnt werden.

1. Oft lassen die Tuchmacher ihr Garn nicht haspeln, sondern ziehn es gleich von der Spitze des Spinnrades auf Spuhlen.
2. Das Zusammendrehen zweyer oder mehrer Fäden, welches zu Serge de Rome, Serge de Berry u. s. nöthig ist, geschieht auf der Zwirn- mühle. In grossen Manufacturen hat man Mühlen, worauf einige hundert Stück Garn zugleich gezwirnt werden können; manche werden von Wasser getrieben.
3. Die Strähnen, Zahlen, Stücke, Löpfe, werden in Gebinde oder Sizen getheilt, die eine gewisse Zahl Fäden, welche dem Umfange des Haspels gleich sind, enthalten. Diese Größen sind nicht überall gleich, aber nöthig ist es, daß sie in jeder Manufactur für immer genau bestimmt sind. In einigen Ländern ist es durch obrigkeitlichen Befehl geschehn.
4. Für ein Lopp Garn zu spinnen bezahlen unsere Manufacturen neun Pfennige. Ein Weib spinnet in einem Tage $1\frac{1}{2}$ Lopp (nämlich feines Garn; von gröbern kan es drey Lopp spinnen), und gewinnet also, bey etwas hohem Preise des Brodes, ein Pfund Brod, oder die halbe Sätigung. — Also werden wir mehr mit Mitleiden, als mit Reid, es mehr für die Wirkung einer durch grosse Armuth erzwungenen Frugalität, als der Industrie halten müssen, wenn einige unserer Nachbarn meistens weit

weit wöchentlich zu unsern Manufacturen kommen, um Wolle zum Spinnen zu holen.

§. 10.

Das Garn wird entweder zur Kette, oder zum Einschlage bestimmt. Kette, Zettel, Werst, Scherung, Aufzug, heißt beim Weben dasjenige Garn, welches auf dem Stuhle, so lang und so breit, als das Tuch werden soll, aufgespannet wird, und dessen Fäden sich wechselseitig kreuzen müssen, um einen andern Faden, nach der Breite des Tuchs, zwischen sich aufzunehmen. Der Einschlag, Eintrag, Webel, Faden, heißt das Garn, was in die Winkel der gekreuzten Kettenfäden eingeschlagen wird. Die Fäden der Kette, welche beim Weben zu gleicher Zeit herauf und herunter gezogen werden, machen das Gelese oder den Sprung aus. Obergelese, Obersprung; — Untergelese, Untersprung.

§. 11.

Um so viele Fäden parallel neben einander zu legen, als die Kette oder die Breite des Tuchs haben soll; und um diese Fäden vergestalt zu ordnen, daß sie beim Weben, durch das Treten der Schemel, einer um den andern, wechselseitig herunter gebracht werden können, faßt man die Fäden von den verschiedenen Spuhlen, welche mit ih-

Ihren Spindeln in zwey Reihen auf der Scherlatte stehn, zusammen, kreuzet sie, windet sie um den Scherramen so oft rechts und links, als die Breite und Länge des Tuchs es verlangt, und knüpft abwärts, durch die Kreuzung der Gelese, Schnüre. Nach dem Scheren zieht man die Kette schleifenweise in einander, wodurch sie das Ansehn, und davon den Namen der Kette bekommt.

1. Die Scherlatte ist eine Bank mit zweyen senkrechten Pfeilern, die zwey horizontale Balken übereinander tragen, auf welchen die Spuhlen oder Pfeiffen mit ihren Spindeln, in Löcher, zum Abschoren gesteckt werden. In einigen Gegenden sagt man Spüßten oder Knöpfe, wenn auf einem quadratischen und Pfeiffen; wenn auf einem runden Stuhle gewebt wird. In einigen Schauordnungen hat man zwey Spuhlen eine Pfeiffe genannt; wo also 12 Pfeiffen gestochen werden sollen, da müssen 24 Spuhlen auf der Scherlatte stehen. Einige unserer Tuchmacher behelfen sich mit einer Scherlatte, ohne Bank oder Unterstellung, welche sie, nach der Weise der Leinwandweben, nur an die Wand lehnen, oder am Boden aufheben.

2. Der Scherramen, die Scherlatte, oder Schergiebe, ist ein senkrecht stehender Hahpel von einer bestimmten Höhe und Weite, um welchen die halben Gänge, in Schraubenlinien, herunter und wieder rückwärts hinauf gewunden werden. Scheren, Schiren, hieß ehemals abtheilen, absondern.

3. Die Anzahl der Spuhlen auf der Scherlatte, oder eigentlich die Anzahl der Fäden, welche auf

auf einmal geschoren werden, heißt ein halber Gang, und die doppelte Umwindung des halben Gangs um den Scherrahmen giebt hernach den ganzen Gang. Also wenn die Kette, wie z. B. bey den Preussischen Kerntächern, 1728 Fäden haben soll, so nimt man 24 Spuhlen, da denn 24 Fäden ein halber, und 48 Fäden ein ganzer Gang heißen, und die Kette 36 Gänge haben muß. In einigen Schauordnungen aber hat man eine Umwindung des ganzen Scherramens einen ganzen Gang genant, und darnach zu rechnen, müste jene Kette 72 Gänge haben.

4. Die Schauordnung schreibt vor: 1. die Länge des Tuchs auf dem Stuhle; 2. die Breite des Tuchs durch Bestimmung der Anzahl Fäden, welche in der Breite oder der Kette seyn sollen; 3. giebt sie auch schon dem Arbeiter an, wie viel Spuhlen er dazu auf die Scherlatie stecken, und wie oft die halben Gänge um den Scherrahmen herunter und hinauf laufen müssen, oder wie viel Spuhlen und Gänge genommen werden sollen; 4. bestimt sie die Pfunde Garn zur Kette, und zum Einschläge.

5. Beispiel einer Berechnung, wie viel Stück Garn und Pfunde Wolle zur Kette eines Tuchs nöthig sey, wenn das Tuch auf dem Stuhle 45 Ellen lang, und $3\frac{1}{2}$ Elle breit seyn, und nach der Schauordnung 3600 Fäden in der Breite, oder in der Kette haben soll.

Der Arbeiter scheret auf einmal 20 Fäden, also muß er diesen halben Gang 3600:20 = 180 mal um den Scherrahmen herumwinden, nämlich 90 mal herunter und 90 mal hinauf.

Aus einem Pfunde Spanischer Wolle werden 41 oder 42, oder auch nur, wie ich hier annehmen will, 4 Stück Garn gesponnen. Ein

Ein Stück hält 22 Gebinde; ein Gebind 43 Fäden, jeder Faden oder der Umfang des Haspels, ist 2 Ellen. Also ist ein Stück Garn $= 22. 44. 2 = 1936$ Ellen lang.

Da nun in der Breite 3600 Fäden, drey jeder 45 Ellen lang ist, seyn sollen, so verlanget die Kette 3600. $45 = 162,000$ Ellen.

Da ferner ein Stück Garn $= 1936$ Ellen, so sind 162,000 Ellen $= 83121$ St. oder fast 831 Stück Garn.

Weil aus einem Pfund Woll 4 Stück Garn gesponnen werden, so sind zu 831 St. nöthig 207½ Pfund Wolle.

§. 12.

Damit die Kette steifer und fester werde, um das Aufspannen und das Reiben des Blattes, ohne sich zu zerfasern, zu vertragen zu können, wird sie vorher geleimt, das ist, sie wird durch heißes Leinwasser gezogen, und entweder in freyer Luft im Schatten, auf den Werkenbänge, oder auch, aus Roth, in geheizten Zimmern getrocknet.

§. 13.

Der Weberstuhl, eines der ältesten und nützlichsten Werkzeuge, ist, seit dem ihn die Griechen aus Aegypten geholt haben, viel künstlicher und bequemer geworden; aber aus Stühle von ägyptischer Einfachheit, webet man jedoch mit unerträglicher Langsamkeit, der

Indianer Jenge, welche der Europäer bewundert. Die vornehmsten Theile des Stuhls, der entweder einmännig, oder zweymännig ist, sind:

1. Das ganze viereckige Gestell.
2. Der Earmbaum, Kettenbaum, Weiberbaum, hinten am Stuhle, in dessen Falze oder Fuge eine Ruthe, welche durch die Gesetze gesteckt ist, passet.
3. Die Kämme, Schäfte, mit ihren Bindfäden und Ringen oder Maschen, oder das Geschirr, wovon je zwey an einem Faden über einer Rolle, oder einem Kloben, hängen.
4. Die Schemel, Pedale, womit das Geschirr durch Fäden verbunden ist.
5. Die Lade, mit welcher der Eintrag in die Winkel der gekreuzten Kettenfäden geschlossen wird. Ihr Blatt, Rierblatt, ist ein Kamm, dessen Zähne, Riele, von Rohr, oder, wie hier, von polirtem Stahle, sind, und der von dem Oberschweife und Unterschweife eingefaßt ist.
6. Der Brustbaum, ohne Spalte, oder mit einer Spalte, da im ersten Falle das gewebte Tuch über den Brustbaum, und im letztern durch die Spalte desselben geht.

7. Der Tuchbaum, Unterbaum, unter dem Brustbaum, auf welchen das gewebte Tuch gewunden wird.

8. Das Spänholz, Sperruthe, Tempel, Compel, (Franzöf. le temple) ein Stock oder schmales gegliedertes Brett am Ende mit Haken versehen, womit das gewebte Tuch in gleicher Breite erhalten wird.

1. Joh. Ray, ein Engländer, hat ums Jahr 1737 eine Einrichtung angegeben, wodurch ein Mann, ohne Verlast an Zeit, die breitesten Lächer weben kan. Sie ist auch schon in manchen testischen Manufacturen versucht worden, aber die Arbeit wird leicht fehlerhaft, und der Vortheil ist nicht so groß, als man ihn anfänglich angegeben hat. Die Hauptsache besteht in dem Schützen, den man deswegen la navette angloise nennet.

S. 14.

Das Aufscheren, Aufbäumen, oder Aufziehen der Kette auf den Weberbaum, geschieht durch Hülfe des Defniers, eines Rahmes, dessen oberer Rand sich abnehmen läßt, und der wenigstens so viele hölzerne Zähne haben muß, als halbe Gänge in der Kette sind, weil zwischen zweyen Zähnen ein halber Gang gelegt wird, um die Kette in ihrer Breite zu ordnen. Die Gelese werden mit einer durch die Kreuze der Kettenfäden gesteckten Ruche, Lese-ruche, getrennet. Jeder
 E Kett.

Kettenfaden wird durch einen Ring oder ein Aug des Gefährtes gezogen, und zwar wechselseitig ein Faden des Obersprungs (des Obergelezes) durch ein Aug des ersten Rammes, ein Faden des Untersprungs durch das Aug des andern Rammes. Wenn die ganze Kette auf diese Art eingereiht ist, werden je zwey Fäden, einer vom Ober- der andere vom Untersprunge, durch die Zwischenräume zweyer Rietsfiste oder geplätteter Dratsfiste, im Blatte der Lade, gezogen. Die Enden aller durchgezogenen Fäden bindet man zusammen, und knüpft sie an eine Ruthe, welche in die Fuge des Luchbaums fest gebunden wird.

1. Die letzte Arbeit wird dadurch verkürzt, daß man die Fäden einer alten Kette am Luchbaume beybehält, so daß sie noch durch Blatt und Schäfte reichen. Diese Fäden am Luchbaume heißen Säden des Lädels, Ledels, Lädelsfäden, Trümmer, Drum.

2. Bey den feinen Luchern haben die Schäfte stat der Ringe Maschen in den Fäden, die weniger Raum einnehmen und biegsam sind; deswegen können alle Kettenfäden auf zwey Schäfte vertheilt werden. Aber bey den gröbern Luchern haben die Schäfte metallene Ringe, und weil diese mehr Raum einnehmen, so werden die Kettenfäden auf vier Schemel vertheilt, so daß man den ersten Faden durch den ersten, den zweyten durch den zweyten, den dritten durch den dritten, den vierten durch den vierten, den fünften wieder durch den ersten Schaft oder

über dessen Ring u. s. w. hindurch gehet. Der Weber tritt alsdann allmählich wechselsweise zugleich den ersten und dritten Schemel, und zugleich den zweyten und vierten Schemel, wodurch bey jedem Tritte die Hälfte der Kette wechselsweise hinauf und herunter gezogen wird.

3. Das Blatt in der Lade muß wenigstens halb so viele Rietstifte haben, als die Kette Fäden hat. Die Blatmacher verfertigen die Blätter, für Lein- und Tuchweber, aus Riet, Rohr; aber wenn der Einschlag naß verwebet werden soll, imgleichen für Zeug- und Seidenweber, aus geplättetem Eisendrat. Das Rohr ist entweder unser einheimisches Schilf, *Arundo phragmites*, welches jetzt unsere Stadtgräben ausfüllet, aber doch nur für gemeine Leinweber gut genug ist; oder es ist das so genannte Spanische Rohr. Unter diesem Namen wird eine Art des Indianischen, was zu unsern Handsöcken dient, *Calamus Rotang*, verstanden; aber, wenn ich nicht irre, so brauchen die Blatmacher vornehmlich *A. donax*, welches mit jenem oft verwechselt wird. Letzteres wächst in den südlichen Ländern, und wird auch daselbst gebauet. Zu uns kömmt das meiste aus Portugal und Spanien. In der Legge-Ordnung für die Stadt Göttingen vom 18. März 1777 ist S. 10. des Rheinischen Rohrs gedacht, welches, wie mir gesagt ist, um Mannheim und Worms wachsen soll. Nach derjenigen Nachricht, die H. Prof. Suckow zu Heidelberg, mir auf meine Bittvertschaft hat, ist es ebenfalls *A. phragmites*, welches sonderlich um Philippsburg und Lauterburg, eine Stadt in Nieder-Elsas, die zum Bisthum Speyer gehört, gesammelt, und an die Bauämter, an
- C 2
- Korbe

Korbmacher und Weber verkauft wird. In Philipaburg ist die Freyheit, das in dem zur Festung gehörigen Moraste wild wachsende Rohr zu schneiden, von dem Commendanten an die Korbmacher, für 8 fl. verpachtet, doch ist auch der Staarenfang damit verbunden, in dem die Staare sich dort im Rohre zu vielen tausenden aufhalten. Die Franzosen erhalten das Rohr aus Languebec und Provence, glauben aber doch auch, daß das Spanische besser sey. In Paris werden die Röhre das Pfund für 8 bis 12 Solz verkauft. Es soll auch um Perpignan gehauet, und von dort in nördliche Länder verschickt werden. S. Waarenkunde I. S. 99.

4. Die Drattliste werden durch Hülfe einer Plättmaschine gebildet. Die Engländer sollen sie, wenigstens für die Seidenmanufacturen, aus derjenigen Masse verfertigen, woraus die Lettern der Buchdrucker gegossen werden. Die Rämme machen unsere Meister selbst.

S. 15.

Die Tücher werden, damit man sie ohne Schaden, auf dem Schertische und im Rahmen ausspannen könne, mit einem angewebten Rande von gröberem, stärkerem und, damit man das Tuch daran kenne, buntem Garn, auf beyden Seiten eingefast. Die Kette zu diesem Salleisten, Salband, Sälband, Sälbende, wird gemeiniglich nicht auf den Garnbaum gewunden, sondern nur mit Gewichten über den Stuhl gehentet. Den Tüchern, welche für den Handel bestimmt sind, wird

wird ein Mantelende, Mantel, Vorschuß, angewebet, welcher dem Kaufmann, der das von die Proben für die Käufer abschneidet, nicht angerechnet wird.

§. 16.

Das Garn zum Einschlage wird auf kleine Spuhlen von Rohr, Wefelspuhlen, gespuhlt. Diese werden mit einer Spindel (Seele) in den Kasten des Schützens oder Schifgens, zwischen den Schnellern gesetzt. Der Einschlag wird gemeiniglich naß verwebet, das mit die Fäden geschmeidiger erhalten, und, durch Schläge der Lade, dichter an einander gebracht werden können.

1. Die besten Schifgen sind die Holländischen, aber sie sind sehr theuer.
2. Je stärker und wollichter ein Tuch werden soll, desto mehr Einschlag muß es erhalten. Zu dem Ende muß man bey einerley Breite, die Zahl der Kettenfäden vermindern, oder wenigstens das Blatt erweitern, wodurch sich die Fäden bey dem Kreuzen mehr öfnen, und wodurch die Einschlagfäden dichter an einander gebracht werden können.
3. Seit einiger Zeit spuhlet man, in einigen Gegenden, den Einschlag auf eine grosse kegelförmige Spuhle, welche in dem Kasten des Schützens auf einem Stifte horizontal befestigt wird, von deren Spitze sich der Faden, ohne daß die Spuhle umläuft, beym Durchwerfen, herabzieht, und, durch einen im Kasten ange-

brachten Haken, aus einer Seitendöffnung desselben geleitet wird. Man gewinnt durch diese Einrichtung, die man z. B. in Brandenburg nutzt, an der Zeit, weil man nicht so oft neue Wefelspuhlen einzusetzen braucht. Am bequemsten ist sie, wenn der Einschlag naß verwebet wird, und, seit der ersten Ausgabe dieses Buchs, ist sie hier fast allgemein geworden.

S. 17.

Beym Weben erhalten bessere Lächer mehr Schläge mit der Lade, theils bey offener, theils bey geschlossener Kette; geringere erhalten weniger, so wie es die Schauordnung vorschreibt. Fehler der Weber, welche das Schaugericht zu bestrafen pflegt, sind folgende:

1. Zwiste, Fadenbrüche, wenn die zerrissenen Fäden nicht gleich wieder zusammengeknüpft, oder mit dem Nachlenkgarner ergänzt werden.

2. Doppelschüsse, Wefelswiste, oder zwey Fäden-Einschlag in einer Desnung der Kette.

3. Nester, wenn, wegen Fehler des Geschirres, nicht alle Kettenfäden arbeiten.

4. Ueber- und Unterschüsse, wenn der Einschlag über oder unter verschiedenen Kettenfäden hintereinander weggeht.

5. Moberflecke, die entstehen, wenn das gewebte Tuch zu lange unabgerollet, auf dem Tuchbaume gelassen wird.

6. Vorschlag, Niep, wenn die Sperruthe oder der Tempel nicht gleichmässig fortgerückt ist, und dadurch der Einschuß schief, und das Tuch an einigen Stellen dichter, als an andern geworden ist.

I. In Teutschland wird gemeiniglich das Weben entweder nach Ellen des Tuchs, oder nach Pfunden der Wolle oder des Garns bezahlt; aber besser, wiewohl nicht vortheilhafter für den Verleger, wäre es, wenn es nach der Menge des verwebten Einschlages geschähe.

§. 18.

Das fertig gewebte Tuch wird erst der Schau, hernach den Belescrinnen übergeben, welche, mit dem Nopeisen, fremde, oder überflüssig eingewebte Theile, noppen, herausnehmen. Diese Arbeit heißt das Setzen noppen.

§. 19.

Nun werden die Tücher einer gewaltsamen Walke unterworfen, das ist, sie werden mit Wasser und Seife, oder mit Walkerbe, oder Urin, oder Schaffloth und Dehl, oder, wie jetzt in England, mit Gersten = Habers und Bohnen = Mehl, gestampft, wodurch sie

mehr, als von einem langen Gebrauche leiden, und gleichwohl dauerhafter und fehlerfrey werden. Die vornehmsten Wirkungen der Walke sind; 1. die Bedeckung des Gewebes durch einen Filz; 2. die Verdichtung des Tuchs in Länge und Breite, indem durch das Stampfen die Theile näher an einander gebracht werden; 3. die Reinigung von Fett, Leim und andern Schmutz.

1. Das Tuch wird dichter, indem es an Länge und Breite verliert. Jenen Verlust pflegt man ungefähr auf $\frac{1}{3}$, letztern auf $\frac{2}{3}$ zu schätzen; aber dieß ist nicht allgemein. Die blauen Dragoner-Lächer der hiesigen Sunkischen Manufaktur, sind ungewalkt 70 Ellen lang und $3\frac{1}{2}$ Ellen breit; aber nach dem Walken ist die Länge nur 50, die Breite nur $8\frac{1}{4}$ Ellen. Also verlieren sie in der Länge $\frac{2}{3}$, und in der Breite $\frac{1}{2}$.

§. 20.

Walkmühlen sind also Stampfwerke, die gemeinlich vom Wasser getrieben werden; sie haben entweder senkrechte Stampfen, wie die Holländischen, oder Hämmer. Das Tuch liegt bald eingeschichtet, bald eingeschrebet, im Walkstocke, oder im Kumpen. Zwen Stampfen oder zwen Hämmer arbeiten in einem Loche.

1. Die Walkmühlen mit Stampfen arbeiten geschwinder; ihre Gewalt ist größer, und eben deswegen schicken sie sich vornehmlich zu dicht gewebten Lächern, wozu das Garn draß gesponnen ist. Wo man es nöthig findet, mit Harn zu walken, da sind die Hämmer besser, weil da die Fäden sich mehr aufdrehen können. Der Walkmühlen findet man schon am Ende des zehnten Jahrhunderts erwähnt. Augsburg hat solche schon vor dem Jahre 1389 gehabt.
2. Man muß sich hüten, kein Wasser zum Walken zu nehmen, welches feinen Trieb sand bey sich führt, als welcher viel von der feinsten Wolle mit sich nehmen würde.

§. 21.

Walkerde, smectis, terra fullonum, heißt jeder feiner Thon, der so wenig Sand als möglich, wenig oder gar keinen Kalk, wenig oder gar kein Eisen, viel feines brenbares Wesen hat, leicht in Wasser zergeht, schwer sich daraus scheiden läßt, und leicht Oehl einsaugt. Also macht die Walkerde nicht eine eigene Art im Mineralsystem aus. Also mag der Engländer seine misgönnete Erde uns ferner vorenthalten, wenn nur unsere Walker englische Geschicklichkeit, englische Vorsicht und englische Aufsicht haben.

1. Die Englische Walkerde brauset nicht und hat sehr wenig Kalk; also irren die, welche die Wirkung von einer brenngemischten absorbirenden Erde herleiten. Sie läßt sich mit dem Nagel leicht glänzend poliren, wird durchs

Brennen anfänglich schwarz, hernach braunroth, auch giebt sie Berlinerblau; also hat sie ein feines brenbares Wesen, und ist nicht ganz frei von Eisen. Hin und wieder glänzen sehr feine Theilchen des verwandten Glimmers. H. Mehnert fand $\frac{1}{2}$ Gyps, auch ich etwas, aber unbestimlich wenig. Ich besitze in meiner Sammlung zwey Stücke der besten englischen Walkerde; eines hat der berühmte Reisler dem H. Prof. Hollmann aus England geschickt, dessen Güte ich es zu danken habe; ein anderes hat H. Leibmed. Wichmann in Hannover mir aus England mitgebracht. Letzteres ist aus Barnet in Hertfordshire. Beyde gleichen denen Proben, welche ich oft in auswärtigen Sammlungen betrachtet, auch wohl untersucht habe, und alle haben mir obige Resultate gegeben. Bergmann fand in der Walkerde von Hampshire: 0,518 Kiesel-erde; 0,250 Mauer-erde; 0,155 Wasser; 0,037 Eisen; 0,033 Kalk; 0,007 Bitter-erde. Das Schäumen eines Thons mit Wasser ist eine fast allgemeine Eigenschaft dieser Erdgattung, die wenigstens keine Art bestimmt. Wir scheint die Reinigung der Tücher, durch die Anziehung des Fetts, und durch das Reiben der feinertheilten und stets bewegten Thontheile zu geschehn. Sie sowohl, als auch die Filzung, eine Eigenschaft thierischer Haare, wird durch die vom Stampfen und warmen Wasser bewirkte Wärme befördert.

7. Unsere Walker bedienen sich theils des Thons, den sie an unserm Hainberge graben und kneten, theils dessen, den sie aus Almerode kommen lassen, theils einer Mischung aus beyden. Zwey und dreßsig Mäsel Almeroder Erde, jeder ungefähr 216 Cub. Zoll Rheintl.

Rheinl. bezahlen sie mit einem Thaler. Im Preussischen rühmt man die Walkerde aus Schmarey im Steenbergischen Kreise, von der zum Theil die in Droßen verfertigten Lächer ihre Güte haben sollen.

3. Seife reinigt noch geschwinder und besser, als Erde, aber sie ist kostbarer, und einigen Farben nachtheilig. Faulender, alcalisirender Harn, macht, wie S. 4., mit dem Fette eine Art Seife; aber nur wenige Farben leiden den Harn. Mit Schaffoth, den man durch Oehl mildert, hilft man Stellen nach, die sich schwer sitzen. Gersten- Haber- und Boben- Mehl verzögern durch ihre schleimichte Substanz das Walken etwas, und lassen den Fäden mehr Zeit sich aus einander zu geben.

4. In England werden seit einigen Jahren manche Lächer mit warm gemachtem Menschenharn und Schweinekoth gewalket. Wenn sie einige Zeit darin eingeweicht worden, werden sie, von zehn bis zwölf Tagelöhnern, mit Füßen getreten, die bey dieser eckelhaften und schweren Arbeit für jede Stunde 6 Stüber, oder 13½ Kreuzer, nebst einer Flasche Bier, erhalten. Zu Leeds, Halifax und an andern Orten, wird der Harn sorgfältig verwahrt, und unter dem Namen Ord laut von den Hausbedienten wöchentlich an die Sammler maaßweise verkauft, die nicht allmal so viel erhalten können, als die Manufacturen verlangen. Diese Walle hält man in England noch geheim.

5. An einigen Orten, z. B. in Frankreich, breitet man die ungefärbten Lächer vor dem Walken, der Länge nach, in fließendem Wasser an Pfäh-

Wählen, einige Tage aus, legt sie hernach naß über einander, bis die Hand einige Wärme in dem Haufen empfindet. Durch diese Einweichung, welche in einem abgeleiteten Kanal des Aufschlag- Wassers geschehn kan, wird die Reinigung und das Filzen befördert; aber sie verlangt viele Vorsicht.

S. 22.

Fehler der Walzer, denen ein geschickter Arbeiter durch öfteres Richten vorbeugen kan, und welche die Schäuordnungen rügen, sind vornehmlich: 1. ungleiche Walze; 2. Ungleichheiten in der Breite; 3. Nöle, Schrippen, strippich gewalktes Tuch, wenn die Hammer nicht gerade aufgefallen sind, und Brüche und Falten gemacht haben; 4. Flocken, wenn sich das Haar kräufelt, ohne sich zu filzen; 5. wenn das Tuch durch Drehen zu wenig in der Länge verlohren hat.

S. 23.

Das gewalkte und ausgespülte Tuch wird geraubet und geschoren, indem man das gefilzte Haar etwas auflockert, in die Höhe bringt, gleichmässig über das Tuch vertheilet, und es alsdenn oben abschneidet. Ersteres ist die Verrichtung der Rauher, letzteres der Tuchscherer; aber gut ist es, wenn

beyde, beyde Arbeiten verstehn, und also beyde Tuchbereiter sind.

§. 24.

Zwey Rauher werfen das durchgenähte Tuch über die beyden Raubbäume, und tragen die vor ihnen bis in den Raubkasten herunterhängende Sahne, nach einerley Richtung, mit den auf einem Kreuze befestigten Carden. Nachdem das Tuch einigemal ganz gerauhet ist, oder einige Trachten erhalten hat, wird dieses aus den Saaren gearbeitet, aus dem ersten Wasser gerauhete, oder gebärrelte Tuch, unter die Schere gebracht.

1. Die Carden müssen im Lande selbst gebauet werden, damit nicht die Tuchbereiter, stat ihrer, abgenutzte Kardetschen und Kniestreichern zu nehmen veranlasset werden. S. Grundsätze der Teutschen Landwirthschaft. §. 323.
2. Wenn sich die Carden mit Wolle gar zu sehr gefüllet haben, werden sie von den Cardenstechern mit einem Kamme wieder gereinigt.
3. Auch das Rauhen hat man in England durch Maschinen möglich gemacht, welche aber das Tuch nicht selten zerreißen.

§. 25.

Die Theile der Tuschere sind: 1. der Lieger, oder das untere Blatt, welches mit
Ges

Gewichten, dem Sattel, ans Tuch gedrückt wird. 2. Der Läufer, oder das obere Blatt. Beyde sind mit einem Bogen vereinigt 3. Die Wauke, ein am Rücken des Liegers mit Hasen und Schrauben befestigtes Holz. 4. Der Zapfen, die Krücke, der Stenzel, ein hölzerner Griff am Rücken des Läufers. 5. Die Leyer, Wille, Bilge, eine am Stiele des Liegers angebundene hölzerne Handhabe. Diese letztern Theile dienen, um die fast zwey Ellen lange Schere mit einem Riemen in Bewegung zu setzen. Eine gute Schere muß wohl gehärtet, wohl geschärft, gut calibrirer, gut gerichtet seyn.

1. Die besten sind die Englischen, doch macht man auch in der Pfalz sehr gute. Eine kostet gegen 11 Ducaten. Auch zu Mülheim an der Ruhr im Herzogthum Berg werden sie gemacht, und zu 3, auch 4 Carolinen verkauft. Das Schleifen verlangt eine besondere Geschicklichkeit.

§. 26.

Zum Scheren wird das Tuch über den mit Scherhaaren gepolsterten, mit Fries oder Zwillig überzogenen, und auf zweyen Böcken ruhenden convexen Scherrisch, an den Galleisten mit Haken ausgespannet. Der Scherer steht auf dem Schertritt, und streicht, beym Anfange der Arbeit, das Haar mit einer Bürste oder einem Streicheisen auf,
und

und nach der Arbeit mit einer Bürste oder alten Carde wieder zu. Wenn das Tuch zum ersten mal geschoren, oder wenn der Saar mann, oder das Bärteltuch geschoren worden, wird es im zweyten Wasser gerauhet, hernach wieder geschoren, oder zu halben Saaren geschoren; wieder im dritten Wasser gerauhet, und endlich ausgeschoren.

1. Nicht alle Lächer werden gleich oft gerauhet und geschoren, oder sie bekommen nicht gleich viel Trachten und Schritte.

2. Die Scherwolle, oder die Scherhgare dienen zu Polstern, auch zu bestäubten Tapeten.

3. Im Jahre 1758 gab einer, Namens Everet, in Wilt- Shire, eine vom Wasser getriebene Schermühle an, woran ein Tuchscherer vier bis sechs Schertische zugleich abwarten kan. Ungeachtet man den 300 Arbeitern, die dadurch außer Verdienst gesetzt wurden, eine andere Arbeit anwies, so zündeten sie dennoch das erste Gebäude an, wodurch Everet 15000 Pf. Sterl. verlor. Aber im Jahre 1759 ersetzte die Regierung diesen Verlust, und seit dem ist diese Erfindung in den Englischen Manufacturen ganz gebräuchlich geworden. Bey diesen Schermühlen liegen die Scheren fest, und das Tuch wird unter ihnen, wie an der Frisirmühle, almählig fortgezogen; aber nicht selten wird es von der Schere beschädigt.

§. 27.

Fehler der Scherer sind: 1. Schmitzen, Streifen, die sich auf dem Tuche zeigen, wenn die Schere an einem Orte zu tief in die Wolle eingegriffen hat. 2. Rattenschwänze, wenn über einigen Vertiefungen des Tuchs weggeschoren ist. 3. Klacke, wenn das Haar nur zwischen den Blättern der Schere gedrückt, nicht abgeschnitten ist. 4. Bankerotte, wenn ungeschorene Stellen oder Streifen übrig geblieben sind. 5. Fadensüchtig ist ein Tuch, wenn es durch Rauhen und Scheren seiner Wolle gar zu sehr beraubt ist.

§. 28.

Um das Tuch völlig zu entfalten, zu ebenen, ihm überall gleiche Breite zu geben, oder es fadengleich zu machen, wird es, wenn es aus dem letzten Wasser gearbeitet worden, ehe es ausgeschoren wird, in den Rahmen gespannt. Dieser besteht aus eingeramten Seulen, die oben mit ihren Blattstücken, unten mit beweglichen Scheiden, welche beyde eiserne Haken oder Clavire haben, verbunden sind. Das Tuch wird erst an beyden Enden, in der Länge, hernach an den Galleisten, in die Breite ausgespannet, und, so viel die Schauordnung erlaubt, gestreckt.

1. Zum Strecken bedient man sich eines Hebels mit einer Unterlage. Jener wird an einigen Orten der Bauerfuß, letztere der Schroll genannt. Das Ausspannen in der Länge geschieht mit dem am Mantelende eingehakten Rechen (Claviclanke) und einer Winde. Beym Trocknen wird das ausgespannete Tuch mit einer grossen Bürste gestrichen.

2. Man hat auch bedeckte Rahmen, in denen aber die Waare leicht fliecht wird, auch solche, welche im Winter und bey übler Bitterung geheißt werden können. Bey der Manufaktur der Gebrüder Apianus in Stockholm, welche, als ich sie 1765 besuchte, 17 Stühle hatte, waren die Rahmen letzterer Art auf dem Boden des Werkhauses angelegt, der mit vielen Dessen geheißt ward, weswegen Arbeiter die Hände durch Sprühen naß erhalten mußten.

3. Tücher, welche ganz weiß seyn sollen, werden, vor der gänglichen Bereitung, in einer kleinen verschlossenen Kammer geschwefelt. Dieses Mittel kanten schon Plinius und Jüdoq. Ersterer sagt II. S. 714. Hard. Tertio generi sulphuris vnus tantum est vnus ad suffundendum das lanas, quoniam candorem tantum mollietiemque confert. Beym Apulejus de aur. al. IX versteckt eine Tuchmacher-Frau ihren Liebhaber unter eine Tonne, die zum Schwefeln der Zeuge diente: illum subiectum contegit viminea cavea, quae fustium flexerat in rectum aggregata cumulum; lacrimasque circumdatas suffusas candido fumo sulphuris inalabat. Inzwischen gilt auch hier, was schon bey S. 4. gesagt ist.

4. Manche Tücher, welche ganz weiß werden sollen, werden geschwefelt, etwas gebleuet, und

und dann in Kreite getreten. Wenn diese Lächer, welche man Kreitenweiße nennt, im Rahmen getrocknet sind, so muß der Staub ausgeschlagen werden.

§. 29.

Hernach werden die Lächer von den Bescherinnen mit dem Messen gereinigt, von den Stropferinnen ausgebeßert, von den Tuchbereitern gestrichen, ausgekehrt, gepresset.

§. 30.

Die Presse, deren Schraube gemeinlich durch eine Winde in Bewegung gesetzt wird, wird das Tuch mit Pressspähnen, Pressbretern, auch zuweilen mit heißen eisernen, jedem Stücke untergelegten Platten, oder auch wohl mit heißen eisernen und kupfernen eingesähteten Blechen eingesezt, und nach dem Pressen in Rappen gestekt; — und nun erst ist das Tuch Kaufmansgut, wenn es nicht das Schängengericht auswirft.

Die Pressspähne werden, wie die Glanzpappen der Buchbinder, auf Papiermühlen von gutem Zeuge sauber gemacht und stark geglättet; obar einen Firniß erhalten sie nicht. Man bereitet sie zwar an verschiedenen Orten in Teutschland, auch gut in unserer Nachbarschaft zu Raaschenwasser, aber die Engländer sind die schönsten, und als ihre Ausfuhr vor einigen Jahren von Lebensstrafe verboten ward, kamen die Teutschen und Franzosen

Manufacturen in große Verlegenheit. Will man, sonderlich weissen Tüchern, einen vorzüglichen Glanz geben, so presset man mit Pergament.

2. Zuweilen werden Tücher bey dem Pressen gummirt, und schwarze auch wohl laudirt; aber das sind Verschönerungen von kurzer Dauer.
3. Schaugerichte waren in Teutschland schon im dreyzehnten Jahrhunderte. Den Tuchmachern in der Mark ward 1295 befohlen, gefärbte und ungefärbte Tücher nicht ehe aus dem Lande zu schicken, als bis sie vorher besichtigt oder beschanet worden.

S. 31.

Die Mannigfaltigkeit der Tücher und Zeuge ist unzählbar, und rühret oft von einer fast unmerklichen, unnenbaren Verschiedenheit in den Materialien, in der Verfertigung, Bereitung und Appretur; und viele Namen entstehen nur zum Vortheile der Arbeiter, welche nicht einmal wahre Verschiedenheiten, oder oft nur misglückte oder unvollkommene Nachahmungen, oder nur die Producte einer Manufactur insbesondere, bezeichnen. Ein vollständiges Verzeichniß dieser Waare, die Zufall, Industrie, Betrug, Luxus und Modificiren, ist so unmöglich, als ein vollständiges Verzeichniß aller Abarten der Gartenblumen. Selbst Arbeiter und Kaufleute wissen oft eben so wenig, als die Blumisten,

F 2

den

den Unterscheidungsgrund ihrer Waaren wörtlich zu bestimmen.

S. 32.

Inzwischen entstehen die vornehmsten Arten der Gewebe, aus der verschiedenen Güte der Wolle und ihrer Mischung zur Kette und zum Einschlag; aus der Mischung der Wolle mit Leinen, Hanf, Seide und Kammgarn; aus der verschiedenen Beschaffenheit des Garns, welches bald mehr, bald weniger drall gesponnen und gezwirnt wird; aus der Dichte, die man der Waare beim Weben giebt; aus der Verschiedenheit der Breite. Einige Tücher werden viel, andere wenig, und die eigentlichen Zeuge gar nicht gewalket; einige werden viel, andere wenig, auf beyden Seiten gleich oder ungleich, gerauhet und geschoren. Einige Gewebe werden geköpert, und mit mehr oder weniger Schäften und Schemeln gemacht; einige werden frisiert und ratinirt; einige gekrept, einige carayer, calandert, einige gewässert, einigen werden Figuren eingebrucht. Man hat gestamte, lintirte, geblümrte, aufgeschnittene und unaufgeschnittene samtartige Gewebe. Die Mischungen und Abfälle der Farben sind ohne Grenzen.

1. Der Stuhl der Zeugweber gleicht dem Stuhl der Feinweber, jedoch ist er schmaler, und der Kettenbaum liegt, nach einer neuen Verbesserung, oben auf dem Gestell, so daß die Kette zum Weber herunter geht. Die Augen der Schäfte sind nicht aus Fäden geschlungen, sondern sie bestehen aus verzintem Eisendraht, und werden am besten in Eisenach gemacht. Tausend kosten einen Gulden.

2. Der Keper, Röper, Rüper, Rieper, entsteht, wenn z. B. der Stuhl vier Schäfte hat, und der erste Faden der Kette durch den ersten Schaft, der zweyte durch den zweyten, der dritte durch den dritten, der vierte durch den vierten, der folgende wieder durch den ersten, der nächstfolgende wieder durch den zweyten Schaft u. s. w. gereiht; und beym Weben erst der erste und zweyte, hernach der zweyte und dritte, dann der dritte und vierte, dann der vierte und erste Kettenfaden u. s. w. herunter getreten werden, dergestalt daß jeder Kettenfaden zweymal hintereinander sich erhebt und sich senkt; dahingegen bey den ungelepten Tüchern jeder Faden wechselsweise sich hebt und senkt. S. 14, 2. Inzwischen leidet auch der Keper viele Veränderungen. Mit Verwunderung bemerke ich unter den Aegyptischen Zeugen, womit die Mumie, welche der König von Dänemark unserer Universität zu schenken die Gnade gehabt hat, unwickelt ist, schon gelepten Zeuge. Eine wahrscheinliche Ableitung des Wortes Keper ist mir nicht bekannt.

3. Das Frisiren oder Ratiniren der Tücher, eine Französische Erfindung, besteht darin, daß man auf derjenigen Seite, welcher man zu dieser Absicht längere Wolle gelassen hat, dergestalt in die Ründung reibt, daß die Wolle in

kleinen Zöpfen zusammen gedreht wird. Man hat zu dieser Bearbeitung, die man auch das Coutoniren, Crispiren, das Tuch narbicht machen, nennet, eine witzig ausgedachte Frismühle, in welcher das Tuch über einen mit Plüsch bezogenen und mit Haaren ausgestopften Tisch, und unter eine mit Stätt und feinem Sande überzogene Tafel, die durch das Räderwerk eine zitternde Bewegung erhält, durch Hülfe einer mit Carden besetzten Walze, weggezogen wird. Eine solche Mühle ist vor einigen Jahren in Hameln erbauet worden. Im kleinen Lan das Frisiren auch mit der Hand geschehn.

4. Gefreppet werden die ganz dünnen und lockeren Gewebe, aus stark gedrehten Fäden, oder die Arten von Flor, indem man sie den Dämpfen eines kochenden Wassers aussetzt, oder auch sie mit Wasser kocht, wodurch die Fäden einlaufen, und das Geweb kraus wird.
5. Kareyet wird das Zeug, indem es naß über glühende Kohlen oder angezündeten Weingeist langsam gezogen, auf eine Walze gewunden, und alsdann auf der Walze in Wasser gekocht wird. Wärme und Nässe machen, daß die Fäden einlaufen, und die Fäserchen sich einigermaßen filzen. Die Franzosen nennen die Kareymaschine Etendoir. Ich vermuthe, daß das Deutsche Wort von dem Französischen corroi entstanden ist.
6. Die Kalandar ist ein Walzwerk, in dem das Zeug zwischen einer hölzernen und metallenen Walze, die durch einen eingelegten glühenden eisernen Bolzen erhitzt ist, weggezogen wird. Die Kalandar macht die Zeuge, wie die Presse oder Luthrolle, eben und glänzend. Zuweilen versteht man aber unter dem Deutschen Namen eine gemeine Zeugrolle.

7. Das Eindrücken der glatten Figuren geschieht mit heißen eisernen und kupfernen Platten, oder Walzen, worauf die Wellen oder Zeichnungen eingegraben sind.
8. Geslammte Tücher haben marmorirte Zeichnungen von zweyerley Farben, wozu Kette und Einschlag so gefärbt werden, daß wechselseitig ein Theil des Fadens gefärbt wird, und ein anderer ungefärbt bleibt.
9. Liniirte Tücher haben eine ungefärbte Kette, und einen Einschlag, der aus einem gefärbten und ungefärbten Faden zusammen gedreht ist.
10. Zeuge, welche geblümt werden, und allerlei Muster enthalten sollen, werden meistens nach einer Patrone, mit vielen, doch nicht wohl mit mehr als dreymal Schäften und Schemeln, oder mit einem Zuge, oder mit verschiedenen nach dem Mustri gefärbten Einschlagfäden gewirkt. Die von der ersten Art heißen faconnirte Zeuge, und haben Sternchen, Mögen, Linien u. s. w. wie man bey Strüß und den bunten Salamanken findet. Die von der zweyten Art heißen gezogene Zeuge, wohin Floret, Droquet, auch wollene, einfärbige und zweyfärbige, Damaste gehören. Die von der dritten Art heißen brochirte Zeuge, vergleichen Batavia ist.
11. Samtartige Gewebe entstehen, indem über einer metallenen Ruthe Augen gestochen werden, welche hernach entweder aufgeschnitten, oder nicht aufgeschnitten werden. Dahin gehören Plüsch (peluche), Moquette u. a.
12. Die höchste Stufe der Weberkunst ist die Bereitung der Tapeten oder Teppiche mit richtigen Zeichnungen von natürlicher Größe und Farbe, woben die Arbeit desto künstlicher ist.

ist, & einfacher der Stuhl ist. Dieser ist entweder hochschäftig, haute-lisse, oder tiefschäftig, basse-lisse. Letzterer hält die Kette wagerecht; jener senkrecht. Diese Weberey ist nirgend in Europa zu einer größern Vollkommenheit gebracht worden, als zu Paris in den Gobelins, einem Vallaste, den Colbert, unter Ludwig XIV, im Jahre 1667 den Künstlern erbauete, und nach den Gebrüdern Giles und Jean Gobelin, benante. Man brachte damals eine große Menge herrlicher Muster und Zeichnungen zusammen, die aber bey dem Gebrauche, nach damaliger Art, alle zernichtet wurden. Die Haute-lisse lieferte allein die schönsten Stücke; sie stellte die Zeichnung gleich rechts so dar, als das Muster war. Letzteres ward in Streifen zerschnitten, welche man an die Kettenfäden befestigte, so daß die Linien der Zeichnung auf diese Fäden passeten. Dabey hatte der Künstler den Vortheil, daß er das Muster beständig zwar hinter dem Stuhle, aber gerade vor sich hatte, und Fehler also leicht vermeiden und verbessern konnte. Bey der Basse-lisse ward das Muster unter der Kette befestigt, durch welche es der Arbeiter sehen konnte; aber die horizontale Lage machte die Vergleichung beschwerlich und unsicher, und da das Gewebe allemal links oder verkehrt, und zwar auf der untern Seite entstand, so konnte die Basse-lisse nie die größten Meisterstücke liefern. Man machte daran nur Sachen, welche nicht die größte Wichtigkeit der Zeichnung verlangten. Im Jahre 1737 suchte man die Manufactur, die etwas gesunken war, zu heben, und damals verfiel man auf das Mittel, die Hauptzeichnungen des schönen Musters auf ein durchsichtiges Papier zu tragen, und solches alsdann zu zerschneiden und die

die Streifen an die Kette zu heften. - Anfangs
 lich verfuhr man auf diese Weise nur bey Haute-
 lisse; aber im J. 1749 wendete man sie auch
 bey Basse-lisse an. Die Hauptlinien wurden
 auf ein gebhltes Papier getragen, welches man
 unter die Kette legte, hingegen das Muster
 selbst behielt der Künstler vor sich, so wie er
 es jederzeit bey Haute-lisse vor sich gehabt
 hatte. Weil nun die Zeichnung auf dem gebhl-
 ten Papier verkehrt war, so entstand die Zeich-
 nung des Gewebs hingegen rechts, oder völlig
 so, wie die Urzeichnung war. Wenn der Künst-
 ler seine Arbeit, so weit sie fertig war, betrach-
 ten wollte, so war er genöthigt, das Stück
 abzuwinden, welches äußerst beschwerlich fiel.
 Im Jahre 1758 gab Mameanson eine Einrich-
 tung an, welche dieses erleichtern sollte, aber
 sie leistet nicht so viel als man anfänglich glaub-
 te, und noch jezt behält die Haute-lisse große
 Vorzüge in Rücksicht auf die Richtigkeit der
 Zeichnung und Auswahl der Farben. Die
 Arbeit der Basse-lisse geht um ein Drittel
 schneller, als die andere, da bey jener die Ket-
 tensäden durch Schäfte wechselsweise herun-
 ter gezogen werden. Also sollte auch der Preis
 an Basse-lisse um ein Drittel geringer seyn;
 welches doch nicht immer zutrifft. Die allers-
 schönsten Stücke liefert auch jezt noch die Hau-
 te-lisse. Kurz vor der Revolution stand diese
 Arbeit in den Gobelins unter Aufsicht des
 Herrn Audran. Nächst den Gobelins lieferte
 die Manufactur von Beauvais, deren Director
 Hr. Demeneu war, die beste Arbeit; doch
 arbeitete man daselbst nur an niederschäftigen
 Stählen. Aus Frankreich ist die Kunst der
 Tapetenwirkerey nach Brabant, wo sie noch,
 vornehmlich zu Brüssel, doch nur auf nieder-
 schäftigen Stählen, getrieben wird, gekom-
 men;

men; von da nach Deutschland, und zwar zuerst nach Schwabach, hernach auch in die Preussischen Staaten, nämlich nach Berlin durch des Viegnes, dessen Erben noch daselbst arbeiten, both nur auf niederschäftigten Stählen. In Wien liefert jetzt die Teppichmanufaktur à la Savonnerie; auf fünf Stählen, jährlich 24 theils grosse, theils kleine Stücke Teppich. Im Jahre 1763 ist auch eine solche Manufaktur in dem Schlosse zu Heidelberg angelegt worden; wiewohl andere sagen, es sey schon 1756 von Bosmann aus Berlin geschehn; sie ist schon längst eingegangen. Auch St. Petersburg hat hochschäftige und tiefschäftige Stähle, so wohl zu aufgeschnittenen, als unaufgeschnittenen Arbriten.

13. Hieher gehören auch die türkischen Tapeten, die unter dem Namen der Tapeten der Savonnerie bekant sind, deren Kette nicht, wie bey den übrigen, aus Seide, Zwirn, Baumwolle, oder ungedrehtem wollenen Garn, sondern aus gedrehter starker Wolle besteht, und die ein samtartiges Geweb sind. Sie werden türkische Tapeten, point sarasin oder de turquie, genant, weil die Sarazenen diese Weberen, unter Karl Martel, nach Frankreich gebracht haben sollen. Auch noch jetzt werden in Europa die schönsten in Frankreich, in dem Gebäude zu Chaillot, welches ehemals Savonnerie hieß, gemacht. Eben daher ist dieser Namen für diese Tapeten entstanden; nicht, wie manche sagen, von der Stadt Savona im Genuessischen, wo sie zuerst gemacht seyn sollten.

14. Zu den geringsten Tapeten gehören die Bergames, deren Kette gemeiniglich Hanf, das eingewebte aber Flockseide, Wolle, Baumwolle

wolle oder Kamelgarn ist. Sie haben Zeichnungen von Thieren und Blumen, oder nur Streifen, die zuweilen mit einer Einfassung umzogen sind; oder sie gleichen den Ungarischen Spitzen, und heißen alsdann Hongrie. In Frankreich, wo sie gebräuchlicher, als bey uns sind, werden sie vornehmlich zu Rouen, Elboeuf und Tournai gemacht. Sie sollen aus Bergamo zuerst bekannt geworden seyn.

15. Namen einiger jetzt gebräuchlichen Lächer und Zeuge.

Atlas, wollener Atlas, ein einfärbiger sehr glatter Zeug.

Batavia, wollener; ein broschirter Zeug mit Blumen von natürlich schöttlichen Farben.

Baracan, Bercan, Percan, ehemals allein aus Kamelhaar, nach Art der Camelotte; jetzt aber auch aus Wolle. Baracan heißen die morgenländischen Unterhosen (braccae), wozu das Zeug gemeinlich von Ziegen- und Kamelhaaren gemacht ist.

Baumseide, ein gekörpelter Zeug aus Wolle und Baumwolle.

Bergen op Zoom, zu Ueberröcken.

Beuteltuch, toile à blateau, ein weitlächeriges Geweb, aus fest gedrehten wollenen Fäden.

Boy, Bole, gleicht dem Flanell.

Cassa, hat erhabene, wie Sammet gewebte, aufgeschnittene oder unaufgeschnittene Blumen. Jetzt Kette und Einschlagwolle, aber ehemals auch mit eingemengter Seide.

Calamanf, Calminf, meist gestreift oder gebläht.

Came

Camelot, Kamlot, ein wollener Zeug. Es giebt aber auch Kamlotte aus Kamelhaar, die diesen Namen ursprünglich gehabt haben, imgleichen aus Kamelhaar und Seide u. s. w.

Cassian, ein dünner Zeug mit glatten eingebrachten Zeichnungen. Der Namen ist vielleicht von der Stadt Cassian, Cahan, in Persien.

Chalong, gleicht dem Rasch.

Concent, ein gemeiner wollener glatter Zeug.

Crepon, Crepone, Crespone, Krepon, eine Nachahmung des seidenen Krepes.

Damast, wollener; ein geblümter Zeug, der zu Kamant gehöret.

Drap des Dames, ein zarter, weicher, leichter, wenig gewalkter Zeug.

Droquet, ganze und halbe, wohin auch die verschiedenen Arten von Espagnolettes gehören. Der Namen soll von Drogeda, einer Stadt in Ireland entstanden seyn, wo sie zuerst verfertigt seyn sollen.

Etamine, ein dünner glatter Zeug, entweder ganz aus Wolle, oder zum Theil aus Seide; wird mit zwey Schemeln, wie Leinwand gewebt. Dahin gehören auch die Manser Etamines von Mans in Frankreich.

Everlasting, ist mit Strick einerley, und hat den Namen wegen seiner Dauerhaftigkeit.

Selbel, Velpel, Vespel, ein geschnittener Zeug, wie Plüsch.

Slanell, Slonel, Slanelle, ein ungewalktes, oder wenig gewalktes, gerauhetes, ungeschornes Tuch.

Slor,

Flor, ein leichtes, dünnes, mitgewachtes Tuch.

Der krause heißt Krep oder Krepflor.

Florette, deren Grundfalte und Zickfalte von verschiedener Farbe sind.

Fries, Fries, Friesen, ein gekörntes, gerauhetes, ungeschornes Tuch. Zuweilen wird es auf einer Seite frisirt, daher der Name entstanden ist. Im Latein des mittleren Zeitalters hieß es pannus frisatus. Also irret H. Ihre, welcher den Namen von den Friesen, als den Erfindern dieser Zeugart, herleitet.

Grissette, anfänglich ein gemeiner, grober, wollener Zeug. Hernach hat man verschiedene kostbare Arten gemacht, auch wohl Seide und Baumwolle eingemengt.

Kersey, Kersey, Carisel, ein grobes gekörntes, auf beyden Seiten sehr wollichtetes Tuch.

Lustrin, eine Art Florett, hat meistens Streifen mit Blumen von verschiedener Farbe.

Mauvechen, flammige und karierte.

Moll, wie Molton, nur weicher.

Molton, Molleton, Moleton, nicht dem Mol und Kirse.

Nain Londrins, feine englische Leinwand, ganz von Spanischer Wolle, für die Levante.

Napellin, ein halbfarbener Zeug, wovon der Einschlag Wolle ist.

Perpetuel, faroniert, Grund und Figur von verschiedener Farbe, auf beyden, oder nur auf einer Seite recht.

Pinchina, ein starker wollener Zeug. Dahin gehören Pinchina de Tonlon, de Berry.

Plüsch,

Plüsch, wollene, glatte und gebildete.

Polimite, Polemit, von πολυμιτος, was aus vielen Fäden besteht. Ehemals der allgemeine Namen der Tücher, daher auch die Tuchmacher Polymitarii hießen.

Rasch, Ras, von rasus, ein glatter wollener gefärbter Zeug; doch giebt es auch tuchartige, die man Tuchrasche nennet. Zu diesen rasen gehören die Kronrasche. Rasen de Perse sind schlechte wollene Rasche, dergleichen zu Reims gemacht werden.

Ratin, Rattin, Rätine, ist gefärbt. Man hat stark gewalkte, die Tuchratines genannt werden; auch frisirte.

Rouzet, Rouzet, eine Art grober Serge.

Serge, Sarge, Sarsche, Scherfe, ein gefärbter Zeug. Dahin gehören: Serge à la Nîmes; Serge de Nîmes. Serge façon de Londres, Serge de Berry, Kronserge, u. a.

Strücf, Strüfking.

Tabouret, eine Art Floret, mit bunten Blumen, wozu eine Figurkette von verschiedener Farbe gedreht.

Tommy, ein dauerhafter, glänzender, wohlfeiler Zeug.

Trip, Tripe, ein samtertiger Zeug, dessen Grund aus hänsenem Garn besteht.

Zu den vorzüglichsten Schriften über die Wollenweberey gehören folgende:

Schauplatz der Künste und Handwerke V S. 125 die Tuchmacherkunst. VI S. I die Tuchfräsekunst. XV Roland de la Platiere Kunst des Wollenzeugfabrikanten, oder geschorne, glatte und getreuzte Wollenzeuge zu verfertigen, übersetzt von Harrepeter. Nürnberg und Leipzig. 1782. 4.

Encyclopédie méthodique. Manufactures, arts et métiers; par Roland de la Platiere Paris 1784-90. drey Theile in 4. S. Physikal. ökonom. Biblioth. XIV. S. 473. und XVI. S. 574.

J. C. G. Jacobson Schauplatz der Zeugmanufaktur in Deutschland. Berlin 1773-1776. vier Theile in 8. S. Physik. öf. Biblioth. V S. 66, 361 und VII S. 561.

Sprengels und Hartwigs Handwerke und Künste. Vierzehnte und funfzehnte Sammlung.

J. S. Hallens Werkstätte der heutigen Künste. I S. 369. und II S. 133.

Abhandlung von Tuch- und andern Wollen-Manufakturen. Aus dem Franzöf. nach der zweyten Ausgabe. Leipzig, 1779. 8. S. Physik. ökonom. Biblioth. X. S. 272.

v. Justi Abhandlung von Fabriken und Manu-
facturen. II. S. 326

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Die feine Tuchmanufactur zu Eupen, ihre sämt-
lichen Geheimnisse, Vortheile und Preise. Göt-
tha 1796. 8. S. Physik. Kon. Biblioth.
V. XIX. S. 378.

Zweiter Abschnitt.

Strumpfwirkeren.

§. I.

Strümpfe, Mützen, Handschuhe und einige andere Kleidungsstücke werden, vermittle eines Werkzeugs, welches ein Strumpfwirkerstuhl, heißt, nicht gewirkt oder gewebet, denn da ist weder Kette, noch Einschlag, sondern aus Einem Faden mit Nadeln, deren einige hundert auf einmal einige hundert Maschen machen, gestrickt. Theile dieses Stuhls, welche am ehesten in die Augen fallen, sind: die Platinen, oder die vielen senkrechten Bleche vorne am Stuhle; die Nadeln zwischen den Platinen, mit umgebogenen flachen Spitzen und zinnernein Fusse; die Presse, welche die Enden der Nadeln zusammen drückt, um den Faden, bis zur Entstehung der Maschen, zu halten; die Unten (ondes); das Ross; das Tritrad; die Schemel u. s. w.

I. Das Stricken oder Knüthen aus der Hand mit vier, fünf oder mehr Stiften, Nadeln,

deln, Stöcken, verähre ich hier nicht. So gar Petits Maitres begriffen es, als das junge Frauenzimmer noch mehr als Filetmachen lernte. Inzwischen verdient doch der Erfinder dieser nützlichen Strickerey ein dankbares Andenken. Die Franzosen meynen sie von Schottländern erlernt zu haben; wenigstens hat die den 16. Aug. 1527 bestätigte communauté des maitres bonnetiers au tricot einen Schottländischen Schutzheiligen gewählt. Die Engländer versichern, das Stricken sey in Spanien erfunden, bald darauf in Italien, aber erst im Jahre 1561, oder wie andere wollen, im Jahre 1564, in England bekannt geworden. In Berlin waren schon ums Jahr 1590 Hosenstricker. Die ersten seidenen gestrickten Strümpfe trug in Frankreich R. Heinrich II., bey der Vermählung seiner Tochter, und in England die Königin Elisabeth. Weit älter ist die viel einfältigere Kunst Netze zu stricken, oder, um modig zu reden, Filet zu machen, woher hernach die noch jetzt üblichen Kunstwörter entlehnt worden. In der Limburger Chronik steht: die Frauen trugen neuwe weite Hauptfinstern, also daß man ihre Brust und Datten beynabe halb sahe. Diese Hauptfinstern scheinen dem H. Möser, dem ich diese Zeilen zu danken habe, von unserm Filet wenig oder gar nicht verschieden gewesen zu seyn. Finster oder Vinstler hieß ein Drat. Knütten, Knütisen, Knütholz, Knütspan, Maschen, Stricknadel, sind Wörter, welche schon in der Brandenburgischen Fischer-Ordnung vom Jahre 1574, und in noch ältern vorkommen. Die ersten Strumpffstricker hießen in Deutschland Hosen-Stricker, ein Name, der sich noch in Westphalen und andern Gegenden erhalten

halten hat. Denn ehemals machte die Bekleidung der Beine und Hüfte nur ein Kleidungsstück, und hieß Hosen. Nachher fand man für gut sie zu theilen, und ließ dem Obertheile den alten Namen Hosen, Beingewand, woraus hernach Beinkleider geworden ist, hingegen gab man dem Untertheile den Namen Strumpf, truncus.

2. Im Jahre 1778 lehrte in Hannover ein Schweizer, namens Daboiss, eine von ihm erfundene Verbesserung des Strickens mit Nadeln. Er nahm für jede Stunde Unterricht einen Thaler, und in 12 Stunden konnten mehrer zugleich die Kunst erlernen. Diese Verbesserung besteht darin, daß jeder Strickstock an dem einen Ende einen kleinen Haken hat, womit die Masche, so bald sie gebildet ist, herunter gezogen wird, welches die Arbeit beschleunigt und erleichtert. Der Faden geht vom Knäuel durch einen kleinen Ring, der mit einem Nadelchen an der linken Brust fest gesteckt wird. Auf Veranstaltung des sel. Geh. Rath Bremers mußten einige Mädchen aus dem Amte Polle an der Weser, wo eine große Menge leinener Strümpfe gestrickt, gebleicht und verhandelt werden, (jährlich werden 20,000 Paar verschickt) diese Art zu stricken erlernen.

3. Den Strumpfwirkerstuhl, ein Meisterstück der Erfindungskraft und des Witzes, das künstlichste Werkzeug aller Handwerker und Künstler, mit seinen mehr als dritthalb tausend Theilen, ohne viele und große Zeichnungen, mit wenigen Worten, verständlich beschreiben wollen, — das heißt beweisen, daß man es nicht kennt. Scharffinn genug, wenn jemand mit einer vollständigen Beschreibung in der Hand, dem Arbeiter, der das Innere

seines Stuhls, so wenig als das Innere seiner Finger kenne, obgleich er beyde zu seiner Absicht gleich fertig braucht, zusieht, und alsdann den ganzen Mechanismus desjenigen Werkzeugs vollständig einsieht, was doch gleich vollkommen aus der Hand des Erfinders kam, und nur kleine Veränderungen, kaum wahre Verbesserungen, in mehr als anderthalb Jahrhundert, von Engländern, Franzosen, Holländern, Deutschen, — von den Europäern erhalten hat.

4. Ceux qui ont assez de genie, non pas pour inventer de semblables choses, mais pour les comprendre, tombent dans un profond étonnement à la vue des ressorts presque infinis dont la machine à bas est composée, et du grand nombre de ses divers et extraordinaires mouvemens. Quand on voit tricoter des bas, on admire la souplesse et la dextérité des mains de l'ouvrier, quoiqu'il ne fasse qu'une seule maille à la fois; qu'est ce donc, quand on voit une machine, qui forme des centaines de mailles à la fois, c'est à dire, qui fait en un moment tous les divers mouvemens, que les mains ne font qu'en plusieurs heures? — *Perrault*. Schande für die Geschichte, welche die Namen so vieler wichtiger Uebelthäter aufbehält, und nicht einmal den Namen des wohlthätigen Erfinders dieses Werkzeugs gewiß melden kan! Die Franzosen geben vor, er sey ein Franzos gewesen, der aber, weil er in Paris keine Belohnung erhalten können, nach England gegangen, und daselbst wohl aufgenommen sey. Viele Jahre nachher habe ein anderer Franzos, namens Jean Hindret, und dieser Namen scheint nicht einmal französisch zu seyn, den Stuhl in

in England gesehn, und alle Theile desselben so genau beobachtet, daß er ihn, nach seiner Rückkunft in Frankreich, vollkommen nachgemacht, und darauf im Jahre 1656 zu Paris das erste Privilegium zur Strumpfwirkerey, und zwar nur in Seide, erhalten habe. Aber viel wahrscheinlicher ist die Behauptung der Engländer, daß William Lee, ein Magister aus St. Johannis Collegio in Cambridge, im Jahre 1589 den Stuhl erfunden habe, wiewohl einige Engländer auch zugeben wollen, daß er ihn zuerst in Frankreich bekannt gemacht habe, weil er in England nicht die gehörige Achtung habe erhalten können. Gewiß ist es gleichwohl, daß die Strumpfwirkerstühle lange Zeit in England allein gebräuchlich gewesen und geheim gehalten worden sind. Gewiß ist es auch, daß der Venetianische Gesandte, Antonio Correr, den ersten Stuhl und die ersten Strumpfwirker heimlich im Jahre 1614 aus England nach Venedig geschafft hat, und daß wir Deutsche dieses Werkzeug kaum seit 100 Jahren kennen und nutzen.

5. Deuten, welche eine sehr zusammengesetzte Maschine, nur wegen ihrer künstlichen Einrichtung, ohne weitere Untersuchung, für unbrauchbar und unnütz erklären, empfehle ich die Betrachtung des Strumpfwirkerstuhls.

6. Die Stühle werden von Schloßfermeistern, welche man Stuhlschloßer nennet; jetzt schon an verschiedenen Orten, verfertigt; z. B. zu Wolsbagen im Hessischen, zu Zeulgnroda im Vogtlande, einige Stunden von Schleiz. Ein Stuhl zu feiner Seidenarbeit hat mehr Unten, Platinen und Nadeln, als ein Stuhl zur feinsten Waare von Wolle, als welcher

höchstens nur 2000 Theile hat. Jener kostet ungefähr 25 Pistolen. Hölzerne Stühle hat schon Becher angegeben. Sie haben hölzerne Walzen und hölzerne Unten, welche an solchen Strahlen Schwingen genant werden. Nachher hat man auch halbeiserne, imgleichen messingene gemacht; aber die hölzernen taugen nichts, und die andern müssen wenigstens mit einer kupfernen Lade, mit eisernen Nadeln, eisernen Platinen, Stangen, Rädern, Pressarmen und einer eisernen Platinenlade versehen seyn.

7. Zu den neuen Verbesserungen dieses Stuhls gehören die, welche Unwin in England angegeben hat, die von der Londoner ökonomischen Gesellschaft belohnt sind; ferner die Einrichtung, welche Moisson in Frankreich vorgeschlagen hat, der den Stuhl vergestalt verbessert haben soll, daß er 600 Theile weniger hat, nur 30 Pfund wiegt, an jeder Wand auf einen Haken gehängt werden kan, und nur den dritten Theil des gewöhnlichen Preises kostet. Aber ein geschickter Strumpfwirker, welcher lange in Frankreich gearbeitet hat, hat dem H. Commerzien-Rath Neuenhahn in Nordhausen versichert, Moisson habe nur eine Einrichtung angegeben, um rechts und links arbeiten zu können, und diese ließe sich bey jedem Stuhle anbringen; sey also kein neuer Stuhl zu nennen. In Spanien rühmte man im Jahre 1786 die Erfindung des Ludv. la Marca, wodurch 779 Theile erspart werden sollen.

8. Die Strümpfe werden ausgebreitet verfertigt, indem die Maschen an beyden Seiten bald vermehrt, bald vermindert werden. Daher müß-

müssen sie hernach der Länge nach zusammen genähet werden. Die Zwickel werden in der Schweiz besonders gewirkt und eingesezt; aber in Teutschland und in den meisten Ländern werden sie an das Hintertheil angewirkt.

9. Der Fuß der Nadeln ist zwar von Zinn, heißt aber in der Kunstsprache Bley, Nasdelbley. Wenn ein Arbeiter wollene Strumpfe schmälern macht, so sagt er, er habe einige Bleye liegen lassen. In Frankreich wird die Breite der Strumpfe nach Zollen bestimmt.

S. 2.

Zu den schlechtern Strumpfen wird Landwolle mit Kämlingen, zu den besten Spanische Wolle mit Kastorhaaren vermischt. Einige werden gewalket, gerauhet, geschoren, andere aber werden glatt und glänzend gearbeitet, und zwischen Spreßspanen und heißen Preßplatten gepreßet. Einige Waare bekommt auf der innern Seite einen Felbel, der aus verlängerten Maschen entsteht.

1. Gemeiniglich haben die Strumpfwirker eine kleine Walze im Hause, die aus einem nach einem Bogen angedülten schmalen Troge, dessen Boden Kerben hat, besteht; in denselben paßt eine halbe Walze, die ebenfalls gekerbt ist, in einem Gestelle hängt, und über die eingelegten, mit Seifenwasser begossenen Strumpfe hin und her gezogen wird.

2. Das Scheren geschieht mit einer grossen Schere, deren Lieger über einer mit Tuch bezogenen Walze befestigt ist. Die rechte Hand bewegt die Schere, die linke drehet die Walze, über welcher der Strumpf gehalten wird. Durch eine Stellschraube läßt sich der Raum zwischen Schere und Walze vergrößern und vertleinern.
3. Einige lassen die Strümpfe, welche glatt seyn sollen, über ein Klammenseuer absegnen. Das Färben und Schwefeln der Strümpfe verrichten die Strumpfwirker meistens selbst.

I. 3.

Die Beschreibung des Strumpfwirkerstuhls und der Arbeit findet man in folgenden Büchern:

Encyclopédie. Planches II. Artikel: *Faiseur de mitier à bas, et faiseur des bas au mitier.*

Jacobsons Schauplatz der Zeugmanufacturen. II. S. 504. u. IV. S. 515.

Sprengels und Hartwigs Handwerke und Künste. XV. S. 90.

Dritter Abschnitt.

H u t m a c h e r e n

S. I.

Die gewöhnlichen Hüte werden aus Wolle und Haaren einiger Thiere, nicht gewebt, nicht gestrickt, sondern zusammen gefilzt. Die vornehmsten Materialien sind: zweischürige Sommerwolke, Haare von Kasinchen, Ziegen, Kamelen, Hasen, Bizogues, und vornehmlich von Bibern oder Kasstoren.

- I. Sollte ich die Handwerke nach der Zeit ihrer Erfindung ordnen, so würde ich die Bereitung der Filze eher als das Spinnen und Weben nennen. Die *πληματα*, Coactilla oder Coacta scheinen allerdings älter, als alle Arten gewebter Zeuge zu seyn. Das Wort Filz ist mit dem Worte Fell verwandt, wovon auch Pelz, *pellis*, *velum*, *pilas*, *pileus*, *πλημα*. *Φαλλος* (*cortex*) entstanden sind, wobey immer der Begriff von Bedecken, Bedeckung, zum Grunde liegt. Felle und Pelze waren die erste Art der Kleidung, Filze die zweite, welche eben des-

wegen diesen Namen erhielten, weil sie stat der Felle oder Pelze dienten, auch diesen im Ansehn gleichen. Später sind Gewebe zu Kleidungen erfunden worden. Auch alle Kleidungsstücke der Einwohner auf Utahaiti sind Filze, nicht Gewebe, wie die vielen Proben, welche ich besitze, beweisen.

2. Gleichwohl kenne ich noch keine vollständige und gründliche Erklärung des Filzens. Monge nimmt an, daß die Haare, also auch die Fasern der Wolle, auf der Oberflache mit unsichtbaren, dem Wurzelnde zugekehrten Schuppen besetzt sind, deswegen auch die Wolle auf der Haut die unangenehme Empfindung und in Wunden die Entzündung verursache. Wenn die Wolle locker auf einander gelegt, hernach gedrückt oder geschlagen wird, so bewegen sich, nach seiner Meynung, die Fasern leicht mit der Spitze vorwärts, und weil sie die Eigenschaft hätten, sich zu kräuseln oder schneckenförmig aufzurollen, so entstehe dadurch der Filz so wohl in der Werkstelle des Hutmachers, als in der Walkmühle. S. *Observations sur le mécanisme du fleutrage* par Monge, in *Annales de chimie* VI. p. 308. Aber alles dieses scheint nur den ersten Anfang des Filzens, oder das, was bey dem Fachen erfolgt, zu erklären. Hingegen der eigentliche feste Hutfilz entsteht erst bey der Bearbeitung der angefeuchteten Fache auf der erwärmten Filzplatte, und am meisten, bey der am Walktessel lange fortgesetzten Bearbeitung in dem heißen Sauerwasser, und dabey müssen doch wohl die angenommenen Schuppen dergestalt erweicht seyn, daß ihnen wohl nicht mehr ein *mouvement progressif* zugeschrieben werden könnte. Ich vermuthe, die Ursache des Filzens sey

sen allgemeiner, und bewürkte auch viele andere feste Körper, die wir nicht Gilze zu nennen pflegen. Vielleicht ist sie die allgemeine Ursache des Zusammenhangs der Körper, von der wir, wie H. Hofr. Lichtenberg sagt, mit Gewisheit eigentlich gar nichts wissen. Wir werden uns noch wohl lange damit begnügen müssen, daß wir nur die Umstände erlernen, wobey der Zusammenhang möglich wird, um solchen zu unserm Vortheil anwenden zu können.

3. Ausser der Schafwolle verarbeiten die Hutmacher; das eigentliche Kamelhaar, Hasen- und Kaninchen-Haar, fette und magere Biber, vornehmlich aus Canada und dem ganzen nördlichen Amerika. Die Persianische Wolle, welche Carmenische, Carmentie oder Cartweline, vermuthlich von der Provinz Kerman genant wird, (aber das Thier, welches sie liefert, finde ich nirgend bestimt). Ferner die Vigognes-Wolle von dem Peruanischen Thiere, *Camelus pacos* Linn. und Buffon VII, 1. S. 10. Diese ist jetzt selbst in Amsterdam selten. Aus Hamburg habe ich im Jahre 1779 zwey Proben erhalten; von der einen kostete damals das Pfund 10 Mark, von der andern 13 Mark. Jene ist blasser, diese aber dunkler roth. Vom Kamelhaar s. Waarenkunde. I. S. 466.
4. Aus Hasenhaaren werden die schönsten Hüte in Böhmen gemacht, wozu das Reich jährlich 40000 Stück Hasenfelle verbraucht. Jedes Böhmisches Kammergut lieferte sonst jährlich dreyzehn bis vierzehn hundert Stücke. Vor ungefähr 5 Jahren kosteten hundert 20 bis 24 Gulden.

5. Amsterdamer Preise der Hutmacher = Materialien vom ersten Januar 1788. nach Pfunden.			
Wigognes = Wolle	95 bis 100	Stüb.	
Viber, geschnittene, fette	16 — 17	Fl.	
— — — — magere	24 — 25	—	
Raninchen, Rückenhaar	7½ — 8	—	
— — Seitenhaar	70 — 75	Stüb.	
Hafen, Rückenhaar	8½ — 9	Fl.	
— — Seitenhaar	80 — 81	Stüb.	
— — Russisches	120 — 125	—	
— — Litthauisches	} fehlten.		
— — Polnisches			
— — Teutsches			
Kamelhaar, Aleppisches	28 — 49	Stüb.	
— — Smirnaisches	30 — 46	—	
Dänische Krull = Wolle	26 — 28	—	

§. 2.

Um die Haare zum Filzen fähig zu machen, beizet man die Felle mit geschwächtem Scheidewasser, trocknet sie, und meißelt die Haare mit dem Schneideeisen herunter.

1. Diese Wirkung der Säure auf die Haare ist noch nicht genau untersucht worden; gleichwohl war sie den Alten schon bekannt. Plinius sagt: Lanæ et per se coactam vestem faciunt, et si addatur acetum. etiam ferro resistunt. Monge meint, die Haare erhielten dadurch, daß sie nur auf einer Seite mit der Säure benäht würden, die Fähigkeit sich zu krümmen oder aufzurollen, welche die Wolle auch ohne diese Vorbereitung hätte. Aber diese erfolgt doch auch, wenn die Haare mit der Säure völlig durchnäht sind.

2. Jeder Hutmacher schwächet das Scheidewasser nach seiner Weise, und nent dann die Weiße ein Geheimniß. Die es recht gut zu machen glauben, pflegen eine Unze Quecksilber in einem Pfunde Scheidewasser aufzulösen; dadurch wird dieses freylich caustischer und wirksamer, aber auch die Arbeit gefährlicher, die mit der Zeit Gliederschmerzen und Lähmungen verursachen muß. Im Jahre 1774 klagten die Lehrlinge in Paris darüber, und als die Polizen die Sache durch Chemiker untersuchen ließ, fanden diese, daß das Haar, was 600 Personen in einem Jahre scheren, waschen und walken, 60 Zentner Quecksilber = Salz enthalte.

3. Die gebleichten Felle trocknet man gemeinlich in Backöfen oder in kleinen Kammern, welche man mit Kohlen erwärmet, weil aber die sauren Dünste der Schwärze der gefärbten Hüte, die ebenfalls in dieser Kammer getrocknet werden, schaden, so trocknete einer unseres geschicktesten Hutmacher, Malspel, erstere im Ofen unter dem Walkkessel, den er zu dem Ende, gleich nach dem Walken, von Kohlen und Asche reinigen ließ.

4. Die enthaarten unbeschädigten Felle werden von Läschnern, Schuhmachern, Stiebmachern; die beschädigten oder zerschnittenen von Leimzochern genutzt.

5. Die Franzosen sagen, ihre Hutmacher hätten die Weiße erfunden; nach der thörichten Verjagung der Ketzer, sey sie den Engländern bekannt geworden; darauf hätten die Französischen Hutmacher das Geheimniß ganz verloren, bis einer von ihnen, Namens Mathien, im

im Anfange dieses Jahrhunderts, es wieder in England erlernt, und wieder in Paris für Geld bekannt gemacht hätte. Aber dergleichen Behauptungen erlauben sich die Franzosen bey vielen Erfindungen der Engländer.

S. 3.

Die gebeißten und abgeschnittenen Haare werden sortiret, nach gehöriger Vermischung geschlagen, karrerscher, zu Hüten abgewogen, und mit dem Sachbogen völlig gemischt, zersäset oder gesäset.

- I. Der Sachbogen ist keine Europäische Erfindung; denn in China und in der Levante hat man ihn von undenklichen Zeiten bey der Verarbeitung der Baumwolle gebraucht: aber die Europäer haben ihn verbessert.

S. 4.

Die verschiedenen Sache des künftigen Huts werden einzeln in Leinwand geschlagen, angefeuchtet, auf der Silztafel, über einem Ofen, gefilzet, alsdann über dem eingelegten Silzkern, zu einer Kegelförmigen Mütze angefilzet, und, wo es nöthig ist, mit der Busse ergänzt. Die feinsten Hüte werden jetzt kalt gefilzet, auf dem Tische, worauf gesäset wird.

- I. Als noch das Wiberhaar wohlfeiler war, verbotten die Geseze die Vermischung desselben mit andern Haaren, als eine Betrügerey. Jetzt ist nur der hohe Preis die Ursache, daß man

man nicht mehr wahre ganze Kastorhüte macht, und diejenigen irren, welche meynen, Wiberhaar ließe sich nicht allein verarbeiten. Es muß ums Jahr 1509 in Teutschland höchst selten gewesen seyn. Denn weil die Bürger von Worms von den Frankfurtern jährlich die Zollfreyheit mit Ueberreichung eines wiberharen Hutts zu bitten pflegten, so schrieb der Rath von Worms an den Rath von Frankfurt: „Da die Wiberen Hutt seltsam und schwerlich oder zu Zeiten nicht zu bekommen wären, im maßen ihnen desfalls färgesallen, daß sie ihre Vortschafft ausgehabt, aber nicht zu Wege bracht, als bethen sie freundliches Fleiß, ob ein edler Rath noch einen Wiberen Hutt hätte oder wüste, ihrem Voten anzuzusetzen, daß sie den möchten kaufen, ehrlichen bezahlen und zu Einholung gemeldeter Freyheiten gebrauchen. Die Frankfurter antworteten, daß ihr Bürgermeister Carl von Hynsperg des Wiberen Huts halben allenthalben sich befragt, auch einen gefunden hätte, den den Abgeordneten von Worms um Geld behendigt werden solle“. Unsere jetzigen ganzen Kastorhüte bestehn zum Theil aus fetten und mageren Wiberhaaren, und zum Theil aus untermischter Wigogneswolle. Bey den halben und viertel Kastorhüten wird der Filz von schlechterer Wolle nur mit einer dünnen Lage von Wiberhaaren überzogen, vergoldet.

2. In Hüten hat man Wiberhaare sehr früh angewendet, aber zu Strümpfen erst seit 1699. Damals pachtete jemand in Frankreich den Alleinhandel mit diesen Haaren, und als die Hutmacher, aus Verdruß über diese Einschränkung, keine Kastorhüte machen wolten, versiel er auf den Versuch, Strümpfe und Socke daraus

5. aus zu machen. Letzterer Gebrauch ist wieder eingegangen, weil sich solche Zeuge durch die Masse mit der Zeit filzen und zusammenziehen.
3. Die zu den zartesten Flocken gefachten Haare greifen schon trocken, wenn sie nur mit der Horte, mit Pergament, oder einem Stabe zusammengedrückt werden, in einander. Wärme, Masse und Bearbeitung mit den Händen befördern dieß auf der Filzplatte, noch mehr aber in der Walze.

S. 5.

Das Walken geschieht auf den gegen den eingemauerten Walkessel geneigten Bohlen, in dem mit Hesen, oder Weinstein, oder Brandweinspülig, vermischten heißen Wasser, durch Hülfe des Rollstocks, Krumstammpfers, Plattstamplers und des Streichholzes, bis der Hut genugsam eingewalket ist. Alsdann wird er auf die hölzerne Form gebracht, oder ausgestossen, und mit dem Rande versehen oder ausgefaustet.

S. 6.

Der angeformte und getrocknete Hut wird mit Bimsstein und Fischhaut abgerieben, und alsdann vom Hutmacher gefärbt. Die Farbe ist Brasilien- oder Campedeholz, grüner Vitriol, Galläpfel, Gummi von indischen Bäumen, auch wohl etwas Spangrün und Schmelz.

1. Spangrün halten die Hutmacher in England und Frankreich, auch größtentheils in Teutschland, zu ihrer Farbe, die so schwarz und dauerhaft, als irgend eine andere ist, für nothwendig. Gewiß ist es auch, daß die andere salz- nische Substanz vom Kupfer, nämlich der blane Vitriol, sehr viel zur Dauerhaftigkeit der Farben be trägt; vielleicht ist es also der Mühe werth, auch Spangrün bey mehren Farben zu versuchen. Einige Wollenfärber nehmen es bereits zur schwarzen, und die Parütmacher brauchen es auch, um Haare zu schwärzen.

2. Von der Fischehaut, deren sich viele Handwerker bedienen, s. Waarenkunde I. S. 193.

3. Die Hüte, welche aus England nach Jamaika, und in andere südliche Inseln gehn, werden nicht gefärbt, sondern bleiben weiß. Die rothen Cardinalshüte werden fast alle in England gemacht, weil die Franzosen nicht die Kunst wissen, dem Stüberhaar eine so glänzende Farbe zu geben, als diese Hüte haben sollen. Das Stück kömmt in England auf fünf bis sechs Guineen. Die rothen Filzmützen zu den Turbanen der Türken, werden jetzt in Orleans und Marseille gemacht.

4. Vor der Revolution hat man aus Frankreich sehr glänzende feine Hüte, unter dem Namen seidene Hüte, erhalten, die ihren Glanz, nach der wahrscheinlichen Vermuthung des sel. Schrebers, von der Seidenpflanze, *Asch-pias syriaca*, haben. Gewiß ist, daß der Varetmacher Larouviere, im Jahre 1757 ein Privilegium zur Verarbeitung der Seidenpflanze zu Flanel, Felbel und andern Zeugen erhalten hat. Aber schon lange vor ihm hatten die französischen Hutmacher die Seide je-

ner Pflanze unter Kaster gemengt, und schon im Jahre 1746 hatte H. Glebitsch diese Nahrung durch Versuche erwiesen. S. Physikal. ökonom. Biblioth. II. S. 397. Inzwischen filzet sich diese Samenwolle nicht eigentlich, sondern sie wird, vornehmlich nur durch Hülfe des Leims, mit der zugesetzten Wolle vereinigt, und fällt deswegen bald ab.

5. Auch die Stuhlabgänge der Seidenweber werden mit 12 Hasenhaar vermenget, und zu Hü-
ten verarbeitet, die aber durch Nässe ihre Ge-
lindigkeit und ihr gutes Ansehn verlieren.
Von H. Hofapotheke. Meyer in Stettin weist
ich, daß die dortigen Hutmacher aus abge-
nutzten, ausgezapften schwarzen Seidenzeugen
Hüte zu machen wissen, welche gut in die Au-
gen fallen, aber nicht dauerhaft sind.

S. 7.

Nach dem Färben wird der Hut gewa-
schen, getrocknet, mit Leim und Hausenbla-
sen gestEIFet, über einer heißen Kupfertafel
eingedunstet, gebürstet, mit etwas Dehl
und Gummivasser gegläNZet, gebügel, ge-
füttert und aufgesturzt.

1. Zum Steifen der Hüte dient auch der Schleim
verschiedener Samen, z. B. von Leinsamen,
Quittentkörnern und Flöhsamen, *Plantago*
psyllium 167, der meistens aus dem südlichen
Frankreich in unsere Officinen kömt. S. Waas-
renkunde 2. S. 228. Aber die geschicktesten
Meister brauchen weder Gummi, noch Dehl,
weil sonst die Hüte gar zu sehr durch Nässe
und Staub verdorben werden.

2. In den Annalen der Märktischen Ökonom. Gesellsch. zu Potsdam I. S. 66. liest man den Vorschlag eines Hutmachers, das Einbinden auf der durchlöchernten Bedeckung eines Kessels, worin Wasser siedet, vorzunehmen. Es kan auch über dem Balkkessel geschehn.
3. Der älteste Filzhut, von dem man Nachricht hat, ist der, welchen Karl VII. König von Frankreich, im Jahre 1449. bey'm Einzuge in Rouen, trug. Un chapeau de bievre, doublé de velours vermeil et surmonté d'une houppé de fils d'or. Unter Franz I. war er noch eine spizige Filzmütze, auf die der Adel sein Wapen stecken ließ. Kayser Karl V. trug einen kleinen mit Sammet überzogenen Hut, den er, als er 1547 seine Armee musterte, und es regnete, abnahm, damit er nicht naß würde. Die ältesten Innungsartikel der französischen Hutmacher sind von Heinrich III. im Jahre 1578 bestätigt. Die älteste teutsche Hutmacherordnung, welche mir bekannt geworden, ist die Wirtembergische vom Jahre 1582. Der anfänglich herunter hängende Rand der Hüte war im Kriege, bey'm Gebrauche des Gewehrs, und Werfung der Granaten unbequem, daher ward er erst zweymal, hernach dreyimal aufgeschlagen. Die Folge der mannigfaltigen Aenderungen, welche die Mode, zum Vortheile der Hutmacher und Hutstafirer, gemacht hat, hat die Geschichte nicht aufgezeichnet. Noch jetzt denken kluge, so gar protestantische Städte, so altfränkisch und kleinstädtisch, daß sie ihren Geistlichen keine bequeme, vielweniger modige Hüte, erlauben.
4. Das Handwerk der Hutstafirer, welche ehemals viele Streitigkeiten mit den Hutmachern gehabt haben, gehört zu den entbehrlichen.

Auch die Hutmacher selbst, ihre Frauen und Töchter, würden leicht die Kunst begreifen, den Hüten allemal die modige Form zu geben.

5. An einigen Orten sind Filzmacher, die auf ähnliche Art, aus der schlechtesten Wolle, aus Röh- und Rälberhaaren, Matrazen, Filzstiefeln und andere Sachen bereiten.

§. 8.

Die Hutmacherey findet man in folgenden Büchern ausführlicher beschrieben.

P. J. Marpergers Beschreibung des Hutmacherhandwerks. Altenburg. 1719. 8.

Nollet Beschreibung der Hutmacherkunst im Pariser Schauplatz der Künste VI. S. 1. (übersezt mit Anmerkungen von C. Klinghammer, Oberhüttenfactor zu Freyberg).

Sprengels und Hartwigs Künste und Handwerke. Erste Sammlung.

Jacobsons Schauplatz der Zeugmanufakturen. II. S. 520. Ganz aus Nollet.

Gallens Werkstätte. II. S. 182. und V. S. 83.

Vierter Abschnitt. Wollenfärberey.

§. I.

Die Wollenfärberey ist die Kunst, die Pigmente, oder die färbenden Theile, aus vegetabilischen und thierischen Körpern, welche solche enthalten, heraus zu ziehen, und sie in rohe oder verarbeitete Wolle eindringen zu lassen.

1. Durch das Eindringen unterscheidet sich die Färberey von der Malerey; denn letztere überzieht nur die Oberfläche der Körper mit Pigmenten.
2. Um einer Aequivocation auszuweichen, brauche ich das Wort Pigment oder Färbestoff für Farbe, wenn ich darunter das färbende Wesen, *materiam tingentem*, verstehe.
3. Es würde mir leicht seyn, eine Menge Vorschriften zu färben, hier einzurücken, sowohl weil bereits viele gedruckt sind, als auch weil ich manche selbst versucht habe; aber meine Absicht ist nur, die vornehmsten Gründe der Wollenfärberey anzugeben und zu erklären, woraus man neue Vorschriften herleiten, und die gebräuchlichen verstehen, beurtheilen und verbessern kan.

§. 2.

Verzeichniß und Bestimmung der gebräuchlichsten Materialien zur Wollensärberey.

I. Pigmente.

Brasilienholz, Braunsilgenholz, *Caesalpinia brasiliensis* 544.

Campecheholz, Blauholz, *Haematoxylon campechianum*.

Cochenille, Amerikanische, *Coccus cacti*.

Cochenille, Deutsche, Polnische, Kermes, *Coccus polonicus*.

Curcume, Gilbwurz, *Curcuma*, s. Waarenkunde I. S. 291.

Fernambuck.

Gelbholz, *Morus tinctoria*. S. Waarenkunde I. S. 122.

Indig, *Indigofera*. S. Waarenkunde II. S. 157.

Krapp, Färberröthe. Grundsätze der Teutschen Landw. S. 309.

Orelean, Kuku, *Bixa orellana*. S. Waarenkunde I. S. 205.

Orseille, Kräuterosseille, *Lichen roccella*.

Orseille, Perelle, Erdorseille, *Lichen parellus*.

Pfriemkraut, Färbepfrieme, *Genista tinctoria*.

Grundr. der Teutsch. Landw. S. 277.

Kerner ökonomische Pflanzen L. 375.

Quercitron-Rinde, *Quercus nigra* s. tinctoria. S. phys. ökon. Bibl. XIX. S. 327.

Sandel.

Sandelholz, rothes. S. Waarenkunde II. S. 126.

Sapon, Sapon, Schappen, *Caesalpinia sapon* 545. S. Waarenkunde II. S. 143.

Schorte, Färbeschorte, *Serratula tinctoria*. Grunds. der Teutsch, Landw. §. 147. Kerner Oekonom. Pflanz. T. 186.

Schmack, Sumach, *Rhus coriaria*. Grundsätze §. 277. Kerner Tab. 362.

Waib. Grundsätze der T. L. §. 311. Kerner Tab. 254.

Wau. Grundsätze §. 316. Kerner Tab. 185.

2. Zu den Nebenmaterialien gehören: Galläpfel, Granatschalen, Coloquinten, Gummi u. a. s. Waarenkunde I. S. 366. 138. 145; imgleichen verschiedene Salze und salzartige Substanzen: die alkalischen Salze, Urin, die mineralischen und vegetabilischen Säuren, und zwar von letztern sonderlich Citronensaft, Essig, Weinstein; Alaun, sonderlich der Römische, die drey Bitriole, Rochsalz, Salmiak, Bleyzucker, Spangrün u. a.

§. 3.

Die Geräthschaften in der Werkstelle des Färbers, die am Wasser liegen muß, sind: verschiedene Kessel von Kupfer, Messing und Zinn, welche in einem halben Kreise um einer gemeinschaftlichen Feuermauer in ihren Defen eingemauert, und mit gebrochenen Desteln versehen sind; die zum Theil in der Erde eingesehten Rüpan oder Rösen; Seger

oder Trift für Rüpe und Kessel; Wächter oder Stahl; Einsatzkörbe für Kessel, welche flecken können; Binden; Ketbessel mit eisernen und steinernen Kugeln; Böcke; Brücken; auch zuweilen eine große Rolle oder Mangel, Mänge.

- I. Man nennet den Ort, den die Feuermauer einschließt, wo das Feuer unter den Kesseln angebracht wird, die Küche.

S. 4.

Die Färbetheile lassen sich aus einigen Körpern durch Wasser, aus andern nur durch Hülfe einiger Salze, vornehmlich des feuerbeständigen Alkali, ausziehen. Jenes ist möglich, wenn sie in einer seifenartigen oder gummiartigen, und letzteres wenn sie in einer harzigen Substanz enthalten sind.

S. 5.

Um das Eindringen der Färbetheile in die Wolle und wollene Zeuge zu bewirken, müssen jene in der Farbebrühe fein zertheilt, die Zwischenräume der Wolle geöffnet und erweitert, und, nachdem sich die Färbetheile in denselben angehänget haben, wieder verschlossen werden.

- I. Es scheint, daß die Waare, welche gefärbt wird, den Farbestoff stärker anziehe, als das Wasser,

Wasser; welches solchen vorher aus dem färbenden Körper ausgezogen hat.

2. Die Auflösung und Zertheilung der Färbetheile wird durch Beymischung einiger Salze, und durch das Kochen befördert. Damit sie lang genug, und überall gleich, in der Brähe hängen mögen, wird diese zuweilen durch Kleien, Samen von Griechischheu, *Trigonella foenum-graecum*, u. d. schleimicht gemacht,
3. Zur Oefnung der Zwischenräume und Eindringung der Färbetheile in selbige, dient die Reinigung der Wolle und wollenen Waare, auch die Vorbereitung und Einweichung derselben in Wasser oder in saßigen Flüssigkeiten, imgleichen die Erwärmung.
4. Die Verschließung der Färbetheilchen in den Zwischenräumen der Wolle, wird durch Abwaschung derselben in kaltem Wasser, auch oft durch Hülfe eines abstringirenden Wesens bewürkt.
5. Wenn eine Waare ein Pigment nicht annehmen will, so braucht man Beizen, das ist, man incorporirt ihr eine solche Substanz, welche sowohl gegen die Waare, als gegen das Pigment eine Anziehung äußert. Ist diese erst von der Waare angezogen und mit ihr vereinigt, so zieht sie nachher das Pigment an, und vereinigt sich damit. Dieß nennen neuere Chemiker die anneigende Verwandtschaft.

§. 6.

Rechte Farben heißen solche, welche man dergestalt zuzurichten weiß, daß sie nicht leicht von Wasser und Seifenwasser ausgewaschen, nicht leicht von sauren Substanzen zerstöhrt, noch bald von der Luft und Sonne angezogen oder geändert werden. Das Gegentheil, oder das Verschießen, erfolgt bey **unächten** oder **schlechten Farben**. Mit den erstern beschäftigen sich die **Schönfärber**, mit den letztern die **Schlechtfärber**.

1. Die Festigkeit oder **Rechttheit** ist nicht eine eigenthümliche oder absolute Eigenschaft einiger Pigmente insbesondere, sondern sie entsteht, wenn die Farbestheile in die kleinsten Zwischenräume des Körpers eindringen, in denselben gerinnen, und sich mit den Bestandtheilen desselben, weil sie ihnen ähnlich gemacht sind, innigst vereinigen. Also macht der schwer auflöbliche vitriolisirte Weinstein und das abstrin- gierende Wesen, nicht allemal, und nicht einmal vornehmlich, die Festigkeit der Farbe, wie Lellor behauptete. Also ist eine Farbe, die ächt auf Wolla ist, es nicht auch desfalls auf Seide, Keinen und Baumwolle. Also sind Versuche mit Materialien, von denen wir nur noch unächte Farben zu erhalten wissen, nicht unnütz; vielmehr muß man von Versuchen eine Anweisung, ächt damit zu färben, erwarten.

2. Die Festigkeit der Farben hat ihre Grenzen; einige leiden Säuren und Seife, und verschies- sen gleichwohl an der Luft. Also giebt es auch
keine

keine allgemeine Proben der Aechtheit, sondern besondere für die schwarze, besondere für Scharlach u. s. w. Dem neuesten Vorschlage, die Güte und Dauerhaftigkeit der Farben durch die dephlogistisirte Salzsäure (Salzgeist, der über Braunstein abgezogen und mit vielem Wasser verdünnet ist) zu untersuchen, trauet doch selbst Berthollet nicht ganz, der die Anweisung dazu in seiner Färbekunst I. S. 182. gelehrt hat. Die sicherste Untersuchung bleibt immer noch die Aussetzung an der freyen Luft.

3. Gemeiniglich eignen sich die Franzosen die Bestimmung dieses Unterschieds der Farben zu, den sie durch die Wörter: teindre en grand teint, en bon teint, und teindre en petit, en faux teint, ausdrücken. Aber er gehört den Venetianern, die im Anfange des 16ten Jahrhunderts in der Färberey schon weiter gekommen waren, als die Franzosen am Ende des 17ten. Colbert hat freylich diese Kunst in Frankreich in die Höhe gebracht, aber ihr Schöpfer ist er nicht. Sowohl in dem berühmten Edicte vom Jahre 1669, wodurch die Schön- und Schlechtfärber getrennet wurden, und besondere Gesetze erhielten, als auch in dem auf Colberts Befehl gedruckten Buche: *Le teinturier parfait*, dessen Verfasser *Ubo* heißen soll, hat man ein italienisches Buch zum Grunde gelegt, welches jetzt zu den seltensten gehört. Der Titel ist: *Plictho dell' arte de' Tentari, che insegna' tenger panni, tele, bambasi, et sede si per l'arthe maggiore, come per la commune*. Es ist 1548 bey Augustino Bindoni in Venedig gedruckt, und besteht aus 44 Quartblättern, die keine Seitenzahlen haben; ich finde aber auch von Rosa in *Memorie della societa Italiana*. Verona

rona 1794 in 4. VII. p. 251. eine Ausgabe vom Jahre 1540 in 4. angeführt, per Francesco Rampazetto. Das erste Wort des Titels schreiben einige Plycto, andere Pletho, noch andere Plieto, und sehen es für den Namen des Verfassers an; aber dieser hieß *Giovan- Ventura Rosetti*, und nannte sich *Provisionato nello Arsenal* (oder wie man jetzt sagt, *provisionato dell' Arsenal*). Denn am Ende des Buchs steht: *Composto per Gionventura Rosetti provisionato nello arsena. Con gratia; et privilegio dello Illustrissimo Senato del Ducal Dominio di Vinegia — — — Stampate in Vinegia: per Agostino Bindoni, lo' anno 1548. imperante lo inolito prencipe D. D. Francischo Donato.* Das Wort *Plictho* findet sich in dem Buche selbst nur einmal, und zwar anders geschrieben, nämlich in einem Sonnet auf der andern Seite des Titelblatts:

Questo *PLICTO* di tenger se vi dona
Justo, — — —

In *Aldrovandi dendrologia*. Francof. fol. (1671, wird S. 432 das Buch unter dem Namen *plicto* angeführt. Der Verfasser hatte ganz Italien durchgereiset, um den damaligen Zustand der Färberey kennen zu lernen, und schrieb auf öffentliche Erlaubniß. Er unterscheidet überall genau *Tinture maggiore* und *minore*. Hellet und die übrigen Franzosen haben dieses Buch dadurch, daß sie es für eine elende Receptensammlung ausgegeben haben, in Vergessenheit gebracht; aber in der Geschichte der Färberey verdient es die erste Stelle.

§. 7.

Die Färberey geschieht entweder kalt oder warm. Jene giebt gemeiniglich sanftere und angenehmere, aber vergänglichere Farben. Diese giebt meistens mehr gesättigte und dauerhaftere Farben, welche aber zuweilen die Waare mürber machen.

- I. Die Erwärmung der Färbebrühe hat mancherley Absicht, und darnach muß der Grad derselben verschieden seyn. Unter verschiedenen Umständen bewürket sie: die Trennung und Auflösung der färbenden Theile aus den Pigmenten, die Erweiterung der Zwischenräume in der Waare, die Eindringung der Färbe-theile in selbige; und bald vermehrt, bald vermindert sie die Auflöslichkeit derselben, da nämlich die warme Brühe mehr salzige Theile auflösen kan, als die kalte; und hingegen die erdichten Theile in der warmen Brühe, wegen dieser ihres verminderten Gewichts nieder sinken, und in den Zwischenräumen der Waare abgesetzt werden.

§. 8.

Manche Farben lassen sich entweder gar nicht, oder nicht dauerhaft genug erhalten, wenn man nicht der Waare vorher einen schicklichen farbichten Grund giebt. So erhalten die grünen und schwarzen Farben meistens einen blauen Grund.

§. 9.

Die größte Geschicklichkeit eines Wollensfärbers besteht in der Bereitung, Unterhaltung und Nutzung der Waid- und Indigküpe. Zu jener ist die Küpe, oder das Gefäß, von Holz oder Kupfer, zum Theil in der Erde eingesenkt. Die hölzernen Küpen werden mit eisernen Reifen versehen, und mit einem Boden von Estrich. In demselben läßt man in heißem Wasser Waid zergehn; schüttet Kleyen, und von Zeit zu Zeit etwas Kalk hinzu, bis die Küpe blühet, oder der nöthige Grad der Gährung entsteht, den ein blauer Schaum anzeigt. Nachher verstärkt man sie durch etwas aufgelöseten Indig, auch setzt man gemeinlich etwas Krapp hinzu, und ergänzt diese Küpe lange, wenn sie durch den Gebrauch geschwächt worden.

- I. Unter Küpe versteht man das Gefäß, Küfe, und auch die Färbebrühe selbst. Das, was sich aus letzterer niederschlägt, nennet man das Mark. Die Küpe mit Kalk speisen, heißt Kalk hinzusetzen; sie lüften, heißt sie öfnen oder aufdecken. Die Blume heißt der blaue oder grüne Schaum. Letzterer rührt, vornehmlich bey der Indigküpe, von dem flüchtigen Alkali her, welches sich entwickelt, und die blauen Pflanzen: Säfte grün macht. Nachdem dieses versflogen ist, kömmt die blaue Farbe wieder. Andere Erklärungen dieser Erscheinung findet man in Leonhardi Ausgabe von Macquers chymisch. Wörterb. III, S. 425. und

und in Grens Grundriß der Chemie S. 346. Viele gute Lehren über die Bereitung und Unterhaltung der Indig- und Waidküpe, auch über die Verhütung des Umschlagens oder des Durchgehens der Küpe, durch den nothdürftigen Gebrauch des Kalks, des Krapp, der Kleyen u. s. w. findet man in Analyse et examen chymique de l'indigo par *Quatremers Dijonval* Paris 1777. 4. = *Dijonval* chemische Untersuchung des Indigs. Weimar 1778. 8. S. Physik. ökon. Biblioth. IX. S. 205.

2. Indig sollte billig nicht ehr hinzugesetzt werden, als bis die Waidküpe schon für sich eine gute blaue Farbe zeigte; aber unsere hentigen Färber nehmen meistens nur so wenig Waid, daß er kaum etwas zur Farbe beitragen kan, sondern nur dazu dient, daß er durch seine Gährung den Indig auflösen hilft.
3. Krapp wird eingemischt, um das Blau in ein angenehmes Violet zu verwandeln. Wenigstens ist die Vorstellung, als ob er den Indig fester mache, unrichtig.
4. Weil bey der in Deutschland üblichen Küpe die Erwärmung, durch Uebertragung der Brühe in Kessel, beschwerlich ist, so hat man in Holland wenigstens den obern Theil der Küpe zuweilen aus Kupfer gemacht, und ihn mit einer Mauer umgeben, die von dem Gefäße etwa ein Paar Zoll absteht. In diesen Zwischenraum wirft man, wenn es nöthig ist, glühende Kohlen. In der hiesigen Funkschen Manufactur geht die Hitze in einem aufgemauerten Canal um die Küpe herum.

§. 10.

Die bisher gewöhnliche Weise die Indigkürpe zu machen, besteht darin, daß man den Indig in einem eingemauerten Kessel von der Gestalt eines abgekürzten Kegels, um welchem man Kohlen legen kan, durch Pottasche, Ur-, Seifensiederlauge, oder auch Essig zergehen läßt. Aber die vollkommenste, und also vortheilhafteste Auflösung des Indigs, geschieht durch das concentrirte Vitriolsäuer, welches man hernach mit Wasser verdünnet.

I. Waid ist seit vielen Jahrhunderten, wenigstens gewiß schon im zehnten, in Teutschland zur Färberey gebrant, und zu dieser Absicht vornehmlich in Thüringen mit dem größten Vortheile gebauet worden. Um Erfurt war diese Cultur bereits im 13ten Jahrhunderte allgemein, so daß die Erfurter im Jahre 1290, auf den Plätzen der von ihnen zerstörten Raubschlößer, Waid ausstreueten, zum Andenken, daß Erfurter da gewesen wären. Noch im Jahre 1616 baueten 300 Thüringische Dörfer Waid; manches Dorf lösete das für jährlich 12 bis 16000 Thaler, und das ganze Land drey Tonnen Goldes. Jährlich thaten Wenden aus Lausitz Wanderungen nach Thüringen, um bey der Waidarbeit zu helfen, etwa so wie jetzt Denabrügische Bauern zum Torfstechen nach Holland gehen. Die letzte Einrichtung des gewonnenen und geballeten Waids, war ein Stadtgewerb, und ward, so wie der Handel mit dieser Waare, vornehmlich in Erfurt, Gotha, Langensalze,

Leuz

Leinwand und Strickwand getrieben, welche Derselbe die fünf Waidhandelsstädte genannt wurden. Die Stadt Orlitz hatte schon im zwölften Jahrhunderte die Stapelgerechtigkeit auf den aus Thüringen kommenden Waid, und Zittau erhielt eben diese Gerechtigkeit im 14ten Jahrhunderte. Aber in der Mitte des 16ten ward der Indig durch Holländer aus Ostindien gebracht, der jedoch vornehmlich erst im Anfange des 17ten allgemein bekannt ward. Durch ihn ward der Waid verdrängt, theils weil jener anfänglich wohlfeiler war, theils weil er angenehmere Farben gab, theils weil der Waid durch Nachlässigkeit und Betrug allmählig an Güte abnahm. Sachsen verbot den Gebrauch des Indigs im Jahre 1650, und damals ward er zum erstenmal in einem landesherrlichen Befehle genannt. In dem kaiserlichen Befehl vom Jahre 1654 ward er neben denjenigen schädlichen Farben genannt, welche unter dem Namen der fressenden Farben, oder der Teufelsfarben, bey Strafe an Guth, Ehre und Verlust der Waare, schon in den Jahren 1577, 1594, 1603 im deutschen Reiche verboten waren. Man rechnete dahin Vitriol, Galläpfel, Sumach, auch Blauholz. Sachsen, welches durch den Indig am meisten litt, verbot ihn so gar bei Leibesstrafe. Noch jetzt sollen die Färber in Nürnberg jährlich schwören müssen, keinen Indig zu brauchen, dessen sie doch nicht entbehren können. S. Gattnerers technolog. Mag. I, 2. S. 256. Aber diese scharfen Befehle waren so unkräftig, als die wider den Gebrauch der Feuertöhre, wider die Wandmühle u. a. Im Jahre 1631 brachten die Holländer auf fünf Schiffen aus Batavia bereits 333,545 Pfund Indig, der über fünf Tonnen Goldes an Werth

Werth war. Jetzt behaupten die Färber, daß ein Pfund Indig so viel als drey Zentner Waid färbe, und daß, wenn ein Stück Tuch mit Indig zu färben fünf Thaler koste, 30 Thaler kosten würde, wenn man Waid allein nehmen wolte. Schon längst ist die Cultur des letztern fast gänzlich in Thüringen vergangen; man bauet mit weit geringerem Nutzen Getreide, da unterdessen die Colonien in Ost- und Westindien durch den Indigbau, und die Holländer und einige teutsche Kaufleute durch den Indighandel, reich werden. Jetzt nimt auch diese Waare jährlich an Preise zu, und an Güte ab. S. Geschichte der Erfindungen IV. S. 327.

2. Die blauen und grünen Farben, welche aus dem Indig mit Schwefelsäure erhalten werden, heißen chemisches oder sächsisches Blau und Grün. Die Chemiker kanten diese Auflosung schon längst, aber zur Färberey ist sie zuerst im Jahre 1744 (andere sagen 1748) von dem Bergrath Joh. Christian Barth, zu Großenhain im Weismischen Kreise, angewendet und einige Jahre geheim gehalten worden. Aber die dortige Färberey hat nur zehn Jahre gearbeitet, und jetzt wird diese Kunst dort nur noch von einigen Schönfärbern genuset. Uebel ist es, daß diese angenehmen Farben gar unbeständig sind, auch leicht Flecken annehmen. S. Berthollet 2. S. 96, 310, 314. Pörner Färbel. S. 178. Deutlicher und praktischer Unterricht wollene Tücher und Zeuge zu färben; für Fabrikanten und Färber. Leipzig 1789. 8.

S. II.

Der Scharlach, wozu die Tinctur der Cochenille nöthig ist, und mancherley Abfälle desselben, imgleichen andere hochrothe und feuerergelbe Farben, werden durch den Zusatz des in Königswasser aufgelöseten Zinnes, erhalten, oder doch lebhafter, glänzender und angenehmer gemacht.

- I. Diese Zinsolution, welche die Färber die Composition nennen, und noch zum Theil geheim halten, macht aus der violetten Tinctur der Cochenille den vortreflichsten Scharlach. Der bekante Cornel. Drebbel in Alkmaer hatte ein mit kochendem Wasser gemachtes Cochenille-Extract, zum Gebrauch bey seinen Thermometern, vor seinem Fenster stehn, worin von Ungefähr das aus einem zerbrochenen Glase am Fenster herunter geloffene Königswasser gefallen war, und die lirschröthe Farbe, in die vortrefliche hochrothe Farbe verändert hatte. Nach einigen Vermuthungen und Versuchen fand er, daß das Zinn, womit die Fenster goldtötet waren, vom Königswasser aufgelöset, und die Ursache dieser Veränderung seyn müsse. Er erzählte diese Beobachtung dem Schönfärber Kuffelar in Leyden, der nachher sein Schwiegersohn ward. Dieser brachte die Erfindung zur Vollkommenheit, und nutzte sie einige Jahre allein bey seiner Färberey, daher der Namen Kuffelars Couleur aufkam. Endlich errieth ein Mennonist, namens van Gilsich, und ein anderer namens van der Vecht das Geheimniß. Von diesen erlernten es die Gebrüder Gobelins, welche damit in Frankreich ihr Glück machten. Deswegen nennen die Franzosen

sen den Lehrmeister der Gobelins, durch Versammmlung des Namens van Göllich, Glück, und um nicht einen Ausländer zu nennen, sagen sie, écarlate des Gobelins. Diese Nachricht, welche ich dem gelehrten Schöniarber H. Kuhlentamp in Bremen zu danken habe, erklärt, warum Kunkel den Erfinder Rüster, Becher aber Rüffler, nennet; jener sagt, dieser R. sen ein Teutscher gewesen. Die Engländer haben die Composition im Jahre 1643 durch einen Holländer, den sie Keyler nennen, erlernt, und den Scharlach lange Zeit Bowfarbe genant, weil er in England zuerst in dem Dorfe Bow, nahe bey London, ist verfertigt worden. S. Beyträge zur Geschichte der Erfindungen III S. 43. Noch vor wenig Jahren schickten die Holländer ihre schönsten Tücher nach England, um sie dort scharlach färben zu lassen, so wie hingegen die Engländer den Holländern Tücher sendeten, um sie schwarz färben zu lassen.

2. Soll die Composition ihre völlige Wirkung thun, so muß man rauchendes Salpetersauer mit gleich viel reinem Wasser verdünnen, und in 16 Loth dieser Mischung ein Loth guten Salzmiaß auflösen. In dieses Königswasser wirft man allmählig 1 Loth reine Zinspähne, so daß kein Stück ehe wieder hinein gethan wird, als bis das vorhergehende völlig aufgelöst ist. Diese gelbliche trübe Auflösung muß in einem Steintopfe oder gläsernen Gefäße gemacht und verwahrt werden. Sie geräth besser und bleibt länger gut, wenn etwas Weingeist zugesetzt wird. — Hieraus wird auch begreiflich, warum die Färber sich zu den Feuerfarben der zinnernen Kessel bedienen. In der hiesigen Funtischen Manufaktur, wiegt der eine Kessel 419, der

der andere 479 Pfund; jedes Pfund kostet 1 Gulden. H. Hofr. Smelin hat gezeigt, daß man das Scheidewasser fast mit gleichem Nutzen stat. der Zinauflösung brauchen könne. S. Götting. gel. Anzeig. 1786 S. 1793. Hieraus wird begreiflich, wie Färber, welche Zinn in Scheidewasser ohne Salmiak auflösen wollen, dennoch Scharlach erhalten; wiewohl das gebräuchliche Scheidewasser auch immer etwas Rochsalzsäure bey sich hat.

3. Tücher, welche Scharlach werden sollen, bastet man zuweilen, das ist, man nähet, ehe sie in die Farbe kommen, auf beyden Seiten an dem innern Rande des Salleistens, eine Schnur fest, damit daselbst ein weißer Strich bleibe, der den Glanz der Farbe zu erhöhen dient.
4. Weil Scharlach gemeiniglich nicht in der Wolle gefärbt wird, so erlaubt man sich beym Noppen, kleine Stellen, welche zu weiß geblieben sind, mit Carmin roth zu machen. Inzwischen hat man auch jetzt Scharlach, der durch und durch gefärbt ist.
5. Schon seit vielen Jahren werden in England Tücher auf beyden Seiten verschiedentlich gefärbt, so daß z. B. die eine Seite roth, die andere blau wird. Vermuthlich wird jede Farbe auf das in einem Rahmen ausgespannte Tuch mit einem Pinsel oder einer Bürste aufgetragen, wenn vorher die andere Seite mit einem Mehlkleister überzogen worden.

S. 12.

Zur Wollenfärberey muß man auch die so genante Wollendruckerey, oder die Färberey

berem des so genannten gedruckten oder türkschen oder englischen Flanels oder Golgas rechnen, wodurch das Zeug entweder einfärbige oder bunte Zeichnungen, welche nicht aufgedruckt, sondern durchgedrungen und auf beyden Seiten recht sind, erhält.

I. Seit einigen Jahren haben die Herren Damerak und Greve zu Osterode am Harze eine solche Druckeray angelegt, die sie mir zu besehen erlaubt haben. Auf einem aufgemauerten Tische liegt eine dicke geschnitzte hölzerne Form, auf welche das angefeuchtete Zeug geschichtet wird. Auf dieses wird die andere Form, welche der untern völlig gleich ist, verkehrt gelegt, so daß die Zeichnungen genau auf einander passen. Auf die obere Form werden viele Gewichte, die durch Binden oder Flaschenzüge herauf und herunter gelassen werden können, gesetzt und angeschoben, wodurch die beyden Formen das Zeug sehr fest zusammen pressen. In der untern Forme sind Kanäle, von denen einige allein zu den Ausschnitten oder vertieften Stellen gehn, welche z. B. roth werden sollen; andere gehen zu andern Stellen, denen eine andere Farbe bestimmt ist. An die Mündungen dieser Kanäle, steckt man eine aufwärts gebogene Röhre, welche sich in der Höhe von ein Paar Schuh in einem Trichter endigt. In diesen gießt man z. B. die rothe Farbebrühe, die durch den Druck mit Gewalt in die Formkanäle und durch diese zu den vertieften Stellen, und von da durch das Zeug bis zur obern Form dringt, da dann die erhabenen Theile der Formen verhindern, daß sich die Farbe im Zeuge nicht weiter, als die Zeichnung verlangt, verbreiten kan. Wenn man merkt, daß die Farbebrühe an alle gehdrige

rige Stellen gekommen ist, und solche durchbringen hat, läßt man sie zur Seite wieder aus Rändern der öbern Form ablaufen; jedoch fährt man noch lange mit Nachgießung der Brähe fort, die denn gleich wieder aus der andern geröfneten Ründung der Randle abzulaufen fortfährt. Auf gleiche Weise gießt man denn auch die gelbe und noch andere Farbbrähen in ihre Randle, wenn die Formen auf mehrere Farben eingerichtet sind. Die Pigmente sind wohl dieselbigen, welche unsere Schönfärber brauchen. Die größte Kunst ist die Einrichtung der Randle, welche ich nicht gesehen habe. Es ist demnach falsch, daß die Farbbrähe in Ausschnitte der öbern Form gegossen werde; wie wohl einige, welche die Kunst nicht ganz errathen hatten, solches zu ihrem Schaden versucht haben. Die Brähe bringt von unten auf durch die Zeuge, nicht von oben heranter. Diese Färberey, welche in England erfunden seyn soll, soll auch in Grimmitschau, Grimme, Langensalze, Mühlhausen und Halle getrieben werden. Der Künstler, welcher zu Ofterode alles eingerichtet hat, ist ein junger, geschickter und verständiger Mann, der einige Jahre in Mühlhausen gearbeitet hat.

2. Von der Färberey der Baumwolle habe ich in Commentat. societ. scient. Goetting. 1780. IV. p. 41 und in der Waarenkunde I. S. 47. gehandelt.

§. 13.

Ausführlichere Anleitung zur Wollenfärberey ertheilen folgende Bücher.

L'art de la teinture des laines & des etoffes de laine par Hellet. Paris 1772. 12 — Hellet
Färb.

Färbekunst. Altenburg 1765. 8., Neue Ausgabe mit Zusätzen und Anmerkungen von C. A. Hoffmann. 1790. 8.

Hartwig Handwerke. Funfzehnte Sammlung.

C. W. Pörner chymische Versuche und Bemerkungen zum Nutzen der Färbekunst. Leipzig 1772-73. 3 Theile in 8. S. Physik. ökon. Bibl. III S. 532. IV, 84. V, 232.

Pörner Anleitung zur Färbekunst. Leipzig 1785. 8. auch ins Französ. übersezt. Paris 1791. S. Physik. ökon. Bibl. XIV S. 90.

(J. E. Gülich) vollständiges Färbe- und Bleichbuch. Ulm 1781. 3 Theile in 8. S. Götting. gel. Anz. 81 S. 404.

Eléments de l'art de la teinture par Berthollet. Paris 1791. 2 Theile in 8. — Handbuch der Färbekunst; aus dem Französ. des Berthollet, mit Anmerkungen von J. S. A. Götting. Jena 1792. 2 Theile in 8.

Experimental researches concerning the philosophy of permanent colours by Edw. Bancroft. Vol. 1. Lond. 1794. 8. — Bancroft englisches Färbekunstbuch, mit Anmerkungen von D. Jäger. 1. Thl. Leipzig 1797. 8.

Fünfter Abschnitt. Papiermacherey.

§. I.

Nach vielfacher Verarbeitung, Umarbeitung, Nutzung und Abnutzung des Leinens, werden die weggeworfenen Lumpen oder Sadern von den Lumpensammlern zusammen gesucht, und, seit dem Anfange des dreyzehnten Jahrhunderts, zu allerley Papier umgeschaffen.

- I. Das erste Papier ist aus Baumwolle gemacht, und den Arabern ums Jahr 704 bey ihren Eroberungen in der Bucharey bekannt geworden. Durch sie kam die Kunst der Verfertigung ungefähr im eilften Jahrhunderte aus Afrika nach Europa. Zu den ältesten Europäischen Papiermühlen, von denen Nachricht vorhanden ist, gehört die bey dem Schlosse Fabriano in der Mark Ancona, deren der Jurist Bartolus ums Jahr 1340 gedacht hat, und die zu Nürnberg 1390 angelegte Mühle, wovon man die Nachricht dem Hrn. vnn Murr zu danken hat. Die Geschichte dieser grossen Erfindung ist vornehmlich durch eine Preisfrage der Göttingischen Societät der Wissenschaften, und hernach des H. von Meermann untersucht, aber am

gründlichsten und vollständigsten von H. Breitkopf bearbeitet worden. S. Götting. gel. Anzeig. 1755 S. 4302, 1364. und 1756. S. 49. und 1763 S. 406. Ger. Meermann et doctorum virorum epist. & observat. de chartae vulgaris origine. Hagae comit. 1767. 8. J. G. J. Breitkopf vom Ursprunge der Spielcharten und Einführung des Leinens papiers. Erster Th. Leipz. 1784. 4. S. Physik. ökon. Biblioth. XIII S. 568. Zweyter Theil herausgegeben von J. C. S. Koch. Leipzig 1801.

2. Der starke Verbrauch des Papiers hat den Preis der Lumpen seit einigen Jahren sehr erhöht, und mit Recht verbiethet man ihre Ausfuhr. In Bremen ward die Freyheit, Lumpen zu sammeln, vor fünf und fünfzig Jahren, für einen Ducaten, hernach für zehn Thaler, endlich für 65 Thaler, und im Jahre 1773 für 230 Thal. in Zweydrittelsstücken verpachtet. Jede der beyden Hamburgischen Papiermühlen hat zwey Bütten, und verarbeitet jährlich 3000 Sontner Lumpen. Im Hannöverschen sind 34 Papiermühlen, nämlich 7 landesherrliche und 27 Privatmühlen, unter denen die älteste die im Jahre 1538 zu Lachendorf in der Amtsvogtey Beedenbostel des Fürstenthums Lüneburg angelegte Mühle ist, jedoch sind schon lange vorher in hiesigen Landen Papiermühlen vorhanden gewesen. Den jetzigen fehlt es nicht an Absatz, wohl aber an Lumpen, vornehmlich an feinen Lumpen. S. meine Beyträge zur Oekonomie, Technol. VI S. 351. Die Mühlen zu Bremervörde und Altkloster im Bremischen, erhielten schon im Jahre 1622 die Begünstigung, daß alle im Lande gesammelte Lumpen nur ihnen allein verkauft werden durften.

ten; und dieses ward ihnen im Jahre 1733 besätigt. Die Ausfuhr der Lumpen ist im Churfürstenthums d. 26. Aug. 1769 von neuem verbothen, und auf die durchgehenden ist ein Zoll gelegt worden; hingegen ist der Zoll, der sonst von den inländischen Lumpen, welche von einer Mühle auf eine andere gebracht wurden, erlegt ward, 1773 aufgehoben worden. In der Churmark ist die Ausfuhr 1685, 1697 und 1705 verbothen worden. Spanien überließ seine Lumpen ehemals den Genuesern, und bezahlte diesen noch im Jahre 1720 für Papier 500,000 Piafter. Jetzt erhält es viel Schreibpapier aus Angoumois. Noch im Jahre 1658 bewiesen die Niederländer den Franzosen, daß sie diesen für zwey Millionen Livres Papier jährlich abnahmen, und noch vor 75 Jahren erhielt die Schweiz ihr Papier aus Franche-Comté. Jetzt verkauft der Holländer das feinste, was von allein in Zaardam, ausser den Weibern und Kindern, 600 Menschen leben, über ganz Europa; und seit dem die Ausfuhrung der feinen Lumpen aus Teutschland, Böhmen und den benachbarten Ländern gehemmet ist, läßt er daraus auf den ausländischen Mühlen Papp machen, welche er als Waare ausführen darf, und diese läßt er in Zaardam zum feinsten Papier umarbeiten. Die königliche Familie in Frankreich und die französischen Minister schreiben ihre Briefe auf holländischem Papier, und die Holländer drucken jetzt ihre Bücher, sonderlich die von kleinem Format, auf französischem Papier. England nahm noch im Jahre 1663 aus Frankreich für 100,000 Pfund Sterl. Papier, und ausser dem noch eine große Menge aus Holland; jetzt erspart es sich, durch das Verboth, die Todten in Leinen zu kleiden, jährlich wenigstens 200,000 Pfund Lumpen.

S. 2.

Die Lumpen werden sortirt, zerstückt, eingeweicht, und zu einem schwachen Grade der Fäulung gebracht.

- I. Das Zerstücken geschah ehemals von Arbeitern mit einem Hackmesser auf einem Blocke. In Frankreich und England hat man ein Messer auf einem Tische senkrecht befestigt; man faßt die schon angefaulten Lumpen mit beyden Händen hinter dem Messer, und zerschneidet sie an demselben. Aber in Teutschland hat man, seit dem ersten Viertel des jetzigen Jahrhunderts, ein weit künstlicheres, bequemer und geschwinderes Mittel, nämlich den Lumpenschneider, ein Schneidewerk, was vom Wasser getrieben wird. Die Lumpen werden aus einem vorwärts geneigten Kasten, aus der Haderlade, durch eine gefurchte, oder auch mit Schienen besetzte Walze, allmählig auf einen Block vor der Lade herausgeschoben. Auf dem Blocke ist ein Messer dergestalt befestigt, daß die Schneide aufwärts steht. Ein Hackmesser wird durch eine Ziehstange, durch Hülfe eines krummen Zapfens, an jenem herauf und herunter gezogen, so daß beyde Messer, wie an der Schere oder Herellade, die Hadern zerschneiden. Dieses artige Werkzeug, welches auch zugleich von Staub und Unrat säubert, scheint, wie die ihr ähnliche Herellade, eine teutsche Erfindung zu seyn, und es ist, eben wie letztere, erst seit wenigen Jahren, unseren Nachbarn bekannt worden. Van Zyl kante es nicht, noch weniger de la Lande. Die erste Beschreibung und Abbildung findet man in Joh. Jac. Schöbler *Sciagraphia artis tignariae*, oder Zimmermanns-

mannskunst. Nürnberg 1736. fol. S. 134. Tab. 38, 39. Inzwischen hat man in neuern Zeiten die Einrichtung noch einfacher und bequemer gemacht. Merkwürdig ist, daß man in England, schon am Ende des vorigen Jahrhunderts, den Einfall gehabt hat, das Schneidewerk der Tobakfabriken auf den Papiermühlen anzuwenden, daß man es aber nicht einmal versucht hat, aus Besorgniß, die Holzspähne möchten Schaden, welche auch nicht ganz ohne Grund ist.

2. Sehr viel würde es zur Feinheit und Weiße des Papiers beytragen, wenn man die Habern auswäscht und bleicht. Zum Auswaschen könnte allenfals die Waschmaschine angewendet werden. Das Bleichen mit dephlogistisirter Salzsäure, welches in England versucht seyn soll, möchte doch wohl zu kostbar werden.
3. Die Fäulung löset den Schmutz ab, beschleunigt die Arbeit des Geschirrs, und verfeinert die Masse zu einer homogenischen Substanz. Sie sollte billig in steinernen, nicht hölzernen Gefäßen geschehn. Aber die meisten teutschen und holländischen Papiermacher lassen jetzt die Lumpen gar nicht faulen, sondern bearbeiten sie desto länger im Geschirr, und es ist wahrscheinlich, daß sie dadurch ein festeres, aber vielleicht nicht das feinste Papier erhalten.

§. 3.

Die zerstückten Lumpen werden ins Geschirr, oder in die Stampfmühle, gebracht. Die Theile der Mühle sind: das Wasserrad; die Daumwelle; die mit Eisen beschlagenen
Stampf

Stampfen oder Hämmer, welche mit ihren Schwingen in den Hinterständen, Hinterständen, hängen, und zwischen den Vorderständen niederfallen; der Löcherbaum, gemeiniglich mit fünf, sechs bis zehn Löchern. Jedes Loch hat eine eiserne Platte zum Boden; in jedes Loch fallen drei oder vier Hämmer. Eine Rinne leitet Wasser in den Löcherbaum, welches durch das Sieb (oder den Ras) wieder abläuft.

1. Die Papiermühlen können auch vom Winde getrieben werden, dergleichen eine bey Hamburg, keine im Hannoverschen ist. In Holland sind die meisten, Windmühlen.

2. Oft entschuldigt der teutsche Papiermacher seine schlechte Waare mit der schlechten Beschaffenheit des Wassers; so wie die Pfuscher unter den Bräuern und Färbern. Gleichwohl macht der Holländer das beste Papier, und hat das schlechteste Wasser; aber er leitet es durch verschiedene Gänge, damit es den Unrat absetze, und er filtrirt es. Die dazu gebräuchliche Vorrichtung findet man beschrieben und abgebildet von H. Kesperstein in Journal für Fabriken und Manufact. 1796. I. S. 9.

S. 4.

Die gröblich zerstampften Lumpen, oder der Halbzeug, wird mit dem Peerbecher ins Leerfaß gegossen, und im Zeughause in den Zeugkasten, mit der Zeugpritsche, in vierseitige Haufen geschlagen, damit er abtrockne.

S. 5.

I. 5.

Nachdem der Halbzeug steif getrocknet ist, wird er in den Holländer gebracht. Das Wasserrad treibt eine mit 36 metallenen Schienen beschlagene hölzerne Welle, welche in einem bedeckten Troge, über zehn andere metallene Schienen, über über die Platte am Kropfe, den Zeug zermahnet. Eine Rinne leitet Wasser hinein, welches den Zeug über die schräge Seite des Kropfs, zwischen die Schienen hindurch spühlt, und durch die Scheibe wieder abläuft.

1. Ehemals mußte der Halbzeug wieder von neuem in das Geschirr gebracht werden, aber der Holländer arbeitet dreymal schneller und vollkommener, als das Geschirr. Die Erfindung dieses Werkzeugs gehört den Holländern, die es Roerbak nennen. Becher sah es schon zu Saardam. In Teutschland ist es seit sechzig oder siebenzig Jahren im Gebrauche; doch fehlt es auch noch in einigen Mühlen. In Frankreich kennet man es erst seit 1737, andere sagen seit 1740; dennoch ist der Franzos so unverschämt, auch diese Erfindung sich zuzuschreiben, wiewohl mit dem gewöhnlichen Vorwande, daß Ausländer seine Erfindung zuerst genutzt hätten. In Holland sind die Schienen des Holländers von Messing, in Teutschland meistens von Eisen, wodurch unser Papier Rostflecke erhält.

2. In Holland sind jetzt einige Mühlen, die den Zeug ohne alles Stampfen bereiten; und bey

hey Leipzig sind, nach Breilkopfs Versicherung, zwey Mühlen, wo, ohne Geschirr, nur durch Hilfe des Holländers, welcher von einem Manne gedrehet wird, sehr gutes Druck- und Schreibpapier verfertigt wird; aber H. Plümicke sagt, es habe dort nur erst jemand auf diese Weise aus Papierschnitzeln Pappe gemacht. Diese Einrichtung wird immer nöthiger werden, je seltener in den Waldungen Bäume werden, welche zu Lösserbäumen dienen können.

§. 6.

Aus dem Holländer wird der Ganzzeig in den Ganzzeugkasten geleitet; wo er bis zur Verarbeitung aufgehoben wird. Weil er unter dieser Zeit etwas abtröcknet, oder sich wenigstens niederschlägt, so wird er in dem Rechen, einem Kasten, worin eine gezackte Stange vom Mühlwerke hin und her gezogen wird, gequerlet, oder wieder mit Wasser vermischt, und alsdann in die Butte gebracht.

§. 7.

Die Butte ist ein walzenförmiges, etwa drey Ellen weites Faß mit einem breiten hölzernen Rande (Trause), mit dem übergelegten grossen und kleinen Steg, und mit einer am Boden angebrachten kupfernen Blase oder Pfanne, wodurch das Wasser erwärmt wird.

wird. Dieses ist nöthig, damit die Papiermasse desto mehr zertheilet, und die nasse Arbeit bey kalter Witterung erträglich werde. Aus dieser Butte schöpft der Bütteschöpfer, oder frey auf einem Tritte steht, mit der Form so viel aufgelöseten Ganzzeug, als zu einem Bogen nöthig ist.

1. Einige Papiermacher haben mir erzählt, daß das Wasser zuweilen die Hände der Arbeiter dergestalt angreife, daß Haut und Nägel heraus gingen, und Löcher einsielen; daß das Papier dabey nicht litte, und daß dieser Unfall sich zuweilen in einigen Jahren nicht wieder ereugne. Der Grund scheint vornehmlich in der Abwechselung der Wärme und Kälte zu liegen. Gesellen, welche gewohnt sind, die Bütte sehr warm zu halten, leiden am öftersten davon; es werden also wohl die Unfälle der Wäscherinnen seyn: Oedema Rhagades, Paronychia u. d.
2. Um den Ganzzeug in der Bütte überall verbreitet zu erhalten, muß der Schöpfer oft mit der Hand umrühren. Um diese Mühe zu sparen, bringt man ein Paar Stäbe mit durchlöchernten Scheiben an, welche vom Mühlwerke in der Bütte beständig auf und nieder gezogen werden. Aus Scherz nennet man dieses Mittel, den Zeug in der Bütte schwimmend zu erhalten, den faulen Bütteschöpfer. Aber sollte es nicht zuträglich seyn, in der Bütte einen farblosen Schleim (mucilago) zu verbreiten, welcher die Papiertheilchen, so wie den Farbstoff in der Rüpe, schwimmend erhält, und die Stärke des Papiers vermehren würde?

§. 8.

Die Form besteht aus feinen parallelen messingenen Bodendräten, welche durch die Nethdräte, über den untergelegten hölzernen Stegen, mit einander verbunden sind, und ein doppeltes eingeflochtenes Zeichen, Wapen oder Namen, haben. Jede Form passet in die Falze eines Deckels, oder eines beweglichen Rahms.

1. Wenn ein sehr grosses Papier gemacht werden soll, so ist der Schöpfer nicht im Stande die Form zu halten, sondern sie hängt alsdann in einem Gerüste über der Butte, an dem sie von einem Gehülfen auf und nieder gezogen wird, wie ich in einer Papiermanufaktur bey Kopenhagen gesehn habe. Zuweilen wird in diesem Falle die grosse Form von zwey Schöpfern regiert.
2. Seit einigen Jahren hat man Formen von doppelter Größe, womit zwey Bogen zugleich geschöpft werden.
3. Man macht jetzt Papier, Pergamentpapier, papier vélin, in welchem die Abdrücke der Formdräte gar nicht zu bemerken sind. Das zu werden die Formen aus sehr feinem Drahte, auf einem Weberstuhle, wie ein sehr feines Sieb, gewirkt. Aber dadurch wird das Schöpfen sehr beschwerlich, weil das Wasser aus diesen dichtern Formen nur tropfenweis, also gar langsam, abläuft. S. Physikal. Ökon. Biblioth. XV S. 361. In Europa hat zwar zuerst Baskerville solches Papier bey seiner Ausgabe des Virgils 1757. gebraucht, und

und Didot hat es zuerst im J. 1781. in Frankreich nachgemacht; aber viel früher hat man es in Indien gemacht.

§. 9.

Die gefüllte Form empfängt der Kautscher, der im Kautscherstuhl steht, die Form unter dem Querstech hält, an den Psel lehnet, um das Wasser ablaufen zu lassen, und alsdann jeden Bogen über einen besondern Filz stürzt, bis ein Haufen von 182 Filzen und 181 Bogen, oder ein Pauscht gemacht worden.

1. Kautscher, Gautscher, ist vermuthlich von dem veralteten Worte: Koge, Kozze, Kutzze, ein Filz oder rauhes wollenes Tuch, dergleichen der Filz §. 9. ist, entstanden. Kozze hieß auch ehemals, was die Botaniker Amentum, lulus, nennen, woraus die Neuern Rätzchen gemacht haben. — So schrieb ich in der ersten Ausgabe. Aber der Kautscher heißt in Frankreich couchart oder coucheur, und in England the coucher. Also wird das deutsche Wort wohl eben daher zu leiten seyn.
2. Pauscht, Puscht, Bauscht, kömt vielleicht von Pauschen, d. ist. Schlagen, welches noch auf Bergwerken, so wie Pauschel, ein Hammer, gebräuchlich ist. Vielleicht hat man in alten Zeiten jene Haufen geschlagen, nicht gepresst. Aber auch hier ist mirs nun bedenklich, daß ein Pauscht in England a post, und in Frankreich un posteau heißt. Also wird wohl die Ähnlichkeit des Papierhaufens mit einer Pfoste die Benennung veranlaßt haben.

S. 10.

Jeder Pauscht wird gepresset, vom Leger aus einander genommen; dann werden die Bogen mit einem hölzernen Kreuze im Trockenhause oder auf dem Trockenboden aufgehängt. Nach dem Trocknen wird das Lösch- und Druckpapier, in Bücher und Alles gelegt, und verkauft.

1. Zu der gewöhnlichen Presse gehören fünf Personen, und gemeiniglich wird täglich 40mal gepresset. Um diesen Zeitverlust zu sparen, hat man Pressen erfunden, welche vom Aufschlagewasser getrieben werden, dergleichen schon zwei Mühlen in unserm Churfürstenthum haben. Aber diese Wasserpressen sind kostbar und müssen oft ausgebessert werden. S. Journal für Fabrik. und Manufact. 1796, 5. S. 365. u. 1797, 8. S. 105.

2. Im Trockenhause werden die Bogen auf Stangen, oder auf hängene Seile gehängt; aber beyde schmutzen, und letztere faulen auch leicht, und verursachen kleine Falten und Runzeln; besser sind die harenen Seile. Stat ihrer brauchen die Holländer das dünne spanische Rohr, was sechs oder sieben Linien im Durchmesser hat, cordes de rotin. In Paris ist im Jahre 1776 eine manufacture de sparterie angelegt worden, welche ausgenet d'Espagne, vermuthlich einer Genista oder Art von Spartium, nicht nur Zeuge und Matrasen, sondern auch Seile zu verfertigen versprach, welche letztere nicht schmutzen, und deswegen den Wäscherinnen, den Färbern und Papiermachern vorzüglich dienlich seyn sollten. Unsere Papiermacher haben

den seit einigen Jahren, Seile aus Kopenhagen kommen lassen, welche sehr rauh aus groben Fasern zusammen gedrehet, aber weit dauerhafter als die härenen sind. Der Zentner kömt hier auf 26 Thaler. Sie gleichen den Stielen, welche in Ostindien aus der Bedeckung der Kokosnüsse verfertigt werden; aber ich vermuthe doch, daß sie aus einer Wasserpflanze gemacht sind. S. Waarenkunde I S. 101, 418.

3. Ein Buch Schreibpapier hält 24 Bogen, und ein Buch Druckpapier 25 Bogen. Zwanzig Buch machen im Handel ein Ries. Zehn Ries oder 200 Buch machen einen Ballen oder Riem. Die Buchdrucker rechnen zu einem Buche bedrucktes Papier nur 23 Bogen, und nennen es ein Alphabet.

S. 11.

Das Schreibpapier wird geleiht, durch Alaunwasser gezogen, getrocknet, und entweder durch den Schlagstampsen, einen eisernen Hammer von $\frac{3}{4}$ Zentner, oder mit einem polirten glasartigen Steine, geglättet, hernach gepresset, in Bücher und Ries gelegt, zusammengebunden, und, nachdem jeder Bogen mehr als 30 mal, durch die Hand, und mehr als 10 mal durch die Presse gegangen ist, verkauft.

- I. Die Papiermacher bereiten ihr Leimwasser selbst, ohne erst den Leim zu trocknen. Freyslich spahren sie dadurch eine Ausgabe, aber den Schaden haben sie auch davon, daß sie nicht wohl allemal das Leimwasser genau von

derjenigen Stärke machen können, als nöthig ist. Würden sie Leimtafeln nehmen, so ließe sich das Verhältniß nach dem Gewichte bestimmen.

2. Einige vermischen das Leimwasser mit Alaun, andere ziehen die geleimten Bogen hernach besonders durch Alaunwasser. De la Lande sagt S. 348: „Dieses styptische und zusammenziehende Salz dient, den Leim auf dem Papier zu befestigen, so wie es auf den Zeugen die Farben beständiger macht. Das Papier wird dadurch fester, und wie die Arbeiter sagen, knitternder, petillant.“ Aber die erste Absicht scheint unnöthig zu seyn, und nicht Stat zu finden. Schon der bloße Leim hält fest genug. Nach meiner Meynung, wird Alaun hinzugesetzt, um die Klebrigkeit des Leims etwas zu mindern, ihn in einem gewissen Grade aufzulösen und flüssiger zu machen, damit seine Theile besser eindringen können, und damit das Papier, wenn es feucht wird, nicht an einander klebe. Gewiß ist es wenigstens, daß die Säure, mit welcher der Alaun übersetzt ist, die thierischen Gallerten angreift und auflöst, und daß einfältige Leimkocher eine Zauberey vermuthen, wenn sie, nachdem jemand in den Leimkessel, Alaun oder Alkali (denn auch dieses löset die Gallerte auf) geworfen hat, den Leim nicht zum Stehen und Trocknen bringen können. Die andere von de la Lande angegebene Wirkung mag immer die mit dem Leim verbundene Alaunerde, indem sie die Zwischenräume des Papiers ausfüllet, hervorbringen. Einige Papiermacher bereiten ihren Leim aus Käse, der freylich an gallertartigen Theilen sehr reich ist. Zum Leimwasser, was zu 40 bis 50 Ries Papier genug ist, werden gemeiniglich 8 bis 9 Pfund Alaun gethan.

3. Anfänglich ward alles Papier geleimt; denn es ward zum Schreiben bestimt, und zu den ersten gedruckten Büchern, welche den Handschriften ähnlich seyn sollten, und in welchen viel hinein gemalt und geschrieben ward, konnte kein anderes genommen werden. Erst im sechszehnten Jahrhunderte fand man, daß ungeleimtes Papier bequemer bedruckt, und nachher vom Buchbinder geleimt werden konnte; dadurch ward denn das Druckpapier um die Hälfte wohlfeiler.

4. Die älteste Weise zu glätten ist die einfältige mit dem Steine. Das Stampfen erfand man auf einer Papiermühle zu Iglau in Mähren, im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts, bey der damals eine Buchdruckerey und Buchbinderen unterhalten ward. Als der Buchbinder sich dadurch seine Arbeit erleichterte, daß er seinen Planirhammer an das Geschirr der Mühle anbrachte, so machte der Papiermüller daraus den Schlagstampfen. Die lächerliche Trennung der Glätter und Stampfer sollte die Polizen aufheben. Auf einer Mühle bey Basel geschieht das Glätten mit einem Steine durch das Mühlwerk. Jetzt wird auf sehr vielen teutschen Mühlen gar nicht mehr geglättet, sondern das Papier wird desto öfter und stärker gepresset.

5. Das Papier durch ein Walzwerk zu glätten, das hat man schon im ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts in Holland versucht. Dem bekanten Groot volkomen moolenboek. Amster. 1734 fol. sind auf der hiesigen Bibliothek einige Kupfertafeln beygebunden, mit dem Schmutztitel: Nieuwe beschryving van gronden en opstellen van verscheyde moolens. Daselbst findet man auf Taf. 2, welche die

Zeichnungen zu einer Papiermühle enthält, Fig. 6. ein Walzwerk abgebildet, welches in der unvollkommenen Beschreibung de pleyster-moolen heißt, aber wohl gewiß zum Glätten des Papiers dienen soll. Man scheint aber diese Versuche dort bald aufgegeben zu haben. Hingegen sind sie in neuern Zeiten mit besserem Erfolg in England, vornehmlich in der vor- trefflichen Manufactur des Baskerville zu Bir- mingham, so wie auch in Frankreich, fort- gesetzt worden. Zur größten Vollkommenheit hat diese Kunst H. Bodoni zu Parma gebracht. Die Pariser Glätmaschine ist ein Walzwerk, da jeder Bogen durch zwei polirte metallene Walzen, deren eine durch einen ein- gelegten heißen Balzen erwärmt wird, gezogen wird. Aber es ist eine beschwerliche und miß- liche Sache, den angefeuchteten Bogen zwischen diese Walzen einzuleiten. Die Maschine des H. Bodoni hat diesen Fehler nicht, aber ihre Einrichtung ist noch nicht bekannt. Hr. Wil- helm Haas in Basel, der Sohn des berühm- ten Schriftgießers, welcher die ersten Land- charten mit beweglichen Typen gesetzt hat, be- sitzt die Bodonische Maschine, und glättet damit weißes und bedrucktes Papier, auch Kupfer- stiche, wodurch Glanz, Festigkeit und Schön- heit erhalten wird. H. Haas versicherte mir mündlich, daß dazu das Papier nur angefeuch- tet, nicht aber mit einem Firniß überzogen würde. Die Proben, welche ich von ihm er- halten habe, bestätigen dies. Inzwischen ver- mindert die Glätte die Weiße des Papiers etwas.

Zu den gefärbten Papieren nimt man schlechte besleckte Lumpen, und giebt dem Zeug im Geschirr oder im Holländer die Farbe.

1. Zu diesen Papierarten gehört vornehmlich das holländische blaue oder violette Zuckerpapier, dessen Nachahmung in Deutschland nicht gleich glücken wolte, und dessen Bereitung auch in Holland nur wenigen bekant ist. Es ward einige Jahre bey Hamburg, für Rechnung einiger Zuckersieder gemacht, aber weil es theurer als das holländische kam, mußten sie diese Arbeit wieder aufgeben. Ein geschickter Papiermacher hat mir folgende Vorschrift mitgetheilt. Zu 40 Eimer Wasser thut man 20 Pfund Blauholz oder Brasilien-Spähne, und läßt dieses in einem Kessel um 2 bis 2½ Zoll einkochen. Alsdann thut man noch 1 Pfund Kernambuchholz hinzu, und henket einenbeutel mit einem halben Pfunde Fildhsamen, *Psyllium*, (s. oben S. 114) hinein, worauf man es noch eine Stunde kochen läßt. Man löset ferner fünf Pfund Alaun in Wasser auf, und schüttet solches in die Färbebrühe; hernach seihet man diese durch Leinen, tröpfelt noch 2 Loth Salzmiaßgeist hinein, und bringt sie warm in den Holländer. Wenn dieser den Zeug mit der Brühe so lange durchgearbeitet hat, bis alles kalt geworden ist, so wird mehr Zeug und Wasser hinein gethan, bis jener den Grad der Farbe erhält, den man wünscht.

2. Allerley Farben erhält man, wenn man alte Fischerneze, Schiffstaue, blau gefärbtes Leinen u. s. w. verarbeitet. — In dem feinsten holländischen Schreibpapier meyne ich eine

Spuhr von Arsenik zu bemerken. Vielleicht rührt diese daher, daß man in Holland die etwas bläuliche Farbe des Schreibpapiers dadurch bewirkt, daß man blaue Schmalte mit weißer Stärke und Wasser angerührt, zuletzt in den Holländer laufen läßt; vielleicht rührt es auch eben daher, daß die Federn auf diesem Papiere so gar schnell abgenutzt werden.

3. In Angoumois giebt man dem Papiere, welches man deswegen papier azuré nennet, die bläuliche Farbe erst in der Bütte, durch Zumischung einer Art Berlinerblau, welches sich die Papiermacher selbst bereiten. S. meine Beyträge zur Oekonom. Technol. IV. S. 122.

4. Ausser den verschiedenen Arten Papier, werden auch allerley Pappe, zum Gebrauche verschiedener Handwerker, z. B. der Buchbinder, Tuchmacher, auch zu den lackirten Sachen, die man Papier maché nennet, gemacht, indem so viele Bogen gleich nach dem Schöpfen übereinander gelegt werden, als zur verlangten Dicke nöthig ist. Die Mühle zum Rauschenwasser in unserer Nachbarschaft soll, weil das Wasser färbt, kein Papier machen können, daher sie nur Pappe, und zwar die Spähne und Glanzpappe in grosser Vollkommenheit, macht.

S. 13.

Misrathenes, bedrucktes und beschriebenes Papier, auch die Abfälle der Buchbinder, kan man wieder umarbeiten, wiewohl die neue Waare allemal um sehr viel schlechter wird.

1. Das mitrathene Papier und die Schmitzel hat man längst zu weißem Papiere umgearbeitet; welches auch in China geschieht, s. Du Halde in *description de la Chine et de la Tartarie*. II. p. 293; aber aus Makulatur soll man bissher nur Pappe gemacht haben, weil beym Papiere, wie man sagt, der Abgang zu groß sey. Noch am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts sollen die Niederländer das zu Joachimsthal in Böhmen gemachte Papier gekauft haben, um solches zu Schreibpapier umzuarbeiten. De la Lande sagt S. 309: „Das alte Papier „könnte wie die Lumpen angewendet werden, „aber der Abgang würde gar zu beträchtlich „seyn. Man spahrt es lieber zur Vorferti- „gung der Pappe, wo man in weniger Zeit „und mit geringer Gewalt arbeitet; und folgl- „ich leidet es beym Zuflusse des Wassers nicht „weniger Abgang. Ueberdies verursacht das „geleimte Papier, ob es schon in siedendem „Wasser gewesen, dem Papierteige ein klebrich- „tes Wesen, welches man auf alle Art vermei- „den soll. — Aber das klebrichte Wesen wird beym alten Papiere so stark nicht seyn, und ließe sich auch durch Alaun oder Alkali heben. Auch die wenige Druckfarbe vertheilet sich we- nigstens in der ganzen Masse allenthalben gleich. Die Möglichkeit der Umarbeitung des bereits genutzten Papiers, hat H. Hofr. Claproth in einem Aufsatze, welcher auf Papier aus ei- nem noch mit Nöthschschriften gedruckten Bu- che, gedruckt ist, erwiesen. S. *Physikalisch- ökonomische Bibliothek* VI S. 126. Der Vortheil scheint inzwischen nicht erheblich seyn zu können, theils weil man, zumal wenn man nicht alte Bücher von besserem als jetzt gebräuch- lichen Papiere nimt, doch nur schlechte graue Waare erhält, wozu die nöthigen Lumpen über-

überflüssig zu haben sind, theils auch weil die Kosten der Umarbeitung gegen den Preis der Makulatur zu hoch steigen.

4. Seit ein Paar Jahren werden alte bedruckte und beschriebene Papiere von hier, über Bremen, nach England geschickt; aber vielleicht werden sie, wie die Lumpen, nicht so wohl zu Papier, als viel mehr zur sichern Bedeckung der Contrabande, gekauft.

Uebersicht der in der Naturgeschichte S. 14.

Um den Mangel der Lumpen zu ersetzen, und die Vertheuerung des Papiers zu verhüten, haben einige allerley andere vegetabilische Materien dazu vorgeschlagen, wovon manche durch Versuche nutzbar befunden, und auch zum Theil längst von den Papiernachern genützt worden sind.

I. Ohne von den Versuchen der Herren Guettard und Schäffer das geringste zu wissen, haben die Chineser längst allerley Pflanzentheile, sonderlich Samentholle, zu Papier angewendet, welches die Chinesischen Papierproben, die ich durch die Freundschaft des H. Pallas erhalten habe, beweisen. Hingegen ist falsch, was man gemeiniglich glaubt, daß die Chineser auch aus den Abgängen der Seide Papier machen. S. Beyträge zur Oekonomie, Technologie u. s. w. I S. 149. In Hindostan bauet man, stat unsers Leins, *Crotalaria juncea*, und verarbeitet sie zu Seilen, Netzen, Packtuch, und zuletzt zu Papier. Die zerstückten, gewaschenen

nen und eingeweichten Lumpen, werden 8 Tage in einer Lauge von Kaltwasser und mineralischem Alkali gelassen. Nachher werden sie gestampft; der Halbzeug wird an der Sonne gebleicht, noch einmal eingeweicht und wiederum gestampft. Uebrigens schöpft man die Bogen wie in Europa. In Persien wird aus baumwollenen Lumpen Papier gemacht, dieses mit einer Glasngel geglättet, und, damit die dort gebräuchliche Tinte desto besser darauf fließe, mit einer Seife? überstrichen. Von dem Unterschiede des Baumwollen- und Leinwandpapiers s. Waarenkunde I S. 58. In Frankreich soll man da, wo starke Seidenraupenzucht ist, den Bast der weissen Maulbeerbäume zu Papier nutzen. In Malabar schreibt man auf Blätter der Palme, *Corypha umbraculifera*, und zwar mit einem spitzen eisernen Griffel, der das Oberhäutchen ritzet. Nachher werden die Blätter mit einem Oehle? überstrichen, welches in die geritzten Züge eindringt, und solche unauslöschlich schwarz macht. So ist die telugische oder warugische Bibel geschrieben, welche auf hiesiger Universitäts-Bibliothek vorhanden ist, und aus 5376 Blättern oder 45 Lagen besteht. Es ist eben dasjenige Exemplar, was Baumgarten in Nachrichten von merkwürdigen Büchern, IX. S. 288 beschrieben hat, aus dessen Auction es erkaufte ist. Von diesem seltenen Werke sind in Europa nicht mehr Exemplarien, als nur noch in Kopenhagen und im Waisenhause zu Halle vorhanden.

2. Die Möglichkeit stat der Lumpen andere Pflanzentheile zu Papier zu brauchen, ist längst erwiesen worden, aber nicht der Vortheil. Andere brauchbare Materien kan der Papiermacher nicht in der Menge sicher erhalten, daß er darauf

auf rechnen könnte. Sie fordert auch zu ihrer Reinigung und Zerkleinerung zu viel Zeit und Mühe, senken sich zu schnell in der Bütte, erschweren also das Schöpfen, und noch zur Zeit wird der Papiermacher, bey Ermangelung der Lumpen, lieber seynern, als jene Vorschläge befolgen. Wenn aber einst die Noth, stat der Lumpen andere Dinge zu nehmen zwingen wird, so wird alsdann das gute Papier viel theurer werden müssen. Stroh, woraus Engländer neulich Papier gemacht, und solches als eine neue Erfindung angepriesen haben, weil sie nicht teutsche Schriften lesen, ist freylich in Menge zu haben, aber schon zu theuer, zum Streu fürs Vieh; zudem giebt es ein brüchiges gelbes Papier, wie die Proben beweisen, welche ich erhalten habe. Diese sind mit Ankündigungen einiger Charlatans oder Quacksalber bedruckt, und dazu freylich gut genug. Dignum putella operculum.

S. 15.

Die gründlichste und vollständigste Beschreibung der Papiermacherey findet man in folgenden Büchern.

Pariser Kunsthistorie I S. 295. Die Kunst Papier zu machen von de la Lande.

Hartwig Handwerke und Künste. XII. S. 444.

Hallens Werkstätte der Künste II S. 125.

(Rezerstein) Unterricht eines Papiermachers an seine Söhne, diese Kunst betreffend. Leipz. 1706. 3 Bogen in 8.

Ludw.

Ludw. Reisersteins Beschreibung und Zeichnung einer gut eingerichteten Papierfabrik, in Journal für Fabrik, Manufaktur u. Handlung. 1794, 6, S. 463; 1795, 1, S. 37; 1795, 295, 6, S. 428; u. f.

P. G. C. Brodhagen technologisches Bilderbuch. Nr. 1. Hamburg 1797. 4. S. Götting. gel. Anzeig. 1797. S. 975.

Sechster Abschnitt. Bierbrauerey.

§. 1.

Bier ist ein geistiges Getränk, welches aus mehrlartigen Samen, durch Auskochung und Gährung, bereitet wird.

1. Die Erfindung des Biers ist sehr alt; doch jünger als die einfachere Bereitung des Weins. Das Bier des Osiris war so gut, daß es in Geruche und Kraft vom Weine wenig verschieden war, wie Diodor wenigstens erzählt. Die Griechen lernten das Brauen von einem Bacchus. Homer hat inzwischen dieses Getränk nie genannt.

§. 2.

Der schleimicht-zuckerartige Stoff, den diese Samen mit mehren Körpern gemein haben, macht sie fähig, bey dem gehörigen Grade der Wässerigkeit, der Wärme und der Luft, in die weinhafte oder geistige Gährung zu gehn, wobey sich viel kohlensaures Gas oder so genante fixe Luft entwickelt, und die

die geistigen Theile entweder ausgeschieden, oder aus den vorhandenen Bestandtheilen hervor gebracht werden.

1. Chemists glaubte man, daß die Produkte der geistigen, der sauren und der faulenden Gährung nur ausgeschieden würden; jetzt aber ist es wahrscheinlicher, daß sie erst aus ihren Bestandtheilen zusammen gesetzt oder erzeugt werden. Nach dem antiplogistischen System besteht der Zuckerstoff aus Wasserstoff oder Hydrogen, Kohlenstoff oder carbone, und Sauerstoff oder Oxygen. Unter der Gährung verbindet sich ein Theil des Sauerstoffes mit einem Theile des Kohlenstoffes, und bildet das kohlensaure Gas. Ein anderer Theil des Sauerstoffes bleibt mit dem Wasserstoffe und einem Theile des Kohlenstoffes verbunden, und macht dadurch den Weingeist. S. Grang's systemat. Handbuch der Chemie, zweyten Theils achten Abschnitt, der zur Erklärung dieses und der folgenden Abschnitte dient.

S. 3.

Um diesen Zuckerstoff von den übrigen Theilen der Samen, welche die Gährung aufhalten würden, zu scheiden, läßt man das Getreide malzen, oder zu einem geringen Grade der Gährung, zum Keimen, kommen, wodurch sein glutinöser Theil in die Keime übergeht, und auch der stärkeartige Theil, wie man glaubt, zum Theil in Zuckerstoff verwandelt wird.

1. Vom Weine unterscheidet sich das Bier vordemlich durch die größere Menge schleimicht-ter Materie, die es aus den gemalzten Samen erhalten hat, und ihm mehr Nahrhaftigkeit ertheilen.

2. Am meisten bedient man sich der Gerste und des Weizens, auch wohl des Habers, allensfalls auch des Roggens. Die Nordamerikaner brauchen den Mais oder türkischen Weizen. Auch mit mehren Körnern von der angegebenen Eigenschaft hat man Versuche gemacht, deren Möglichkeit aus dem vorhergehenden erhellet, deren Vortheil aber nicht gleich groß seyn kan.

§. 4.

Man wählet am vortheilhaftesten völlig reife, frische, dünschalige, so viel als möglich gleichartige Gerste, welche auf einem etwas sandigen und mageren, nicht frisch, (am wenigsten mit Schafmist gedüngten Boden?) gewachsen, auch nicht vorher durchgenäht ist.

1. Also kan das Bier in Städten, wo viele Bürger Getreide zu einem Gebraue liefern, oder wo Brauer das Getreide in kleinen Quantitäten aus verschiedenen Gegenden ankaufen, nicht so völlig gleich, als auf grossen landwirthschaftlichen Höfen, und bey reichern Brauern, anfallen.

§. 5.

Das Einweichen geschieht am sichersten, wenigstens im Sommer, in steinernen Malz-
bütten,

bütten, Quelbüten, Quelbottichen, Quellsstöcken, Weichbottichen, Weichklüsen, so daß man, zumal bey warmer Witterung, oft das Wasser wechselt, und sorgfältig die Säuerung verhütet; oder man wäscht jede Getreibeart besonders, und erweicht sie hernach auf einem Boden durch öfteres Begießen und Umstechen. Nach der ersten Welse geschieht die Reinigung vollkommener, und die Einquellung gleichförmiger, aber sie geht leichter in eine Säuerung über.

J. 6.

Das eingeweichte Getreide wird auf luftigen, steinernen Böden oder Wachsplätzen, in Haufen oder Beete, Scheiben, zu einem gleichmäßigen Grade des Keimens gebracht, und hernach, sowohl um die Säure abzuhalten, als auch um das Malz bequemer aufheben, weiter bearbeiten, und völliger mit Wasser ausziehen zu können, ausgetrocknet.

1. Es ist durchaus nothwendig, daß das Keimen langsam geschieht, daher verbiethet die Stüttingische Brauordnung das Malzen vom Anfange des Junius bis zum Ende des Augusts.

2. Die Keime, deren man bey der Gerste drey, beym Weizen und Haber nur einen findet, dürfen nicht ins Blatt schießen, nicht Blattkeime werden; und gut ist es, wenn man das

Malz gänzlich von den Keimen reinigt. Der Geschmack des ausgewachsenen Getreides muß süßlich bleiben.

§. 7.

Das Dörren oder Darren des Malzes geschieht entweder an der Luft oder durch Hülfe des Feuers. Im erstern Falle heißt es Luftmalz, im letztern Darmalz. Jenes kan ein geistigeres, dauerhafteres und, wegen Ersparung des Holzes, wohlfeileres Bier geben, welches seltener mißrath. Letzteres aber verdirbt nicht so leicht, wenn anders bey dem Dörren nicht die gewöhnlichen Fehler begangen werden; es fordert auch weniger Bodensraum und weniger Zeit.

§. 8.

Die Malzdarre muß dergestalt eingerichtet seyn, daß sie wenig Holz, wenig Arbeit verlangt, den Rauch abhält, und keine Feuersgefahr verursacht. Ihre Bauart leidet unendliche Abänderungen.

- I. In Teutschland sind Horden von Metzelbrat oder Thon, über einem besonders dazu erbauten Ofen, üblich, die man auch wohl mit Harttuchern überlegt. In Frankreich läßt man das Malz durch schief erwärmte Röhren laufen.

§. 9.

§. 9.

Die zu einem Gebraue nöthige Menge Malz, muß nicht nach dem Maasse allein, sondern auch, und zwar hauptsächlich, nach dem Gewichte bestimmt, und auf der Mühle gröblich geschrotten werden. Altes Malz, zumal Dormalz, wird vorher etwas angefeuchtet, damit es sich nicht zu einem feinen Mahle zermahle.

1. Weder Wage noch Schffel allein, noch beide zusammen, messen das Malz ganz genau. Ein lang gekündet füllt den Schffel mit wenig Korn, und wenig, z. B. ein Dresdener Viertel gutes Malz 25 Pfund wiegt, so wiegt es nur 18 Pfund, wenn das Auswaschen zu weit getrieben ist, und dieser Abgang kan durch Anfeuchten verhelet werden. Die genaueste Bestimmung scheint diejenige zu seyn, welche in der von dem ehemaligen Bürgermeister Willich aufgesetzten Brauordnung der Stadt Göttingen vom Jahre 1766, nach dem Vorschlage des Senator Ritter, vorgeschrieben worden. Von dem Malze, welches zur Brauerey geliefert wird, wird ein Pfund genau abgewogen, in einen Beutel gethan, Sommers im Schatten, und Winters im geheizten Zimmer aufgehänget, und nach einigen Tagen wieder gewogen. Der Verlust eines halben Loths wird nicht geachtet, aber ist er grösser, so wird bis zu 2 Loth jedes fehlende Quentchen mit 10 Pfund Malz auf das Gebraue von 1210 Pfund Malz ersetzt. Wenn der Verlust grösser als 2 Loth ist, welches nicht leicht im Sommer, wenn der Braumeister

ster Acht hat, wohl aber bey Frostwetter vorkommen kan, so wird für jedes eingetrocknete Quentchen des dritten Loths, 20 Pf. nachgeschossen, daß also der Nachschuß für 3 Loth Abgang, 160 Pf. betragen würde. Wenn aber mehr als 3 Loth eingetrocknet ist, so wird ein solches schlechtes Malz noch mit Gelbe bestraft.

2. In Göttingen wird zu einem ganzen Gebräue, das ist, zu so viel als auf einmal gebräuet wird, wenn der Scheffel Gerste 10 Mgr. und der Scheffel Weizen 20 Mgr. kostet, genommen: das Malz von 18 Malter roher Gerste, und von 3 Malter 3 Himpten rohen Weizens, das ist 22½ Malter Gerstenmalz, und 4½ Malter Weizenmalz, welches in allem 27 Malter Malz, welche 4840 Pfund wiegen müssen. Das von werden 26 bis 27½ Faß Bier, jedes Faß zu 104 Stücken gerechnet, und 8½ bis 9 Faß Conzent, und 10 Zuber Trübbern erhalten.

3. In England hat man in den meisten Malzhäusern eine eiserne Handmühle, worauf ein Mann in einer Stunde bequeme 4 Dresdnischen Scheffel Malz schrotten kan. In Teutschland kostet eine solcher Mühle mit einem eignen Schwungrade 24 Thlr. und ohne dasselbe 28 Thlr. S. Physikal. Ökonom. Biblioth. IX. S. 97.

S. 16.

Das Malzschrot wird in den Maltschböttich geschüttet, mit etwas kaltem Wasser angerührt, und durch wiederholte Hebentragung des in der Braupfanne kochenden Wassers

fers in den Maischbottich, und aus diesem in die siedende Pfanne, unter beständigem Umrühren aus gezogen, bis sich endlich das Extract oder Decoct kläret.

1. Eine Pfanne, zumal eine kupferne, welche im hiesigen Brauhause 28 Zentner wiegt, und über tausend Thaler kostet, ist vortheilhafter als ein Kessel. Neben der Pfanne steht der große Maischbottich, in dem durch eingeschlagene Nägel, die nöthige Menge Wassers angedeutet ist. Das Umrühren geschieht von den Brauknechten mit grossen Rührscheiten oder Krücken, und um bey dem Uebertragen nichts zu verschütten, wird eine Traufrinne angehenket.

2. Das Maischen (ein veraltetes Wort stat Mischen) leidet fast unzählbare Verschiedenheiten. Einige nehmen zum Erweichen des Schrots kaltes, andere warmes Wasser. Erstere verlängern sich die Arbeit, und letztere übereilen sie. Einige lassen das Extract allein, andere das Extract mit dem Bodensatz in die Pfanne schlagen. Letztere beschleunigen die Arbeit, aber sie müssen das Anbrennen durch öfteres Umrühren verhüten, und erhalten leicht ein trübes Bier. Noch andere kochen die Maische gar nicht. Langes Kochen schadet, indem sich, nach Verdunstung der Feuchtigkeit, ein Theil des aufgelöseten Wesens, in Gestalt kleiner Flocken, niederschlägt; lang gekochtes Wasser giebt allemal ein unschmackhaftes Getränk.

3. Aber nach den neuesten Beobachtungen sind diese weisse Flocken der Leimstoff, colla, welcher sich noch im Uebermaße in der Würze befindet, obgleich schon ein Theil in die Keime

übergegangen ist. Weil dieser Keimstoff gar weinichten Gährung nicht geschickt ist, so würde er der Güte des Biers schaden; es ist also rathsam ihn durch langes Sieden auszuscheiden. Geschieht dieß nicht hinlänglich, so setzt er sich bey der Gährung in den Gefäßen zu Boden, und macht da die Unterhefen, welche das Getränk bald verderben. Weißbiere dürfen jedoch deswegen nicht zu lange kochen, um nicht ihre helgelbe Farbe zu verlihren. Man s. Jordan von Weißbier S. 137. Richardson Vorschläge zu Vortheilen bey'm Bierbrauen S. 29. und Grens Handbuch der Chemie 2. S. 498.

4. Das Schrot setzt sich, zumal wenn es zu fein ist, im Maischbottich zu fest an den Boden, so daß es nicht genug vom Wasser ausgesogen werden kan. Deswegen mengen einige unter die Gerste Haber, andere unter das Schrot Gerst, und noch andere Weizenspreu oder Rabe; letzteres ist auch hier gebräuchlich.

5. Die Maische darf unter dieser Arbeit nicht erkalten, auch nicht zu sehr verräumen, und dennoch taugt es nicht, den Bottich mit einem Deckel zu verwahren. Daher rathen einige an, die von Glauber vorgeschlagene Digestirblase zu brauchen; andere aber beschützen in dieser Absicht nur die Maische mit Schrot, oder welches besser ist, mit Gerst oder Rabe, als welche nicht niedersinkt.

§. II.

Alsdann wird es Würze oder Werc genannt, und entweder durch die Schierstöcke, das sind, Zotten ohne Boden, welche auf den

den Grund des Maischbottichs. gestellet, an dem Rande desselben mit Schraubstöcken befestigt werden, oder durch Stellbottiche abgeläut, und in die daneben stehende kleinere Werkbütte gefüllet. Gemeinlich läßt man noch ein Paar Pfannen voll heißes Wasser auf das ausgefogene Schrot, oder die Träbern gießen, und von diesen zu der Würze schlagen.

1. Würze, im Plattenschen Werd, mit einem langen e leitet Frisch von Würze, Gewürz her, wegen des süßen, fast gewürzhaften Geschmacks; aber mir scheint es von werden, fieri, abzustammen. So wird Werd daher eine Insel genant, welche durch angefestes Land entstanden ist; z. B. der Werd zu Regensburg, Donauwert, Kaiserswert u. a.
2. Die Schiersstöcke haben ihren Namen von Schier oder Schir, welches ehemals so viel als klar oder rein bedeutete, daher auch eine Art zarten Gewebes oder Kammettuchs, Schiertuch hieß. Hier in Göttingen sind sie seit dem Jahre 1549, da man die Einbecker Brauerey einzuführen suchte, gebräuchlich. Bey grössen Brauoreyen sind sie allerdings bequemer, als die Stellbottiche. Man sagte ehemals: das Blut stellen, das Wasser im Klusse stellen, für stehend machen; daher der Namen Stellbottich entstanden ist.

§. 12.

Um die Säffigkeit der Würze zu mindern, und dadurch das Bier angenehmer, dauerhafter und gesunder zu machen, setzt man ihr ein

Extract von Hopfen hinzu, oder, welches aber nicht so gut ist, man kocht die Würze mit Hopfen.

1. Auch hiebei sind beynahe unzählbare Verschiedenheiten gebräuchlich. Vernünftiger ist es, ein Pfund Hopfen, mit 30 bis 40 Pfund reines Wasser in einem verschlossenen Gefäße allein, als mit der bereits mit vielen Theilen geschwängerten oder gesättigten Würze zu kochen. Wird der Hopfen schwach gekocht, so erhält man ein geistigeres, eher besäuerndes Bier; kocht man stärker, so wird das Bier gar leicht bitter, auch brauner. In Göttingen schlägt man die Würze aus der Wertbütte in die Pfanne, wirft den Hopfen hinzu, und setzt, um das Deoct vom Hopfen zu scheiden, einen Schierstock in die Pfanne, aus dem es abgeschöpft, und durch den Hopfenkorb in Rinnen gefüllet wird, welche es in die Kühltessel leiten.

2. Es ist nicht wohl möglich, die zu einem Gebräue nöthige Menge Hopfen genau anzugeben; aber wenigstens sollte man sie nach dem Gewichte, nicht nach dem Scheffel, bestimmen.

3. Den Hopfen kanten die ältesten Botaniker nicht, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er, wie viele Küchengewächse, erst zur Zeit der Völkerwanderung in Europa bekannt geworden ist. Isidor sagt, sein Gebrauch sey zuerst in Italien versucht worden. Walafrid Strabo im neunten, und Aemilius Macer im folgenden Jahrhunderte, haben des Hopfens nicht gedacht. Auch kommt er nicht in Capitulare de villis imperatoris vor, welches gemeinlich Carl dem Großen zugeschrieben wird, und worin

worin sehr viele Pflanzen, welche auf den kaiserlichen Brauereyhöfen gebauet werden sollten, genannt sind. Dennoch war er in Deutschland schon zu den Zeiten der Carolinger bekannt. Schon in einem Schenkungsbriefe Königs Pipins werden Hopfengärten, *humulotariae*, genannt, und in den von dem Corbeyischen Abte Adalard im Jahre 822 ertheilten Statuten, werden die Mülher des Stiffts von der Hopfenarbeit befreuet. *Mulii amuli*, *humuli*, *humuloris*, kommen schon unter den ältesten Befestungen an Kirchen und Klöster vor. Die Engländer sollen den Nutzen des Hopfens im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts durch Leute aus Artois erlernt haben; aber lange Zeit ward er als eine Verfälschung des Biers angesehen. Unter Heinrich VI ward der Anbau, und noch unter Heinrich VIII der Gebrauch desselben, so wie der Gebrauch des Schwefels, den Bräuern bey schwezer Strafe untersagt. Erst unter Eduard VI ums Jahr 1552 kommen in den Englischen Gesetzen *hop grounds* vor. Ums Jahr 1603 ward bereits sehr viel Hopfen gebauet, doch ward auch noch ausländischer zugekauft, durch dessen Verfälschung, wie eine Acte angiebt, die Engländer damals jährlich um 20000 Pf. St. betrogen seyn sollen. Auch die Schweden haben den Gebrauch des Hopfens vor Gustav I Zeiten nicht gekant.

4. Stat des Hopfens sollen sich die Cimbern der Tamarissen, *Tamarix germanica*, und die alten Schweden des Vorsts, *Myrica gale*, bedient haben; deswegen in den alten Schwedischen Gesetzen verbotthen worden, Vorst auf einem fremden Boden zu sammeln. Man verwechsle diese Pflanze nicht mit *Ledum palustre*.

lastre, welches auch oft Wurst genannt wird, und womit, so wie auch mit Kellerhals, *Daphne mezereum*, imgleichen mit Weisnietzwurz, *Veratrum album*, und *Menispermum coculus*, Betrieger einem schwachen Biere eine berausende Kraft und einen starken Geschnupf zu verschaffen wissen, welches in vielen Ländern, z. B. in den Churbraunschweigischen im Jahre 1710 d. 20. Aug. und abermals 1723 d. 26. Jun. bey hoher Strafe verboten ist.

§. 13.

Die gehopfte Würze wird in einem abgesonderten, geräumigen, lustigen Theile des Brauhauses, in besondern Gefäßen zum schnellen Abkühlen hingestellt, alsdann in die Stelbütte oder den Gährbottich gethan, und daselbst durch hinreichende frische Seten zum gehörigen Grade der Gährung gebracht.

I. In den hiesigen beyden Brauhäusern geschieht das Abkühlen in 69 bis 70 kupfernen unverzinten Kesseln, welche mit der Zeit einen erdichten Ueberzug erhalten, der sich in Salpetersäure nicht auflöst. Man hat auch hier die Einrichtung, daß man die Kessel auf die Erde stellen, und das Zimmer bis an den Rand der Kessel, unter Wasser setzen kan. Die Weißbierbrauer, denen an einer schnellen Abkühlung noch mehr gelegen ist, pflegen, zu dieser Absicht, die Würze in ein großes flaches hölzernes Gefäß, welches Kühlfaß, Kühlbock, Kühl-schiff, genannt wird, durch tragbare Pumpen zu bringen.

2. Weil bey der Gährung sehr viel auf den Grad der Wärme ankömmt, so würde es nicht überflüssig seyn, sich dabey des Thermometers zu bedienen. Man gibt 20 bis 22 Grade Reaumur für die vortheilhafteste Wärme an, aber sie muß wohl nach der Witterung verschieden seyn.
3. Die Fermente haben bereits diejenige innere Bewegung, oder den Grad der Gährung, welchen man in dem gleichartigen flüssigen Körper erregen will; oder sie müssen wenigstens eine große Geneigtheit zum Gähren haben. Die Hefen sind keinesweges ein unreiner Auswurf der gährenden Materien. Sie sind weniger tauglich, wenn sie schon eine Zeitlang der freyen Luft ausgesetzt gewesen sind. Nach Henry's Versuchen zu urtheilen, besteht die Wirkung aller Gährungsmittel in der anfangenden Entwicklung des kohlensauren Gas, oder der freyen Luft, welche sich bey der geistigen Gährung entbinden muß. *S. Memoirs of the literary and philosophical society of Manchester. II. p. 237. — Annales de chimie XIV. p. 64. Oder man sehe den Auszug in des H. von Crell Vorrede zu Richardson's Vorschlägen zu neuen Vortheilen beynt Bierbrauen. Berlin 1788. 8. Von den in neuern Zeiten vorgeschlagenen künstlichen Gährungsmitteln sehe man Physikal. Ökonom. Biblioth. I. S. 403; XVI. S. 55; XVIII. S. 301, 342.*
4. Die Hefen, Wärme, sind entweder Bottich- oder Fasshefen; jene, die vom Gärbottich genommen werden, sind die wirksamsten; diese sind entweder Spundhefen, Oberhefen, Gäsche, oder Bodenhefen; die letztern sind gemeinlich die schlechtesten. *S. I. 10, 3.*

5. Wie viel Hefen nöthig sey, läßt sich nicht bestimmen, wiewohl man den fünfzigsten bis sechzigsten Theil anzunehmen pflegt. In den hiesigen Brauereien rechnet man auf ein Gebrau sechs bis höchstens zwölf Kannen. Zu wenig Hefen macht eine unvollkommene Gährung, und diese giebt schaliges Bier; doch kan auch eine überreichte und zu weit getriebene Gährung daran Schuld seyn. Zu viel Hefen macht ein Bier, welches zwar klar seyn kan, aber dennoch blähet, und genau verstopfte Gefäße zersprengt.

6. Man sagt, daß zu Wildungen, in der Grafschaft Waldeck, aus dem dortigen Sauerbrunnen, ein Bier gebrauet werde, welches ohne Ferment, in gehörige Gährung geräth. Eben dieß erzählt man vom Rupinischen und Domnauschen Biere, auch von dem, was zu Königslutter, unter dem Namen Duckstein, gebrauet wird. Vielleicht ist die fixe Luft, welche die dortigen Wasser enthalten, die Ursache dieser Erscheinung. (So schrieb ich schon in der ersten Ausgabe; jetzt ist diese Vermuthung durch Henry's Versuche noch wahrscheinlicher geworden). Aber in den Domnauschen Brauereien muß doch das Bier, in jeder neuen Braukäse, das erste mal, durch Hinzuthnung der Hefen zur Gährung gebracht werden, welche denn nachher allemal ohne einiges Hülfsmittel erfolgt.

S. 14.

Wenn die erregte Gährung fast bis zum höchsten Grade gekommen ist, und der Schaum nicht mehr aufsteigt, so wird das Bier

Bier in Fässer gefüllet, in denen es hernach die Gährung vollendet, und die, mit Wasser, oder welches nicht so gut ist, mit Bier nachgefüllet, wohl verstopft, in Kellern aufbewahrt werden. Sieht man den Bottonen inwendig einen Ueberzug von reinem unverbranten Piche, so erhält das Bier daher einen angenehmen Geschmack, und wird vor der Verdunstung bewahrt.

- I. Nach der königlichen Verordnung vom 27 Dec. 1713, soll in hiesigen Landen ein Quartir 2 Pfund Brunnwasser halten. Zwey Quartir machen eine Kanne; 4 Quartir machen ein Stübchen. Ein ganzes Bierfaß hält 104 Stübchen oder 208 Kannen. Ein Viertelfaß Bier oder eine Tonne hält 26 Stübchen. Nach eben dieser Verordnung muß ein Faß folgende Verhältniß in Salzenbergischem Maasse haben: Die erste Zahl ist die Länge von einem Boden bis zum andern; die zweyte ist der Durchmesser im Spunde; die dritte Zahl ist der Durchmesser des Bodens.

Ein ganzes Faß	—	43	•	30	•	24	30½
Ein halbes Faß	—	35½	•	24½	•	20	—
Ein Viertelfaß oder eine Tonne	—	24½	•	20	•	17	—
Eine halbe Tonne oder ein Achtel Faß	—	19½	•	15½	•	13½	—

S. 15.

Gutes Bier muß helle, wie Wein, seyn, etwas bitter schmecken, nicht blähen, durch die

die Harnwege schnell abgehen, durch die Destillation den meisten brennbaren Geist geben, und die wenigste freye Säure haben.

1. Die so genannte Bierwage, oder Bierprobe, Senfwage, welche schon im fünften Jahrhunderte bekannt war, leistet doch nicht so viel zur Beurtheilung des Biers, als zur Untersuchung der Sohle. Ihre Gründe und Anwendung findet man erläutert in Karstens Lehrbegriffe der gesamten Mathematik III. S. 281. Auch gehört hieher der Saccharometer in Richardson's oben S. 13, 3. angeführten Vorschlägen. Man sehe auch Beyträge zur Geschichte der Erfindungen. IV. S. 242.

§. 16.

Weißes Bier erhält man, wenn Lustmalz, oder sehr gelinde gedörretes Malz genommen, und die Würze mit dem Hopfen nicht stark gekocht wird. Stark gedörretes Malz giebt braunes Bier, doch läßt sich diese Farbe auch durch einem Zusatz von stark geröstetem Getreide beybringen.

1. In der Göttingischen Brauerey verfährt man zu der letzten Absicht auf folgende Weise. Auf einem kleinen eisernen Herde, unter welchem Feuer gemacht wird, röstet man Gerste, und zwar zu einem Gebräue neun Himpfen. Wenn diese genugsam braun geworden ist, schüttet man sie so heiß in eine mit Eisenblech ausgefütterte Tonne, die man alsdann mit einem Deckel verschließt, und umwälzet, damit sich die Gerste völliger und gleichmä-
Dara

Darauf wird sie auf der Mühle klein gemahlen, und zugleich mit der Würze gekocht. — Sehr irren also die, welche die Güte des Biers nach der Farbe beurtheilen, oder solche von der Art des Getreides herleiten wollen.

§. 17.

Unter dem Namen Broihan verkauft man jetzt an den meisten Orten ein Bier, was von der gewöhnlichen Art abweicht, aber so verschiedentlich bereitet wird, daß man den Unterschied nicht genau angeben kan. Die meisten Arten, deren Zurichtung ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe, erhalten mehr Weizen, als Gersten-Malz, gar keinen, oder nur sehr wenig Hopfen, sind weißlich, und haben einen süßlichen Geschmack.

1. Der jetzige Göttingische Broihan unterscheidet sich vom gewöhnlichen Biere nur dadurch, daß man weder Hopfen, noch geröstetes Getreide hinzusetzt; also ist die Würze einerley. Inzwischen schreibt die Brauordnung vom Jahre 1766 für den Broihan eine andere Verhältniß des Getreides, als fürs Bier vor. Zu einem Gebraue von jenem sollen nur 20 Malter Gerstens-Malz, hingegen 7 Malter Weizens-Malz genommen werden.

2. Lord Broihan, ein Braumeister aus dem Dorfe Stöcken, eine Meile von Hannover, welcher eine Zeitlang in Hamburg gedient hatte, wohnt im Jahre 1526 in Hannover, in des Hans von Sode Brauhaus auf der Leinsstraße, Hamburger Bier brauen, aber es ward eine andere

nene Art daraus, die Benfall, und den Namen ihres Erfinders, der im Jahre 1570 starb, erhielt. In den Aeten über die Brauerey des Herts Calenberg, welche ich durchgesehen habe, wird es Hertz Broihan genant. — Das war freylich noch ein grosses Verdienst, da noch wenige Städte gutes Bier braueten; da Bremer Achtgroten-Bier und Braunschweigische Mumme, noch nach beyden Indien gingen; da Herzog Erich von Braunschweig dem Doct. Luther, nach überstandnem Verhöhr vor dem Reichstag zu Worms, eine Flasche Einbecker Bier schenkte; da es noch gewöhnlich war, daß der Chursächsische Hof sechs Fuder Landwein an den Herzoglich Braunschweigischen Hof überschickte, welcher dafür der Churfürstlichen Kellerey sechs Fuder Einbecker Bier übermachte. Als dieses, nach dem Tode Churfürsts Christian I. unterblieb, ließ Herzog Wolfgang zu Braunschweig 1593 ein Schreiben an den Administrator Friedrich Wilhelm ergehen, worin er verlangte, daß gegen überkommende sechs Fuder Einbecker Bier, so wie es ehemals geschehn, so viel Sächsischer Wein wiederum überschickt werden möchte. Auch das Göttingische Bier hat einmal die Ehre gehabt, jährlich an den Churfürstlich Sächsischen Hof verschickt zu werden. Noch ist folgender Brief Churfürsten Augusts an den Magistrat von Göttingen vom Jahre 1584 vorhanden: „Nachdem uns das Viehr, so bey euch gebrauen wirdet, für andern Viehren wol bekومت, als gesinnen wir an euch ganz gnedigst, ihr wölet uns zu dienstlichen Gefallen, desselbigen 4. Daß, so gut es ihiger Zeit bey euch zu bekommen, außkosten, und uns bey eigener gedingster Fuhre fürderlichst anhero gegen Dreyden schicken, und daneben vermelden, was solch Viehr,

„Biehr, sambt den Fuhr-Lohn allenthalben
 , austrage, solches soll euch alßhalbe bey den
 , Fuhrmann zu Dank überschicket werden. Und
 , damit auch das Biehr unterwegs nicht vers
 , fälschet, oder sonsten Schaden dazu gescheen
 , mochte, so gesinnen wir gleichergestalt gne
 , digst, ihr wollet jemandes vertrautes dazu
 , prordenen, der darauff Achtung gebe, ihn
 , auch Bericht thun lassen, wie man solch Biehr
 , warten und halten müsse, damit es lange
 , guet bleibe, demselbigen wollen wir sonder
 , lich lohnen lassen, und ihr thuet uns daran
 , zu gnedigsten guten Gefallen, in Gnaden ge
 , gen euch, und gemeiner Stadt hinweg wieder zu
 , erkennen.. — Auch im J. 1585 sendete der
 Churfürst einen Brief hieher durch seinen Die
 ner und Pütner, der sich uff die Biehr vers
 stand, damit die Göttinger diesen gegen bare
 dankbarkliche Bezahlung einige Faß für den Chur
 fürsten möchten auskosten lassen. — — Die
 Biere sind schlechter worden, seit dem sich der
 Teutsche in ausländischen Weinen berauscht,
 und bey Arabischen, Chinesischen und Ameri
 kanischen Getränken verarmet und ungesund
 wird. Auch haben die Städte den Ruf ihrer
 Biere dadurch geschwächt, daß sie in theuren
 Zeiten, um nicht den Preis zu erhöhen, die
 Güte verringert haben.

§. 18.

Kräuterbiere heißen solche, denen man
 auf irgend eine Art das gewürzhafte Wesen ei
 niger Kräuter, Samen, Blumen oder Wur
 zeln beygemischt hat, von denen sie Geschmack,
 Geruch und Kräfte angenommen haben.

1. Diese Bereitung kan auf vielerley Art geschehn; das vornehmste aber ist, daß man Pflanzen, deren Theile sehr flüchtig sind, nicht kocht, sondern nur mit gelinde erwärmtem Wasser übergießt, oder sie in einem leinenen Beutel in die Biertonne hengt.

§. 19.

Buttelbier, Bouzeillen-Bier, nennet man dasjenige, welches man vor Endigung der Gährung in kleine Gefäße thut, mit einigen Gewürzen, sonderlich Zimt, Nelken und Kardamomen vermischt, und wohl verstopft in kühlen Kellern aufhebt. Solches Bier geräth, so bald es an die freye Luft kömmt, in heftige Gährung, und wird fast ganz zu Schaum.

1. Diese Würkung rührt, wie bey den moussirenden Weinen, von dem noch nicht hinlänglich ausgeschiedenen, oder zurückgehaltenen kohlensauren Gas her, welches mit Heftigkeit ausfährt, so bald das Bier die freye Luft berührt.

§. 20.

Ueber die größtentheils ausgefogenen Trebern wird, nachdem die Würze abgefüllet worden (§. 11.), abermals heißes Wasser zegossen, und solches hernach mit dem in der Braupfanne zurückgebliebenen Hopfen gekocht, welches **Nachbier, Dünnebier, Afterbier, Convent** oder **Covent** genant wird. Die **Seihe** oder **Trebern** dienen zum Viehfutter.

- I. Es macht dem Geschmacks und der Industrie der Mönche wenigstens keine Schande, daß sehr viele Klöster ein vorzügliches Bier gebrauet haben und noch brauen. Das eigentliche Bier, oder starke Bier, hieß schon ums Jahr 1482 Paters- Bier, und das Nachbier Convent- Bier, weil jenes für die Paters, letzteres für den Convent bestimmt war. So hießen ehemals die feinsten ausländischen Weine theologische Weine, und schon eine alte Glosse erklärt des Horaz Od. 2. 14 *merum pontificum potius coenis*, durch *vinum*, quo pontifices in coenis suis, quae semper sumptuosissimae fuerunt, (vnde nunc *theologicum* dicunt *vinum*) vsi sunt,

§. 21.

Unzählig sind die Veränderungen, welche man bey'm Biere findet, unzählig, ja oft unmerklich ihre Ursachen; daher die Einfalt oft auf lächerliche abergläubige Irthümer gefallen ist. Zu den wahren Ursachen gehören: die Verschiedenheit der Materialien, so wohl in Absicht ihrer Beschaffenheit, als auch in Absicht der Verhältniß, in welcher sie genommen werden; die Verschiedenheit in den einzelnen Arbeiten, sowohl in Absicht des Verfahrens selbst, als in Absicht der Folge oder Ordnung und der Dauer derselben, und der dabey anwendbaren Aufmerksamkeit; Verschiedenheit des Clima, der Jahreszeit und Witterung. Ungeschickte und nachlässige Brauer schreiben die Fehler ihres Biers dem Wasser zu; geschickte

Bräuer wissen Unbequemlichkeiten zu bessern, und an allen Orten ein völlig gleiches Bier zu brauen.

1. Es giebt Oerter, wo das Bier gut ist, und wo dennoch eine allgemeine Klage darüber ist, weil die meisten Privatconsumenten es nicht gehörrig aufzubewahren verstehen, und die Verkäufer es aus Gewinsucht oder Nachlässigkeit verschlimmern.

2. Sehr unnütz würde hier das in vielen Büchern vorkommende Verzeichniß der berühmtesten Biere seyn, in denen noch immer viele aufgeführt werden, welche weder in der Nachbarschaft ihrer Heimat, noch in der Ferne weiter geschätzt werden. Die allermeisten haben nur noch ihre possirlichen Namen beybehalten, ihren Werth aber verlohren, und selbst die Braunschweigische Mumme, Nume, Nome, die schon im funfzehnten Jahrhunderte berühmt war, und ihren Namen von Christian Nume, ihrem Erfinder hat, wird kaum noch in ein Paar Häusern gebrauet. Noch zeigt man in Braunschweig das Haus, worin Nume im Jahre 1492 zuerst sein Bier gebrauet hat. Damals schrieb daselbst der Rector Zierberger (Telomolius) *cerevisia, quam Mamam aut Mocam ridicule appellant, pro potu, ac quodam atri saporis acido, quod Coventum vocant, homines huius loci vtuntur.* Ohne Zweifel ist Muma oder Moma zu lesen, istat Mama, welches Wort du Cange nicht zu erklären wußte.

§. 22.

Das Brauhaus muß auf einem erhabenen, wenigstens trockenen Orte angelegt werden, hinreichendes und reines Wasser in der Nähe, auch einen feuersichern Holzraum, und tiefe, gepflasterte, lustige, reinliche Keller mit steinernen rinnenförmigen Sonnenlagern haben. Durch Pampen, durch tragbare Rinnen, und durch Abzüge im Fußboden, wird viele Arbeit erleichtert.

- I. Hier in Göttingen wird alles Bier, nach dem Stadt-Recess vom Jahre 1690, in 2 öffentlichen Brauhäusern, welche von der Stadtkämmerey unterhalten werden, von den vom Stadtrathe bestellten und beedigten Bedienten, so wie es die Brauordnung vom Jahre 1766 vorschreibt, gebraut. Nur 424 Häuser haben die unveräußerliche Braugerechtigkeit, von denen je vier zu jedem Gebräue, nach einer durchs Loos bestimmten Ordnung, die Materialien eins liefern, und die Einnahme von dem Gebräue unter sich theilen; dagegen sie aber ein bestimmtes Braurechtsgeß, Brauschoß zu erlegen, und jedesmal das Brauzeichen zu lösen haben. Brauberechtigte, welche sich diesem Geschäfte selbst nicht unterziehen wollen, können ihr Loos an andere verkaufen. Diejenigen, welche solche Loose zu kaufen pflegen, also aus der Brauerey ein vorzügliches Gewerbe machen, werden Vielbrauer genant. Die Braubediente sind: der Branherr, ein Mitglied des Stadtraths; 4 Braudeputirte aus der Brauer-Gesellschaft; ein Brauschreiber, 2 Braumeister, 9 Brauknechte, 2 Zuschläger, 1 Hopfenmesser und

10 Braumäße. Was von jedem Gebraue, nachdem die Privatconsumenten mit Bier versehen sind, übrig bleibt, wird in die öffentlichen Vorrathskeller gebracht, und daraus, unter Aufsicht des Brauherrn und Brauschreibers, an die Stadt- und Landfrüher verkauft. Jährlich wird in beiden Brauhäusern überhaupt ungefähr an Gerste 1926 Malter, an Weizen 482 Malter, an Hopfen 535 Malter und an Holz 321 Klafter verbraucht. Jetzt erhält jedes brauberechtigte Haus jährlich ungefähr 1 Loos, welches, oder ein Viertel Antheil an einem Gebraue, jetzt gemeinlich für 14 oder 15, auch wohl 16 Rthlr. verkauft wird. S. die Sächsische Brauordnung in meiner Sammlung von Polizey- und Cameralgesetzen. III. 233.

§. 23.

Unter den zahlreichen Anleitungen zur Brauerei gehören folgende zu den vorzüglichsten.

J. C. Simon die Kunst des Bierbrauens. Dresden 1771. 8. S. Physikal. ökon. Biblioth. II S. 295.

Hartwig Handwerke und Künste. XII. S. 91.

J. W. Heyn Versuch der Kunst alle Arten Bier zu brauen. Erster Th. Leipzig 1777. 8. S. Physikalisch. ökon. Bibl. X. S. 548.

Joh. Wilh. Wäfer gründliche Anleitung zum Bierbrauen. Berlin 1793. 8.

Joh.

Joh. Christ. Jordan Anweisung zum Brauen
des Weißbiers. Hannover. 1799. 8. S.
Physik. ökon. Biblioth. XXI. S. 26.

Artners philosophische Encyclopädie. V. S. 1:
275.

Every man his own brewer; or a compendi-
um of the English brewery. By a Gent-
leman (Doct Joh Hamr. Cruwel aus Hano-
nover, der aber in London lebte). S. Phys.
ökon. Bibl. II. S. 309.

Siebenter Abschnitt.

Essigbrennen.

Wenn man die zur geistigen Gährung geschickten Pflanzensäfte zur sauren Gährung fortgehn läßt, so erhält man eine saure Flüssigkeit, welche Essig genant wird. Nimmt man dazu die mehrlartigen Samen (S. 160. S. 2.), welche zum Bierbrauen tauglich sind, so erhält man denjenigen Essig, der Bieressig heißt.

1. Sublatum nihil est, nihil est extrinsecus autum,

- Nec tamen invenio, quod in isto vase reliqui. Quod fuerat, non est; coepit, quod non erat, esse.

Lactantii Sympos. 81.

Aber nach der antiphlogistischen Chemie hat der Essig zwar eben die Bestandtheile, welche der Zucker und jede Pflanzensäure hat, aber in einem andern noch unbestimmten Verhältnisse; nämlich Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Wenn der Wein zu Essig wird, wird aus der Luft, in welcher diese Verwandelung geschieht, eine Menge Sauerstoff eingesogen und mit dem Weine verbunden. Also wird bey der Essiggährung keine Luft

Luft ausgeschieden, sondern aus der atmosphärischen Luft, ohne welche der Essig nicht entstehen kan, wird Sauerstoff eingesogen, so daß die Lebensluft über dem Weine verschwindet, und nur derjenige Theil der Luft, welcher Stickgas, Azote, heißt, übrig bleibt, wodurch denn die Luft in einem eingeschlossenen Raume allerdings auch, aber auf eine andere Weise als bey der Weingährung, verschlimmert wird und gefährlich werden kan. S. Girtanner Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie. Zweyte Ausgabe S. 342.

2. Nur vom Bieressig ist hier die Rede, nicht vom Weinessig, auch nicht vom Eideressig, der aus Äpfeln und andern Obstarten bereitet wird.
3. Auch aus vollkommenem Biere kan man Essig machen, wenn man nämlich, (durch eingeworfene glühende Kohlen, die Bitterkeit des Hopfens vertreibt?) es einkocht, und es durch ein Ferment zur Säuerung bringt. Aber selten ist dieser Essig demjenigen in der Güte gleich, den man vorsetzlich brauet.

S. 2.

Alle Materialien, außer dem Hopfen, alle Geräthschaften und Gebäude, welche zum Bierbrauen gebraucht werden, sind auch hier nöthig. Das Getreide wird auf gleiche Weise gemalzet, geschrotet, gemaischt, gekocht, und die durch das Stellsaß abgekürzte ungehopfte Würze wird zum Abkühlen in Kühlfässer gethan.

- I. Braun gedörretes Malz giebt braunen Essig; wenig gedörretes Malz und Luftmalz geben weissen Essig. An manchen Orten hält man

man es für vortheilhaft, zu jedem Gebraue von jedem gleichviel zu nehmen.

S. 3.

Die abgekühlte Würze wird durch hinreichende Hefen zur geistigen Gährung gebracht, worauf die entstehenden Hefen sorgfältig abgenommen werden.

S. 4.

Nach vollkommener Klärung, füllet man das Gut in Gefässe, welche entweder schon oft Essig enthalten haben, oder die man wenigstens vorher mit scharfem heißen Essig ausgeschwenket hat. Man stellet sie in ein von der Sonne, oder durch einen Ofen gehelztes Zimmer und erregt durch ein Essigferment die verlangte neue Gährung.

- I. Auf eine alberne Weise glauben einfältige Essigbrauer besondere Geheimnisse zu haben, die sie nur vererben, oder theuer verkaufen wollen. Vornehmlich verbelen sie die Essigfermente oder Essigmütter, deren sie sich bedienen. Ueberhaupt taugen dazu alle solche Sachen, welche entweder selbst in der sauren Gährung begriffen und darin unterbrochen sind, oder die sehr leicht in diese Gährung gerathen können; also vornehmlich die Essigmütter oder der Essighefen, welcher sich bey der Säuerung auf dem Boden oder an den Wänden der Gefässe absetzt.

2. Zu den besten Fermenten gehören folgende:

1. Man benütze frisch gebarkenes, stark gesäuertes Brod oft mit sehr scharfem Essig, lasse es jedesmal wieder trocknen, und werfe davon etwas in das Gut.
2. Man lasse ein Pfund zerstoßenen Weinstein mit etlichen Kannen von dem Gute kochen, und schütte dieß hernach in die Gährungsgefäße.
3. Man menze Stiele von Rosinen, auch verdorbene Rosinen, die man aus den guten auszulesen pflegt, zusammen etwa zwey Pfund, unter ein halbes Pfund Sauerteig, und feuchte diesen mit scharfem Essig an.
3. Die Gährungsgefäße dürfen nicht ganz voll gefüllet, nicht fest verschlossen, auch nicht ausgedichtet werden; sie müssen an einen Ort gestellt werden, wo das Fahrh. Thermometer zwischen 75 und 85 Grad zeigt.

§. 5.

Der völlig sauer und klar gewordene Essig wird auf Fässer, welche mit siedendem Essig ausgebrühet worden, gezogen. Diese werden wohl zugespundet in kühlen Kellern aufbewahrt, und mit gutem Essig nachgefüllet.

1. Durchaus nothwendig ist, daß bey der Essigbrauerey, so wohl in Absicht der Zimmer, als auch der Geräthe, die größte Reinlichkeit beobachtet werde. Faulende, stinkende Sachen verderben die Waare.

S. 6.

Guter Essig muß sehr sauer schmecken und riechen, nichts öhlichtes haben, und vollkommen klar seyn.

1. Auch hier entscheidet die Farbe nichts. Gebranter Zucker macht eine Weinfarbe; getrocknete Heidelbeeren und Sandelholz machen eine rothe Farbe. — Aber man hüte sich vor Sachen, welche sich niedersetzen, und den Essig trüben.
2. Der verkäufliche Essig ist zuweilen mit Schwefelsäure verfälscht, welches am besten durch salpetersaure Schwererde, die mit der Schwefelsäure Schwerspat macht, entdeckt wird. Schädlicher für die Gesundheit ist die Verfälschung mit Pflanzenstoffen, welche einen scharfen und brennenden Geschmack haben, als spanischer Pfeffer, Seidelbast (Kellenhals, Daphne mezer.) u. a. Noch kennet man, ausser dem Geschmacks, kein Mittel, diese falsche Verstärkung zu entdecken.
3. Aus Rosinen soll H. Rudolph Koch in Bremen Essig brauen. Zu einem Gebraue braucht er 5 Körbe Rosinen. Ein Korb aus Spanien kömt ihm in Bremen auf 4 Thr. Aus jedem Gebraue soll er 8 Orhöfte Essig erhalten. Der Braumeister erhält für jedes Gebraue 1 Thr., muß aber die Bediente besolden. Ein Orhöft wird dort zu 8 Thr. verkauft. In einem Jahre soll er 1200 Orhöfte brauen.

S. 7.

Anweisung zur Essigbrauerey geben folgende Bücher.

J. L. Simon, Unterricht von Brautemeinbreitern. S. 353.

Demachy's Kunst des Essigfabrikanten, mit einigen Anmerkungen des H. Struve und einem Anhange von S. Hahnemann. Leipzig. 1787. 8.

Joh. Jak. Rosenstengel erneuerter Essig-Krug, oder Kunst Essig zu brauen. Gorau 1774. 8.

Sprengels Handwerke und Künste. XVII. S. 144.

Krönig's Encyclopädie. XI S. 803.

Achter Abschnitt.

Brantweinbrennerey.

§. I.

Destilliren heißt, durch Hülfe der Wärme, in verschlossenen Gefäßen flüssige und flüchtige Theile, aus flüssigen oder festen Körpern absondern, in Dämpfe verwandeln, solche in Tropfen verdichten, und diese in ein vorgelegtes Gefäß sammeln. Es kan auf eine dreyfache Art geschehn, nämlich aufwärts, (destillatio per ascensum), seitwärts (per latus) und niederwärts (per descensum). Hier ist die Rede nur von der ersten Art.

1. Wenn das, was in verschlossenen Gefäßen aufgetrieben wird, sich in festen Theilen anlegt, so heißt es Sublimiren, und das, was in die Höhe getrieben worden, heißt Sublimat, Blumen, flores.
2. Die Kunst unterwärts zu destilliren, ist schon in sehr alten Zeiten, doch nur zu einzelnen Absichten, z. B. zur Bereitung des Vichs, angewendet worden. Destillirtes Rosenwasser kannte man schon im neunten Jahrhunderte, am Griechisch-kaiserlichen Hofe. Aber der Kunst

Kunst aufwärts zu destilliren, haben erst im
elfften Jahrhunderte, Avicenna, Mesue,
Geber und andere Araber gedacht.

§. 2.

Bei der Arbeit im Kleinen sind die zum
Destilliren gebräuchlichen Gefäße: Kolben,
Helm und Vorlage, welche zu verschiedenen
Absichten verschiedene Bildungen, und bei der
Arbeit im Großen auch zum Theil andere
Namen erhalten.

§. 3.

Die durch die Destillation erhaltene Flüssig-
keit heißt, wenn sie Geschmack und Geruch
hat, Geist, Spiritus. Hat dieser die Fähig-
keit Feuer zu fangen und zu brennen, so heißt
er brenbarer Geist, Spiritus ardens, weil
er sich eben dadurch von den sauern und al-
kalischen Geistern unterscheidet.

§. 4.

Brenbare Geister können nur aus solchen
Dingen erhalten werden, welche vorher die
geistige Gährung erfüllt haben, oder weins-
artig geworden sind. Der, welcher aus den
mehlartigen Samen der Getreidearten ge-
macht wird, heißt Kornbrantwein, oder
auch nur Brantwein, wiewohl man letztern
N. Ras

Namen auch dem aus dem Weine erhaltenen Geiste giebt, welcher doch bey uns öfter Franz Brantwein genant wird.

1. Die Zeit der Erfindung des Brantweins, die auf sehr viele Gewerbe, auf den Handel, auf die Lebensart, Gesundheit und Glückseligkeit der Menschen einen bewundernswürdigen Einfluß gehabt hat, ist nicht mit Gewisheit bekannt. Daß der erste von Arabern aus Wein gemacht, und deswegen *vinum vstum* genant worden; daß Arabische Aetzte ihn zuerst zu Arzneyen angewendet; daß die Europäer ihn aus Arabischen Büchern kennen gelernt haben; und daß seine Vereitung noch ums Jahr 1333 sehr schwierig und umständlich gewesen ist, auch noch von den Chemisten als eine geheime Kunst angesehen worden, wird aus den Schriften des Arnolds von Ville Neuve (*Arnoldus de villa nova*), des Raymundus Lull und des Theophrastus Paracelsus mehr als wahrscheinlich, und ohne Grund geben einige den Arnold für den Erfinder an. Alexander Tassoni erzählt, die Modeneser hätten zuerst in Europa, zur Zeit eines gar zu ergiebigen Weiruchses, Brantwein in Menge gemacht und verhandelt. Die teutschen Bergleute hätten sich zuerst an dieses Getränk gewöhnt, und der starke Verbranch hätte die Venetianer früh angetrieben, dieses Gewerbe und den Handel mit den Modenesern zu theilen. Inzwischen scheint der Brantwein doch erst gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts in allgemeinen Gebrauch gekommen zu seyn, und damals hieß er noch gebrannter Wein. Die ersten gedruckten Bücher, darin des Brantweins gedacht ist, empfehlen ihn als ein Präservativ wider die meisten Krankheiten, und als ein

ein Mittel, schön und jung zu bleiben. So hat man es auch mit dem Thee und Koffee gemacht, und dadurch die Leute an diese Getränke dergestalt gewöhnt, daß sie solche endlich aus Wohlgeschmack täglich getrunken haben. In des Erztiftes Cölln Reformation aus dem ersten Viertel des 16ten Jahrhunderts, kömt er noch nicht vor, ungeachtet er daselbst hätte genant werden müssen, wenn er damals schon in Westphalen gebräuchlich gewesen wäre. Landgraf Wilhelm II verordnete in den ersten Jahren des sechzehnten Jahrhunderts: „Wer „gebranten Wyn feyl hat sal nymands getrats „ten zechens in synem Huffle: es sey heilig „aber weritag. Sonder den gebranten wynen „uß synem huffe verkeuffen. — Wf die heiligen „Tage wollenn wir vnd gebiethen das nymandts „gebranten wyn vor den Kirchen feyl habenn „soll by verlust synes gebranten wyns. — Im Jahre 1524 verboth Landgraf Philipp, Brandenbeym zu schenken und zu verkaufen. In der Mitte aber desselben Jahrhunderts, als Baccius die Geschichte des Weins schrieb, ward er in Italien allenthalben unter dem Namen Aqua vitis oder vitae verkauft. Unter König Rich. X. V kam er nach Schweden, und in einem Extracte der Brüche aus dem Amts-Register des Hauses Zelle vom Jahre 1578, finde ich: Hans Müller und Hans Günter haben angefangen Brantewein zu brennen und zu schenken, wider unsers G. S. Ordnung. Der Blasenpreis kömt unter den Einkünften des Berliner Magistrats zuerst bey dem Jahre 1595. vor. Lange Zeit brante man dieses Getränk nur aus verdorbenem Weine, hernach aus Wein und Viehhefen, und als man stat dessen, Roggen, Weitzen und Gerste nahm, sah man solches

als einen unverantwortlichen Mißbrauch des Getreides an; man besorgte eine Verfälschung des Rheinischen Branteweins durch den Fruchtbrantewein, und bildete sich ein, daß die Trebern dem Viehe, sonderlich den Schweinen, höchst schädlich wären, woher denn bey Menschen die ganz beschwerliche, abscheuliche und auffällige Krankheit des Rassaues entsände. Aus diesen Ursachen und mit diesen Ansprüchen, ward d. 12. Jan. 1599 in Chursachsen das Brennen nur aus Wein- und Bierhesen erlaubt. Im Jahre 1598 den 9 April erhielten die Brauer zu Sunderhausen die Freyheit und den Auftrag, allein aus Bierhesen Brantewein zu brennen und zu verkaufen, dieweil etliche alte und andere Leute, die sich dazu gewöhnt, sich desselben nicht enthalten konnten. Im J. 1582 ward der Brantewein in Frankfurt a. M. verbotthen, weil die Balbirer angezeigt hatten, daß er bey den damaligen Sterbens-Läufen sehr schädlich sey. Dieses Verboth ward daselbst, aus selbiger Ursache, 1605 wiederholt. Noch im Jahre 1616 verflagten die Bauern im Schwäbischen Amte Heidenheim einen Bäcker zu Oberbedingen bey der Kirchenvisitation, weil er aus Dinkel, Roggen, Heidekörn und andern Früchten Brantewein mache, wodurch Gottesgabe mißbraucht, verkehrt und aus der Speise Trank gemacht, und dieser von gewissen Leuten unter andern guten Brantewein gemischt würde. Erstaunlich schnell hat sich die Liebe zu diesem Getränke über alle Welttheile verbreitet, und selbst die unverständigsten Völker, die weder zählen noch schreiben können, haben nicht nur die Kunst der Bereitung begriffen, sondern auch Bis genug gehabt, dazu ihre inländischen Producte, auf die einfachste Weise, anzuwenden.

den. ~~S.~~ meine Geschichte der Erfindungen. I S. 41 und II S. 277. (Diese Anmerkung und mehr andere historische Nachrichten sind hieraus, englisch übersetzt, in Monthly magazine 1800. S. 52, 53, 38 u. f. eingerückt worden, aber ohne Anzeige der Quelle.)

§. 5.

Unter allen Getreidearten giebt Weizen den häufigsten und besten Brantewein, Haser den wenigsten; der meiste aber wird in Teutschland aus Rothen gebrant, weil dessen Preis bey uns, die wir zu wenig Weizen bauen, gemeiniglich am vortheilhaftesten zu seyn pflegt. Auch ist es gewöhnlich, zu einem Brande verschiedene Getreidearten zu mischen, weil das Gut nicht so leicht anbrennet, und das Getränk angenehmer wird.

§. 6.

Entweder wird lauter gemalztes Getreide, oder theils gemalztes theils ungemalztes genommen, welches letztere sicherer und vortheilhafter zu seyn scheint. Das Malzen geschieht, wie bey der Brauerey; worauf alles geschroten wird.

- I. In Queblinburg wird mehr Weizen, in Nordhausen mehr Rothen genommen. und die grossen Brennereyen mengen daselbst gemeiniglich ein Viertel, oder ein Drittel, auch wohl die Hälfte Gerste, auch wohl ein Achtel Ha-

her hinzu. Wenn alles Getreide gemalzet wird, erhält man den meisten Brantwein; aber das würde bey einer grossen Brenneten zu viel Zeit und Raum fordern. Die Nordhäuser nehmen wenigstens ein Aeytel Malz.

S. 7.

Das Schrot wird anfänglich mit laulichem Wasser, welches doch im Winter wärmer seyn muß, gemalscht; hernach mit siedendem Wasser abgebrant, oder gar gemacht, und nach einiger Zeit, die sich nach der Jahreszeit richtet, mit kaltem Wasser abgekühlt. Die eyernen Gefässe; Bottiche, Rüfen, Rübel, müssen auf einem steinernen Gestelle, oder auf einem hölzernen festen Lager erhaben stehn, und sehr rein gehalten werden. Wo nicht das ganze Jahr hindurch beständig gebrant wird, da müssen die Gefässe sauber gereinigt, ausgetrocknet und ausgefchwefelt werden, um auf alle Weise Gärung und Fäulung zu verhüten.

Die Herren Gravenhorst gaben den Rath, Glaubersches Salz hinzuzusetzen, weil dadurch zu allen Jahreszeiten sicher und mehr Brantwein erhalten würde. Die Versuche des H. Neuenhahn, der bis 12 Pfund Salz auf 12 Nordhäuser Scheffel genommen hat, haben weder Vortheil noch Schaden bemerken lassen. Aber die Trebern mögen dadurch dem Viehe angenehmer und gedeiblicher werden.

S. 8.

Die Maische wird durch gute Hefen in Gährung gesetzt oder gestellet, und so bald keine Blasen weiter aufsteigen, auch kein Geräusche weiter gehört wird, wird das Gut, wohl durchgerührt, in die Blase übergebracht.

S. 9.

Die Blase, ein im Ofen eingemauertes kupfernes Gefäß von der Bildung eines umgekehrten abgekürzten Kegels, wird mit dem Gute bis unter den Hals angefüllet, nach schneller Erhitzung, unter beständigem Umrühren, wird der Hut, Helm, Blasentopf aufgesetzt, und das Kühlfaß, nebst einer geräumigen Vorlage, angebracht.

1. Es ist vortheilhafter, die Blase weit, aber nicht gar hoch zu machen. In Nordhausen macht man die Weite 3 bis 4 mal so groß als die Höhe. Man hat dort Blasen, welche 400 Nordhäuser Stübchen oder 1600 Kannen und mehr fassen, aber diese geben nicht den meisten Brantwein. H. Neuenhahn billigt die, welche nur 180 bis 200 Stübchen fassen. Ein Nordh. Stübchen hält acht Pfund Brunnenswasser, und 98 Nord. Stüb. sind 191 Hansdör. Kannen.

2. Die Bauart des Ofens kan sehr verschieden seyn. Die beste ist die, welche die wenigste Feurung verlangt, und wobey das Feuer aufsgenueste und bequemste regiert werden kan.

In Nordhausen rechnet man auf eine Blase von 200 Nordh. Stübchen oder 800 Dresdner Rannen jährlich, wenn sie beständig im Gange ist, 250 bis 300 Malter Holz; das Malter zu 64. Cub. F. H. Neuenhahn rechnet auf ein Faß Brantewein höchstens $1\frac{1}{2}$ Malter. Ein Faß ist in Nordhausen 10880 Franz. Cubitzoll oder 57 bis 58 Nordh. Stübchen. Alle dortige Brennereyen brauchen jährlich wenigstens 20000 Malter Holz.

3. Die Röhren müssen unten am Helm angebracht werden. Die graden sind wohlfeiler, dauerhafter und reinlicher, als die Schlangenröhren, welche sonst freylich besser abkühlen. Den Kühltässern giebt man am besten, die Gestalt umgekehrter abgekürzter Kegels, und trifft die Veranstellung, daß sie von Zeit zu Zeit frisches kaltes Wasser erhalten.

4. Ehemals gab man auch wohl dem Helm eine Krone, die man mit Wasser füllte, welches doch jetzt nicht sehr gebräuchlich ist. Ein solcher Mohrenkopf würde bey großen Blasen schwere und mühsame Hezeuge fordern, und die Destillation erschweren, indem die Dämpfe, nach den merkwürdigen Beobachtungen des H. Neuenhahn, in den sehr kalten Helm nicht anders, als durch sehr verstärktes Feuer getrieben werden können. S. Neuenhahn Beiträge zur Branteweinbrennerey. Erfurt 1793. 8. und Neuenhahn über die Helme der Branteweinblasen. Erfurt, 1795. 8. Physikal. ökon. Biblioth. XVIII. S. 298, XIX. S. 100.

5. Es scheint, man werde des Helms ganz entbehren, und mit einer bloßen Dampfleitungs-
röhre fertig werden können, wenn man dieser
nur

nur einen Hirtelbend starken und zum Brennsessel passenden Durchmesser, giebt. Von diesen und mehreren andern Verbesserungen findet man Nachricht in Nothbergs Beschreibung der verbesserten Brantwein-Geräthe übersetzt von Plagemann. Stockholm 1800.

6. In manchen Gegenden von Rußland hat man Blase und Helm von Holz, auch wohl innerhalb der Blase den Ofen. Davon findet man Beschreibung und Abbildung in Fragment aus dem Tagebuche eines Fremden während dessen Aufenthalt in den Dänischen Staaten. Kopenhagen 1800. 8. S. 264. Anzeige der Leipzig. ökon. Gesellsch. Michälis 1789 = Niems vermischte ökonom. Schriften. 2 Hefts 2te Abtheil. S. 47. Götzling Taschenbuch für Scheidekünstler 1798. Journal für Fabrik. u. Manufact. 1799. Decemb. S. 413. Jetzt ist H. Commerce Rath Neuenhahn in Nordhausen mit Versuchen über diese Vorschläge beschäftigt, welche eine lehrreiche Entscheidung hoffen lassen.

7. Eine sehr vortheilhafte Einrichtung ist die im Jahre 1795. von Herrn Neuenhahn zu Nordhausen erfundene und angelegte Rauch-Malz-Darre, worin jährlich mehr als 4000 Nordh. Scheffel Malz gemacht werden können. Der Schornstein ist in einem öbern Stockwerke horizontal gelegt worden; am Eingange des Rauchs ist er mit thönernen oder mit $\frac{1}{2}$ Zoll dicken eisernen Platten, und weiterhin nach dem Ausgange zu, mit eisernen oder kupfernen dicht vernieteten Blechen bedeckt, so daß nirgend Rauch durchdringen kan. Auf diese Decke wird das Malz 3 bis 4 Finger hoch gelegt, und um es zu halten, hat die obere Decke des Schornsteins einen Rand von Backsteinen. Der

Rauch entbitt sich in einen stehenden Schornstein, welcher endlich den wohlgenutzten Rauch oben zum Dache hinausführt. Die Darre des Herrn Neuenhahn ist 45 Fuß lang; 3 Fuß 10 Zoll breit; 2 Fuß hoch; die Oberfläche ist 172½ Quadratfuß. Alle 24 Stunden werden darauf 10 Nordh. Scheffel Malz völlig gedarrt, ohne daß es nur einmal gewendet wird. Aber dieser Schornstein erhält auch den Rauch von 2 großen Blasen, die das ganze Jahr hindurch gehn, und täglich 24 Scheff. Getreide verbrennen. Im Octob. 1795 waren in Nordhausen schon 12 solcher Darren. Der Schornstein ist da, wo er die Darre ausmacht, an der Seite mit einigen wohlverwahrten Defnungen versehen, wodurch der Schornsteinfeger einfriecht, um ihn alle 14 Tage zu reinigen. Aber Feuergefahr ist, wenn am Eingange des Rauchs alles Holzwerk vermieden wird, nicht zu besorgen, indem sich, bey dem starken Zuge, kein Glanzruß, welcher brennet, sondern nur Flugruß, welcher nur glimmt, ansetzt. Von dieser Einrichtung, welche sich bey jedem Feuer, bey Küchenheerden, Backöfen u. s. w. anbringen, und zu Obst- und Glasedarren, auch zur Erwärmung der Zimmer in den obern Stockwerken anwenden läßt, sehe man die zuletzt angeführte Schrift des Hrn. Neuenhahn, auch die Leipziger Intellig. Blät. 1795. St. 38.

§. 10.

Bei dem Brennen oder Destilliren muß man vornehmlich den Verlust der geistigen Theile, und das Anbrennen auf alle Weise zu verhüten suchen.

13. Um das letzte Hebel abzuwenden, legen einige eine eiserne hohle an vielen Stellen durchlöcherete Kugel in die Blase. Stahl schlug einen Quirl vor, dessen Stiel durch die Mitte des Helms gehn soll. Model gab den Rath, in der Blase, etwa einen Fuß hoch vom Boden an, auf einem Kranze oder Drenfuß, einen aus Messingdrat siebförmig geflochtenen beweglichen Boden zu legen. Das erste Mittel hilft wenig, das zweite ist umständlich und kostbar, das dritte scheint das beste zu seyn; das sicherste ist, nach der Erfahrung des H. Neuenhahn, nicht die schweren Früchte, als Rocken, Weitzen, allein zu brennen, sondern diese mit leichtern Früchten, als Malz und ungemalzte Gerste zu mischen. Einfältige Branteweisbrenner, welche die Gründe ihrer Arbeiten nicht kennen, haben sich zum Theil lächerliche Gegenmittel erdacht.

S. II.

Was sich durchs Filtrum in der Vorlage gesammelt hat, Laur, Lauer, Läuter, Lutter, oder das Brandwasser, hat, wegen des eingemischten sauren und schleimichten Antheils, und wegen des zugleich mit übergegangenen wesentlichen Oehls, einen widerlichen Geruch und Geschmack, auch wenig Stärke. Um es zu läutern, bringt man es entweder in die vorher gebrauchte, wohl gereinigte Blase, oder in eine dazu besonders bestimmte Läuterungsblase, bedeckt sie gleich mit dem Helm, fasset den Vorlauf besonders auf, und
setzt

setzt die Destillation so lange fort, als noch etwas geistiges übergeht.

1. Manche setzen bey der Läuterung Wasser hinzu, damit die Blase voll werde; aber nach diesem Zusatze wird allemal weniger Geist erhalten. Besser ist es, wenn man so viel Lauter hat, daß die Blase davon voll wird.
2. Um dasjenige völlig zu scheiden, was den unangenehmen Geschmack verursacht, auch um die Wirkung des Anbrennens zu verbessern, thut man Asche, oder etwas Potasche, oder an der Luft zerfallenen Kalk in die Läuterungsblase; andere setzen auch Salz hinzu, und andere glauben das angebrante öhlichte Wesen dadurch wegzusaffen, daß sie bey dem Läutern die Hälfte teines Wasser hinzusetzen. In England braucht man zu gleicher Absicht Kalkthar, welches in die Läuterungsblase gethan wird. Herr Lowitz giebt den Rath, klein gestoffene Schmiedekohlen in die Läuterungsblase zu schütten, oder den Brantewein eine Zeitlang über Kohlenpulver stehn zu lassen. Gemeiniglich sucht man den unangenehmen Geschmack, durch Wachholder, Pomeranzen und andere Gewürze, unmerklich zu machen. Aus der grossen Branteweinbrennerey zu Wezep, unweit Amsterdam, geht viel Brantewein nach Westphalen, der, weil die Bauern einmal daran gewöhnt sind, größtentheils über Wacholderbeeren abgezogen ist; daher dorthin ein starker Handel mit Wacholderbeeren getrieben wird.
3. In Nordhausen vermischt man den geläuterten Brantewein wieder mit Lauter oder Brantwasser, und verrichtet eine dritte Destillation, deren

deren Produkt guter Wein genant wird, so wie das Produkt der ersten Destillation halber Wein heißt: S. Neuenbahn. Entfernte Käufer lassen zuweilen zur Ersparung der Fracht, auch wohl zur Defraudation des Licents, 2 Fässer durch eine neue Destillation in ein Faß concentriren, und verdünnen solches durch zugelegtes Wasser wieder zu 2 Fässern. Aber so ein getaufter Wein hält nie die Probe.

4. Durch wiederholtes Destilliren wird der Brantwein stärker, bis er endlich Weingeist genant wird, dessen Bereitung in die Apothekerkunst geböret.

S. 12.

Die Trebern, der Spülisch, Brantweintranck, welchen der erste Brand zurück läßt, dient zur Mastung, und was nach der Läuterung in der Blase bleibt, wird entweder zum Einmaischen angewendet, oder zum nächsten Brande gegossen.

S. 13.

Guter Brantwein muß völlig klar seyn, weder sauer noch öhlicht schmecken, durch Schütteln viele klare Perlen erhalten; wenn er angezündet worden, kein eckelhaft schmeckendes Wasser, auch nicht über die Hälfte zurück lassen. Ausgepreßte Dehle müssen in ihm zu Boden sinken. Die Stärke oder Reinheit

heit läßt sich durch das Werkzeug, was der Bierwage ähnlich ist, bestimmen.

1. Die so genannte Nordhäuser Probe besteht darin, mit einem Stechheber zieht man etwas Brantwein aus der Tiefe des Fasses; läßt solches in ein hohes kegelförmiges Glas hoch herunter fallen, worauf ein Schaum von einer unzählbaren Menge gleich grosser, ganz klarer Perlen entstehen muß, der nicht verschwindet, wenn er mit dem Heber aus einander gezogen, oder auch aus einandergeblasen wird, vielmehr sich wieder vereinigt, und nur langsam vergeht. — Gleichwohl giebt Weingeist auf diese Weise keine solche Perlen. — Vielleicht nicht so wohl eine Probe der Stärke, als vielmehr des Geschmacks, welcher durch eine gewisse Verhältniß der Bestandtheile entstehen mag.

2. Eine Tabelle, um aus dem eigenthümlichen Gewichte des Brantweins seinen Gehalt an Alcohol nach Prozenten zu finden, hat Gilpin sehr vollständig berechnet in Philosoph. transact 1794 P. I. p. 275. = Grens Journal der Physik II S. 365.

3. Kornbrantwein läßt sich vom Franzbrantwein, dem er doch, wenn beyde rein sind, in den Bestandtheilen gleicht, am sichersten durch den Geschmack dessen, was nach dem Abbrennen übrig bleibt, unterscheiden. Bey letzterm ist dieses Phlegma scharf, eckelhaft und fast sauer; bey erstem aber erregt es einen Geschmack nach gebrantem, wenigstens geröstetem Mehle. Die von Neumann bekannt gemachte Probe der Danziger, durch eine Auflösung des Eisenvitriols, ist trügerlich,

ins

indem sie sich auf etwas zufälligem gründet, welches bey beyden Arten angebracht werden kan. Man vermuthet, daß ein grosser Theil des verkäufflichen Franzbranteweins, ausser Frankreich, aus gemeinem Kornbrantewein erkünstelt werde. S. Physikal. ökon. Biblioth. X. S. 194.

S. 14.

Ein Brantewein, der durch Cohobiren oder Abziehen, oder auf eine andere Weise, mit Theilen gewürzhafter Pflanzen vermischt, und dadurch wohlgeschmeckender und gesunder gemacht ist, heisst Aquavie, dem man denn auch eine beliebte Farbe zu geben pflegt.

1. Es ist der Mühe nicht werth, hier die versährerischen Namen zu erzählen, welche man diesen gefährlichen Getränken zu geben pflegt, zumal da täglich neue entstehen. Einige unter den so genannten feinen Liqueurs, bestehen jedoch nur aus einem gefärbten, mit einigen Pflanzensäften vermischten, gezuckerten, alten Wein.

S. 15.

Am besten wird der Brantewein in kalten dichten Kellern, in schon gebrauchten Tonnen, welche man entweder mit etwas angefeuchtetem Sande beschüttet, oder oft mit einem nassen Schwamme überwischt, und voll erhält, aufbewahrt.

S. 16.

§. 16.

Ausser dem Weine kan man auch Buchweizen, Maiz, Pflaumen, Kirschen, Aepfel, und noch verschiedene andere Früchte zu gleichem Gebrauche anwenden; jedoch erhält man nicht von allen, Brantewein in gleicher Menge und Güte.

- I. Aus Buchweizen oder Heidelorn brennet man in Oberschlesien, in der Gegend um Oppeln, auch in Liefland und Polen einen sehr guten Brantewein. Maiz oder türkischer Weizen, den man wie Getreide malzet, wird dazu in Nordamerika angewendet, so wie auch in Siebenbürgen, wo die Brenneren ein Gewerbe der Juden ist, denen man desfalls auf den Gütern freye Wohnung giebt. Aus Kartoffeln wird viel Brantewein in Franken gemacht. Aus Pflaumen hat der Feldmarschall Graf von Seckendorf zu Meisselwitz mit grossem Gewinn Brantewein brennen lassen, welches auch in Slavonien geschieht. Von der ähnlichen Nutzung der Aepfel und Birnen, die z. B. in Normandie üblich ist, s. Physikal. Ökonom. Biblioth. III. S. 398. Sie ist in der Schweiz sehr gebräuchlich, so wie man auch daselbst; sowohl aus frischen als getrockneten Kirschen, das beliebte Kirschwasser brennet. Auch nutzt man dazu, um Bern und anderswo in der Schweiz, Wacholderbeeren, Brombeeren und andere Früchte. S. Andrea Briefe aus der Schweiz nach Hannover S. 302. In neuern Zeiten hat man auch dazu den ausgepressten Saft der Karotten vorgeschlagen, imgleichen die Vogelbeeren,

ren, *Sorbus aucuparia*, wovon 12 Pfund
3 Pf. ganz guten Brantewein geben.

§. 17.

Zur nußbaren Betreibung dieses Gewer-
bes ist nöthig, daß das Brennhaus auf die be-
quemste Art eingerichtet sey; daß eine Blase
beständig, die heißesten Monate ausgenom-
men, im Gange erhalten werde; daß diese
groß genug sey, zwey Personen darauf hängen
zu können; auch müssen Ochsen oder Schweine
von dem Spüllicht gemästet, und alle Mate-
rialien bey guten Preisen in Vorrath ange-
kauft werden.

§. 18.

Von den vielen Schriften über die Branteweinbrennerey empfehle ich folgende:

Die Branteweinbrennerey nach theoretischen und
praktischen Grundsätzen, nebst der dazu erfor-
derlichen Viehzucht und Mastung von Neuens-
hahn, dem jüngern. Zweyte Ausgabe. Er-
furt 1791. 28. Physikalisch-ökonom. Bi-
blioth. XVII. S. 12.

Joh. Aug. Grotjan eines Nordhäusers gäl-
dene Kunst, Brantewein zu brennen. Nord-
hausen. 1754, auch 1761. 8.

J. C. Simon vollständiger Unterricht vom Branteweinbrennen. Dresden 1765, auch wieder-
um 1778. 8. Neueste Ausgabe 1795. (von
J. R. Weinhold) Physik. ökon. Biblioth.
XIX, S. 105.

von Eckart Experimental: Oekonomie, neue Ausgabe von L. J. D. Suckow. Jena 1779. 8. S. 506.

Der Liqueurfabrikant aus dem Französischen des Demachy und Dubuiffon mit Anmerkungen des Doct. Struve und H. Lahnemann. Erster Theil. Leipz. 1785. 8.

Demachy: Laborant im großen, übersetzt mit Anmerkungen von Lahnemann. Leipzig 1784. 2 Theile in 8.

Der wohlerfahrene Destillateur und Liquorist. Altona 1793. 8.

J. J. G. Weiß systematische, theoretisch, praktische Anweisung zum Frucht-Brantweinbrennen. Leipzig 1801. 2 Th. in 8. S. Physik. Ökon. Biblioth. XXI S. 417.

Krönig Encyclopädie VI. S. 419.

Neunter Abschnitt.

Stärkemacheren.

S. 1.

Das Weizenmehl hat vornehmlich zwey Bestandtheile. Der eine gleicht den ätherischen Substanzen, giebt ein flüchtiges Längensalz, löset sich in Säuren, auch zum Theil in Essig, auf, nicht in Wasser, ist klebricht, zähe, elastisch, wie ein Leim, sinkt bey der Verwesung wie Käse und Fleisch, brennet mit einem Rauche, welcher den Geruch verbrannter Federn und Haare hat, und ist gelblich.

Der andere gleicht den übrigen vegetabilischen Substanzen, verbreitet sich in Wasser, backt nicht zusammen, wird durch die Gährung sauer, durch Kochen mit Wasser Kleister, ist weiß, und giebt bey der trockenen Destillation, außer dem kohlensauren und brennbaren Gas, kein flüchtiges Längensalz, sondern einen sauren Geist, ein dickes brandiges Oehl, und hinterläßt eine Kohle, welche etwas Gewächssalkali enthält.

I. Der erste Bestandtheil wird Leim, Kleber, glutinöser oder thierischer Stoff der Gewächse, gluten, colla, genant. Seine Bestandtheile sind, nach der antiphlogistischen Chemie: Hydrogen, Kohlenstoff, Azote, Drygen, Phosphor und Kalkerde. Er macht vorzüglich den nährenden Theil des Mehls aus. S. Grens Chemie II. S. 147.

§. 22

Der letzte Antheil wird, wenn er von dem ersten, oder dem alkalischen Antheil, gehörig geschieden und getrocknet ist, Stärke, Krafmehl, Ammelmehl, Amédam, Amidon, genant, und zu verschiedenen Gebrauchen der Küche und Zuckerbäcker, zu den italienischen Nudeln, zum Steifen des feinen Leinens, des Messeltuchs, Kottuns, zum Kleister der Kartenmacher, zur Verdickung einiger Farbebrühen, zu Oblaten, Puder und andern Sachen häufig verbraucht.

1. Also genau zu reden, macht oder bereitet der Arbeiter die Stärke nicht, sondern er scheidet sie nur von denen Theilen, womit sie die Natur verbunden hat; oder er producirt sie nicht, sondern educirt sie nur, und zwar auf dem nassen Wege.
2. Nach der antiphlogistischen Chemie besteht das Stärkemehl aus: Hydrogen, Drygen, Kohlenstoff und etwas Gewächssalkali.
3. Die Kunst die Stärke zuzurichten, sollen die Einwohner der Insel Scio (Chios), die gleichwohl nur wenig Getreide haben bauen können.

nen, erfunden haben. Noch zu Plinius Zeiten, erhandelte man von ihnen die beste Stärke. Die Schweden haben diese Kunst erst im Jahre 1643. durch Lantische gelernt. Zu Halle in Sachsen ist sie ein sehr altes Gewerb.

4. Ausser den beyden §. 1. angegebenen Bestandtheilen hat das Mehl auch eine zuckerartige Materie, welche sich durch Wasser ausziehen läßt, und das Brod schwachhaft und nahrhaft macht. S. oben S. 161. Nach des H. Säge Versuchen, enthält ein französisches Pfund Mehl gemeiniglich 11 Unzen (onces) und 2 Quentchen (gros) Stärke; 4 Unzen elastischen Leim; und 6 Quentchen zuckerartige Substanz.

§. 3.

Diese Scheidung glaubt man zu erleichtern, wenn man den Weizen gröblich schroten läßt. Das Schrot wird mit reinem kaltem Wasser zu einem sehr dünnen Teige gerührt, den man so lange stehen läßt, bis ein Versuch die Möglichkeit der Scheidung anzeigt.

1. Ich sage: man glaubt die Arbeit durch das Schroten zu erleichtern; denn nothwendig ist es keinesweges. Vielmehr erhält man die meiste und beste Stärke, wenn man die ganzen Körner so lange einweicht, bis die Hülse den Kern fahren läßt. So machte man es auch in den ältesten Zeiten, daher der Namen *ἄμυλον*, non molitum, entstanden ist. Dioscorides sagt: *ἄμυλον ἀνάμασαι διὰ τὸ χωρὶς μύλον κατασκευάζεσθαι*. Plinius sagt:

Amylum appellatum ab eo, quod sine mola fiat. Im Gegensatz nennet Homer das gemeine Mehl: *μυληφαιτον*. Aus *Amylum* ist Himmelmehl, Amedam, Amidon, geworden.

2. Den Zeig läßt man einige Tage stehen, um eine vollkommene Einweichung und Vermengung aller Theile mit dem Wasser, zu bewirken. Dabei entsteht freylich eine schwache Gährung, die aber nicht, wie man gemeinlich glaubt, eine saure, sondern vielmehr eine weinhafte ist; wie denn auch das so genannte Säuerwasser wahren Brantwein giebt. Ein erfahrener und glücklicher Arbeiter, dem ich oft zusehn habe, goß das Wasser ab, ehe es den geringsten Grad der Säure erreicht. So machte man es auch auf Chios; denn Plinius sagt: *emollitum priusquam acescat, lintea aut sportis saccatur*. Auch Dioscorides warnt vor der Gährung. Gleichwohl lassen einige, auch hier in Göttingen, das Wasser ganz sauer werden. Diese Gährung entsteht durch den zuckerartigen Antheil des Getreides, welcher dabey zersetzt wird.

S. 4.

Die Schelbung geschieht dadurch, daß man den verdünneten Zeig in einen Sack gießt, und solchen im Tretrasse so lange austreten läßt, bis keine Stärke weiter erfolgt. Das Stärkewasser setzt seine Theile in den Abfuß-Wannen ab, und fremde Theile, die etwa zugleich durch den Sack gebrungen, — oder durch

durch andere Wege hinzugekommen sind, lassen sich leicht abspühlen oder abheben.

1. Sollte man nicht, stat des beschwerlichen und ungesunden Treten's, den Sack, in abwechselnden Tagen, unter eine Presse bringen können?

2. In Frankreich kennet man das Tretsack nicht, sondern man reibt die Stärke, aus dem eingeweichten Schrote, durch feine Siebe, über einer Wanne, und läßt sie noch oft durch feinere Siebe von Wolle und Seide laufen.

§. 5.

Um die Stärke vom Wasser zu befreien, bringt man sie auf eine mit grobem Luche und Leinwand bedeckte, und mit einem beweglichen Ramen versehene Horde. Nach einiger Abtrocknung zerschneidet man sie in ziegelsteinförmige Stücke, trocknet diese Sommers an einem lüftigen, schattigen Orte, Winters aber in geheizten Zimmern, völlig aus, und packt sie in Fässer. Der Abfall von Stärke dient zu Puder, und die wohlgetrocknete, fein gesiebte Stärke, als Kraftmehl, zu Gebäckwerk.

1. Dieß Mittel, die Stärke über einer Horde auszuwässern oder abzutrocknen, ist bequemer, als wenn man es in den Abfüßwannen vornehmen will, wie doch an manchen Orten üblich ist. Denn im letzten Falle kan man nur selten, und nie ohne Mühe, die zerschnitt-

tenen Stücke, sonderlich das erste, unzers bröckelt herausheben.

2. Auch im Winter kan man Stärke machen, und zwar in manchem Betracht leichter, als im Sommer, obgleich die meisten das Gegentheil glauben. Denn die schädliche Gährung erfolgt nicht so bald, und der Frost macht die Stärke, so wie Papier und Leinwand, weisser und schöner. Man braucht auch wenig Feuerung; nur so viel als nöthig ist, um Eis abzuhalten, und die Waare allmählig zu trocknen; oder man läßt sie den Winter über gefrohren stehn, und trocknet sie erst im Sommer.

3. Stärke, welche weit verschickt werden soll, wird, nach dem Trocknen, im Ofen gedörret. Stat des unsichern Backofens könnte eine Darre, oder ein von Brettern zusammengeschlagenes Kämmerchen, mit Büchergestellen, und einem Ofen, der aussen geheizt würde, dienen, wie zu Paris üblich ist.

S. 6.

Was nach der Ausscheidung der Stärke übrig bleibt, die Kleyen und das Sauerwasser, dienen zur Mastung der Schweine und des Rindviehes, und vermehren den Vortheil der Stärkefabrike.

1. Die beschriebene Bereitung ist in den meisten teutschen Stärkemanufacturen bisher üblich gewesen, sie leidet aber mancherley Veränderungen. Unsere hiesigen Stärkemacher haben jetzt eine viel kürzere und bequemere Weise. Der ungeschrotene Weizen wird mit vielem Wasser eingeweicht; her-

hernach durch ein Sieb aus dem Wasser geschieden, und durch ein leichtes über einen zum Theil mit Wasser angefüllten Bottich gelegtes Walzwerk zerquetscht. Dieses besteht aus zweyen mit einem Rahmen eingefassten hölzernen Walzen, die mit ihren Kurbeln von 2 Personen nach verschiedener Richtung umgedrehet werden, indem der Weizen aus einem über der Mitte des Rahmens gestellten Trichter zwischen die Walzen fällt. Der zerquetschte und mit dem Wasser wohl vermischte Weizen wird mit den Händen ausgedrückt, und jeder ausgedrückter Ballen wird hernach noch einmal durch das Walzwerk gelassen, und noch einmal ausgedrückt, worauf die Kleyen (Kase) zum Schweinesfutter aufgehoben werden. Das Stärkewasser aber, was in dem Bottich ist, läßt man durch ein Sieb laufen, um es von Kleyen gänzlich zu reinigen, und läßt es alsdann so lange angerührt stehen, bis sich die Stärke zu Boden gesetzt hat. Von dieser schöpft man das Wasser ab, füllet sie in einen leinenen Sack, und bringt diesen in eine über einen Bottich gestellte Presse, worin er etwa einen Tag über gelassen wird. Den folgenden Tag öfnet man ihn, und sticht die fest gepresste Stärke in ziegelsteinförmige Stücke, welche auf einem lästigen Boden über Weidenborden getrocknet werden. Hernach wird von diesen Stücken die äussere Rinde abgenommen, und auf einer Handmühle, die, wie eine Mahlmühle, Steine und Beutelwerk hat, gemahlen und gebentelt. Was in dem Beutel von Seidenslor bleibt, wird wiederum auf die Mühle gebracht, und so wird dieß alles für Puder verkauft. Die innern Theile der Stücke sind eigentlich Stärke. Diese wird entweder verkauft oder gemahlen, und alsdann durch ein

Sieb von Seidenbast, welches man oben und unten mit einem Deckel, worin ein Kalbfell ausgespannet ist (so wie in den Apotheken), verschließt, gießt, und so als Krautmehl zu Gebäckwerk verkauft. Im Kleinen wird die zerbrochene Stärke nur in einer großen Molde mit einer eisernen Kugel zerkleint. Das erste Wasser, worinn der Weizen, an einem warmen Orte, eingeweicht ist, und dessen Geruch von einer starken Fäulung zeugt, wird weggegossen; aber das Wasser, welches zur Scheidung der Stärke gebraucht ist, wird dem Viehe gegeben. In der Werkstelle des Hrn. Menzers wird das Malzwerk, das Mahl- und Siebwerk, als eine Rossmühle, vom Pferde getrieben.

S. 7.

Auch Spelz oder Dinkel giebt gute Stärke; auch Gerste, doch diese eine gelbliche, wenn nicht zwei Drittel Weizen zugemischt werden. Auch die Früchte, Knollen und Zwiebeln verschiedener Pflanzen, können auf eben diese Art, doch mit mehr Arbeit und weniger Vortheil, angewendet werden.

- I. Dahin gehören die Roskastanien, die Wurzeln der Zaunröbe, *Bryonia alba*, die Larruffeln, die Knollen der Kayserkrone, die Zwiebeln der Zeitlosen, *Colchicum*, der Mergelglocken, *Leucojum bulbosum*, der Schneetropfen, *Galanthus nivalis* u. a.

S. 8.

J. 8.

Die feinsten Oblaten, so wohl die figurirten Kirchenoblaken, als auch die glatten Münd- oder Briefoblaken, ingleichen die Tafeloblaken der Conditior, werden aus einem dünnen Teige von Stärke und Wasser, in Formen gebacken, und erste mit einem Streichessen ausgestochen. Zu den meisten wird jedoch nur seines Mehl genommen.

- I. Man glaubt gemeinlich, der Gebrauch des Puders sey mit den Parucken zugleich aufgekomen, und dieß veranlasset mich, hier einen kleinen Beytrag zur Geschichte der Europäischen Moden einzuschalten, ohne dafür den geringsten Dank von dem zu verlangen, der dergleichen Nachrichten für unwichtig hält. Nicht selten werden, bey nicht näherer Veranlassung, gelehrte Recherches beygebracht, die der Welt nichts mehr nützen, als folgende, und die dennoch nicht ohne Beyfall bleiben. — Falscher oder fremder Haare bedienten sich bereits Griechen und Römer, auch hatten sie eine Art Puder. Schon Annibal trug falsches Haar. Lampridius beschreibt die Parucke des Kaisers Commodus, die mit Goldstaub gepudert, und mit wohlriechenden Salben beschmiert war, damit der Staub darauf haften möchte. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß schon damals nicht bloß eitle Pracht, sondern eine thätigere Galanterie, so klein sie auch in Vergleichung der neuern Zeiten gewesen seyn mag, diese Erfindung des falschen Haars veranlasset hat. Man lese die gelehrten Commentatoren über den Soldatenwitz; Urbani, servate,

servatē vxorem, moechum calvum adducimus.
 Heinrich III, König von Frankreich, ver-
 lohbt durch die damals noch neumodige veneri-
 sche, Seuche (wiewohl sie doch schon sein Groß-
 vater auch gehabt hatte) die Haare, und ließ
 daher die damals gebräuchlichen Deckelhauben
 mit fremdem Haare besetzen; aber er wagte
 es noch nicht, seinen Hut, in Gegenwart sei-
 ner Gemahlin oder der Gesandten abzunehmen,
 aus Besorgniß, man möchte seinen Verlust be-
 merken: Im Jahr 1518 ließ Herzog Johann
 zu Sachsen sich durch seinen Amtmann zu Co-
 burg ein hübsch gemachtes Haar in Nürnberg
 bestellen, doch in Geheim, schrieb er, also,
 daß nicht gemerkt werde, daß es uns solle,
 und je vermessen; daß es krauß und geel sey,
 und also zugericht, daß man solches unber-
 merkt auf ein Haupt möge aufsetzen. Aber
 unter Ludwig XIII, nachdem die feinern
 Sitten allgemeiner, die Menschen emp-
 findlicher, und die haarlosen Männer zahl-
 reicher geworden waren, entsah man sich der
 Deckelhauben mit fremdem Haare nicht mehr;
 sondern so gar unentkräftete Personen trugen
 sie, um dadurch eine modige Galanterie, die
 sie nicht haben mochten, wenigstens zu affecti-
 ren. Dieß gab Gelegenheit zu dem Einfall,
 Haare in ein leinenes Tuch, wie auch in
 Franzen zu weben, die eine Zeitlang unter
 dem Namen Mayländischer Spitzen im
 Gebrauche gewesen sind. Man nähet dieses
 Geweb reihenweise auf die platten Hauben
 selbst, wozu man nun ein dünneres Schaffell
 nahm, und diese Tracht hieß eine Peruque,
 und bey den Teutschen Parucke. Endlich ver-
 fertigte man eine Art dreydrätiger Treffen,
 die man auf Bänder oder andere Jüngenähete,
 welche man ausspannete, und auf hölzernen
 Köpfen

Köpfen zusammen fagte. Dieß ist die Entfle-
 hung unserer heutigen Parucken, deren Ver-
 fertigung, Unterhaltung, nebst dem Frisiren,
 allein in Göttingen jetzt 25 Meister, 15 Ge-
 sellen und 27 Lehrlingen, also 67 Menschen,
 ohne die Frauen und Kinder der erstern zu rech-
 nen, ernährt. Der erste, der eine Parucke
 trug, war ein Abbe, namens La Riviere.
 Es war einmal eine Zeit, da dieser Kopfsputz
 so dick, so voll Haar und so lang war, daß er
 bis auf die Hüfte hieng, und einige Pfunde
 schwer war. Ein Mensch, der ein etwas ma-
 geres Gesicht hatte, wurd durch diese Wolke
 ganz versteckt. Man trug auch das Vorder-
 theil der Parucke sehr hoch; das hieß *devant*
à la Fontagne, weil der Marquis von Son-
 tagne, zu den Zeiten Ludwigs XIV, es auf-
 gebracht hatte. Ein gewisser Ervais erfand
 endlich die Kunst, die Parucken zu crepiren
 oder kraus zu kämmen, wodurch sie auch bey
 wenig Haaren viel besetzter und voller scheinen,
 als sie selbst mit weit mehr Haaren seyn kön-
 ten. Die Beutel-Parucken sind die neuer-
 sten; man nennete sie anfangs *perruques à la*
regence; weil sie unter der Regentschaft des
 Herzogs von Orleans ausgekommen waren.
 Vor dem Kaiser Carl VI durfte man sich
 nicht ohne Parucke mit zwey Zöpfen sehen
 lassen. Neuer als jener Haarsputz ist unser je-
 tziger Puder aus Kraftmehl. Unter Ludwig
 XIV war er noch nicht allgemein, und dieser
 König hassete anfänglich diese Mode. Man
 sagt, die Comdbianten hätten zuerst die Haa-
 re gepudert, solche aber noch lange jedesmal
 wieder gereinigt, wann sie vom Theater zu-
 rück gekommen wären. — Eine ausführlichere
 Geschichte hat nun Hr. Nicolai geliefert: Ue-
 ber

bet den Gebrauch der falschen Haare und Perrücken. Berlin. 1801. 8.

2. Damit der Puder desto leichter zerstäube, feuchtet man ihn mit Weingeist an, und läßt ihn langsam trocknen, wodurch er auch das starke Knirschen beim Zerdrücken erhält. Einige machen daraus noch ein Geheimniß. Aber H. Jägerschmid hat gefunden, daß dieses Knirschen oder Krachen allemal erfolgt, wenn der Puder in einer Wärme von 25 bis 62 Grad Reaum. getrocknet wird. In noch stärkerer Hitze färbt er sich bräunlich, und heißt alsdann blonder Puder. Von der Kunst den Puder zu färben, s. Physikal. ökon. Biblioth. VII S. 400.

3. Stat des Puders hat man in neuern Zeiten, ohne Erfolg, weisse Korfasche, weisse Thonarten, verkalkte Knochen u. d. vorgeschlagen; doch sagt man, daß angefaultes zermalmetes Tannenholz, und einige Moosarten wirklich dazu angewendet werden.

4. Man sollte den Oblatenbäckern den Gebrauch gefährlicher Farben, vornehmlich des Menzigs und Spangrüns, verbiethen.

S. 9.

Ausführlichere Anweisung zur Bereitung der Stärke geben folgende Bücher.

(Keyher) Praktisch-ökonomische Abhandlung von Zubereitung der weissen Stärke und Anlegung einer sehr vortheilhaften Stärken-Fabrike. Erfurt 1768, auch 1783. 8. S. Physikal. ökon. Bibl. I S. 325. Aus Keyher steht ein Auszug in Gallens Wertskate V, und aus

aus Hallen ein Auszug in Hartwigs Hand-
werken. XII. S. 130.

von Eckart Experimental-Ökonomie, neue
Ausgabe von Suckow. S. 536.

Angermanns Civilbaukunst. Halle 1766. 8.
im Anhange S. 1.

C. S. V. Jägerschmid Abhandlung über die
verbesserte Bereitungsart der weissen Stärke
und des Puders. Mannheim 1797. 8. S.
Physikal. ökon. Biblioth. XIX. S. 521.

Fabrique de l'amidon. par Duhamel du Monceau.
Paris 1772. fol. S. Biblioth. VII. S. 41.

Encyclopédie. I. p. 384. Art. Amydon. Plan-
ches I. tab. Amydonnier.

Zehnter Abschnitt.

O e h l s c h l a g e n.

§. I.

Die Oehle, welche im gemeinen Leben am meisten gebraucht werden, sind die fetten Oehle, welche, so lange sie unverdorben sind, ohne Geruch, ohne allen, wenigstens ohne scharfen Geschmack, flüssig, in Weingeist unauflöslich sind, mit einem Dochte brennen, dem Papiere einen Fleck machen, der durch die Erwärmung nicht vergeht, und welche durch Gährung und Hitze ranzig werden.

1. Fett heißt jeder Körper, der im Wasser unauflöslich ist, leicht Feuer fängt, und Flamm, Rauch und Ruß giebt. Das thierische Fett ist Butter, Talg und Schmalz (*butyrum, sebum, axungia.*) Das vegetabilische Fett heißt, so lange es flüssig ist, Oehl. Es giebt zwey Arten: wesentliche Oehle, *olea essentialia*, und fette, *olea vnguinosa, vinctuosa, expressa*. Jene nennet man auch, weil sie gemeinlich durch die Destillation, seltener durch Auspressen erhalten werden, destillirte, diese aber ausgepresste Oehle.

2. Man hat bisher allgemein geglaubt, daß die Oehle aus einem brenbaren Wesen, aus Säure, Wasser und Erde bestehen, und daß diesen

Wer

Bestandtheilen fixe Luft und, wenigstens gleich nach dem Auspressen, viel Schleim beygemischt sey. Die Ranzigkeit hat man durch die Entwicklung der Säure, welche sich auch dabey unleugbar äussert, erklärt. Aber nach der antiphlogistischen Chemie bestehn die Oehle nur aus Kohlenstoff (carbone) und Wasserstoff (hydrogène), und die fetten Oehle unterscheiden sich von den ätherischen nur dadurch, daß sie einen größsern Antheil Kohlenstoff und eine geringere Menge Wasserstoff enthalten. Ranzig werden sie, nach dieser Meynung, indem sie, wenn sie der freyen Luft und Wärme ausgesetzt sind, aus der atmosphärischen Luft so viel Sauerstoff (oxygène) anziehen, daß dadurch diejenige Säure entsteht, welche den scharfen, reizenden Geschmack macht; so wie das dabey zugleich entwickelte gekohlte Wasserstoffgas den unangenehmen Geruch verursacht. Nach Hrn. Girtanners Chemie ist das gekohlte Wasserstoffgas eigentlich ein fettes Oehl in Gasgestalt.

3. Wenn die Oehle ranzigt werden, werden sie zugleich dünner, flüssiger, verlieren die Zähigkeit, geben im Brennen weniger Rauch, werden zum Theil in Weingeist auflöslich, und nähern sich also den wesentlichen Oehlen. So werden sie zum Genuß ungeeigneter, zu manchen Absichten aber auch bequemer; z. B. zur Bearbeitung der Wolle, zum Beschmieren der Metalle u. d.

4. Wenn Oehle bey einer Hitze, welche den Grad des siedenden Wassers übersteigt, destilliret werden, so werden sie, durch die angewandte Hitze, sehr ranzigt. Sie haben alsdann einen sehr scharfen Geschmack, unangenehmen Geruch, und verbicken sich mit der Zeit sehr. Man
nen

nennet sie brenzliche oder angebrante Oehle,
olea empyreumatica.

§. 2.

Man erhält sie in Teutschland, durch Auspressen, aus den Samen der tetrahy-nas-mischen und einiger anderer Pflanzen, auch aus den Früchten einiger Bäume. Manche geben dem besten Olivenöhl oder Baumöhl wenig nach.

I. Vorzüglich gehören hieher:

* Kräuter.

Rübsen, Rübsamen, *Brassica napus.* S.
 Grundsätze der Landwirthsch. §. 301.

Kohlfaat, Ackerkohl, *Brassica campestris.*
 §. 301.

Oehkretzig, *Raphanus chinensis oleiferus.*
 §. 301.

Leinsamen, *Linum usitatissimum* und *per-
 enne.* §. 301.

Hanffamen, *Cannabis sativa.* §. 293.

Leindotter, *Myagrum sativum.* §. 303.

Mohn, Magsamen, *Papaver somniferum.*
 §. 303.

Sonnenblume, *Helianthus annuus* und *mul-
 tistorus* §. 198.

Hederich, *Raphanus raphanistrum,* §. 103.

Senf.

Senf, *Sinapis nigra*. §. 195.

Ackersenf, *Sinapis arvensis*. §. 103.

Sparf, *Spergula arvensis*. §. 120.

Saflor, *Carthamus tinctorius*. §. 320.

Waid, *Isatis tinctoria*. §. 311.

Kürbisse, *Cucurbita pepo*. §. 188.

**** Bäume.**

Walnüsse, *Juglans regia*. §. 272.

Haselnüsse, *Corylus avellana*. §. 278.

Kastanien, *Fagus castanea*. §. 230.

Buchkerne, *Fagus sylvatica*. §. 264.

Lindenbaum - Samen, *Tilia europea*.
§. 273.

Koßkastanien, *Aesculus hippocastanum*.
§. 274.

Weinkerner.

2. Einige Oehle werden ehr als andere ranzigt, dick, trocknen ehr, und bleiben in einem hohen Grade der Kälte flüssig. Zu diesen gehö- ren: Leindöhl, Nußdöhl, Mohnöhl, Hanßdöhl. Andere werden langsamer ranzigt und dick, trocknen fast nie und gefrieren bey einer gerin- gern Kälte. Eine gleiche Menge Leindöhl bren- net 8 Stunden, Baumdöhl und Nußdöhl 10½ St. Hanßdöhl 11 St. u. das Oehl aus den Sa- men der Wegdistel, *onopordum acanthium* (Kerners ökonom. Pflanz. Tab. 425) 12 Stunden.

3. Mohndhl und Buchdhl geben, wenn sie aus reifen Samen kunstmäßig und reinlich gemacht sind, dem schönsten Baumdhl wenig nach, und was wir für Provenzer Dehl bezahlen, ist gewiß meistens kein Baumdhl. Vermuthlich kaufen wir unter jenem Namen deutsches Dehl zurück. S. Physikal. ökon. Biblioth. XVI. S. 191.

I. 3.

Die reifen, frischen, gereinigten und wohl erhaltenen Samen werden auf der Oehl- mühle gestampft, und in der Oehlade ausgepresst. Die einmal ausgepressten Samen geben, nach einer geringen Bendigung und Erwärmung, durch neues Stampfen und Pressen, noch eine Menge Oehl, welches jedoch in manchem Betracht schlechter, als das erste oder Jungferndhl ist. Die Oehlfuchsen dienen zur Fütterung.

- I. In den deutschen Oehlmühlen, welche meistens vom Wasser getrieben werden, fallen wechselsweise zwey hölzerne mit Eisen beschuhte Stampfen, die von der Daumwelle gehoben werden, in eine mit den Samen angefüllte, inwendig nach einem Bogen ausgehöhlte, und unten mit einer eisernen Platte belegte Grube des Grubenbaums. Die gequetschten Samen werden in Saartücher, und mit denselben in die Röpfe, oder zwischen die Pressplatten, gelegt. Nachdem diese in die Gruben der Oehlade gesetzt sind, wird der Lösekeil eingesteckt, und hernach der Preßkeil vom Oehl-

Dehlſchlägel hinein getrieben, worauf das Dehl aus einer Oefnung im Boden der Dehlſlade, in die unten geſetzten Gefäße rinnet. Die einmal ausgedrückten Samen werden noch einmal geſtampft, nach alter Weiſe angefeuchtet, in einem Keffel erwärmt, und wiederum in der Dehlſlade ausgepreſſet. Bei der Erwärmung müſſen die Samen ungerührt werden, welches von einem Quert, der, von einem leichten Ramrade an der Dammwelle, umgetrieben wird, geſehen kan.

2. Die Haartächer werden gemeinlich aus Holland oder Brabant verſchrieben; jedoch werden ſie auch auf der Mühle im Amte Brainers vörber gemacht.

3. In Holland ſind Oehlſchlägen Windmühlen. Die erſte dieſer Art hat Lief Abriaanz van Moerbeek aus Flandern; bald nach dem Spaniſchen Kriege, in Holland erbauet, nämlich eine viereckige zu Alkmaar auf dem Noordoſter Bolwerk. Im Jahre 1604 baute Jan Andriaanz Leegwater die erſte achteckige Dehlmühle mit Stampfen. Späterhin verbeſſerte er dieſe Mühlen durch Anwendung der Steine. *El Loosjes zamladſche dorpen. 8. p. 194.*

4. In den Holländiſchen Oehlſchlägen, werden die Samen erſt auf einem gemauerten, und mit einem hohen Rande umgebenen Heerde, von zwey ſenkrechten Mühlſteinen, die vor den Armen einer ſtehenden durch ein Ramrad der Dammwelle getriebenen Welle, herumgeführt werden, zerquetscht. Hernach werden ſie im Grubenſtocke von einzelnen Stampfen durchgearbeitet, und alsdann in die Dehlſlade ge-

bracht, wo die Reile von oben durch Stampfen eingetrieben werden. Eine ähnliche holländische Mühle ist zu Niederostenthausen im Amte Bremervörde, zu St. Hülse in der Grafschaft Diepholz und zu Orterndorf im Lande Hadeln. Aber noch wird viel Samen den Holländern verkauft, und viel Dehl ihnen theuer abgekauft.

5. Zu den Steinen wählet man einen festen Marmor, in den sich das Dehl weniger, als in einen lockern Sandstein zieht. Zu St. Hülse hat der Lagerstein einen Durchmesser von 9 Fuß 8 Zoll, eine Dicke von 1 Fuß 8 Zoll, wiegt 17,000 Pfund, und ist mit den beiden Längern, die gleiche Dicke und einen Durchmesser von 8 bis 9 Fuß haben, in Brüssel gekauft worden. Solche drei Steine aus Brüssel oder Utrecht kosten bis Hamburg gegen tausend Thaler. Aber um das Einziehen, was die Rauhigkeit des Dehls verursachen kan, gänzlich zu vermeiden, sollte man, so wie in Rußland geschieht, den vertieften Hoord aus gegossenem Eisen machen, und stat des Mühlsteins eine ähnliche Scheibe von eben solchem Eisen nehmen. Noch besser ist es, Granite zu nehmen, dergleichen zu Niederostenthausen gebraucht werden. Sie sind von den inländischen Heiden (enigets) genommen, haben kaum 250 Thaler gekostet; sind schon 12 Jahre gebraucht, und noch niemals nachgeschauen oder geschärft worden. Zur Verbesserung des Dehls würde es auch dienen, wenn man die Rührer, vor dem Stampfen, auf einer Mühle enthülsen liesse; dadurch würde auch die schädliche Erwärmung entbehrlich werden.

6. In einigen Gegenden hat man Rossmählen. Man läßt die Samen durch senkrechte Mählsleine zerquetschen, und drückt sie hernach, durch Hülfe einer starken Presse, oder eisernen Walzen, aus.
7. Nur im Sommer wird Dehl geschlagen; doch hat Hr. Kammermeister Patje auf seiner Mühle zu Niederochtenhausen einen grossen Rachelofen angebracht, woben auch im strengsten Winter so viel Dehl als im Sommer erhalten wird.
8. In Holland verarbeitet eine Mühle, bey günstiger Witterung, in einem Tagewerke, oder 16 Stunden gewöhnlich 64 Holländische Himten, oder 45½ Braunschweig. Himten Saat.

§. 4.

Das Dehl muß in sorgfältig gereinigten Gefässen vom übermässigen Schletme abgeseiht, und in hölzernen Kellern aufgehoben werden.

1. Ich sage: übermässigen Schleim, der nicht zu den Bestandtheilen des fetten Dehls gehört, und also auch, ohne Gährung, bey der ersten Ruhe niedersinkt.

2. Auf grossen Mühlen wird das Dehl zum Abthülen und Klären in dicht ausgemauerte Behälter, oder Keller geschüttet, woraus es hernach durch Pumpen auf Fässer gezogen wird. Solcher Behälter, welche Holländisch Baklen heissen, hat die Mühle zu Niederochtenhausen drey, die über tausend Zentner Dehl fassen.

S. 5.

Zur Verhütung und Verbesserung der Ranzigkeit sind verschiedene Mittel vorgeschlagen worden; z. B. ein Zusatz von Obstsaft; ein auf den Boden gelegter Schwamm, der mit einem Breie von Mänsolation und kalkichter Erde gefüllet ist, wodurch die veraltene Luft ersetzt werden soll. Zur Ergänzung des abgesetzten Schleims soll etwas in Oehl zerriebener Zucker eingeworfen werden. Oehle, welche schon ranzigt sind, lassen sich mit Weingeist oder Brantwein reinigen. Aber noch sind keine sichere Mittel bekannt, welche im Großen vortheilhaft angewendet werden könnten.

1. Man sehe Macquers chemisches Wörterbuch von Leonhardi. IV, S. 422.
2. Ranzichte Oehle mit Blei verschnüren, heißt sie vergiften.

S. 6.

Das Rüchzl und die meisten andern Arten haben auch, ohne ranzigt zu seyn; allemal den Geruch ihrer Pflanzen, und einen etwas scharfen unangenehmen Geschmack. Erster rührt vom Spiritus Rector; letzter aber von einer gummiharzigen Substanz her. Erster ist geringer; wenn die Pflanzen in einem sandigen mageren Boden gewachsen sind. Beyde lassen sich

sich heben, wenn man die Samen, vor dem Auspressen, in einer schwachen alkalischen Lauge, und nachher in einer schwachen Alaunsolution einige Stunden liegen läßt. Aber alle bisher vorgeschlagene Mittel sind entweder wenig wirksam, oder im Großen nicht anwendbar.

§ 7.

Zur weitem Erläuterung dieses Abschnittes dienen:

von Eckarts Experimental-Ökonomie von Suckow. S. 681.

Traité sur la meilleure maniere de cultiver la navette & le colsat. Paris 1778. 8 = (Nozier) Abhandlungen über die beste Art den Raps und Kohlsaft anzubauen und daraus Oehl zu ziehen Bern 1775. 8. S. Phys. Ökon. Biblioth. VI. S. 543.

§. 3.

In Deutschland wird die meiste gemeine weiße oder gelbgraue Seife aus Aschenlauge, ungelöschtem Kalk und Talg oder Unschlitt gemacht. Man kocht diese Mischung in einem Kessel, scheidet die Seife durch Kochsalz, und gießt sie in hölzerne Formen. Nachdem sie fest geworden ist, zerschneidet man sie mit einem messingenen Faden in bequeme Stücke.

1. Die Lauge, welche ihre gehörige Stärke hat, wird die Meisterlauge genant. Man macht sie in Aschertonnen, dergleichen sich die Potaschfieber bedienen.

2. Das Kochsalz scheint durch das Laugensalz getrennet zu werden, und das mineralische Alkali desselben scheint mit in die Seife zu gehn, und dieser dadurch die Gerinnung und die Festigkeit zu bewirken, welche die mit mineralischem Alkali bereitete Seife, auch ohne Zusatz des Kochsalzes, erhält. Jedoch mag letzteres auch jene Wirkung durch die Scheidung des Wassers von der Seife befördern.

3. Die Lauge, welche von dem Seifensieden übrig bleibt, enthält Digestivsalz, oder saftsaures Gewächssalkali, und giebt beim Einkochen den beim Alaunsieden brauchbaren Saft, dessen Wirkung sich lediglich auf das darin haltene Gewächssalkali gründet.

4. In großen Seifensiedereyen hat man Ascher mit unterstehenden Sämpfen; Bütten zur Aufbewahrung der Lauge; Kessel zum Schmelzen des Talgs; und noch andere, die, nach Art der Farbekessel, eingemauert, und mit einem

einem Sturz oder Aufsatze versehen sind, zum Sieden der Seife; einen Mischerboden; einen lustigen staubfreien Platz zum Trocknen der Seife. Durch Pumpen und Röhren sucht man die Arbeit abzukürzen.

S. 4.

Frische ausgepresste Öhle, welche in der Kälte bald gerinnen, geben, wenn sie ihr schleimichtes Wesen noch nicht verloren haben, und noch nicht ranzigt sind, eine sehr gute Seife, welche desto reiner ist, je reinere Potasche man, stat der gemeinen Asche, nimt. Aber schlechte Öhle und solche, welche in der Kälte schwer gerinnen und nicht fest werden, geben mit Asche und Kalk nur die weiche, schmierige, grüne oder schwarzbraune Seife, welche, wegen ihres freien Alkali, schärfer und stärker, hingegen auch wegen ihres Gestanks, unangenehmer ist. Am schlechtesten ist die, wozu Thron genommen wird.

- I. Hanfsöl giebt eine grüne, Rübsöl eine schwarzbraune Seife. Man kan aber auch jene Farbe durch Indig, letztere durch grünen Vitriol und Galläpfel erzwingen. Um der Seife die marirten Zeichnungen zu geben, schüttet man fein zerstoßenen und fein geseibten Braunstein (den schwarzen in Fett auflöblichen Kalk des Magnesiums) in einen mit etwas Seife meist angefüllten Topf; rührt dieß über dem Feuer so lange unter einander, bis alles eine dunkel blaue Farbe angenommen hat. Hiervon tröpfelt man etwas auf die schon in Formen geschöpft

schönste Seife, wenn sie eben anfängt dick zu werden, und zieht die Farbe in derselben so aus einander, wie man die gefärbten Wolken zu haben verlangt.

2. Thran wird viel in Holland gebraucht, welches hingegen in Frankreich durch Gesetze verboten ist, und in Brabant müssen die Seifensieder schweren, ihn nie zu brauchen.

§. 5.

Das mineralische Alkali giebt meistens eine festere und trockenere Seife, zu deren Scheldung aus der Lauge (§. 3.) kein Kochsalz nöthig ist. Die schönsten Arten sind die Venedigische und Alicantische Seife, welche aus dem reinsten Sodasalze, und schönsten Baumöl oder Mandelöl, bereitet werden.

1. In Italien, Spanien, Frankreich, Ungarn, Siebenbürgen, bedient man sich zu den besten Seifen nur des mineralischen Alkali, entweder des natürlichen, wie um Debresin, oder des Sodasalzes. Es muß durch lebendigen oder ungelöschten Kalk ätzend gemacht, oder von der Luftsäure befreuet werden. Aber in Deutschland ist das vegetabilische Alkali fast allein gebräuchlich, und nichts desto weniger erhält man, durch kunstmäßige Vereitung, eine wohl trocknende Seife.

2. Auch ohne Kochen oder ohne Feuer, läßt sich Seife bereiten, aber nicht mit Vortheil, auch soll diejenige, welche auf diese Weise in einer Fabrike zu Sette gemacht wird, nicht die beste seyn. Kalk ist auch nicht durchaus nöthig.

§. 6.

J. 6.

Gute Seife muß keinen laugenhaften Geschmack haben, an der Luft nicht zerfließen, und sich in reinem Wasser und in Weingeist ganz, ohne Trennung des Fettes, auflösen.

- I. Weil die Säuren und die Mittelsalze, welche durch feuerbeständiges Alkali zerseht werden, die Seife zerlegen, so lösen die so genannten harten Wässer, welche Gyps oder andere erdichte oder metallische Salze bey sich haben, die Seife nur unvollkommen auf, oder zerlegen sie zum Theil. Aber wenn das Wasser nur Kalt enthält, so geht die Lufssäure, welche ihn aufgelöst hat, durchs Kochen verloren, und der rohe Kalk fällt ohne sonderlichen Nachtheil zu Boden. Am besten sind die weichen Wässer, welche der Zusatz eines Alkali nicht undurchsichtig macht.

J. 7.

Wohlriechende Arten erhält man durch Zusatz eines wohlriechenden Wassers oder Oehls. Schwamseife entsteht, wenn man gute weiße Seife in Kochsalzlauge bey einem gelinden Feuer schmelzt, und dergestalt rührt, daß viele Luft hinein gebracht wird. Zu manchem Gebrauche bereitet man auch nur halb oder ganz flüssige seifenartige Substanzen.

- I. Hieher gehören die modigen Seifen der Franzosen: Savonettes de Serrail, Savonettes à la Franchipane, auch der so genante Seifenspiritus, essence de savon, welcher in der

Sei-

Seifenraffinerie zu Pforten in Niederlauſitz
viel gemacht wird. Er dient zum Waſchen
der Haut, zu Abwaſchung der Leer- und an-
derer Fettſtecken aus Zeugen, ohne die Farbe
zu ändern, auch ſtat Bartſeife; auch wird er
wegen mancherley Arzneykräfte gelobt.

S. 8.

Anweiſung zur Seifenſiederey geben fol-
ſgende Bücher:

Hartwigs Handwerke und Künſte XIII S. 374.

(Germerſhausen) Hausmutter III. S. 356.

L'art du ſavonnier. Par Duhamel du Mon-
ceau. Paris 1774. fol. S. Phyſik. ökonom.
Bibl. VII. S. 173.

Der beſonders in der Haushaltung nützliche,
aber auch zum Gewerbe brauchbare Seifenſie-
der, Lichtzieher und Stärkemacher von J.
W. Keydel, Goſlar (1790). 8.

Zwölfter Abschnitt.

W a c h s b l e i c h e r e y.

§. 1.

Das beste Wachs zum Bleichen ist dasjenige, welches ganz rein, nicht fettig, nicht schmierig, nicht angebrant ist, und eine schöne bottergelbe Farbe hat. Wachs aus Helbegegenden und aus Ländern, wo viel Buchsweizen gebauet wird, bleicht leicht, nicht aber dasjenige, welches in Weinländern gewonnen wird. Inzwischen kennet man noch nicht die Verschiedenheiten, welche in dieser Absicht von den verschiedenen Pflanzen entstehen.

§. 2.

Damit Luft und Wasser desto mehr auf das Wachs wirken, und desto schneller das färbende Wesen ausziehen mögen, muß man seine Oberfläche vermehren, und es zu dünnen Scheiben machen, welches jetzt durch Hülfe der Rörnmaschine geschieht. Zu dem Ende wird es in einem kupfernen verzinten eingemauerten Kessel mit Wasser langsam geschmolzen, aus diesem in eine daneben niedriger stehende

hende Wanne gelassen, aus der es, durch einen erwärmten Durchschlag, in ein langes mit einer Reihe Löcher versehenes verzintes Gefäß läuft, unter welchem eine hölzerne Welle dergestalt angebracht ist, daß sie zur Hälfte in das kalte Wasser eintaucht, womit der darunter stehende Kasten angefüllt ist. Wird der Hahn der Wanne geöffnet, und die Welle umgedreht, so händert sich das Wachs, und fällt in den Wasserkasten.

1. Diese Geräthe leiden kleine Abänderungen. Um die Röhrenmaschine unter der Arbeit warm zu erhalten, füllet man an jeder schmalen Seite eine kleine Rinne, oder eine in dieselbe passende Feuerpfanne, mit heißer Asche. Das Wasser, womit das Wachs geschmolzen worden, wird aus der Wanne, durch einen besondern Hahn, in die zur Seite stehende Lonne abgelassen.
2. Ueberhaupt müssen alle metallene Gefäße zum weissen Wachs wohl verzinnet werden.

S. 3.

Das gehänderte Wachs wird zum Bleichen auf die Plane, Tafeln, Quarrés, gebracht, das ist, auf viereckige schmale hölzerne Gestelle, welche mit Leinen bedeckt, und damit am Rande eingefast sind.

1. Auf der grossen Manufactur des H. Bryant Barrell zu Stockwell bey London, welche in einem Sommer bis zum September viermal bleicht,

bleicht, und 1800 Zentner Wachs weiß macht, hat man hundert Plane, jede 60 Schuh lang und 7 Schuh breit. Das Gestell ist unter dem Leinen mit Horden von geflochtenem Rohre, nach Art der Spanischen Korbstühle, überzogen, und damit die Sonne, bey unmaßiger Hitze, nicht schade, spannet man einige Schuh hoch über den Planen eben ein solches von Rohre geflochtenes Netz aus. Man begießt dort gar nicht. Ein Mann lehret mit einer langen flachen Schaufel in einer Stunde zwanzig Zentner um. — Diese und noch mehre Nachrichten habe ich von H. Dörner, dem ehemaligen Factor des H. Barrett.

2. Die größte Wachsbleiche in hiesigen und den benachbarten Ländern ist die vor Zelle, welche dem Hrn. Franz Guizetti gehört. Sie beschäftigt 11 Personen, und verarbeitet jährlich über 100,000 Pfund Wachs. Eine andere Wachsbleiche vor Zelle gehört dem Kaufmann Hrn. Lampe, welche jährlich über 40,000 Pfund Wachs verarbeitet. Bey der Wachsbleiche zu Harburg, die den Erben des H. Rath Boysen gehört, sind 180 Plane, jeder 60 Schuh lang und fünf Schuh breit. Sie werden mit grober Hanfleinwand von drey Bahnen, jede Bahne $1\frac{1}{2}$ Elle breit, belegt, dessen Bereitung eine vortrefliche Nebenarbeit der Landleute in den Dörfern des benachbarten grossen Amts Winsen an der Luhe ist. Wenn wenig gebleicht wird, werden in einem Jahre 4932 doppelte Ellen verbraucht, und im Durchschnitte kan man diesen jährlichen Aufwand auf 400 bis 500 Thaler schätzen. Das zerrissene Leinen wird wohlfeil für die Papiermacher aufgekauft.

3. In Provence, besonders um Marseille, auch in Angoumois, hat man stat der sehr ver-

gänglichen Plane, Bänke von Backsteinen, welche treppenweise angelegt sind. Jede Bank ist 9 Fuß breit, ist nach vorne etwas geneigt, und hat am niedrigsten Rande einen kleinen unterirdischen Kanal, wodurch das Wasser, was über das Wachs verbreitet wird, abläuft. Auf diesen Bänken zerschmilzt das Wachs nicht einmal in Spanien, wo diese Einrichtung erfunden seyn soll. Wider den Wind bedeckt man es mit Regen. — Jetzt kan ich von dieser Einrichtung folgende Nachricht beifügen, die ich dem Herrn W. M. von Wiedau aus Liefland verdanke, einem meiner Zuhörer, der auf seinen Reisen viele nützliche Kenntnißsen für sein Vaterland gesammelt hat. Ich sah, schrieb er mir, diese Bänke zuerst auf der grossen Wachsbleichen des H. Pascal zu Marseille. Sie sind durchaus von Backsteinen gemauert, größtentheils 60 Schuh lang, 7 Schuh breit und $2\frac{1}{2}$ Sch. hoch; oben sind sie mit einem 4 Zoll hohen Rande versehen, damit das Wachs nicht herunter fallen könne, und nach einer Seite sind sie etwas abhängig, damit das Regenwasser, durch die an den Seiten angebrachten Löcher, so gleich ablaufen könne. Das Wachs, welches hier nur gekörnet, nicht gehändert wird, liegt auf Leinwand, die auf diesen Bänken vermittelst kleiner Hälchen aufgespannet wird; so bleibt es zum erstenmal zehn Tage, und zum andernmal fünf oder sechs Tage liegen, unter welcher Zeit dasselbe alle morgen und abend umgerührt, nie aber mit Wasser angefeuchtet wird. Solcher Bänke waren bey H. Pascal gegen 22 Stück und jede von denselben kam ihm, wie er mir sagte, auf 250 Livr. oder gegen 50 Thr. zu stehen.

S. 4.

Das Wachs muß auf den Planen oft gewendet, zuweilen benäht, und, bey stürmischer Witterung, mit dem Rande des Leinen zugeheckt werden.

S. 5.

Nach dem ersten Bleichen wird das Wachs, nachdem es einige Wochen in Magazine aufgehäuft verwahret worden, noch einmal geschmolzen, gebändert, gebleicht, alsdann in nasse hölzerne Kasten, oder auch in halbkugelförmige Formen gegossen; nach dem Erkalten mit Papier umwickelt, und theils zur weiteren Verarbeitung, theils zum Verlaufe, verwahrt.

- I. Gemeiniglich glaubt man, die Erfindung des Wachsbleichens gehöre den Venedigern; sie müßten sie auch wohl in Europa zuerst im großen genützet haben, aber schon die Phönicier und Griechen kanten sie. Plinius nennet das gebleichte Wachs *ceram puniceum*. Zu des Dioscorides Zeiten, plätterte man das Wachs dadurch, daß man den Boden eines Topfes erst in kaltes Wasser, und hernach in das gereinigte und zerlassene Wachs eintauchte, und mit dieser Arbeit fortfuhr, bis alles in dünne Scheibchen gebracht war; ein Verfahren, das noch im vorigen Jahrhunderte gebräuchlich war, wiewohl man stat eines Topfes lieber eine Kugel, oder einen Teller zu nehmen pflegte. Zu des Dioscorides Zeiten zog man diese Wachs-scheiben auf Fäden, und hängte sie in

der Sonne auf, so daß sie sich eintander nicht berührten, und benäste sie oft mit Wasser. Plinius aber gedenket schon der Gestelle oder Rahmen, worauf man die Scheiben hinlegte, und er sagt, man flechte sie aus Weiden; auch hat er so gar der Tücher gedacht, womit man, wenn es nöthig war, die Gestelle und das Wachs bedeckte. Die Körnmaschine ist also eine neue Erfindung, welche auch noch vor wenig Jahren, von denen, welche sie hatten, geheim gehalten ward.

2. Die Ursache der gelben Farbe des Wachses scheint nicht so wohl in seinem schleimichten Bestandtheile zu liegen, als vielmehr in dem feinen ölichten Wesen, welches durch Bleichen aus vielen Körpern herausgebracht, oder doch in denselben vermindert wird. Nach dem Verluste desselben, wird das Wachs spröder, brüchiger, schwerflüssiger, indem weißes Wachs stärkere Hitze zum Zerfließen nöthig hat, als gelbes; es brennet auch alsdann, zu Lichtern gemacht, nicht so helle, mit weniger Rauch, und langsamer als das gelbe. Unter gleichen Umständen brennet eine gleiche Menge weißer Wachslichter 50 Stunden, und gelber nur 42 St. 53 Minuten. Auch rührt, von dem Verluste des feinen brenbaren Wesens, die größere eigenthümliche Schwere her, die das weiße Wachs hat; so wie eben daher die größere Schwere der metallischen Kalke zum Theil entsteht. Diese Betrachtung veranlassete mich zu vermuthen, daß man wohl das Weiße des Wachses ohne Bleiche bewürken könnte. Die Versuche, welche ich darüber angestellt habe, und welche die Aufmerksamkeit des H. Dörners und des H. Stevens zu Antwerpen, auf sich gezogen haben, stehen in Novis com-

men-

mentariis societ. scient. Göttingensis V. p. 91. Eine Nachricht davon findet man in Götting. gelehrten Anzeigen 1774. S. 641, die daraus auch in die Berliner Sammlungen VII, 1. eingerückt ist. Gewiß ist es, daß die Wachsbleicher ihre Arbeit wenigstens sehr abkürzen könnten, wenn sie das Wachs einige mal mit frischem Wasser bey gelindem Feuer schmelzen, oder sich, so wie ich vorgeschlagen habe, der Salpetersäure oder des Thons, bedienen wolten. Hingegen ist es mehr schädlich als nützlich, bey dem Schmelzen des Wachses (S. 2.) ein alkalisches Salz oder Alaun hinzuzusetzen; etwas mehr leistet Salpeter. Vermuthlich würde die Salpetersäure sehr vortheilhaft bey dem Wachs aus Weimäländern (S. 1.) angewendet werden können.

3. Aber nach der antiphlogistischen Chemie besteht das Wachs aus 0,825 Kohlenstoff und 0,175 Hydrogen, und nach einigen auch aus Drygen; gleicht also in seinen Bestandtheilen den fetten Oehlen. Da wird dann vermuthlich das Bleichen auch durch die Luftsäure und das Licht bewirkt werden. Wenn dem oft wiederholten Begießen wird das Wasser zersezt, und das Drygen entbunden, so daß es auf das Wachs wirken kan. Aber auch unter einer Bedeckung von Glastafeln wird das der freyen Luft ausgesetzte Wachs weisser. Vom Gebrauche der dephlogistisirten Salzsäure (s. oben S. 123.) zum Wachsbleichen sind mir keine glückte Versuche bekannt.

§. 6.

Eine Wachsbleiche verlangt einen geräumigen freien Platz, welcher dem Winde, dem Staube und dem Rauche nicht ausgesetzt ist, und genugsames reines Wasser hat. Soll dieses Gewerbe den größten Nutzen abwerfen, so muß es mit einer Lichtgießerey verbunden seyn.

§. 7.

Der Docht oder Tocht zu den Wachslichtern oder Kerzen wird aus reinen, sehr weissen, gleich gesponnenen und wenig gedrehten baumwollenen Garn, in gehöriger Länge und Dicke, auf der Dochtbank zugeschnitten, und alsdann in einem Kasten, bey der Wärme heißer Asche, ausgetrocknet.

1. Die Dochtbank ist ein Tisch oder Gestell, worauf die Dochtstange und das Dochtmesser senkrecht stehn, um welche das Garn gezogen, und am lehtern abgeschnitten wird. Entweder die Stange oder das Messer ist beweglich, so daß sich beyde nach der erforderlichen Länge der Dochte, durch eine Stellschraube entfernen lassen. Dieß Werkzeug, dessen sich auch die Talglichtzieher bedienen, ist nicht an allen Orten von einerley Einrichtung.
2. Das Austrocknen der Dochte ist nicht allenthalben üblich, aber es giebt auch Lichter genug, welche beim Brennen das Wachs umher sprützen.

§. 8.

S. 8.

Die Döchte werden an einer aufgehängten nach allen Richtungen beweglichen Scheibe, oder an einem Reifen befestigt, und mit dem weissen Wachs, welches in dem darunter stehenden eingemauerten, und mit einem breiten Rande umgebenen verzinten Kessel, durch untergesetzte Kohlen flüssig erhalten wird, aus dem Gießriegel, zu wiederholten malen begossen. Um die Lichter oben zu verdicken, werden sie entweder daselbst zuletzt noch mit Wachs betröpfelt, gerödelte, oder man kehrt sie um, und begießt sie noch einige mal.

- I. Das letzte Verfahren ist vorzüglicher und in England gebräuchlich. Beim Umkehren nimt man das Wachs am untersten Ende weg, und entblößet dadurch das Ende des Döchts, welches zum neuen Henkel oder Dehse dienen muß. Sonst bedeckt man auch wohl das Ende des Döchts, welches dereinst angezündet werden soll, mit einem blechernen Hute, um es nicht mit Wachs zu begießen.

S. 9.

Damit das Wachs nicht plötzlich und nicht völlig erkalte, werden die Lichter in Betten gelegt; und um sie völlig walzenförmig zu machen und zu glätten, werden sie auf einem glatten benägten Tische mit dem Kollholze gerollet, zuletzt noch etwas gebleicht, gleich lang

lang geschritten, und in wohl geleimtes Papier eingepackt.

§. 10.

Die sehr langen und dicken Altarkerzen werden nicht gegossen, sondern das in warmem Wasser erweichte, und auf einem Tische unter einer Mangel bearbeitete Wachs, wird mit der Hand um den Docht, bis zur gehörigen Dicke geknetet, worauf auch diese Lichter gewollet werden.

§. 11.

Wachsfackeln erhalten einen vom Seiler aus Berg gesponnenen Docht, der in geschmohenes Pich eingetunkt, hernach durch ein Ziehseisen abgeründet und geglättet wird. Dem erkalteten Piche giebt man einen Ueberzug von Aelte und Leimwasser; man begießt die Döchte hernach wie Wachslichter, und rollet sie auf gleiche Weise.

§. 12.

Pichfackeln werden aus Harz, Pich, Terpentin und altem Wachs gegossen. Ehemals gab man den gemeinsten, stat des Dochts, einen mit Dochtgarne umwundenen harzigen Kiefern, oder Föhrenstock (*Pinus silvestris*.)

1. Die Kirchengebräuche verursachen in den catholischen Ländern allerley Arten Fackeln und Kerzen von verschiedener Bildung, Zeichnung und Benennung, die wir bey uns zum Theil nicht mehr kennen. Die Veränderung der Religion hat, so wie ehemals die Einführung des Christenthums, verursacht, daß Maler, Bildhauer, Schöpfer und verschiedene andere Künstler, manche Fertigkeiten und Anwendungen ihrer Kunst verlohren haben; wir haben aber zu viel gewonnen, als daß wir diesen Verlust bedauern sollten, den ohnehin oft der verfeinerte Luxus ersetzt.

2. Der Unrath, welchen das gekaufte Wachs bey dem Schmelzen (S. 2.) absetzt, imgleichen die Hülfsen, welche nach dem Auspressen der Wachscheiben übrig bleiben, oder die so genannten Wachskeulen, Kosskeulen, werden, in der Manufactur des H. Barrelet, zu den gemeinen Fackeln verbraucht. Viele Bleicher aber sammeln diese Abfälle, und verkaufen sie fuderweise Leuten, die davon einen mir nicht gänzlich bekanten Gebrauch zu machen wissen. Sind diese Keulen nicht vollkommen ausgepresst, so daß sie noch etwas Wachs enthalten, so werden sie von Leuten, die sich Wachsschläger nennen, durch stärkere Pressen, gänzlich ausgebrückt; oder sie werden auch zum Ueberziehen der Schiffsseile angewendet. Allein ich vermuthe, man wisse sie noch vortheilhafter zu brauchen; denn von Zeit zu Zeit kömmt ein Kaufmann aus Siebenlehn oder Siebels im Erzgebürge, Bartholomäus Heins, nach Hamburg, und nach mehren Orten in Niedersachsen, wo Wachsbleichen sind, und hohlt diesen Abfall weg. Auch aus Oberlausitz wird er mit Frachtwagen in die Bergstädte gebracht, und die

die Landlente erhalten dort für ein Viertel Dresdner Maaß 4 ggr. Man hat mir auch erzählt, daß man eben diesen Abfall nach dem Harze bräute, wodurch einer meiner Freunde auf die Vermuthung gekommen ist, daß man ihn vielleicht, bey den Hüttenwerken, als ein brenbares Wesen nütze, wovon mir doch auch jetzt noch nichts bekannt ist.

§. 13.

Zum Wachstock wird der Docht, vermittelst einer Scheerlatte, oder einer Garnwinde, Trommel, geordnet. Das geschmolzene und mit etwas Terpentin gemischte Wachs, wird in das Becken des Werkstisches gegossen, und, durch untergesetzte Kohlen, in gehörigem Grade der Flüssigkeit erhalten. In das Becken wird ein Ziehseisen mit Löchern von verschiedener Größe, ingleichen ein Sech mit einem Kerb, senkrecht befestigt. Der Docht wird von einer Trommel, unter das Sech, und durch ein Loch des Ziehseisens, auf eine an der andern Seite des Tisches stehende Trommel, und von dieser zurück, durch ein etwas größeres Loch, wieder auf die erste Trommel so lange gewunden, bis der Wachstock die verlangte Dicke hat.

- I. Es ist bequem, die Einrichtung so zu machen, daß sich Sech und Ziehseisen höher und niedriger stellen lassen. Denn alsdann kan man den Docht in derjenigen Höhe des Beckens fortlaufen

fen lassen, wo das Wachs genau den nöthigen Grad der Flüssigkeit hat.

2. Zuweilen färbt man das Wachs, oder man bemalt den Wachsstock. Auch kan man ihm allerley Reifen geben, wenn man den Ziehlschern einen ausgeschweiften Rand giebt.
3. Ehemals war dieses Gewerbe sehr einträglich, und ein Wachsbleicher gewonn auf ein Pfund wohl 6 bis 8 Grote, deren 96 auf einen Thaler Banco gehn, da er jetzt mit 3 Groten zufrieden ist. Die Zellische Bleiche liefert so viel Pfunde Wachslichter, als man ihr Pfunde rohes Wachs giebt, nur zahlt man, auf jedes Pfund gelber, noch 4 Grote, und auf jedes Pfund weisser, noch 6 Grote. Die Menge der in neuern Zeiten angelegten Bleichen, hat den Gewinn erniedrigt. Hamburg hat jetzt 14 Bleichen, und in den königl. teutschen Landen sind wenigstens drey. Wird dreyermal im Sommer gebleicht, so macht eine Bleiche leicht 150.000 Pfunde weiß. Ehe die Spanier selbst Bleichen hatten, ging nicht allein zu ihnen, sondern auch nach Amerika eine ungeheure Menge Lichter, da jetzt mehr als eine Million Pfunde rohes Wachs nach Spanien geschickt wird, wodurch der Preis des weissen gefallen, und des gelben gestiegen ist. In Hamburg kostete im Jahre 1777. ein Pfund des letztern $31\frac{1}{2}$ Groten, und ein Pfund des erstern nur 34 bis 35 Groten. Etwas weisser Lichter geht gleichwohl noch als drey Jahre nach Spanien, nämlich zu der Zeit, wenn von dort die Schiffe nach Amerika abgehn, weil die Spanier nicht selbst den dortigen Verbrauch ganz bestreiten können. Im Hafen Santa Maria ist eine elende Wachsbleiche angelegt worden, die alles eingeführte Wachs bleichen soll; aber die Kaufleute

lente bezahlen ihr die Bleichkosten, um die Erlaubniß zu haben, die aus Norden erhaltenen schon gebleichten Lichter zu verhandeln. In Europa hat auch die Veränderung der Religion den Verbrauch der Wachslichter, so wie unsere Bienenzucht, welche ehemals die Klöster betreiben halfen, sehr vermindert. Allein in der Wittenbergischen Schloß- und Stiftskirche, wo jährlich 900 Messen gelesen wurden, wurden jährlich 35750 Pfund Wachslichter verbrant. Der in neuern Zeiten gestiegene Luxus ersetzt diesen Abgang bey weitem nicht. Zur Zeit des Dominicaners Flamma, im Anfange des dreyzehnten Jahrhunderts, waren Wachslichter noch unbekant, und Talglichter wurden damals zum übertriebenen Luxus gerechnet. Noch am Ende des 14ten Jahrhunderts war in Frankreich das Wachs so kostbar, daß man es für ein ansehnliches Gelübde hielt, als Philipp der Dreiste, Herzog von Burgund, der im Jahre 1361 zur Regierung kam, dem heiligen Anton von Vienne für die Gesundheit seines kranken Sohns, so viel Wachs both, als dieser schwer war. Zur Zeit des Königs Friedrich Wilhelm von Preussen, war der Verbrauch der Wachslichter bey Hofe so groß, daß man es nicht merkte, daß jährlich für 6000 Thaler davon heimlich entwendet ward. Im Januar 1779 sollen bey einem Feste in Dresden im Palais 14000 Lichter gebrant haben, und in der einen Nacht überhaupt sechs Zentner Wachslichter verbraucht seyn.

Ausführliche Beschreibungen dieser Kunst
geben folgende Bücher.

Pariser Schanplatz der Künste. II. S.
125.

Hartwig Handwerke und Künste. XIII. S.
401.

Encyclopédie. II. S. 273 und Planches II, 2
Artif. blanchissage des cires und Cirier.

Dreizehnter Abschnitt.

Tobackspinnerey.

§. 1.

In den teutschen Tobackfabriken werden theils ausländische, theils einheimische Tobackblätter verarbeitet. Jene erhält man größtentheils aus Amerika, und zwar über England, Spanien und Holland, theils aber auch aus den Niederländischen Provinzen.

1. Der meiste und beste Toback kommt aus Varine, woher der Namen Varinas entstanden ist; aus St. Vincent, woher einige den Namen Swicent herleiten, wiewohl er viel wahrscheinlicher vom Englischen Sweet-scented Tobacco hergeleitet wird; aus Porto Ricco, Curacao oder Curassau, aus Brasilien, Virginien, Maryland u. a. D. Auch aus der Levante erhält man Toback in kleinen viereckigen mit Flonell umwundenen Ballen, der sehr gelb und vorzüglich gut ist. Der wahre Knaster oder Varinas wird nicht roh, sondern schon völlig zugerichtet und gesponnen aus Amerika herüber gebracht, und zwar in Körben, und eben deswegen ist von dem Spanischen Worte Canasta, ein Korb, die Benennung entstanden. Ehemals kam er allein über Amsterdam zu uns. Die Spanische Handlungsgesell-

gesellschaft von Gutzpoo, welche ihn aus den Amerikanischen Colonien erhält, schickte ihn auf Commission nach Amsterdam, und zwar seit vielen Jahren an das Comtoir Casas und Compagnie; gemeinlich 3 bis 7000 Rollen, jede von 350 bis 400 Pfund und darüber. Dieser Barinas wird dort gemeinlich verfeuert. Aber Hamburg, Preussen und mehrere Derter haben in neuern Zeiten, zum grossen Verluste der Holländer, angefangen, ihn gerades weges aus San Sebastian kommen zu lassen. Der Holländische Toback wird nach seiner Güte in Bestgut, Erdgut und Sandgut eingetheilt. Am meisten verschickte Amersfoort ehemals; denn in neuern Zeiten hat dort die Cultur sehr abgenommen. Von dem Deutschen Toback ist vornehmlich der Nürnbergische, Hanauische, Hessische und Manheimische eine gangbare Waare, wiewohl er jetzt schon in fast allen Ländern gebauet wird. Vom Nürnbergischen Toback wird noch jetzt eine grosse Menge jährlich auf der Achse durch unser Land nach Hamburg gebracht, weil er unter allen Deutschen Arten dem Marylandischen am nächsten kömmt. Unsere Landleute haben dieses einträgliche Product einer adelichen Dame aus der Pfalz, die mit einem Herrn von Hardenberg vermählt war, zu danken.

2. Materialien zur Geschichte des Tobacks.

1492 bemerkten die Spanier, gleich bey ihrer ersten Ankunft auf der Insel Cuba, bey den Einwohnern das Tobackrauchen, und nannten das Kraut schon damals Tabaco. S. Historia del nuevo mundo, escripta D. Juan. Baptista Masoz. Madrid 1793. 4. vol. I.

1496 hat Roman Pane, ein Spanischer Mönch, den Colon, bey seiner zweyten Rückreise aus Amerika, dort ließ, die erste Nachricht vom Toback, den er auf St. Domingo kennen gelernt hatte, bekannt gemacht. Er nannte ihn Cohoba, Cohobba, Gioia, S. Hrn. Hofr. Schlözer Briefwechsel III S. 156.

1535 hatten sich schon die Neger an den Toback gewöhnt, und baueten ihn schon in den Pflanzungen ihrer Herren. Auch Europäer rauchten schon Toback.

1559 schickte der Französische Botschafter Jean Nicot, zuerst Samen aus Portugal nach Paris an die Königin Catharina von Medicis. Daher ist der Namen Nicotiana entstanden. Wie der Gebrauch des Tobacks in Frankreich anfang, nannte man ihn herbe du grand-prieur, nach dem damaligen Grand-prieur, aus dem Hause Lorraine, der ihn stark brauchte. Auch hieß er einmal herbe de Sainte Croix, nach dem Cardinal Prosper Sainte-Croix, welcher ihn, nach seiner Rückkunft aus Portugal, wo er päpstlicher Nuntius gewesen war, in Italien bekannt machte.

1565 lernte Conrad Gesner den Toback kennen. Damals zogen schon verschiedene Botaniker die Pflanze in ihren Garten.

1570 rauchte man in Holland noch aus kegelförmigen von Palmblättern zusammen geflochtenen Röhren.

1575 erste Abbildung der Pflanze in des André Thevet Cosmographie.

1585 sahen die Engländer zuerst thönerne Pfeiffen bey den Wilden in Virginien, was damals von Richard Greenville entdeckt war. Es scheint auch, daß die Engländer bald darauf die ersten thönernen Pfeiffen in Europa verfertigt haben.

1593 erinnerte Hehr. Ranzov in seinem Diario seu calendario. Hamburgi 1596. 4. p. 48. man solle im April sam Nicotianam, aut petum marem, weil die Blätter von den Bauern auf Bunden gelegt würden.

Im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts fing der Tobackbau in Ostindien an.

1604 suchte König Jakob I in England den Gebrauch des Tobacks, den er ein schädliches Unkraut nante, durch eine starke Auflage abzuschaffen.

1610 war das Tobackrauchen in Constantinopel bekant. Um die Gewohnheit lächerlich zu machen, ward ein Türk, der Toback geraucht hatte, mit durch die Nase gestossener Pfeiffe in den Gassen herumgeführt. Die Türken kauften hernach lange Zeit den Toback, und zwar den Ausschuß, von den Engländern. Die Cultur haben sie spät erlernt. (Sandys's travels. 1670. p. 52.)

1615 soll man schon um Amersfoort den Tobackbau angefangen haben.

1616 fing man in Virginien an Toback zu bauen, wozu man den Samen vermuthlich aus Tabago erhielt.

1616 ward der Rauchtoback in Norwegen bekant; damals kostete eine Elle eine Mark.

1619 schrieb König Jakob I. wider den Gebrauch des Tobacks seinen Monarchen, und befahl, daß kein Pflanzer in Virginien mehr als 100 Pfund bauen sollte.

1620 im Jul. brachten einige Compagnien Engländer die Gewohnheit Toback zu rauchen nach Zittau. [Carpzovs Zittauischer Schauplatz. II S. 228.]

1620 brachte Robert Königsmann, ein Kaufmann, die erste Tobackspflanze aus England nach Straßburg.

? 1624 that Pabst Urban VIII alle in den Bann, die Toback in der Kirche nehmen würden, weil ihn schon damals Spanische Geistliche unter der Messe nahmen.

1629 ward in Frankreich die erste Abgabe vom Toback erlegt.

1631 ward das Tobackrauchen zuerst zu Leisnig in Meissen durch die Schwedischen Kriegssoldaten bekannt. [Kamprad Leisniger Chronica. S. 442.]

1634 ward das Rauchen in Rußland, bey Verlust der Nase, verbothen.

1636 ward schon um Utrecht von den mit Toback bepflanzten Aeckern ein Zehnten gegeben. [Trotz ius agrarium Belgii I p. 90.]

1641 erste Verordnung über den Toback in Schweden, wohin er unter Gustav Adolph aus Norwegen gekommen ist.

1653 fing man im Lande Appenzell an Toback zu rauchen. Anfänglich liefen die Kinder denen nach, welche auf den Gassen rauchten. Da ließ der Rath diese vorladen und bestrafen, auch den Gastwirthen befehlen, dies

diejenigen anzeigen, die bey ihnen Toback
rauchen würden. [Wassers Appenzell.
Chron. S. 624.]

1657 Anfang der Tobackpacht in Venedig;
ertrug in den ersten 5 Jahren 46000 Qua-
talen.

1661 ward die Berner Polizeyordnung ge-
macht, die nach den zehn Gebotten abge-
theilt ist. In dieser steht das Verboth To-
back zu rauchen, unter der Rubrik: du sollst
nicht ehebrechen. Das Verboth ward noch
1675 erneuert, bey Thurn: Pranger: und
Geldstrafe; und das deshalb besonders nie-
dergesetzte Tobackgericht, *chambre du ta-
bac*, hat sich bis in die Mitte des sechsten
Jahrhunderts erhalten. (Sinner) Voyage
histor. & litter. dans la Suisse occidentale.
II p. 276.

1665 Nürnbergisches Verboth wider die Ver-
fälschung des Tobacks, der dort schon viel
gebaut ward.

1670 und in den folgenden Jahren ward das
Tobackrauchen in Glarus mit einer Krone
Geld bestraft.

1670 Anfang der Tobackpacht in Oesterrei-
chischen.

1674 riß der König von Frankreich den Al-
leinhandel mit Toback an sich, und ver-
pachtete ihn.

1676 versuchten ein Paar Juden zu erst den
Tobackbau in der Mark Brandenburg, der
doch erst 1681 zu Stande kam.

1684 und noch später: riefen manche Prediger wider das Tobackrauchen. Caspar Hofmann in Quedlinburg nannte es ein seelensverderbliches Wesen und ein unmittelbares Werk des Teufels.

1686 Anfang des Tobackbaues im Canton Basel.

1687 ward in Luzern das Tobackrauchen als des Ernstes verbothen.

1689 gab Joh. Jakob Franz Vicarius, ein Oesterreichischer Arzt, die Pfeiffenrdhren an, welche eine Schwambüchse haben; doch hatte man schon ums Jahr 1670 Pfeiffen mit einer gläsernen Kugel, um die öhlichte Feuchtigkeit darin zu sammeln.

1690 that Pabst Innocent. XII alle in den Bann, die Toback in der St. Peterskirche nehmen würden.

1697 ward schon viel Toback in der Pfalz und in Hessen gebauet.

1719 verboht der Rath von Strassburg den Anbau des Tobacks; aus Besorgniß, er möchte dem Getreidebau schaden.

1724 hob Pabst Benedict XII die Excommunication des Innocent auf, weil er sich selbst an den Toback gewöhnt hatte.

1724: Anfang des Tobackbaues in Schweden.

1753 verpachtete der König von Portugal den Tobackshandel ungefähr für 2,500,000 Rthlr.

Die Einnahme des Königs von Spanien vom Toback war — — 7,330,933 Rthlr.

1769 trug das Tobackregal
in Dänemark — 40,000 Rthlr.

1770 nahm die verwitwete
Römische Kayserin an
Tobackgefallen ein — 206,000 Rthlr.

1773 betrug das Tobackre-
gal in beyden Sicilien 446,000 Rthlr.

1780 erhielt der König von
Frankreich vom Tobacke
20 Millionen Livres Ein-
künfte, das ist ungefähr 7,250,000 Rthlr.

Also betrug die Einnah-
me dieser sechs Monar-
chen vom Toback jährlich 18,372,933 Rthlr.

Das ist weit mehr, als die Königreiche Däne-
mark, Norwegen und Schweden zusammenge-
nommen gemeiniglich eintragen. S. Bü-
schings Reise nach Refahn S. 4.

3. Mir ist es wahrscheinlich, daß man, schon
vor der Entdeckung des vierten Welttheils, in
Asien eine Art Toback geraucht habe. Diese
Vermuthung meldete ich dem Hrn. Etatsrath
Pallas, der mir darauf folgendes antwortete:
„Daß der Gebrauch des Rauchtobacks in Asien,
„hauptsächlich wohl in China, älter als die
„Entdeckung der neuen Welt sey, daran habe
„auch ich fast keinen Zweifel. Unter den Chi-
„nesern und Mongolischen Nationen, welche
„mit erstern den meisten Verkehr gehabt haben,
„ist dieser Gebrauch so allgemein, so häufig
„und unentbehrlich, der Tobacksbeutel am
„Gürtel ein so nothwendiges Stück des An-
„zugs, die Gestalt der Pfeiffen, nach welchen
„die Holländer ihr Modell genommen zu haben
„scheinen, so original, und endlich auch die Auf-
„berei-

„bereitung der gelben Blätter, welche bloß zerries-
 „ben in die Pfeiffen gefüllet werden, und die Satz-
 „tuna des Krauts so eigenthümlich, daß man un-
 „möglich dieses alles über Europa aus Ame-
 „rika herleiten kan; zumal da zwischen Persien
 „und China das vom häufigen Tobackrauchen

„nichts wissende Indien in der Mitte liegt.

„Solte man nicht in den ersten Reisen der
 „Portugiesen und Holländer nach China von
 „diesem Gebrauche Spuhren antreffen?“ — —

Zu dieser Untersuchung habe ich zwar Lust,
 aber wenigstens bis jetzt nicht Zeit gehabt. Je-
 doch kan ich anzeigen, daß Ruffel Natur-
 gesch. von Aleppo I. S. 164) versichert, in
 den ersten Reisen der ostindischen Gesellschaft
 werde des Tobacks nicht gedacht. Aber Kees-

ling, Befehlshaber der dritten Reise 1607
 sage, die Araber von Sokotara wären sehr an
 Toback gewöhnt. Gleichwohl kan ich nun eine
 wichtige Bestätigung meiner Vermuthung aus
 des Ulloa Nachrichten von Amerika I. S. 139
 herbringen. „Man kan, sagt er, nicht annehmen,

„daß die Europäer den Gebrauch des Rauchtob-
 „acks aus Amerika erhalten haben; denn da
 „er in den Morgenländern sehr alt ist, mußte
 „er ganz natürlich von da aus bekant werden,
 „seit dem mit diesen Gegenden von dem rits-
 „ländischen Meere aus Handel getrieben wur-
 „de. Nirgend, auch nicht in den Gegenden
 „von Amerika, wo der Toback wild wächst,
 „ist der Gebrauch desselben, und zwar nur
 „zum Rauchen, weder allgemein, noch sehr
 „häufig.

Louvieria versichert, *Nicotiana glutinosa* wer-
 de in China und Cochinchina überall gebauet,
 und habe alte inländische Namen, deswegen
 es ihn unwahrscheinlich dencht, daß sie aus
 Amerika dahin gekommen sey. So will man
 auch

auch auf Java wissen, daß die ältesten Bewohner dieser Insel den medicinischen Gebrauch ihres inländischen Tobacks schon vor 1496, also vor Ankunft der Portugisen, nicht aber das Rauchen, gekant hätten. Auch in Guinea soll der Toback einheimisch seyn, und wild wachsen. Andere melden, die Chinesen hätten, vor der Entdeckung des Tobacks, wenigstens schon zum Schnupfen, eine feine rothe Erde gebraucht; aber mög'ich ist es auch, daß die Reisenden wahren Toback für eine Erde angesehen haben. Inzwischen muß Muhammed den Toback nicht gekant haben, sonst würde er wohl im Koran vorkommen. Ich finde zwar in Relandi *differt. miscell.* Traj. eti ad Rhod. 1707. 8. II. p. 280, daß einige aberaläubige Türken sich des Tobacks enthalten, wegen eines vermeintlichen Verboths des Muhammeds. Aber die dort angeführten Worte sind, wie ich vom Herrn Prof. Tychsen weis, aus einer viel neuern Sammlung von Traditionen, dergleichen unter dem Namen *Sunnah* oder *Hadith* bekannt sind. Wäre das Verboth echt, so würden gewiß die Türken nicht so allgemein und öffentlich Toback rauchen. Im ganzen Ostindien ist kein anderer Name als *Tobacco*, *Tambaco* bekannt; so wie auch die Neger in Afrika keinen andern kennen. Merkwürdig aber ist es, daß, unter den ältesten Mitteln sich zu betäuben oder zu berauschen, schon der Rauch verschiedener Pflanzen angewendet ist. Dieß meldet Herodot von den Babyloniern, Maxim. Tyrinus von den Scythen, Mela, Solinus und Plutarch, oder wer sonst der Verf. des Buchs *de fluminibus* ist, von den Thraciern. Toback kan doch die Thracische Pflanze nicht gewesen seyn; denn sie wuchs in einem Strohne, oder war eine Wasserpflanze.

I. 2.

Zur Bereitung der mannigfaltigen Arten des Rauch- und Schnupftobacks, werden die verschiedenen Blätter gereinigt, ausgelesen oder sortirt, entrippet oder ausgerippet, gemischt, und hernach saucirt, das ist, mit einer Brühe benäßt, um den gehörigen Grad der Gährung, die zur Verarbeitung nöthige Geschmeidigkeit, den Geschmack, Geruch und die Farbe, wodurch eine Art von der andern unterschieden seyn soll, zu erkünsteln.

I. Die Hauptabsicht des so genannten Sauciren oder Beizen ist, wenn ich nicht bey einer so geheim gehaltenen Sache irre, einen gewissen Grad der Gährung zu erregen, wodurch die Bestandtheile des Tobacks entwickelt, und zum Theil flüchtig, auch die ganzen Blätter geschmeidig und biegsam gemacht werden. Sie darf also nicht bis zur sauren Gährung getrieben werden, weil der Toback dadurch Geruch, Geschmack und die Fähigkeit sich angebrant, allmählig ohne Flamme zu verzehren, verlieren würde. Hieraus ist begreiflich, warum bey allen mir bekannt gewordenen Saucen, auch selbst bey denen, die ganz widersinnig zusammengesetzt sind, zuckerhafte Säfte, als Syrup oder Rassionade, süße Weine, auch wohl Säfte süßer Früchte, z. B. der Pflaumen, Himbeeren, Lackrizen, genommen werden. Außer dem werden vornehmlich flüchtige Salze, vorzüglich Salmiak mit Potasche vermengt, eingemischt, imgleichen solche Sachen, welche die beliebte Farbe bewirken helfen. Im Anfange dieses Jahrhunderts soll ein Jude in Holland, weil

weil er zuerst Cascarille zur Beize gebraucht hat, große Reichthümer erhalten haben. Bolongaro in Frankfurt soll in weniger als 50 Jahren durch seine Beize Millionen gewonnen haben.

Das Auslesen der Blätter ist wenigstens eben so wichtig, als das Sauciren. Denn durch vollkommene und beständige Gleichheit der Waare, erhält eine Manufactur am besten sichern Verfall.

S. 3.

Der Rauchtoback wird entweder zerschnitten in Papler gewickelt, in Briefen oder Paketen verkauft, oder gesponnen. Das Zerschneiden geschieht durch Hülfe der Schneidelade, Schneidemaschine oder des Schneidezeugs. Das zerschnittene wird gemeinlich auf einer kleinen Darre getrocknet; nächst dem wird es abgewogen, und, vermittelst einer hölzernen Forme und eines gleichförmig gebildeten blechernen Trichters, in das mit dem Zeichen und Namen bedruckte Papler eingepackt.

- I. Die Schneidelade gleicht dem Werkzeuge, womit Heckerlinge geschnitten werden. Das Messer, welches so lang, als die Mündung der Lade weit ist, wird durch einen Hebel heraustr gedrückt, wodurch zugleich das Bodenbrett, nebst dem darauf gelegten Toback, der durch eine Schraube an dasselbe angebracht ist, unter dem Messer allmählig hervorgerückt wird.

2. In der von dem Schatzkammerer Joh. Ludw. Fried. Scharnweber zu Weende bey Göttingen angelegten Fabrike waren zwey Schindewerke, welche vom Wasser getrieben wurden. Die Dammwelle brückte wechselsweise zwey senkrechte Balken nieder, welche an den Zieharmen befestigt waren, die in dem obern Stockwerke die Schneideeisen bewegten. Beyde Schneideladen schnitten in 25 bis 30 Minuten 55 Pfund, also in jeder Stunde 110 Pfund, woben jedoch die Zeit nicht in Anschlag gebracht ist, die zu Anfüllung der Läden und Schärfung der Messer erforderlich war. — Diese sehr wohl eingerichtete Fabrike ging ein, nachdem sie kaum zu Stande gebracht war, im Jahre 1777, als ihr Unternehmer das Unglück hatte, seine Freiheit zu verlieren.

3. Der so genante Krull oder Braustoback wird gröblich zerschnitten, hernach in einer Pfanne über Kohlen zwischen den Händen gerieben. In Weende geschah dieß auf der polirten eisernen Platte des grossen Ofens, welcher die Arbeitsstube heizte. Um die Platte stellte man einen beweglichen Rahmen.

§. 4.

Gesponnen wird gemeinlich nur der schlechte Landtoback. Man macht erst einen Wickel, drehet solche, indem man sie auswärts mit größern Blättern belegt, durch Hülfe der Spinnmühle an einander, ebnet das gesponnene Seil, mit dem Handeisen auf dem Tische, und legt es in Rollen, die hernach unter eine Presse gebracht werden.

I. Die

1. Die jetzt gewöhnliche Spinnmühle ist ein Haspel, welcher über dem einen Ende des Tisches angebracht ist, und von einem Arbeiter durch eine Kurbel umgedrehet wird. Die Spindel endigt sich über dem Tische in einem doppelten Haken, woran der Spinner die Wickel befestigt, und das gesponnene auf den Haspel windet.
2. Ein anderes, eben so gebräuchliches Werkzeug, besteht in einer Rolle, die mit ihrer Spindel in einem eisernen Reifen hängt. Dieser ist an zwey entgegengesetzten Stellen in zwey Zapfen verlängert, wovon der eine auf einem am Ende des Werkstisches angebrachten Zapfenlager, der andere aber auf einem vor dem Tische stehenden Bocke aufliegt. Jener ist hohl, und läßt das Ende des bereits gesponnenen, und auf die mit einem Sperkegel versehene Rolle, gewundenen Seils durch; dieser aber hat vor dem Bocke die Kurbel, durch welche ein Knabe diese Spinnmühle in Bewegung setzt.
3. Ehe diese Mühle bekannt ward, bediente man sich einer Handmühle, die einem Trillinge gleich. Die vordere Scheibe war mit Zähnen oder Zapfen, nach Art eines Stirnrades, besetzt, und grösser als die hintere Scheibe, womit sie durch Triebstücke verbunden war. Dieses Werkzeug verlangte nur einen Arbeiter, aber es gab keine sehr feste Rollen. Jetzt muß ein geübter Spinner täglich 1½ Zentner Toback spinnen.

§. 5.

Die zum Schnupftoback bestimmten und meistens von der Brähe noch triefenden Blätter, werden dergestalt in einem leinenen Tuche zusammen gelegt, durch Hülfe des

Ra.

Karottenzugs zusammen gepresst, und mit einem Seile umschnüret, daß ein spindelförmiger Körper, den man eine Karotte nennt, entsteht. Die Karotten werden hernach aus dem Seile und Tuche wieder heraus genommen, und dagegen mit Bindfaden umwunden oder fisellirt.

1. Diese Kunstwörter sind aus dem Französischen angenommen; das eine ist, wegen der Ähnlichkeit mit der Wurzel dieses Namens, aus Carottes, das andere aus ficeller, ficelage, entstanden.
2. Der Karottenzug ist ein Gefäß, an dem der Faden fest um die Karotten angezogen werden kan, sowohl um diesen die erste Bildung und Festigkeit zu geben, als auch um sie hernach fiselliren zu können. In Weende ward das Seil an 2 Wänden befestigt, und nicht mit einer Winde, sondern mit einem Kloben angezogen. Ein Arbeiter legte die Blätter auf einem groben leinenen Tuche zu recht; ein anderer zog die Karotten; auf solche Weise wurden in einem Tage 60 grosse Karotten gezogen, welche einige Tage nachher noch einmal stärker geschnüret, u. alsdann fisellirt wurden.
3. Einige z. B. die Franzosen, spinnen auch den Schnupftoback. Das gesponnene Seil winden sie zu einer Rolle, die sie unter eine Presse bringen. Die gepressten Rollen zerschneiden sie in gleich grosse Enden, legen solche einzeln zwischen zwey Formen oder halbe Röhren. Solcher Formen bringen sie viel auf einmal unter eine grosse Presse, welche, nach Art der Tuchpresse, mit einem Hebel getrieben wird. Erst nachher werden diese walzen

zenförmige Karotten, ohne Karottenzug, durch Hülfe einer hölzernen Nadel, mit Garn umwunden oder fisellirt, und zuletzt an beyden Enden mit einem Messer abgestutzt, oder gleich gemacht.

4. Das Karottiren oder Fiselliren geschieht, um, durch Abhaltung der freyen Luft, die Gährung zu befördern, und die dadurch entwickelten Theile bey einander zu erhalten.

S. 6.

Die Karotten werden, um erst wieder in Gährung zu gerathen, einige Zeit in einem Schranke verwahrt, und alsdann entweder ohne weitere Zurichtung verkauft, oder sie werden rapirt, das ist, auf einer aus vielen grossen Sägeblättern zusammengesetzten Reibe, welche man die Rape nennet, zerrieben. Der rapirte Toback wird gesiebt, und das gröbere wird, mit einer Handstampe oder einem Stampfselzen, zu einem gröblichen Pulver gemacht. Diese Arbeit kan auch von einer Stampfmühle, die vom Wasser getrieben wird, verrichtet werden.

1. Das Rapiren geschieht auch an einigen Orten auf einer Rapirmühle. Durch einen Kasten geht eine Welle, deren Oberfläche eine Reibe ist. In der obern Decke des Kastens ist eine Oefnung, durch welche der Arbeiter die Karotte an die Welle hält, deren Kurbel er mit der andern Hand umbrehet. Unten ist eine Schieblade, in welche der rapirte Toback fällt.

2. Auf

2. Auf einigen Fabriken, z. B. in Holland, Frankreich, geschieht auch das Sieben des Tobacks durch Hülfe des Mühlwerks, da nämlich ein krummer Zapfen einen Rahmen, worauf Siebe von verschiedener Feinheit stehn, über einem Kasten hin und her zieht. So war es auch in Weende.

3. In Weende hob die Daumwelle fünf Paar Stampfen, deren zwey allemal in eine Grube des Löcherbaums wechselsweise niederfielen. Jede Stampfe hatte 2 Stoßeisen. Diese waren zu dem Toback, der naß zerstoßen ward, keilsförmig oder spadenförmig; dahingegen der trockene Toback mit krausen Eisen zerkleint ward. Durch dieses Stoßwerk und das Siebwerk konten täglich 100 Pfund, und zwar $\frac{1}{3}$ feuchter und $\frac{2}{3}$ trockener Toback, gestossen und gesiebt werden.

Eben daselbst war die Einrichtung gemacht, daß eine horizontale vom Mühlwerk getriebene Welle, der Länge nach, mit 300 Sägeblättern besetzt werden konnte. Ueber der Welle sollte ein Gerüst gemacht werden, durch dessen Oefnung jeder Arbeiter zwey Katotten an die Welle halten konnte. Der rapirte Toback sollte in einen unter der Welle angebrachten Kasten fallen.

S. 7.

Die feinem Arten des Schnupstobacks werden, nachdem die dazu dienlichen Rippen der Blätter und die Blätter selbst, in der stark geheizten Trocknstube, auf Horden in Gerüsten gedörret worden, unter zwey sechzehn

rechten Mühlsteinen, auf einem mit einer Einfassung versehenen Heerde, fein gemahlen und zu Staub gesiebt.

1. Auch diese Tobacksmühle kan vom Wasser getrieben werden. Die Welle des Wasserrades hat ein Kamrad, welches in ein Getrieb greift, dessen senkrechte Welle oben ein anderes Getrieb hat, welches ein Stirnrad, und mit demselben die auf den Armen der Welle dieses Stirnrades umlaufenden Mühlsteine umtreibt. — In Weende war der Durchmesser des Bodensteins 7 Schuh, der Durchmesser der beyden Läufer aber ungefähr 5 Schuh; die Dicke derselben war etwas über 1 Schuh. Vermuthlich wären so grosse und schwere Steine nicht nöthig gewesen; auch wird der von solchen Steinen gemahlene Schnupftoback wohl allemal durch den abgeriebenen Staub verunreinigt.
2. Der gröbliche Toback, z. B. der so genante Rapé, St. Omer, wird nach §. 6. bereitet; die feineren Arten aber, z. B. Tonca, Espagnol, werden meistens gemahlen.
3. In Weende wurden die starken Rippen der amerikanischen Blätter, die sogenannten Tobackstiele, welche als Waare zu uns kommen, angefeuchtet, und zwischen 2 Walzen von gegossenem Eisen, die, wie bey einer Plätmühle, mit einer Kurbel gedrehet wurden, breit gequetscht. Alsdann konnten sie, wie Blätter, zu Rauchtoback verarbeitet werden. Da auch dieses Plätwerk von der Mühle getrieben ward, so war nur ein schwacher Arbeiter nöthig, um die Rippen zwischen die Walzen zu werfen,

4. Die Farbe wird nicht selten durch Beymischung einer feinen Erde erhalten. Der Geruch entsteht durch Beymischung wohlriechender Sachen, unter denen die Frucht, wovon der Tonca seinen Geruch hat, vornehmlich merkwürdig ist. In Strassburg kostete im Jahre 1777 das Pfund dieser Bohnen 14 Livres. So viel ich weiß, erhält man sie allein über Spanien aus Amerika. Bey dem hiesigen H. Apotheker Jordan habe ich Tonca-Bohnen gesehen, welche mit einem weissen feinspiessigen Salze, von eben demselbigen Geruche und Geschmacke beschlagen oder überzogen waren. Einige Aehnlichkeit mit Tonca scheint die Frucht desjenigen Baums zu haben, welchen Aublet II S. 740 *Coumarouna odora* nennet, und Taf. 296 abgebildet hat. Er sagt: *semen unicum ovato-oblongum, testa fragili inclusum, odoris aromatici ad amygdalas amaras accedentis, sed vehementioris. Nomen Caribaeum Coumarou, Gallicum improprie Giac.* Eine genaue Beschreibung und Abbildung der so genannten Tonca-Bohnen findet man in Gaertner *de fructibus et seminibus plantarum* II p. 73. tab. 93. unter dem Namen *Baryosma Tongo*, aber nichts von der Pflanze. Unter den vielen Seltenheiten, welche Herr Baron von Asch unserer Universität geschenkt hat, ist auch diese Frucht, mit der Nachricht, sie käme aus Ostindien nach Persien, werde im ganzen Oerassen dem Koffee und Rauchtoback zugesetzt, weil sie wohlküstig begeistere und den Reiz bewürke, welchen die alten durch das Satyrion zu erregen wußten; sie werde *serwai schir* genant, welches so viel als angenehmes Kopfschmerz heissen soll. Dieses Beywort bey diesem Hauptworte (*contradictio in adjecto!*) ist

ist wohl allen so unerwartet, als mir die Nachricht, daß die Frucht aus Ostindien komme. Einige Fabrikanten suchen, wie mir H. Prof. Herrmann in Strassburg gemeldet hat, diesen Geruch durch Melilothem zu erlangen, aber vielleicht liesse er sich völliger durch das Ruchgras, *Athanasium odoratum*, oder durch *Asperula odorata* erreichen. Zu dem Toback à la violette werden die Wurzeln von Iris angewendet. Zu einigen Arten wird Safran, zu andern auch Kamardin genommen.

§. 8.

Der Schnupftoback wird theils in Blechernen Dosen, theils in Blez eingeschlagen, und mit dem Namen des Fabrikanten und des Tobacks gezeichnet.

1. In Weende ward das Blez auf folgende Weise zu Blechen gegossen. Man lehnte einen viereckigen mit grobem feuchten Leinen bespanneten Rahmen an die Wand. Ein Arbeiter hielt an das Leinen einen beweglichen Rahmen, der einem umgekehrten Fußschemel gleich; ein anderer goß alsdenn das geschmolzene Blez auf diesen beweglichen Rahmen, den jener darauf langsam von oben nach unten über das Leinen herunter zog. Unter dieser Zeit hefte sich eine dünne Lage Blez an das Leinen, die abgenommen, und zu Stücken von beliebiger Größe zerschnitten ward. In einer Zeit von 6 Stunden konnten auf solche Weise 2 bis 300 Blätter gegossen werden, deren jedes ungefähr 6 Schuh lang, und 2 Schuh breit war.

2. Die Namen des Rauch- und Schnupftobacks sind unendlich, indem von Zeit zu Zeit Fabrikanten ihre Waare, durch neue Namen auszeichnen und empfehlen wollen. Kaum aber findet sie einigen Abgang, so machen andere wenigstens das Zeichen nach, und einige Deutsche Fabrikanten lassen sogar aus England alte Zeitungen und alte beschriebene Papiere kommen, um dem von ihnen bereiteten Toback wenigstens ein Englisches Kleid zu geben. In Bremen und vermuthlich an mehreren Orten sammeln arme Leute das schon einmal gebrauchte Englische Papier, und verkaufen es zu einem neuen Betrüge den Tobackfabrikanten.
3. Willig wäre es, daß die Polizen, welche sich um die Bereitung des Biers, des Weins, des Brods, und um die Beschaffenheit anderer Waaren, welche einen Einfluß auf die Gesundheit der Einwohner haben können, bekümmert, auch keinen Toback verkaufen ließe, dessen Zurichtung nicht vorher von geschickten Personen untersucht und gebilligt wäre, da sie jetzt auch den einfältigsten Fabrikanten, welche die Gründe und Wirkungen ihrer vermeintlich geheimnißvollen, oft eckelhaften Mischereyen nicht einzusehn verstehn, überlassen wird. Es ist gewiß, daß sie nicht allein Vitriole und Alaun, sondern auch so gar zuweilen Sublimat brauchen. Herr Hofrath Mönch hat mir schon im Jahre 1778 versichert, er habe einmal aus einem halben Pfunde Toback, durch Auslaugen, Einkochen und Reduciren ein Korn Bley von 9 Gran erhalten; ein Beweis, daß also Bleyzucker bennemischet gewesen ist. Zum Beweise, daß man schon längst auf gefährliche Verfälschungen gerathen ist, mag folgende Stelle aus *Johan. Neandri Tabacologia; Lugduni Batav.*

tav. 1626. 4. p. 242 dienen; zudem enthält sie eine Vorschrift einer unschädlichen Brüh, welche, wie ich zu vermuthen Ursache habe, noch jetzt von einigen gebraucht wird. Vnam praeparationem subnectam faciamque publici iuris, quae mihi non exigua constitit molestia, ut eius compos fierem.

R. Muriæ limonum,

Aceti vini an. ℥. i S.

Syrupi conuenient. ℥. S.

Folior. Tabac. dissolut. ʒ 3, coquantur ad dimidias.

In colaturam calentem, atque etiamnum feruori proximam tabacum immittatur, & mox conglomeretur. Iusculi huius ea vis est, vt non modo optimae notae tabacum nulla ratione vitiet, sed et illud ipsum aduersus situm, aliasque temporis iniurias praeferuet. Fit hac praeparatione, vt per integros annos incorruptum seruetur, sed et eadem euania Nicotianae vis quasi reuocatur et restituitur in pristinum naturae statum; adeo quidem, vt si eo usque processerit Tabaci corruptio, vt incendium continere recuset, quod sit cum extreme vitiatum fuerit, hoc artificio emendari possit, et capnophilis non exigua fieri fraus. Sed ne ad fucum faciendum, ac perfidiam cappones invitare alicui videar, non hercle hoc artificium, nisi in aurem et graece dixero: *πρὸς τὴν προεωρημένην δόκοτον ἐπίδεσθαι ἐν Φορβ. δραχμας β. καὶ εἰς αὐτὴν τὸν ταβακὸν πρὸς τὸν πέψιν ἐμβαλλε.*

4. Namen einiger jetzt gebräuchlichen Arten Rauchtoback: Seville, Tonca, Großguillanne, Havana, Brasilien, Maconba, Schotten,

Portorico, Petum optimum, Batavia, Virginischer, gelber und brauner; Suicent u. a. Namen einiger jetzt gebräuchlichen Arten Schnupftoback: St. Omer, Morocco, Schotten 4. Hollande. tabac de chevalier; Cusco oder Cuzco, sowohl fleur de cusco, als grascusco, (von Cusco, einer Stadt in Südamerika) u. a. Manche Namen sind Namen der ersten Fabrikanten; manche sind von den Orten entlehnt, wo die Art am ersten gemacht ist, oder noch am meisten gemacht wird; andere haben ihren Ursprung von der Farbe, von dem Geruche, oder dem aufgedruckten Zeichen des Künstlers oder Kaufmanns; viele auch von einem unbestimmlichen Zufall, und beständig stürzen neue Namen alte in Vergessenheit.

J. 9.

Eine aufrichtige, gründliche und vollständige Beschreibung der Kunst, die verschiedenen Arten des Rauch- und Schnupftobacks zu bereiten, fehlt noch. Folgende Bücher geben jedoch einige brauchbare Nachrichten.

Hartwig Handwerke und Künste. XII S. 223.

Hallens Werkstätte der Künste. IV S. 293.

Dictionnaire de commerce par Savary. Nach der neuesten Ausgabe, Art. Tabac.

Neue und vollständige Abhandlung vom Tobacke. Von einem erfahrenen Tobackshändler. Aus dem Holländischen. Leipz. 1781. 8. S. Physikal. Ökon. Bibl. XI S. 556.

Wierzehnter Abschnitt.

L e d e r g e r b e r e y.

1. Lohgerberey.

§. I.

Die natürliche Decke der thierischen Körper heißt Haut, Fell oder Balg. Wird sie den Thieren unaufgeschnitten ganz abgezogen, so braucht man den letzten Namen. Der erste aber wird nur von den größern, der zweyte nur von kleinern Thieren gebraucht. Grüne oder rohe Häute heißen solche, welche noch gar nicht bearbeitet sind. Ihre äussere haarichte Seite wird die Haarseite oder Narbensseite; die andere aber die Fleischseite oder Aasseite genant. Häute, welche enthaaret, und dergestalt zubereitet worden, daß sie zu verschiedenen Absichten weiter dauerhaft verarbeitet werden können, heißen Leder. Die Kunst dieser Zurichtung heißt die Ledergerberey, und wenn dazu adstringirende Pflanzensäfte angewendet werden, die Lohgerberey.

1. Gerben wird nicht von Häuten allein gebraucht, sondern es heißt überhaupt so viel, als etwas zurechten, oder einem rohen Material die nöthige Bearbeitung geben. Man sagt: Eisen und Stahl gerben, Gerbstahl, Gerbmühle, heißt eine solche Mühle, welche zum Enthälsen des Spelz oder Dinkels dient.
2. Gerbereyen müssen am Wasser, und am besten außer der Stadt, oder wenigstens an einem abgelegenen Orte, angelegt werden. Von hiedem wird man die Nothwendigkeit aus folgenden Sätzen erkennen.

§. 2.

Die grünen Häute des erwachsenen Rindviehes werden einige Tage in fließendem Wasser, an der Waschbank zum Einweichen oder Wässern aufgehängt, und von Zeit zu Zeit auf dem Schabebaum, Streichbaum, Gerberbaum, mit dem Schabeisen, Streicheisen, auf der Fleischseite ausgestrichen.

§. 3.

Häute, welche sehr starkes, dickes, wasserreiches Pfund, und Sohlleder werden sollen, werden, um sie enthaaren zu können, wenn sie frisch sind, eingesalzen, und zum Schwitzen auf einen Haufen gelegt. Die vorher ausgetrockneten aber werden eingesalzen in wohl verschlossenen Kasten, bis der Geruch den Anfang der Fäulung ankündigt,
auf

aufgehänket. Alsdann werden die Haare erst mit dem Schabeisen abgenommen, und nach der Abspülung, und nach wiederholtem Ausstreichen, mit dem Putzmesser abgeschoben. Die erste Arbeit wird Pälén, Abpälén, Böhlen, genant.

- I. Vielleicht kömt dieses Wort vom Italienschen Pelare, oder vom Französichen Peler; und dann wäre die letzte Schreibart unrichtig. An manchen Orten habe ich dieses Wort gar nicht gehört.

§. 4.

Die abgehaarten Häute oder Blößen werden in die Treibfarbe, Schwellfarbe, gebracht, das ist, in eine saure adstringirende Brühe aus den Lohgruben, die man zuweilen mit Sauerteig verstärkt, um eine saure Gährung zu erregen, wodurch die Häute aufschwellen, zum Theil ihr übermäßiges Fett und schleimichtes Wesen verlieren, auch schon etwas Farbe erhalten. Unter diesem Treiben werden sie aus einer Abtheilung der ausgeschälten Farbe-grube in die andere gebracht.

- I. Zu einigen Lederarten wird die Treibfarbe oder Beize, welche aus einem säuerlichen Wasser besteht, warm gemacht. Dieß geschieht in Frankreich bey denen Häuten, die nach Wallachischer Art zubereitet werden, enira de Valachie.

S. 5.

Die getriebenen Leder werden lohgar gemacht, das ist, in die Lohgrube eingesetzt, wo ihre Fäserchen durch die abstringende Kraft der Loh, näher vereinigt, gleichsam gesfilzt, und wider das Wasser haltbarer gemacht werden.

S. 6.

Loh heißt die zerkleinte Rinde oder Borke solcher Bäume, welche vielen abstringenden Saft oder Lohstoff enthalten. Vornehmlich gehöret hieher die Borke von Eichen, Birken, Fichten, Tannen und einigen Weiden. Die im Frühjahr gerissene oder abgeschälte, hernach etwas abgetrocknete Borke, wird entweder nur mit einem Beile zerhackt, oder auf Stampfmühlen (Lohmühlen) zerstampft, oder auf Mahlmühlen mit tief gesurichten Steinen, oder unter senkrecht umlaufenden Mählssteinen, zermahlen.

- I. Ehemals glaubte man, daß der Lohstoff die Säure sey, welche Gallsäure genant wird, und daß also alle vegetabilische Theile, welche einen sehr stark zusammen ziehenden Geschmack haben, und die Auflösung des Eisenvitriols schwarz färben, zum Gerben gebraucht werden könnten. Jetzt aber hält man beyde für verschiedene Substanzen. Lohstoff muß nicht allein Eisen schwarz, sondern auch den thierischen Leim aus seiner Auflösung niederschlagen. Die

Fa:

177. Tassen, welche alle zu dem Gerben übrig blei-
 178. ben, sollen oxgenistete Lein seyn. Von den
 179. Substanzen, welche den Lohstoff in Menge ent-
 180. halten, muß der Gerber diejenigen wählen,
 181. welche er wohlfeil genug, zu allen Zeiten, in
 182. erforderlicher Menge haben kan. S. G. Big-
 183. gins: Versuche in Philosoph. transact. 1799.
 184. P. 2. Nr. 15. und Vauqueline und Bouil-
 185. lon la Grange Urtheil über Seguin's Vor-
 schläge in Annales de chemie. St. 12.

* Wirklich gebräuchliche.

Eiche, *Quercus robur*, Grundsätze der teut-
 schen Landwirthschaft §. 263, Berner
 ökonom. Pflanzen T. 178, 592. die Borke,
 auch die jungen Zweige.

Birke, *May, Betula alba* §. 265. Berner
 Taf. 498. die Rinde, auch die Blätter.

Söhlweide, *Salix caprea* §. 275. Berner T.
 210. deren Borke vornehmlich zu den Däni-
 schen und Schönlischen Handschuhen gebraucht
 wird.

Fichte, *Pinus abies* §. 279. Berner T. 468.
 zum Sämtländischen Leder; auch noch in Nürn-
 berg und Bayern gebräuchlich.

Sumach, Gerberbaum, *Rhus coriaria* §. 277.
 Berner T. 362. zu Cassian und Corduan,
 wozu dieses Material in Menge aus Mols-
 dau und Wallachen nach Siebenbürgen ge-
 bracht wird. Auch *Rhus typhinum*, vielleicht
 nur eine Abart des vorigen, die unsere Winter
 sehr gut aushält, und sich im ökonomischen
 Garten stark vermehrt.

Bärentraube, *Arbutus vna* vrsi S. 277. Kerner L. 520. dient im Casanischen zum Gerben der Saffiane und anderer dünnen Felle.

Trübsenwurzel, *Tormentilla erecta*, auf den Inseln Särder gebräuchlich.

Granatapfelrinde, *Punica granatum*, wird in der Levante beim Saffian angewendet, und ward auch ehemals von unsern Gerbern, stat des Sumachs, gebraucht.

Tamarisken, *Tamarix gallica*, in Italien gebräuchlich.

Myrtensförmiger Gerberstrauch, *Coriaria myrtifolia*, gebräuchlich in Italien, auch in Provence und Languedoc unter dem Namen Redac.

Simpfplanze, *Mimosa nilotica*, in Persien, Aegypten, Afrika, zu Ziegenfellen.

Lichtbaum, *Rhizophora mangle*, auf Mar tinike.

Bocksbart, *Spiraea ulmaria*, auf Island.

Post, *Ledum palustre* S. 277. Kerner L. 329. gebräuchlich in Rußland.

Galläpfel werden in der Levante gebraucht. S. Waarenkunde I. S. 366.

Knoppeln in Ungarn, im Oesterreichischen, Krain. S. meine Beyträge zur Oekonom. Technol. IV S. 155, 458. Waarenkunde I. S. 374.

****Vorgeschlagene.**

Schlehen, Schwarzdorn, *Prunus spinosa* S. 278. Kerner L. 459.

Misc

Mispeln, *Mespilus germanica* §. 231. Kerner L. 277, 278, 279. Zweige und Laub von jungen Stauden.

Preusselbeeren, *Vaccinium vitis idaea* §. 277. Kerner L. 343.

Bickbeeren, *Vaccinium myrtillus* §. 277. Kerner L. 487. die ganze Pflanze, außer den Wurzeln.

Pfriemkraut, *Spartium scoparium* §. 277. Kerner L. 246.

Wallwurzel, *Symphylum officinale*, Kraut und Wurzel.

Epheu, *Hedera helix* §. 277. Kerner L. 500. die jungen Ranken mit den Blättern.

Pimpernelle, *Sanguisorba officinalis* §. 121. Kerner L. 359. Kraut und Wurzel.

Welschbibernelle, *Poterium sanguisorba* §. 121. Kerner L. 164. Kraut und Wurzel.

Meerrettig, *Cochlearia armoracia* §. 176. Kerner L. 423.

Lungenkraut, *Lichen pulmonarius*; wird schon von einigen Schustern gebraucht.

Abfall von Toback, sonderlich die Stengel.

2. Die Gerber in Cheshire lassen die Eichenborke jetzt durch eine Walze von gegossenem Eisen zerkleinern.

3. Der Irländische Arzt Doctor Macbride hat durch Versuche im Großen bewiesen, daß die Kräfte der Lohe am besten durch Kalkwasser ausgezogen werden. G. Philosoph. transact. 1778. vol. 68. p. 111.

4. Stat der Lohe bedient man sich jetzt in England des Extracts der Eichenrinde, an dessen Transport vom Auslande man wenigstens viel erspart, indem die Lohe selbst, wegen ihres geringen Gewichts, sehr viel Raum einnimmt.

I. 7.

Mit dieser Lohe werden die Leder, in den Gruben geschichtet, oben mit Brettern und Steinen beschwert, unter Wasser gesetzt. Sie werden von Zeit zu Zeit umgelegt, mit neuer Lohe bestreuet, und so lange in den Gruben gelassen, bis sie die verlangte Güte erhalten haben.

1. In einigen Gegenden von Frankreich nasset man die enthaarten Häute, wie einen Sack, zusammen, füllet sie mit Lohe und Wasser, legt sie in Lohgruben, beschwert sie mit Brettern und Steinen, und wendet sie oft um. Dadurch wird die Gare in viel kürzerer Zeit erhalten. Man nennet dieß cuir au soppage ou à la Danoise. Auch dadurch beschleunigt man diese Arbeit, wenn man die Lohbrühe von Zeit zu Zeit erwärmt; wiewohl sonst das Gerben in den heißen Sommermonaten müßlich zu seyn pflegt.

2. Die ausgefogene Lohe dient zur Feuerung. Haare und Abfälle der Häute können auch genutzt werden. Mit dem Abschabsel mästete Lohgerber Sefing in Hoya seine Schweine, die so feist wurden, daß sie nicht aufstehn konnten, und Hunde, deren Fett er verhandelte.

3. Nach dem von den Franzosen sehr gerühmten Vorschlage des Armand Seguin, werden die Häute in ein mit Schwefelsäure verstärktes Lohwasser enthaart, und hernach in sehr gesättigter Lohbrühe, welche einige mal erneuert wird, gelegt, da sie dann nach ein Paar Wochen gar seyn sollen.

S. 8.

Die guten Cohlleder werden mit getrocknet, abgeseiftet, und um sie zu ebenen, werden sie auf dem Boden ausgebreitet, mit Brettern und Steinen beschwert, und alsdann völlig ausgetrocknet.

S. 9.

Häute, welche biegsameres, geschmeidigeres und dünneres Leder werden sollen, werden zum Abhaaren eingekalkt, oder in den Kaltäcker, hernach zum Treiben oder Aufschwellen, in eine schwächere Farbe, und auf eine kürzere Zeit in Lohgruben gebracht.

- I. Um entweder eine gelstige oder saure Gährung in den Häuten hervorzubringen, bedient man sich verschiedener Materialien; z. B. der Gerste in England, des Roccens in Siebenbürgen, des Habermeils in Russland, der Kleien in Frankreich, des Honigs und der Feigen in der Levante, des Tauben- und Hühnerkoths in England, des Hundekoths, Album graecum, in der Levante und in Frankreich beym Cassian.

2. Der Kalk leistet bey den Gerbereyen mannigfaltigen Nutzen. Er kan, nachdem er angewendet wird, Fäulung erregen und aufhalten. Er reinigt die Häute vom übermäßigen Fette, und schleimichten Besen; er trocknet sie aus, und macht sie weißer.

S. 10.

Schmalleder oder Fahlleder wird, nach dieser Bearbeitung, mit Thran und Talg eingeschnierr, mit den Füßen gewalzet, gebrochen, auf dem Salzbocke mit dem Salzseisen gefalzer, das ist, dünner geschabt; wenn es Narben haben soll, mit dem Krispelholze getrispelt; wenn es glat seyn soll, pantosfelt, in dem Schlichterahm mit der Schlichtzange ausgebehnt, und mit dem Schlichtmonde geschlichtet. Noch glätteres Leder wird mit der Platsstößkugel und der Blankstößkugel, theils auf der Tafel, theils auf dem Blankstößbocke bearbeitet.

- I. Nicht an allen Orten schmiert man die Lederarten mit einerley Fett ein, und nicht unbedeutend ist der daher entstehende Unterschied. Einige nehmen Thran und Talg, andere das aus Knochen geschmolzene Fett, andere das niederwärts destillirte Oehl aus einigen Baumrinden und Pflanzen, andere ausgepresstes Oehl, andere das Oehl, was bey dem Theerschwelen aufgefangen wird. Die Französischen Gerber brauchen auch ein Oehl, was aus den Cardellen gepresset wird, denen es sonst schaden würde, und in England bedient man sich auch,

auch, wie ich zu vermuthen Anlaß habe, des Dehls, was bey'm Abbrennen der Steinkohlen erhalten wird.

2. In England weiß man das Leder zu den Schäften der Stiefeln durch Walken so elastisch zu bereiten, daß es sich, wie ein Strumpf, nach dem Fusse zieht. Mit diesen schon zugeschnittenen Schäften, an welchen nichts als der Schuh fehlt, wird ein sehr einträglicher Handel getrieben. Man nennet sie Shafts. Inzwischen werden sie nun schon sehr gut auch in Teutschland gemacht.

§. 11.

Kalbleder, welches lohgar gemacht werden soll, wird nur in einer Wanne mit der sauren Brühe getrieben, und gemeinlich gleich mit Eisenschwärze, welche mit dem Schwarzwisch aufgetragen wird, schwarz gefärbt. Schaafhäute, die lohgar oder braun gemacht werden sollen, werden so vorsichtig auf der Fleischseite eingekalket, daß die Wolle nutzbar bleibt.

1. Das Schwarzfärben der meisten Leder überlassen die Gerber den Handwerkern, welche sie weiter verarbeiten; z. B. den Schustern; denn von der Eisenschwärze springt mit der Zeit die Narbe ab.

§. 12.

Die russischen Justen, welche wegen ihrer Feinheit, Geschmeidigkeit und Stärke, auch
I we

wegen des eigenthümlichen Geruchs, und der dauerhaften angenehmen Farbe, beliebt sind, werden durch Seifensiederlauge enthaaret, in ein Sauerwasser von Habermehl und Bier, hernach in die Lohgruben gebracht, mit dem reinsten und dünneften Birkenöhl eingeschnitert, und mit Sandelholz roth oder schwarz gefärbt.

1. Wir haben in neuern Zeiten verschiedene zuverlässige Nachrichten über die Bereitung der Fuften erhalten, welche alle beweisen, daß man solche in Rußland keinesweges als ein Geheimniß verhelet, aber doch noch, wegen der Entstehung des eigenthümlichen Geruchs einigen Zweifel übrig lassen. H. Ritschkow sagt; zur Lohne nehme man Weidenrinde, doch könne auch Eichenborke gebraucht werden; man schmiere das Leder mit einem Fette ein, welches sein Uebersetzer Schundefett oder sehr reinen Theer nennet. H. Pallas versichert, das Gerben geschehe mit der Rinde der Sandweide, *Salix arenaria*; man mache die Leder durchgängig mit dem reinsten und dünneften Birkenöhl, welches seinen starken Geruch der Birkenrinde allein, und nicht dem Post, Ledum, zu danken habe, geschmeidig. H. Lepechin leugnet gar, daß man Birkenöhl und Post gebrauchte. Vermuthlich ist das Verfahren in verschiedenen Gegenden verschieden.

2. Die schönsten Fuften werden im Jaroslawschen, Kostromschen und Pleskowschen, viele auch im Drenburgischen gemacht. Von vorzüglicher Güte sind auch die, welche zu Pinsk oder Pinsko in Litauen verfertigt werden. Ihre

Bereit-

Bereitung scheint von den alten Bulgaren, einem fleißigen und geschickten Volke, erfunden zu seyn. Der Namen Lust, oder in der vielen Zahl, Lustei, bedeutet ein Paar, weil bei der Zurichtung allemal zwey Häute zusammen genähet werden. Die im Handel die feinsten sind, sind Rübhäute, doch werden auch Rosshäute, auch Kalbfelle und Bockfelle auf gleiche Weise bereitet und ausgefahren.

§. 13.

Saffian, Marroquin, wird aus Ziegenfellen, am schönsten in der Levante, vornehmlich auf der Insel Cypern, zu Diarbeker und an mehreren Orten in Kleinasien verfertigt. Die Felle werden eingekalket, enthaaret, in eine Lauge von Hundekoth, hernach in eine Lauge von Sumach und Galläpfeln; dann theils in Klepentrasser, theils in eine Lauge von Hohl oder Felgen, zu einiger Gährung gebracht; zum Theil mit Oehl eingeschnitten, und entweder roth, oder gelb, oder schwarz u. s. w. gefärbt.

- I. Der Graf von Maurepas schickte, als er Minister des Seewesens war, im Jahre 1730 den bekannten Granger nach der Levante, um dort die Saffiangerberey zu lernen. Nach den von diesem eingeschickten Nachrichten, ward im Jahre 1749, zu St. Hippolyte in Oberelsaß, eine Manufactur angelegt, die 1765 grosse Freyheiten erhielt, nun aber schon gänzlich eingegangen ist. Vor einigen Jahren schickte die Londoner Gesellschaft zur Aufmun-

Bremen läßt H. Duckwitz Corduan verfertigen, wovon das Pfund 1 Thal. kostet.

§. 15.

Chagrin, Chagrain, ist ein lohbares, sehr starkes hartes Leder, welches auf der Narbensseite überall kleine starke Erhebungen hat, leicht allerley Farben annimmt, und sich in Wasser erweicht. Das beste kömmt aus Constantinopel. Schlechter ist das, was aus Tunis, Algier und Tripoli kömmt. Die Bereitung ist noch nicht völlig bekannt. Dasjenige aber, was unter diesem Namen in Frankreich gemacht wird, besteht aus Ziegelfellen, denen man mit heißen Kupferplatten, die überall kleine Erhebungen haben, unter einer Presse, die körnichte Oberfläche giebt. Das gemeinste Chagrin ist ein auf ähnliche Weise bereiteter Corduan.

1. Das ächte orientalische Chagrin, welches die Türken Sagri, und die Perser Sagre nennen, wird nicht, wie man gemeiniglich sagt, nur aus den Häuten wilder Esel, sondern auch und zwar meistens aus Pferdehäuten gemacht. Es dient aber dazu nur das hinterste Rückenstück der Pferdehaut, welches gleich über dem Schwanz fast in halbmondförmiger Gestalt, etwa $1\frac{1}{2}$ Russische Ellen nach der Quere über die Hüften lang, und auf eine Elle nach der Länge des Rückens breit, ausgeschnitten wird. Diese Stücke werden mit den Samen eines Chenopodii, und nicht, wie man gemeiniglich glaubt,

glaubt, mit Senfförnern, bestreuet, alsdann gepresset. Nachher werden sie auf dem Scha-
bebaum abgestossen, da denn das Messer nur
diejenigen Theilchen wegnimt, die die Samen
nicht nieder gedruckt haben. Eben diese vorher nie-
der gedruckten Stellen geben sich, wenn die
Häute in der Lohe getrieben werden, in die
Höhe, und machen die erhabenen Knötchen
aus. Chagrin von vorzüglicher Güte wird zu
Ismail in der Moldau gemacht. Die vollstän-
dige Beschreibung dieser Kunst, so wie sie in
Asirachan von den dortigen Tataren und ei-
nigen Armeniern, getrieben wird, findet man
in meinen Beyträgen zur Oekonomie, Tech-
nologie, u. s. w. II S. 222.

2. Von diesem Chagrin sind diejenigen zugerich-
teten Fischhäute ganz verschieden, welche unter
demselbigen Namen zu Ueberzügen oder Futtres-
ralen angewendet werden. Die bisher geheim
gehaltene Zubereitung habe ich in der Waas-
renkunde I. S. 201 beschrieben.

3. Ich habe noch nicht erfahren können, wie
nahe das so genannte gepressete Leder dem
Chagrin kömt. Jenein drückt man dadurch,
daß man es mit der Narbenseite auf Fisch-
haut legt, und mit der Blankstoßkugel bear-
beitet, körnichte Narben ein.

4. Zu den vorzüglichen Lederarten gehört auch
das Jämtländische, wiewohl es nicht in
den auswärtigen Handel kömt. Es ist sehr
biegsam und weich, und dennoch wasserdicht.
Man stampft Kalb- Schaf- und Ziegenfelle
in der heißen Lauge sehr harziger Fichtens-
borke; man trocknet sie durch den Frost,
schmiert sie mit Schmalz und Klauenfett ein,

läßt solches am Feuer einziehen, und wäscht sie darauf schnell in der Lohe ab.

5. Ich übergehe hier das Ungarische Sohlleder, welches mit Knoppem gar gemacht wird; das Englische Kalbleder, vornehmlich das Southwarker und Bristoler; das Bauzner Leder, welches durch die Lohe von Weiden und Nadelbäumen weißer bleibt, und deswegen schöner gefärbt werden kan; das Lütticher oder Luyfer-Leder u. a.

§. 16.

Gutes lohgares Leder muß langsam und nur wenig Wasser einsaugen, nicht narbenlos und nicht narbenbrüchig; oder auch vollkommen *glatt seyn; nicht hornartige Stellen haben. Abdeckerleder, Sterblinge, gefallene Leder sind mürbe, so wie auch das erstunkene Leder.

1. Um sich desto leichter einen Begriff von den unzähligen Ursachen der Verschiedenheit des Leders zu machen, will ich hier noch kurz die vornehmsten sammeln. Nicht nur jede Art Thiere giebt ein besonderes Leder, sondern auch jede Art nach dem verschiedenen Geschlechte, Alter und Zustande der Gesundheit. Viel kommt auf die Weize an, die man zum Abpälern anwendet, auf die Beschaffenheit des Wassers, worin die Einweichung geschieht, auf die Dauer derselben; auf den Grad und die Geschwindigkeit der Gährung, welche man den Häuten giebt, und auf die Fermente, die man dazu braucht, auf den dabey beobachteten Grad der Wär-

Wärme, auf die Verschiedenheit des abstringirenden Wesens, auf die Dauer der Zeit, da sie in demselben gehaften werden, auf die Wärme, welche man dabey anwendet, auf die Dicke, welche man der Leder läßt. Anders fallen die Leder aus, wenn man sie warm, oder kalt, oder gar nicht, mit einem gröbern oder feinem Fette einschmiert, ob man die Oberfläche glatt, narbicht, körnigt, oder rauh macht; ob man der Narbenseite oder Fleischseite die vornehmste Bearbeitung giebt; u. s. w.

2. An einigen Orten giebt es Gerber, zum Theil solche, die zu eigenen Gerbereyen nicht Vermögen genug haben, welche die letzte Zurichtung der Leder übernehmen, und Ledertauer genant werden. An manchen Orten hat die Schustergilde die Freyheit, Leder für ihre Rechnung, in einer dazu besonders angelegten Gerberey, bereiten zu lassen; z. B. in Berlin, Bremen, auch in Göttingen, vor Errichtung der Universität, daher die Gilde noch jezt einen Lederhof vor der Stadt hat. In andern Städten machen die Schuster ihr Leder im kleinen in ihren Wohnhäusern, z. B. in Lüneburg.

2. Weißgerberey.

§. 17.

Die Weißgerberey ist die Zubereitung der Lederarten mit Alaun, ohne Loh. Vornehmlich dienen dazu Hammelfelle, Kalbs und Rehfelle.

§. 18.

Die Felle werden in fließendem Wasser eingeweicht; auf dem Streich, oder Abstoßbaume gestrichen; ausgewaschen; die haarrichten werden in den Kalkäsher gebracht, und mit dem Abstoßeissen oder Schabeeisen enthaaret, oder auch nur berupft. Die wollichten Felle aber werden, damit die Wolle nutzbar bleibe, auf der Fleischseite geschwödet, geschwedet, das ist, vermittlest des Schwöddewedels mit gelöschem Kalke und Asche beworfen, übereinander gelegt, zur gehörigen Zeit abgewaschen, und auf dem Abstoßbaum zu Blößen gemacht, die hernach noch in dem Kalkäsher einige Zeit getrieben werden.

1. Bey der letzten Arbeit sind folgende Kunstwörter, wenigstens an einigen Orten, üblich. Die Blößen einbreiten, einlassen, heißt die enthaarten Felle ausgebreitet in den Kalkäsher

2. Weißgerberey. §. 18. 19. 20. 299

1. **äſcher bringen.** Die Blöſſen aufſchlagen oder ausſchlagen, heißt ſie aus dem Kalkäſcher nehmen, und ſie zum Abtröpfeln aufhängen.

2. Auf den Abstoßbaum wird ein Decher Leder auf einmal gelegt, und man hebt eins nach dem andern ab, wenn es abgeſtoffen iſt. Jene beym Lederhandel übliche Benennung bedeutet ſo viel als zehn Stück, und ſcheint von Decuria entſtanden zu ſeyn.

§. 19.

Die Blöſſen werden verglichen, das iſt, ihrer unnützen Endſtücke entledigt; durch wiederholtes Streichen und Einweichen, und durch das Walken mit der Stoßkeule völlig gereinigt; in die Kleybelze zum Gähren gebracht, hernach mit der Windeſtange ausgewunden, und ſo gleich in die Alaunbrühe geſteckt, durch deren ägyptiſche Kraft die Fäſerchen zuſammen gezogen und verdichtet werden.

§. 20.

Die letzte Zurichtung beſteht darin, daß die abgetrockneten Häute wieder angefeuchtet und geſtollert; wieder getrocknet, und am Streichſchragen mit der Streiche geſtreichen werden.

1. Die Stolle, ſo wohl als die Streiche, iſt eine eiſerne Scheibe mit einem zwar ſcharfen,

fen, aber nicht schneidenden Rande. Zeng ist senkrecht auf einem Gestelle befestigt; letztere wird mit der Hand geführt. Man hat aber an einigen Orten noch mehrere Werkzeuge, die an andern nicht bekannt sind.

2. Die Absicht dieser letzten Arbeiten ist, die Leder, welche in der Alaunbrühe etwas spröde geworden sind, biegsamer zu machen, und sie von allen Falten und Brüchen zu befreien.
3. Die Weißgerber müssen sich solcher Gefäße, welche aus Lannenholz gemacht sind, bedienen, damit sich die Leder nicht färben.
4. Seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts bereitet man in Frankreich, aus allerley Häuten, vornehmlich aber aus starken Ochsenhäuten, ein Leder, welches Ungarisches Leder, und in Deutschland Alaunleder genant wird. Es kömt nicht in den Kalkäcker, sondern wird mit Alaun eingeweicht, mit Händen und Füßen gewalket, und in einem heißen Zimmer über Kohlen mit Talg getränkt. Diese schnelle Bereitung giebt ein sehr dauerhaftes Leder, welches vornehmlich von Riemen und Sattlern verarbeitet wird. Sie ist in Deutschland nicht unbekant, aber man ist meistens von dem besten Verfahren gar zu weit abgewichen. Dasjenige ungarische Leder, welches auch nach Deutschland kömt, wird zu Ofen, Pest, Baja, Comorn und Stuhlweiszenburg gemacht.

3. Sämischgerberey.

S. 21.

Sämischgerberey heißt die Zubereitung der Lederarten durch das Walken mit Fett, ohne Lohe und Alaun. Kalb- und Hammelfelle, die Häute der Rehe, Hirsche, der Elendthiere, auch Ochsenhäute, werden dazu vorzüglich angewendet.

S. 22.

Diesen Lederarten miß gemeinlich die Narbe abgenommen, theils um sie desto besser mit Oehle tränken, und sie biegsamer machen zu können, theils weil sie zu Kleidungsstücken auf der Narbensseite getragen werden. Deswegen werden sie, wenn sie, wie die Leder der Weißgerber (S. 18.), aus dem Kalkäcker kommen, auf dem Abstoßbaume mit dem Abstoßeisen abgestossen, mit dem Beschnetdeeisen ausgepußt, verglichen, wieder in den Kalkäcker gebracht, abgeschabt, abgespühlt, in der Kleybeize mit der Stofsteule gestossen und ausgewunden.

S. 23.

Zum Walken in der Mühle werden die Leder mit gutem Thran eingeschmiert; zwisch
schen

schen dem Walken werden sie zuweilen ausgebreitet, und im Ramen, bis sie anrasschen, getrocknet; nach dem Walken werden sie übereinander gelegt, in einige Gährung gebracht, oder in der Braut gefärbt; nächst dem waschen sie in einer alkalischen Lauge abgewaschen, mit der Stolle, mit der Streiche und mit dem Schlichtmond völlig zugerichtet.

1. Auch das rauchschwarze Leder ist eine Arbeit der Sämischgerber. An diesem wird die Narbe beygehalten; hingegen die Fleischseite wird mit dem Schlichtmond bearbeitet, und hernach gefärbt.

2. Zu dem sehr feinen, geschmeidigen, seidenshaften, glänzenden Leder, woraus die glazirten Handschuhe gemacht werden, und welches an einigen Orten, unter dem Namen: Französisches oder Erlanger Leder, bereitet wird, werden Felle von Lämmern und jungen Ziegen genommen. Sie werden in einer Brähe aus Alaunwasser, Milch, Eyweiß und Baumöl mit der Hand gewalket, geglättet, und zum Theil mit einem Firnis aus Stärkmehl und Gummi Tragant überzogen.

3. Das Leder zu den Dänischen Handschuhen wird, fast auf gleiche Weise, aus Lämmerfellen bereitet. Die bräunliche Farbe und den Geruch erhält es von der Rinde der Söhlweide, *Salix caprea*.

4. Pergamentgerberey.

§. 24.

Pergament ist ein stelles, glattes, biegsames, elastisches, dauerhaftes, zum Schreiben und Bemalen taugliches Leder, welches jetzt gemeinlich aus Kalbfellen und Hammelfellen, zuweilen auch aus Ziegenfellen, Bockhäuten, Eselhäuten, auch Schweinehäuten, gemacht wird.

- I. Schon zu des Herobots Zeiten schrieb man auf Hammel- und Ziegenfellen. Ptolemäus Philadelphus bewunderte die Feinheit der Häute, worauf die griechische Uebersetzung der Bibel geschrieben war. Also ist wohl die Kunst, Pergament zu machen, nicht in Pergamus erfunden, sondern nur, als man dem Könige, zur Anlegung der Bibliothek, das Papier in Aegypten vorenthielt, verbessert worden. Ehemals standen die Pergamentmacher in Paris, so wie noch an mehren Orten, Buchdrucker, Buchbinder, Buchhändler, unter der Universität; sie mußten auch ihre Waare, zum Zeichen der Güte, von dem Rector stempeln lassen; daher erlegen sie noch jetzt eine Abgabe an die Universität.

§. 25.

Die frischen Kalbfelle werden gewässert, in den Kalksüßer gebracht, mit dem Schaber
eisen

eisen enthaaret, gebäret, mit dem Rnauss
eisen, Kneiseeisen, auf dem Schabebaum,
geknäuset, gekneiset; im Brundscher bear-
bietet, in Ramen geschnüret, durch Scha-
ben, und durch die auf die Fleischseite getra-
gene Krelte vom Kalkwasser gereinigt, mit
Wimstein klar gerieben, und in der Sonne,
oder allensals im geheizten Zimmer, getrock-
net, und noch dünner geschabt.

§. 26.

Einige Arten werden geleimtränkt, ei-
nige gegülbt, das ist, mit einer Galtfarbe
gelblich gemacht. Was zum Schreiben und
Bemalen dienen soll, wird vornehmlich auf
der Fleischseite bearbeitet, und etwas rauh
gelassen. Das feinste Pergament geben die
Felle der ungebohrnen Schaaf- und Ziegen-
lämmer.

§. 27.

Die Oehlhäute, Rechenhäute zu
Schreibtafeln, auf denen man Bleystift mit
Speichel auslöschen kan, und die gemeinlich
Eselhäute genant werden, sind Perga-
ment aus Schaafstellen, welches mit Bleys-
weiß und Leimwasser, und hernach mit Oehl
bestrichen ist. Zu denen Schreibtafeln, de-
nen die Schrift entweder mit Fett, oder Wim-
stein

stein, oder besser mit Schmalte abgerieben wird, dient Pergament von Schaaffellen, welches mit Kreide und Leimwasser, und hernach mit Seifenwasser, angestrichen ist.

§. 28.

Zu den vortheilhaftesten Arbeiten der Pergamenten, gehört die Zubereitung der Trommelfelle aus Kalbsellen, und der Paukenfelle aus Ziegenfellen. Zu Rindertrommeln sind Schaaffelle und Sterblinge gut genug. Manche Pergamentarten werden gefärbt verkauft.

I. Der Verbrauch des Pergaments ist nicht mehr sehr stark, daher auch die Pergamentmacher nicht zahlreich zu seyn pflegen. Unser Göttingen hat nur einen, auch Berlin nur einen, Leipzig zwey. Aber in der Grafschaft Bentheim, sonderlich zu Schättorf, wird dieses Gewerbe stark getrieben, wie Reisende, bey dem Eintritte in die Stadt, durch mehr als einen Sinn gewahr werden; denn das ganze Stadthor ist gemeiniglich mit nassen Häuten behängt. Das meiste dortige Pergament geht nach Holland. Andere Lederarten werden in der Grafschaft entweder gar nicht, oder nur mittelmäßig verfertigt.

§. 29.

Zur weitern Erläuterung dieser Abschnitte dienen folgende Bücher.

The art of tanning and corrying leather, with an account of all the different processes made use of in Europe and Asia for dying leather red and yellow, collected and published at the expence of the Dublin society To which are added M. Phillip's method of dying the turkey leather Dublin 1776. 262 Seiten 12. Neue Ausgabe London 1780. 12.

Pariser Schauplatz der Künste und Handwerke II S. 355: Kunst Pergament zu machen. IV S. 85. Weißgerbercy oder Sämischgerbercy. V S. 313. Lohgerbercy. VI S. 17. Saffiangerbercy. S. 53 die Kunst das Leder auf Ungarische Art zu bereiten. S. 98 Weißgerbercy ohne Dehl. Diese Uebersetzung und die Anmerkungen sind von C. Klinghammer, Oberhüttenvorsteher zu Freyberg.

Hattwig Handwerke und Künste. XIII S. 21 Lohgerbercy. S. 72 Weißgerbercy. S. 119 Pergamentmachercy.

L'art d'appréter & de teindre toutes sortes de peaux, contenant plusieurs découvertes & réflexions, tant sur les opérations qui précèdent, que sur celles qui concernent & suivent la teinture des maroquins, vaches tannées, peaux chamoisées, passées en mégie &c. par M. Quemiset, teinturier aux Gobelins Paris 1775. Ein Alphab. in 12. Dieses Buch, welches viele Verbesserungen zu der Beschreibung in dem Pariser Schauplatz, und manchem vortreflichen Vorschriften zur Lederfärbercy, enthält, verdient durch eine gute Uebersetzung in Teutschland bekannter zu werden; aber es ist so gar in Paris selten. Ich verdanke es dem Hrn. C. P. Lasteyprie (ehemals Marquis de Solignac.)

4. Pergamentgerberey. S. 29. 307

Ausführliche Beschreibung der Lohgerberey von
Ignaz Bausch. Dresden. 1793. 8. S.
Physik. ökon. Biblioth. XVII. S. 572.

D. J. Kasteleyn der Gerber, Lohgerber,
Weiß- und Eämischgerber. Aus dem Hol-
ländischen. Leipzig 1797. 8.

Fünfzehnter Abschnitt.

Kalkbrennerey.

§. I.

Wenn Kalk genugsam in freyem Feuer gebrant worden, so hat er eine äßende Kraft, und wird, mit Wasser gehörig vermischt, ein feiner Teig, welcher mit reinem Sande vermengt, erhärtet, bindet, und sich nicht wieder durch Wasser erweicht. Wegen dieser Eigenschaften, und seiner Verwandtschaft mit den alkalischen Salzen, wird er alsdann zur Bereitung der Leder, der Seife, zur Färberey, vornehmlich zum Mörtel, und der weiße Kalk auch zum Uebertünchen gebraucht.

§. 2.

Der ungebrante Kalk heißt roher, der gebrante unzersfallene aber, lebendiger oder ungelöschter Kalk. Der an der Luft zersfallene heißt Staubkalk; der im Wasser zersfallene, gelöschter Kalk. Kalkbrennerey heißt die Kunst den Kalk gehörig zu brennen: oder

oben auch der Ort, wo man die dazu nöthigen Anstalten gemacht hat.

- I. Der Kalk wird jederzeit in Verbindung mit Wasser und einer Säure, gemeiniglich mit Kohlensäure (fixer Luft) angetroffen. Im letzten Falle heißt er roher Kalk, Lederkalk. Wird dieser in einer andern Säure aufgelöst, so entwickelt sich die Kohlensäure, und verursacht das Aufbrausen. Wenn Wasser und Kohlensäure durch Feuer ausgetrieben sind, so heißt er gebrannter, ungelöschter Kalk, *calx viva*. Wenn er an der freyen Luft wieder mit Wasser und Kohlensäure gesättigt ist, heißt er Staubkalk, und wenn dieß durch Wasser geschehen ist, gelöschter Kalk, *calx extincta* — *Mirum, aliquid, postquam arserit, accendi aqvis. Plin. 36, 23.*

S. 3.

Der nußbarste Kalk ist der reine; doch schadet wenig eingemischter Sand nichts oder wenig, und durch eine mäßige Menge Eisenerde und fettiges brenbares Wesen, wird die Güte des Mörtels vermehrt.

- I. Bey dieser Bestimmung halte ichs für überflüssig, die Namen hieher zu setzen, welche man in der Mineralogie den verschiedenen Kalksteinen giebt, welche man an verschiedenen Orten zum Brennen anwendet. Kalkspats taugen nicht, weil sie bey der Erhitzung gewaltsam zerspringen, und schlechten Mörtel geben. Staustein wird ein guter lebendiger Kalk; doch nicht der Stinkstießer, welcher

nur aus bündeln Blättern besteht, und in Steinhohlwerken vorzukommen pflegt.

2. Das brennbare Wesen, was im Gausstein und in einigen andern Kalksteinen befindlich ist, wird nur in der Oberfläche zerstöhret. Im innern erhält es sich, wie eine eingeschlossene Kohle, und verbindet sich mit der Kalkerde sehr genau. Eisenerde und Braunstein schaden wenigstens dem künftigen Mörtel nicht, vielmehr verbessern sie ihn, zumal wenn man hernach ein fettiges Wesen hinzusetzt. Eingemischter Sand verursacht leicht eine wenigstens nicht nutzbare Verglasung.

S. 4.

Gemeinlich wählet man Kalksteine, als welche am ehesten rein gefunden werden. Diese werden in den Flößgebürgen, nach Begräumung der Damerde, gebrochen oder gewonnen. Gemeinlich geben die äntern Flötze und Steine, welche einige Zeit an der freyen Luft gelegen haben, den vorzüglichsten Kalk.

1. Unthunlich ist es nicht, auch Kalkerde zum Mörtel zu brennen. So backt man in der Uckermark aus einer mit Wasser angefeuchteten Kalkerde ziegelsteinförmige Stücke, läßt sie an der Sonne abtrocknen, und brennet sie im Ofen zum lebendigen Kalk. Auch die hiesigen Gegenden haben unter dem Namen Duckstein einige Erden, welche auf gleiche Weise behandelt, einen recht guten Kalk, und zwar bey weniger Feuerung, geben würden.

2. In Holland, auch in Ostfriesland, z. B. an der Insel Juist, fischet man am Ufer des Meers mit Bagger-Megeln allerley Conchylien, die man dort Schille und Schulpnennet, schichtet solche mit Torf in Weilern oder in einem runden Ofen, der vier gegen einander über stehende Oefnungen hat, und unterhält das Feuer ungefähr 12 Stunden. Dieser Kalk giebt einen recht guten Mörtel. S. Eversmann technologische Bemerkung auf einer Reise durch Holland. Freyberg 1792. 8. S. 173. = Bergmännisches Journal. IV, 2. S. 295. Auch im Herzogthum Bremen, am Ausflusse der Weser, im Lande Wursten, Amt Hagen, Amt Nordholz wird aus Conchylien Kalk gebrant.
3. Auch alter Mörtel (Kummer) kan durch Brennen wieder ungelöschter Kalk werden, wie wohl er selten dem zu erst gebranten gleich kommen möchte. Im Jahre 1670 verboth man in Hamburg den Kalk, welchen einige zu Wardowick aus altem Mauerwerk zusammen gelesen und gebrant hatten, und für Lüneburger Kalk zu verhandeln suchten.

S. 5.

Das Brennen der zerstückten Steine geschieht entweder in Oefen, oder Gruben, oder Weilern. Die erstern sind entweder an einem Hügel, oder auf der Ebene gebauet. Man unterhält in ihnen entweder ein Flammenfeuer, oder schichtet die Kalksteine mit der Fenerung. Ihre Form ist bald würfflicht oder parallelepipedalisch, bald ellipsenförmig, bald

walzenförmig, halb wie ein umgekehrter Kegel, und halb wie eine umgekehrte Pyramide. Einige haben einen eisernen Kofst über dem Aschenloche, bey andern aber erspahrt man ihn dadurch, daß man die Steine in einem Bogen legt. Bey einigen kan man unten die genug gebranten Steine herausnehmen, und oben frische nachwerfen (Stichöfen); andere aber haben ein geschlossenes Gewölbe.

§. 6.

Die Gruben zum Kalkbrennen werden bergestalt mit Kalksteinen angefüllt, daß unten ein leerer Raum für das Feuer übrig bleibt. Man bedeckt sie mit einer thonichten Erde.

§. 7.

Die Meiler werden schichtweise von rohen Kalksteinen und Feuerung aufgeführt; aber sie und die Gruben sind nicht so vorthellhaft als die Defen.

1. In Krain slichtet man aus Reifern einen großen walzenförmigen Korb, nach Art der Fashinen, fect solchen mit Kalksteinen aus, und feuert mit Buchwerk.

2. Man hat bereits eine große Anzahl gebräuchlicher Kalköfen beschrieben und abgebildet, auch neue

nein vorgeschlagen; aber die Frage, welche Bauart unter allen die vortheilhafteste sey, ist noch unentschieden. Inzwischen verdienen die Stichtöfen, in welchen man die Steine mit Steinkohlen schichtet, Vorzüge.

§. 8.

Zur Fenerung dienen alle Arten Holz, auch Torf, auch Steinkohlen, vornehmlich solche, welche mehr Asche als Schlacken geben, und keine Kiese enthalten.

1. Der wohl gebrante, mit Steinkohlenasche und wenig Wasser gemischte, und oft und stark durchgearbeitete Kalk, giebt einen vorzüglichen Mörtel zum Wasserbau, der viel zu Dorail bereitet wird, und in den Niederlanden und in Frankreich unter dem Namen Cendrée de Tournai, berühmte ist. Auch in England nutzt man diese Mischung. Hingegen Holzasche schadet dem Mörtel sehr.
2. Die Kiese schaden durch ihr Vitriolsauer, welches den Kalk in Gyps verwandelt, der zwar den Mörtel wenig verschlimmert, aber doch nicht in aller Absicht als Kalk gebraucht werden kan.

§. 9.

Wenn die Farbe des Rauchs und der Steine die Gare derselben anzeigt, läßt man die gemeinen Oefen, die keine Stichtöfen sind, ausgehn und erkalten. Der ausgenommene Kalk wird zerschlagen und gestiebt, oder auf

U 5 - Stampf.

Stampfmühlen, oder noch besser auf Mahlmühlen, zerkleint.

1. Möglich ist es allerdings, den Kalk durch gar zu langes Brennen zu verderben, oder ihn todt zu brennen; indem er dadurch, wenn er etwas fremde Erde bey sich hat, zusammenfintert, und die Fähigkeit sich mit Wasser zu löschten verliert; aber besorglicher ist der entgegenge setzte Fall, daß man ihn, um das Holz zu sparen, nicht genug brennet. Alsdann behalten die Stücke feste Kerne, die man an einigen Orten heraus sucht, und beym Kaufe abrechnet.
2. Die Behauptung, daß der Kalk, wenn der Ofen zu früh ausgegangen ist, durch ein erneuertes Feuer, nie gar gebrant werden könne, ist ungegründet.
3. Gemeinlich hat ein wohlgebranter Kalk die Hälfte seines Gewichts, und auch meist die Hälfte seines Umfangs verlohren.

§. 10.

Der lebendige Kalk wird mit einer mäßigen Menge weichen kalten Wassers gelöst. Der gelöschte Kalk kan Jahrhunderte lang in wohl verwahrten Gruben vortheilhaft aufgehoben werden.

1. Die Menge des nöthigen Wassers läßt sich nicht allgemein bestimmen. Will man den gelöschten Kalk in dichten Gruben verwahren, so schadet es nicht, wenn er etwas dünne eingerührt wird; aber man lasse das Kalkwasser

wasser nicht verlohren gehn, oder lange den Kalk nicht auß.

2. Gut wäre es, wenn man so, wie es in Provence geschieht, den Kalk gleich nach dem Brennen bey dem Ofen löschte, und ihn gelöschet zum Mörtel verführte und verhandelte, da er jetzt, zumal auf den Schiffen, bey dem Verfahren, zum Theil in Staubkalk zerfällt.
3. In hiesigen Landen wird viel Kalk auf der Weser verfahren, welcher meistens im Amte Polle bey den beyden Dörfern Heimsen und Bonndörbe gebrochen und gebrant wird. Der Schiffer verkauft an den Ufern seine Waare, wo sie verlangt wird; kan er sie aber nicht absetzen, so fährt er damit nach Bremen, bleibt dort mit seinem Schiffe so lange liegen, bis er den Kalk entweder in kleinen Parteyen, oder auf einmal, nachdem er seinen Vortheil dabey findet, verkauft hat. Ist das Schiff leer, so nimt er Kaufmannswaare ein, die er, für bedungene Fracht, nach diesem oder jenem Orte an der Weser zurück nimt. Ehemals ward auch viel Kalk zu Eder im Lippischen gebrochen, gebrant und von da auf der Weser verfahren. Seit dem aber die königliche Landesregierung befohlen hat, daß längs der Weser zu königlichen Gebäuden kein anderer Kalk verbraucht werden soll, als der aus dem Amte Polle kömmt, so ist die Brennerey zu Eder wies der eingegangen.

§. 11.

Die Bereitung des Mörtels geschieht, indem man den gelöschten Kalk mit Wasser und reinem Sande genau vermischt.

1. Reiner, auch allenfals grober Sand, ist so nothwendig, daß es der Mühe werth ist, unreinen Sand vorher zu waschen; oder in Ermangelung desselben lieber Ziegelsteine und Scherben zu zerkleinen, und solche beizumischen.

2. Die verschiedenen Vorschläge zur Verbesserung des Mörtels gehören mehr zur Maurerey, als Kalkbrennerey; inzwischn verdienen folgende vorzüglich genützt zu werden:

1. Man lösche den Kalk nicht eher, als bis man ihn gleich brauchen will; man zerklaine und vermenge ihn genau mit Sand, eher man Wasser hinzuthut.

2. Man mische ihn mit fettigen flebrigen Substanzen, z. B. Blut, Kaminruß; im kleinen mit Eyweiß, Käse u. d. Vöcherlich ist es zu glauben, daß die Alten ihren Mörtel mit Eiern und Milch angerührt haben, aber schlechter würden sie ihn freylich nicht dadurch gemacht haben.

3. Man mische, nach Lorio's Vorschlage, zu altem geldschten Kalk ein Theil zerstoßene und gestiebte Ziegelsteine, zwey Theile reinen Sand und Wasser. Zu diesem Teige thue man ein Viertel der ganzen Masse fein gestossenen ungeldschten Kalk, und verbrauch diesen Mörtel gleich. S. Physikal. ökonom. Bibl. VI S. 171; und VII S. 402. Man sehe die hierüber in Gatterers Litteratur der Mineralogie 2. S. 40 an geführten Schriften.

4. Man menge zu dem gewöhnlichen Mörtel etwas rohen feingestossenen Kalkstein. So hat man zuweilen den Duckstein von Königs-Lutter, welcher dem Göttingischen vollkommen gleich

gleich ist, beym Wasserbau, dem Mörtel mit Rußen bengenischt, aber Terras sollte man dieses Gemeng nicht nennen.

3. Die Erhärtung des Kalkmörtels scheint fast eine Crystallisation zu seyn, welche, nach der Verdunstung des überflüssigen Wassers, erfolgt, da denn der wieder mit Kohlensäure gesättigter Kalk wieder fester roher Kalkstein wird. Dienen denn etwa die Sandkörner und Steinchen so, wie die Fäden bey dem Candiszucker? Der nach Lorio's Rath hinzugesetzte ungelöschte Kalk scheint, durch Einsaugung des überflüssigen Wassers, jene Crystallisation zu befördern. In den Gruben §. 10. ist die Verdunstung des zur Crystallisation überflüssigen Wassers, also auch die Erhärtung, unmöglich. Da diese aufgehalten werden soll, so darf auch kein Sand hinzugesetzt werden. Aber warum bindet der gelöschte Kalk, wenn er eine geraume Zeit, oft Jahrhunderte lang, in Gruben verschlossen gewesen ist, viel besser, als der frisch gebrante und frisch gelöschte?

4. Die frische Kalklünche hat einen eigenthümlichen, widerlichen, ungesunden Geruch, welcher sich erst nach der völligen Austrocknung verliert. Es muß, doch also wohl der gebrante Kalk noch mehr thun, als Kohlensäure und Wasser anziehen. Wahrscheinlich gehn Theile desselben mit dem verdunstenden Wasser in die Luft über; aber welche? Vom Hrn. Landbaumeister G. A. Viet weiß ich, daß dieser Geruch gar viel geringer und vergänglicher ist, wenn zu der Lünche, womit die Wände geweißet werden sollen, das Decoct von Sumach geschüttet wird. Da scheint die Galäpelsäure die riechenden Theile zu
bin

binden oder zu neutralisiren. Auch der Geruch der Dehlmahlerey verliert sich schneller, wenn man in dem verschlossenen Zimmer Essig oder sauren Kohl lange kochen und verdunsten läßt. Ein antiphlogistischer Freund sagt mir, von der vegetabilischen Säure würden die weggedunsteten kohlichten Theile nicht vergeschlagen, und die öhlichten verbrant. So einen Brand liefert man in Hrn. Girtaners Chemie zweyter Ausgabe. S. 63.

J. 12.

Das Brauchbarste von dem, was über die Kalzbrennerey bisher gelehrt worden, findet man in folgenden Büchern.

Krünitz Encyclopädie. XXXII. S. 639.

Schauplatz der Künste. VII. S. 33. übersetzt von C. Klinghammer.

Hannoversche nützliche Sammlung 1755. St. 79-81, wozu auch der Aufsatz in Schreibers Sammlung III. S. III gehört.

K. Ch. Langsdorf Entwurf zu Vorlesungen über mehrer den Kameralisten und Technologen wichtige Gegenstände. Altenburg 1798. 8. S. 21.

Sechszehnter Abschnitt.

G y p s b r e n n e r e y.

§. 1.

Gyps, welcher zum Mörtel dienen soll, muß rein, das ist, ganz mit Bitriolsäure gesättigter Kalk seyn. Man gewinnet ihn mit Himmel und Fäustel, oder durch Schiessen. Gemeinlich liegt unten der bessere, oben aber ein zerbröckelter und halb verwitterter Gyps.

1. Die erste Art der Gewinnung ist bey Lüneburg auf dem so genannten Kalkberge üblich, und geschieht daselbst zum Theil von Tagelöhnern, zum Theil von Gefangenen. Die andere Art wird zu Osterode von Tagelöhnern, welche täglich fünf Mariengroschen erhalten, angewendet.

2. Zum künstlichen Marmor, zur feinsten Stuccaturarbeit und zu den schönsten Formen, dient nur der krystallisirte Gyps oder der Gypspsat, vornehmlich das teutsche oder unsächte Marienglas, Scagliola der Italiener, oder im Teutschen Goldschmidpsat, imgleichen der Fadengyps, *Gypsum striatum* des Wallerius S. 160; *Stirium gypseum* des Linné. Zum gewöhnlichen Gebrauche sind die gröbren Arten, *Gypsum argillosum* und *usuale* Linné gut genug.

§. 2.

§. 2.

Das Brennen geschieht in Meilern, oder in offenen Oefen, oder in Backöfen. Man schichtet den Stein mit Holz, und rührt ihn aus, ehe er glühet.

1. Die Meiler sind zu Weenzen im Lauensteinischen, und in Lüneburg gebräuchlich, an welchem letzten Orte man sie Rösen nennet. Sie brennen daselbst gemeinlich 14 Tage, und ihr Dampf verursacht, daß Silber und andere Metalle in den benachbarten Häusern anlaufen, indem sich unter dem Brennen ein Schwefel oder eine Schwefelleber erzeugt. Desfen von drei Wänden hat man zu Osterode, wo man durch 9 Fuder Holz sieben Malter gebranten Gyps erhält. Backöfen hat man um Berlin und anderswo.
2. Gyps kan weit leichter als Kalk todt gebrant werden. Er muß nur den größten Theil seines Wassers verliehren, wenn er hernach wieder mit Wasser sich krystallisiren oder erhärten soll. Gemeinlich entgeht ihm ein Viertel seines Gewichts. Andere meynen, der todt gebrante Gyps habe einen schwachen Grad der Verglasung erlitten.
3. Ein schon gebrauchter Kalk kan durch neues Brennen wieder lebendiger Kalk werden (S. 306); aber ein alter Gypsmörtel oder Estrich wird durch Brennen nicht wieder so brauchbar als ein zum ersten mal gebranter Gyps.

§. 3.

Der gebrante Gyps oder Spatalk muß, weil er sich sonst nicht mit Wasser genug

nugsam mischen würde, entweder auf einer Mahlmühle, oder unter einem senkrechten Mühlsteine, oder unter einem Buchwerke, pulverisirt, und hernach gesiebt werden.

1. Zu Osterode hat man zwei Mahlmühlen, und man schüttet den gebranten Stein in den Kumpf, aus dem ihn ein Arbeiter mit einem Haken in die Oefnung des Läufers stößt. Zu Lüneburg läßt man einen senkrechten Mühlstein von einem Pferde umtreiben, und das Mehl hernach von Delinquenten, zur Verkürzung ihres wohlverdienten Elendes, sieben.

S. 34.

Zur weitem Erläuterung dieses Abschnittes dient, was man gesammelt findet, in

Brünig Encyclopädie XX S. 420.

C. W. J. Gatterer's Beschreibung des Harz-
nieders. H. S. 59, 63.

Siebenzehnter Abschnitt.

Ziegelbrennerey.

Ziegel, Backstein, oder Brandstein, heißt der in die zum Bauen gebräuchliche Form hart gebackene Thon. Der Ort, wo man die dazu nöthige Anstalt gemacht hat, heißt eine Ziegeley.

§. 2.

Die meisten Arten der Ziegel werden aus gemeinem oder unreinem, vornehmlich gelbem oder bläulichem Thone gemacht, dessen Fehler man, durch die Vermengung mit Sand, oder mit andern Thonarten von entgegengesetzten Eigenschaften, zu verbessern sucht. Er heißt fett oder lang, wenn er sehr zähe ist, mager oder kurz, wenn er sich nicht gut kneten oder bilden läßt. Ein Thon, welcher viele Kalktheile, auch viele kleine Riese (Lücken) bey sich hat, tauget nicht.

- I. Der Thon besteht aus Alaunerde (der eigentlichen Thonerde) und aus Kiesel-erde; oft ist Eisen und Kalk eingemengt. Je mehr Kiesel-erde

erbe er hat, desto magerer ist er. S. Grens Chemie II. S. 248-258.

2. Der gemeine Thon wird gerühmet, nicht weil der reine zu Ziegeln untauglich wäre; denn diesem könnte man wohl leicht Mischung geben; sondern weil man den reinen, welcher selten ist, zu einer vortheilhaftern Verarbeitung anzuwenden pflegt.

S. 3.

Der Ziegelthon wird entweder gegeben, oder wenn er tief liegt, bergmännisch gewonnen. Am ansehnlichsten, also am untauglichsten ist der, welcher sich nahe unter der Oberfläche befindet.

1. Bergmännisch geschieht die Gewinnung z. B. zu Hilsbach, aus welchem Thon zu Neckargemünd sehr gute Gefäße bereitet werden; imgleichen zu Gentilly, nicht weit von Paris. Von beyden Orten findet man die Beschreibung in der von mir herausgegebenen Uebersetzung von Sage chemischer Untersuchung verschiedener Mineralien. Göttingen 1775. 8. S. 43. 60.

2. Die Holländer sammeln mit Baggern den feinen Thon, womit sich ihre Ströme z. B. die Iffel, verschlammten, und verarbeiten ihn auf mancherley Art. Auf gleiche Weise fischten die Aegyptier den Thon aus dem See Märis. S. Herod. B. 3.

§. 4.

Der den Winter über, durch die freye Luft und den Frost, verbesserte Thon wird im Frühjahr, in den Sümpfen, oder in den mit Bohlen ausgelegten Gräben, unter einem Schoppen, mit Wasser erweicht, hernach vermischt (§. 2.), und entweder von Tagelöhnern, oder Pferden, oder Ochsen, zu einem feinen gleichartigen Teige getreten, von Tagelöhnern mit Werkzeugen, oder durch Hilfe einer Thonmühle, die entweder von Thieren oder vom Wasser getrieben wird, zugerichtet.

1. Die Thonmühlen, Klaymühlen, sind vornehmlich in Holland und Schweden üblich. Eine senkrechte Welle, welche mit verschiedenen Armen, an welchen einige Messer befestigt sind, besetzt ist, wird in einem über einer kleinen Grube stehenden Kasten, von Thieren umgetrieben, nach dem oben der Thon eingeworfen worden, welcher, nach genügsamer Verarbeitung, in die Grube fällt. Zuweilen giebt man auch zwey entgegengesetzten Wänden des Kastens Messer, und dann sind die an der Welle, ohne Arme befestigt.

2. Wird die Mühle vom Wasser getrieben, so pflegt man die mit Messern besetzte Welle, über einem muldenförmigen offenen Gefäße, horizontal zu legen. Man kan auch die Einrichtung machen, daß der aus der Mulde herausgearbeitete Thon so gleich von der Maschine, in untergelegte Formen gedrückt wird.

3. An einigen Orten steht die mit Wasser oder Flügeln besetzte Welle in einem walzenförmigen Mauerwerke, auf einem etwas über dem Boden desselben angebrachten eisernen Rost. Einen Schuh hoch über diesem befinden sich im Mauerwerke Oefnungen, die man verschließt, wenn Thon eingefüllet ist. Alsdann leitet man oben Wasser hinein, und setzt die Welle durch ein Wasserrad in Bewegung. Wenn sie einige Zeit gearbeitet hat, und die Steine und Hiecken, welche der Thon bey sich hatte, durch den Rost, in die untere Grube, gesunken sind, zieht man die Oefnungen auf, und läßt das Thonwasser in Sämpfe laufen, in denen es den geschnittenen Thon absetzt.

S. 5.

Die Mauerziegel und Dachziegel werden in der Ziegelscheune, auf einem Tische, in hölzernen oder eisernen Formen von verschiedener, aber gesetzlich bestimmter Größe, gebildet, gestrichen; alsdann in der Trockenscheune auf Gerüsten von Latten oder Brettern gestellt, um windtrocken zu werden.

1. Hierher gehört die Brandenburgische Verordnung vom Jahr 1749; die Schlesische vom Jahre 1750; die Herzoglich-Braunschweigische vom 14. Sept. 1764, und vornehmlich vom 6. März 1765, welche letztere deswegen vorzüglich ist, weil ihr Tabellen beygefügt sind, welche die Berechnung des Bauanschlages erleichtern, und Betriegerereyen verhüten. Beide stehen in meiner Sammlung der Polizey- und Cameralgesetze. VII. S. 248, 249.

2. Die übrigen Ofen trocknet man die ungebildeten Ziegel in freyer Luft, ohne Scheune, und über nie ohne Gefahr und selten ohne Verlust.

S. 6.

Das Brennen geschieht entweder in Oefen oder Mältern. Sene sind gemeinlich aus Backsteinen erbauet, und sind entweder gewölbt, geschlossen, und haben in ihrem Gewölbe Zuglöcher; oder sie sind ungewölbt und offenz; oder sie sind auch nur aus Mälerwänden aufgeführt. Die Mäler oder Feldöfen werden aus den noch nicht gebranten Steinen, ohne Mauren beigestalt aufgesetzt, daß Schürheerde, Schürlöcher und Zuglöcher übrig bleiben. Bey ihnen erspart man die Erbauung des Ofens, aber verliert desto mehr an der Feuerung.

1. Ein Ofen wird nach der Anzahl der Schürlöcher oder Feuerlöcher, ein-zwey- oder dreyschürig u. s. w. genant. Das aus den Ziegeln über den Schürheerden zusammen gesetzte Gewölbe, heißt das Schloß.

2. Einige Oefen haben aufgemauerte Unterlagen neben den Schürheerden, auf welche die Ziegel gestellt werden, damit sie nicht zu sehr von dem stärksten Feuer leiden. Man nennet sie Bänke.

3. Will man in einem Ofen zugleich Kalksteine, Mauerziegel und Dachziegel brennen, so legt man erste unten, und dem Feuer am nächsten; letz-

legte aber in den obern Raum des Ofens, oder in die Schluff.

4. In dem hiesigen kleinen Ziegelofen werden allemal zugleich einige Malter Kalk gebrant. Ein Malter wird jetzt mit 2 Gulden bezahlt. Hundert Backsteine, auch hundert solcher Dachziegel, die hier Sittigsteine genant werden, kosten einen Thaler. Hundert Spundziegel oder Platzziegel, die aber keine vortheilhafte Bildung haben, kosten $1\frac{1}{2}$ Thaler. Der Thon wird jetzt am Egelsberge, jenseit der alten Leine, gegraben. Der Pächter des Ofens kauft sich ein Stück Land, und verkauft es wohlfeiler wieder, nachdem der Thon erschöpft ist.

5. Meiler werden in der Grafschaft Bentheim und im Münsterschen, an den Fenen oder Torfmooren, wenn daselbst Thon vorhanden ist, aufgebauet, neben welchen sich die Arbeiter Strohhütten anlegen. Ofen mit Wellermänsden sind z. B. in Schlesien gebräuchlich.

S. 7.

Man feuert mit Holz, oder Torf, oder Strohlohlen. Anfanglich wird das Feuer schwach gemacht, um die Verdunstung des Wassers zu befördern. Nach diesem Schmauchfeuer verstärkt man die Stut schnell, um die Steine nicht zu calciniren, sondern zu brennen. Zuletzt vermachet man alle Oefnungen des Ofens, und läßt ihm die gehörige Zeit zum Abkühlen oder kalt werden.

Wenn der Ofen ausgenommen worden,

werden die Ziegel nach ihrer Güte sortiret, und zum Verkaufe hingestellet.

1. Die vorzüglichsten Mauersteine, vornehmlich zum Wasserbau, sind die Klinker, welche zu Harlingen in Friesland gemacht werden. Einige Nachricht von ihrer Bereitung findet man in meinen Anmerkungen zu des Sage Chemischer Untersuchung einiger Mineralien S. 49. Sie sollen auch in der Nachbarschaft von Potsdam zu Glindo, Werder und andern Orten häufig gemacht werden.

2. Die eisengraue Farbe geben die Holländer ihren Mauersteinen durch die in den Ofen geworfenen Bündel von grünem Ellernholze. Auch Hörner und Klauen der Thiere leisten fast dieselbige Wirkung.

3. Die Dachziegel glasirt man zuweilen; dann müssen sie, wie Löpferwaare, zweymal gebrant werden; oder die windtrockenen Ziegel werden nur mit feinem Kalk oder Asche bestreuet.

4. Von derjenigen Bauart, welche die Franzosen pizé, pisé, pizay, pizey nennen, und darin besteht, daß eine mit vielem Sande und Kalk vermengte Thonerde zwischen Bretter-Wänden, lagenweise festgestampfet wird, welche also der so genannten Klebarbeit oder den Wellermänden gleicht, handeln die Schriften, welche in meiner Biblioth. V. S. 119. XVIII. S. 61, 64, 316 und XX S. 184. angezeigt sind; imgleichen Gilly Handbuch der Handbaukunst. Berlin 1797. 4. I. S. 39. Brünig Encyclopädie

pädie LXX. S. 190. Neu ist diese Bauart nicht; denn schon Plinius XXXIV, 14 hat sie beschrieben; auch ist sie zu allen Zeiten in der Levante und Barbarey gebräuchlich geblieben. S. Shaws Reisen, Leipzig. 1765. 4. S. 23.

S. 9.

Zur Erläuterung dieses Abschnittes können vorzüglich folgende Aufsätze dienen,

Schauplag der Künste und Handwerke. IV S. 154: Kunst Mauer- und Dachziegel zu streichen. VII. S. 129: Jars Kunst, wie in Holland Ziegel gestrichen und mit Torf gebrant werden. VI S. 149 Carl Wynblads Anweisung Ziegelhütten einzurichten und Dach- und Mauerziegel mit arößter Ersparung des Holzes zu brennen. (Uebersetzt von C. Klinghammer.)

Hartwigs Handwerke und Künste IX. Seite 10.

Die Ziegelbrennerey, wie sie behandelt wird. Zweite Aufl. Leipzig 1799. 8. S. Biblioth. XIX. S. 580.

Achtzehnter Abschnitt.

Töpferkunst.

§. 1.

Die Töpferkunst ist die Geschicklichkeit, aus reinem oder gemischtem Thone allerley Geräthe zu bilden, solche hart zu brennen, zu bemalen und zu glaziren.

1. Die Töpferwaaren unterscheiden sich dadurch vornehmlich vom Glase, daß jene vor dem Brennen gebildet werden, und ihre Bildung im Feuer beybehalten; dahingegen die gläsernen Sachen, aus den vorher in Fluß gebrachten Erden und Steinen, gemacht werden.

2. Die Erhärtung des Thons im Feuer hat verschiedene Grade. Der schwächste ist der, welcher die Bestandtheile, ohne sie zu verändern, nur zusammen backen läßt, und diesen bemerkt man bey den gemeinsten irdenen Waaren. Ein stärkerer Grad ist der, da die Bestandtheile zusammen sintern, oder, durch einen schwachen Anfang der Verglasung, sich sehr genau vereinigen, und einen mehr gleichartigen oder homogenischen Körper, welcher sich dem Glase schon etwas nähert, darstellen. Die verschiedenen Grade der Erhärtung verursachen sehr mannigfaltige Arten der Töpferwaare.

S. 2.

Thonarten, welche geschmeidig genug sind, um sich zu Gefäßen bilden zu lassen, und welche sich bey einem mäßigen Feuer bald hart breuten, aber bey einem stärkern ganzlich fließen, werden, zumal da sie die häufigsten zu seyn pflegen, vornehmlich zu den wohlfeilsten und gemeinsten Geräthen verarbeitet, welche, weil sie eine schnelle Verminderung der Kälte und Hitze, wenigstens eine Zeit vertragen, die gemeinnützigsten sind. Sie würden nicht fähig seyn, Wasser und andere Flüssigkeiten zu enthalten, weil sie zu viel grobe Zwischenräume behalten, deswegen man diese, wenigstens in der Oberfläche, durch einen glasartigen Ueberzug verstopft.

S. 3.

Thonarten, welche durch ein starkes Feuer zusammen sintern, aber nicht gänzlich in Fließ kommen, geben harte feste Gefäße, welche alle flüssige, und selbst im Feuer zart fließende Körper, zu enthalten fähig sind, aber bey einer plötzlichen Abwechselung der Hitze und Kälte zerspringen.

S. 4.

Thonarten, welche im stärksten Feuer, ohne zusammen zu sintern, sehr erhärten, geben Gefäße, welche im heftigsten Feuer aushalten.

halten, und geschmolzene Metalle und Gläser, die nicht sehr zart fließen, zu enthalten geschickt sind.

1. Ein geschickter Töpfer, muß zu den Waaren, welche er liefern soll, den erforderlichen Thon auszuwählen, und aus der Beschaffenheit eines vorhandenen Thons, die vortheilhafteste Verarbeitung desselben, zu bestimmen wissen. Manches läßt sich inzwischen durch eine schickliche Vermischung und Bearbeitung erzwingen.

2. Die reinsten Thonarten leiden im stärksten Feuer keine andere Veränderung, als nur die Erhärtung. Kalkige, gypsige, eisenhaltige Erden verursachen, nach dem sie mehr oder weniger beigemischt sind, einen größern oder geringern Grad der Schmelzbarkeit. In einem geringen Verhältniß bewirken sie nur die Zusammensinterung. Ist der Thon sehr unrein, so darf die Waare nicht stark genug gebrant werden, aus Furcht, sie möchte in Fluß kommen.

3. Die reinsten Thonarten sind weiß, und behalten diese Farbe auch nach dem Brennen; aber nicht alle weiße Thonarten sind rein, und nicht alle weiße behalten ihre Farbe im Feuer. Mührt die Farbe eines rothen Thons nicht von metallischen Theilen, sondern von einem brennbaren Wesen her, so brennen sie sich, auch so gar schwarze, oft ganz weiß. Die Röthe zeugt aber gemeinlich von der Gegenwart des Eisens. Die Geschmeidigkeit läßt sich nicht nach der Farbe bestimmen; gemeinlich werden die weißen Arten zu den feinsten Arbeiten verwendet, aber aus rother Siegelerde macht der Türl und Ballach die feinsten Gefäße und Pfeiffentöpfe.

§. 5.

Die Zurichtung des Thons geschieht, nach der Feinheit der Maare, durch Hülfe der Thonmühle, der Thonschneide oder Schabe, durch Träten, Schlagen, Walzern, Schlammern, Sieben.

§. 6.

Die Sachen werden theils aus freyer Hand, theils auf der Scheibe, theils in Formen, theils durch Hülfe einer Leere oder Schablone, gebildet.

1. Die Töpferscheibe hat gemeinlich oben eine hölzerne, unten eine steinerne Scheibe; zuweilen aber ist stat der untern ein großes Rad mit eisernen Speichen. Die meisten Arbeiter setzen sie mit ihren Füßen in Bewegung; einige aber, sonderlich in Frankreich, bedienen sich eines Stabes, womit sie an die Speichen schlagen. Auch giebt es Scheiben, welche durch Hülfe einer Kurbel und eines senkrechten Rades, von einem Knaben gedrehet werden. Zur Bildung des Thons braucht der Töpfer die Schiene und Bechertraube, und mit dem Thondrate nimt er das fertige Stück von der Scheibe.

2. Vermittelt einer Leere oder Schablone oder eines Calibers, giebt man den Sachen, welche nicht so wohl Gefäße, als vielmehr Fußgestelle, Consolen oder Zierraten seyn sollen, die mannigfaltig gebogene Außenflächen. Entweder wird der Thon durch eine Schabe oder der unbeweglichen Leere heringeführt; oder der

der Thon, woraus das Stück gebildet werden soll, ist unbeweglich, dagegen wird die Leere um dasselbe herumgedreht.

3. Die Formen der Töpfer sind gemeinlich von Gyps. Damit die Waare sich leicht daraus abhebt, bestreicht man die Formen mit Oehl, und bestreicht sie mit ungelöschem Kalk durch ein Haarsieb.

S. 72

Die gebildete Waare wird erst wasserhart oder windtrocken gemacht. Nachher wird die gemeinere mit einigen Farben überstrichen, gleich mit Glasur überzogen, und im Ofen hart gebrant. Die feinere aber wird windtrocken auf der Schelbe noch mehr ausgebildet und geglättet; alsdann erst gebrant, darauf glasirt, abgetrocknet, bemalt und abermal gebrant. Jenes heißt die Malerey unter der Glasur; dieses die Malerey auf der Glasur oder auf Schmelze.

S. 8.

Glasur nennet man diejenige leichtflüssige mineralische Mischung, womit man Töpferwaare überstreicht, um sie auf derselben derglasen zu lassen. Man giebt ihr, durch metallische Kalke und Gläser, durch Braunsstein und andere Mineralien, mancherley Farbe.

1. Wird die Glasur vor dem Brennen aufgetragen, so vñlegt man nur die Seite, welche glasirt werden soll, mit Thonwasser zu benetzen, und mit der trocknen pulverisirten Glasurmasse zu bestreuen. Geschieht das Glasiren nach dem ersten Brennen, so wird sie gemeiniglich naß aufgetragen; indem man entweder die Waare darin eintunkt, oder die Glasur mit einem Quast ansprützt. Bey der letzten Weise hat man den Vortheil, keine Gefäße zu glasiren, als welche gut bleiben, dahingegen bey der ersten viele Materialien an Stücke verwendet werden, welche im Ofen misrathen, aber man braucht auch dabey weniger Feuerung und Zeit.

2. Zu den Materialien, welche zur Glasur und zur Färbung derselben dienen, gehören: leichtflüssiger Thon, der sich roth brennet, Bolus, Glätte, Mennig, Bleeglanz, Braunstein, Schwalze, Saffor, Zinnsche, Ochererde, Ochra ferri Waller, Eisensafran, Kupferocher, Kupfersche, Schlacken, Spießglas, Sand, Glas, verschiedene Salze u. d. Neapolitanisches Gelb (Giallolino, jaune de Naples). Die wahre Zubereitung dieses letzten Pigments habe ich in der Waarenkunde I. S. 181. bekannt gemacht.

3. Eine leichte, wohlfeile, noch wenig bekannte grüne Glasur, die fast einen metallischen Glanz hat, ist folgende, welche mich ein Mal gegen ein Stück Geld gelehrt hat. Man überzieht die Waare mit Bleeglas, und hält sie so gleich über ein mit Hen angefülltes Gefäß, worin man eine glühende Kohle geworfen hat. Vermuthlich würde man dieses auch sehr vortheilhaft im Großen anwenden können, so wie Holländer Ziegel mit Ellerslaub färben.

4. Die Materialien zur Glasur werden auf einer Mahlmühle, oder Handmühle, oder auf einem Reibstein pulverisirt. Zur Glasur der Fayance wird gemeinlich ein leichtflüssiges Glas aus reinem Sande, Sode und Salz geschmolzen, welches Meistergut genant wird. Dieß wird zu Münden auf einer Mühle, welche der Mühle der Blaufarbenwerke gleicht, fein gemahlen, und hernach mit Zinnsche zur weissen, und mit andern Mineralien zur bunten Glasur gebraucht.

5. Die gemeinste Glasur ist Bleiglas, und wenn dieses zu viel Blei hat, und zu dün oder zu dick aufgetragen, und nicht so stark gebrant ist, daß es mit dem ütern Thone hat zusammen fließen können, so ist diese Glasur zu leicht auflöslich in Säuren, und macht den Gebrauch solcher Gefäße gefährlich. S. die Bleiglasur des irdenen Küchengeschirrs, als eine Ursache vieler Krankheiten, von G. A. Ebell. Hannover 1794. 8. S. Physik. ökon. Bibl. XVIII. S. 319. Westrumb über die Bleiglasur unserer Töpferwaare und ihre Verbesserung Hannob. 1795. 8.; steht auch in seinen Abhandlungen.

S. 9.

Die Bemalung geschieht aus freyer Hand, oder nach einer Zeichnung, die man mit Kohlenstaub durch durchlöcheretes Papier vorher hinauf getragen hat.

S. 10.

§. 10.

Der gemeine Töpferofen ist gemeinlich länglich viereckigt, gewölbt, und hat an der einen schmalen Seite einen vertieften Feuerheerd, aus dem die Hitze, durch das vor ihm aufgemauerte Gitter, und durch die Ritze, welche man zwischen der über einander aufgestellten Waare gelassen hat, bis zum Rauchfange der entgegengesetzten Seite spielet, wo die Thür ist. Diese wird, nachdem der Ofen gefüllet worden, so wie auch zuletzt das Schürloch, nebst den daneben befindlichen Zuglöchern, zugemauert. An andern Orten hat man zu den feinem Sachen einen höheren Ofen mit einem doppelten durchlöcherten Gewölbe. Man feuert mit Holz, oder Steinkohlen, oder Kohlen.

1. Der kleine hiefige Ofen, in welchem nur Ofenschacheln gebrant werden, wird jedesmal mit einem Klasten Buchen-Holz, 14 bis 16 Stund lang geheizt, und braucht ungefähr 2 Tage zum Erkalten.

2. In Frankreich hat der Fajance-Ofen drei Theilungen. Die unterste ist der Feuerofen oder Heerd; die beyden obersten sind zwei Kammern, deren jede einen durchlöcherten Boden und eine besondere Thür hat, welche, nachdem der Ofen voll gesetzt ist, so weit zugemauert wird, daß nur ein kleiner Ausgang für den Rauch übrig bleibt. Die oberste Kammer hat auch in ihrer Decke eine Oefnung für die Dünste. Von dieser Bauart ist der kleine Ofen, worin zu Münden das unächte weiße Steingut gebrant wird.

S. II.

Feinere Sachen werden nicht dem unmittelbaren Feuer ausgesetzt, sondern in Kapseln oder Gassettes gepackt in den Ofen gebracht. Man backet diese Muffeln aus einem feuerfesten metallsreyen Thone, und glasirt sie nicht.

1. In vielen Orten werden die Kapseln mit dem Holländischen Namen *Kokers* benant. *Koker* ist Röcher, Futteral.

S. 12.

Fajance nennet man die aus feiner weißer Erde gebildeten, und auf der Glasur kunstmäßig bemalten Gefäße.

1. Wenigstens sollte nur weißer Thon genommen werden, damit nicht, wenn etwas Glasur abspringt, gleich die gemeine Röthe durchscheine. Oft aber muß man mit einem Thone, welcher sich gelblich brennet, zufrieden seyn.

2. Der wesentliche Unterschied der *Fajance* und der gemeinen Töpferarbeit besteht, wie mir scheint, darin, daß jene auf der Glasur und kunstmäßig bemalt ist. Hierauf muß man achten, wenn man die Zeit der Erfindung bestimmen will. Die Glasur kannte schon Jesus Strach XXXIX, 34. Schon unter den Aegyptischen Alterthümern kommen Stücke vor, die gute *Fajance*, ja so gar gutes Porzellan genant zu werden verdienen. Dennoch versteht man jetzt in Aegypten nicht mehr, thönerne Gefäße zu glasiren oder wasser dicht zu machen.

S. Nordens Reise S. 121. Man irret, wenn man dem Voltaire glaubt, daß die erste Faience zu Faenza gemacht sey; ungeachtet der Namen allerdings daher entstanden ist, weil man daselbst, im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, vorzüglich gute Töpferwaaren dieser Art, so wie auch zu Pesaro, Gubbio, Urbino und in andern Städten Italiens verfertigte, die weit verfahren wurden. Sie hatten ihren Ruhm vornehmlich der grossen Geschicklichkeit zu danken, womit Raphael, Julius von Rom, Titian und andere geschickte Künstler sie bemalten; wiewohl andere behaupten, die Malerey sey nur nach des von Raphael gezeichneten Kupferstichen des Wlodenessischen Kupferstechers Marc. Antonia oder Raymondi gemacht worden. H. von Heineken meint, das Gerücht sey daher entstanden, weil Raphael in Urbino geboren ist, und sein Verwandter Guido Durantino daselbst eine Töpferfabrik gehabt hat. Aber Hr. Rath Haberlin, dessen Aufsicht die Braunschweigische Naturalien- und Kunst-Sammlung anvertrauet ist, versicherte mir 1787 im October, man habe zu Loretto einen Brief des Herzogs von Urbino an Raphael gefunden, worin er diesem für die schön bemalten Teller danke, und besonders diejenigen rühme, welche unten einen Namen oder eine Schrift hätten. Diese Waare behielt ihren Werth nicht lange, weil um jene Zeit das Chinesische Porzellan häufiger nach Europa kam, welches zwar in Absicht des Materials viel besser, aber in Betracht der Formen viel schlechter war. Im Jahre 1580 bewunderte Montaigne die Töpferwaare, welche damals bey Siena gemacht ward, die eben so weis, und schöner und wohlfeiler als diejenige war, welche damals in Frankreich

Porzellan hieß. Zu Salzdalum bey Wolfersbützel werden noch gegen tausend bemalte Stücke dieser Arbeit verwahrt, unter denen die ältesten die Jahrzahl 1537, die jüngsten 1576 haben. Jetzt ist diese Kunst in Faenza fast erloschen. Die dortige Fabrike gehört jetzt dem Grafen Farignani; sie hat 30 bis 40 Arbeiter, und liefert jährlich für 25000 Scudi Waaren, die aber innerhalb Italien bleiben. Einige Franzosen meinen, der Name Faience komme von dem alten Städtchen Fayence in Provence. Histoire par Mrzerai. Paris 1651. III p. 928. Aber worauf mag sich die Nachricht gründen, daß, wie Büsching sagt, die Glasur der irdenen Gefäße, zu Schlettstadt in Unterelsaß, im dreizehnten Jahrhunderte von einem Adpfer erfunden sey?

g. Älter als Faience ist die Benennung Majolica, welche einige von Majorca oder Mallorca, einer der Balearischen Inseln, andere aber von dem Namen des Erfinders herleiten wollen. Keine dieser Meinungen ist, so viel ich weiß, erwiesen, oder nur Wahrscheinlich gemacht. Falsch ist es auch, wenn einige die Majolica für eine Europäische Nachahmung des Chinesischen Porzellans ausgehen wollen. Jene hatte man lange vorher, ehe man letzteres kennen lernte; zudem verdient weder Majolica noch Faience den Namen des unächten Porzellans, den ihr Unkundige geben; höchstens kon er nur durch einige Ähnlichkeit der Bemalung gerechtfertigt werden. Weit näher kömmt das Englische und Deutsche Steingut dem Porzellan. Im Jahre 1592 sah Herzog Friederich von Wirtemberg zu Einspaysen in der Sammlung des Stadtarztes Bernhardi Paludani: vasculum candidum italicum

licum Pisanum, eleganter pictum, *Manli-*
cam vocant. Diese Benennung ist mir sonst
 noch nicht vorgekommen.

4. Viele Italiener schreiben die Erfindung der
 Malerey auf Glasur, in Europa, einem Flo-
 rentiner, Lucca della Robbia zu, der 1388
 geböhren seyn soll. Deswegen ward solche
 Arbeit von den Italienern terra della robbia
 genant. Noch jetzt zeigt man in einigen Kir-
 chen zu Florenz Arbeiten dieses Künstlers. Die
 Franzosen erzählen, ein Italiener sey mit ei-
 nem Herzoge von Nivernois nach Frankreich
 gekommen; habe um Nevers einen Thon ge-
 funden von der Art, wovon er Fayance in Ita-
 lien machen sehen, und dieser habe zuerst an-
 gefangen, diese Töpferarbeit in Frankreich zu
 verfertigen. Ohne Zweifel ist dieß Louis de
 Gonzague, duc de Nivernois & de Rethelois,
 der Gönner des Gaston Duclo, welcher ge-
 gen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts
 gelebt hat. Letzterer sagt in der Zueignungs-
 schrift seiner Apologiae argyropoeiae an den
 Herzog: Hinc vitrariae, figulinae & encau-
 sticae artis artifices egregii iussu tuo accer-
 siti, & immunitate tributorum alliciti prae-
 stantia opera civibus tuis commoda, magis-
 que exteris admiranda subministrant. Zuver-
 lässiger ist jedoch, daß der gelehrte Töpfer,
 Bernhard Palissy, in der letzten Hälfte des
 sechszehnten Jahrhunderts, in Frankreich zu-
 erst Fayance und die eigentliche Schmelzma-
 lerey versucht, und zu Stande gebracht habe.
 Beyde Künste würden aber damals schon von
 andern Nationen, vorzüglich von den Italie-
 nern, getrieben, und es ist gewiß falsch, wenn
 einige die Schmelzmalerie für eine französische
 Erfindung ausgeben und solche erst ins Jahr

1632 setzen. Zu unsern Zeiten, da man das ungleich vortreflichere Porzellan kennet, wendet man die gute Malerei mehr auf dieses, und unsere Künstler übertreffen die Alten unleugbar. Inzwischen haben diese einige Glasuren und Schmelzfarben gehabt, welche jetzt unbekant zu seyn scheinen; dahin rechne ich die rubinrothe und blaue. Jene war nämlich nicht der mineralische Purpur, und letzte nicht unsere Schmalte. Beide sind weit neuere Erfindungen. Auch die vielen alten Scherben, welche an den Ufern der Wolga, in der Nachbarschaft von Saratow, gefunden werden, sollten wohl, wegen ihrer Schönheit, worin sie den neuern nichts nachgeben, der Untersuchung der Antiquarier werth seyn.

3. Seit einigen Jahren haben die Engländer zu Liverpool angefangen, Kupferstiche mit mineralischen Farben auf Töpferwaare, sonderlich Steingut, so wie auch auf emailirte Kupfergeräthe, abzuzeichnen, und die Farben einzubrennen. J. Herzberg, Ober-Landschafts-Rendant in Breslau, hat eben dieses mit gutem Erfolge versucht. S. Physikal. ökon. Biblioth. X S. 270.

S. 13.

Steingut nennet man diejenige feste Töpferwaare, welche im Feuer bis zum Zusammensintern (S. 3.), und auf der Oberfläche zum Verglasen gebracht worden.

1. Diese Verglasung der Oberfläche geschieht dadurch, daß man etwas Kochsalz, welches etwas alkalisch wird, in den Ofen wirft, oder damit

damit die Waare bestreuet. Dies soll in England erst ums Jahr 1600 durch einen teutschen Künstler, Namens Eller oder Elers bekannt geworden seyn. Man kan auch die Gefäße, vor dem Brennen, mit etwas Salzlake überstreichen, und zu eben dieser Absicht überstreuet man in Frankreich die schwarz gefärbte Waare mit wohl ausgebrannter Asche. In Mustau in Oberlausitz knetet man Salz in den Thon, und verbraucht dazu jährlich 60 bis 70 Scheffel.

2. Hieher gehören die Vaisseaux de grès der Franzosen, und unser so genanntes braunes Steingut, woraus Buttertöpfe, Milchbüchsen oder Setten, Retorten, Krufen, Wasserröhren u. d. gemacht werden. Vorzüglich gut werden dergleichen gemacht zu Waldenburg im Erzgebürgischen Kreise, zu Creussen, im Brandenburg, Culmbachischen, zu Burgdorf im Herzogthum Lüneburg; auch im Dorfe Duingen unweit Hameln, wo vierzig und einige Dörfer sind, in denen solche und andere Töpfe gemacht werden, welche auf der Weser nach Bremen, auch nach Hamburg, Altona, Holland, auch nach Dänemark, Schweden, Danzig, Riga und Rußland gehn. Der Thon zu dieser Waare ist meistens von einer violetten, oder fast blauen Farbe. Aus eben dieser Art sind die meisten Urnen gemacht, welche man in Teutschland, z. B. in der Grafschaft Hoya, auch in England, z. B. in Kent und andern Orten ausgräbt.

3. Die vorzüglichste Gattung ist das weiße oder gelbliche englische Steingut, white flint ware oder Stone ware, Queens ware, welches im Anfange dieses Jahrhunderts von einem Töpfer aus Staffordshire erfunden worden,

den, und jetzt bey Worcester, Derby, Burslem, nördlich über Newcastle under Line in Staffordshire, und in andern Gegenden von England verfertigt wird. Man mischt zu dem weissen, geschlämten, gesiebten und in Wasser verbreiteten Pfeiffenthon, calcinirte, feingestossene und durch Seidensfor gesiebte Feuersteine, oder derbe grobe Quarze. Um dieses Gemeng vom überflüssigen Wasser zu befreien, und zwar so schnell, daß sich beyde Erden nicht durch ihr verschiedenes Gewicht trennen können, bringt man es in ein aus Mauerziegeln aufgeführtes Behältniß, dessen glatter Boden aus glazirten Ziegeln zusammen gesetzt ist, und auf eisernen Stangen über einem Ofen ruhet. Unter der Verdunstung wird beständig gerührt. Wenn die Waare einige Stunden im Ofen gestanden hat, wirft man Kochsalz hinein. Oder man setzt auch wohl in die Kofers ein Näpfchen mit Salz, dem manche etwas Arsenik beymengen, durch welchen gefährlichen Zusatz die Weiße erhöht wird. Das gelbe Steingut, Fine-ware, Biscuit, wird nach dem Brennen mit einer schwefelgelben Glasur überzogen, oder auch mit Gold, mit einer hochrothen Farbe von Eisensafran, mit blauen, grünen und schwarzen Farben bemalt, oder mit Abdrücken von Kupferstichen geziert, und, um die Farben einzubrennen, von neuem in den Ofen gesetzt. Burslem allein löset für diese Waare von den Ausländern jährlich 100,000 Pfund Sterl. Inzwischen macht man sie jetzt auch schon in Deutschland so gut, daß sie der Englischen wenig nachgiebt. Vor einigen Jahren fing man in Rassel an, sie zu verfertigen, und brauchte dazu den Bergkiesel, Petrosilex Croni. vom Habichtswalde, wo er die Grundlage des

St.

Gebirgs ausmacht, und sich bey'm Schlosse Weissenstein, 50 Schuh tief entblößet, noch immer mächtiger, in verschiedener Härte zeigt. Aber in Teutschland nennet man, jezt oft Englisches Steingut, was doch nur bloß gelblich glasierte Fayance ist.

§. 14.

Zuweilen färbt man die ganze Masse, woraus Gefäße gebildet werden, z. B. braun, indem man der Pfeiffenerde etwas Braunschwein zumischt; oder schwarz, wie in Frankreich, durch den Rauch von grünem Holze. Zuweilen giebt man auch den Sachen des Aussehens des Aventurins, indem man Goldglimmer einstreuet.

1. Das braune Gut wird vornehmlich in England sehr schön gemacht, auch weit verfahren. Manche Stücke werden vergoldet, indem man die Stelle mit Goldsize oder Mordant überstreicht, und hernach mit Goldschäum belegt.
2. Im siebenjährigen Kriege versetzte man in Meissen aus einem rothen mit zartem Glimmer gemischten Thon, der zu Drilla gefunden wird, Gefäße, welche wegen des Goldschimmers ein angenehmes Ansehn hatten, welches durch Schmelzwerk noch veredelter ward. Aus unbekanten Ursachen hat man dort diese Arbeit aufgehoben, aber sollte man sie nicht in andern Ländern mit Vortheile unternehmen können?

S. 15.

Die Schmelzriegel gehören zu den feuerfestesten Töpferarbeiten. Die vornehmsten, welche über alle Welttheile verfahren werden, sind die Hesseschen, welche eine grangelbe oder röthliche Farbe haben, und die Ipsier oder Passauer, welche schwarz sind, und neu abgeschwärzen. Jene werden aus einem weissen feinstlich reinen Thone und Sand gemacht; diese aber aus einem blauen fetten Thone und Meißbley. Jene halten metallische Gläser am besten, aber sie leiden keine ungleiche und abwechselnde Hitze. Die Ipsier erdulden diese leichter und öfter, hingegen werden sie von Salzen durchfressen.

1. Die Hesseschen Tiegel werden zu Großallmerode und Ellerode verfertigt. Zu Großallmerode, welches Flecken seit 1775 eine Stadt heißt, machen die Tiegelfbrenner eine Innung aus; sie waren aber alle im siebenjährigen Kriege so verarmet, daß sie die Kosten zu einem Brande nicht mehr aufbringen konnten. Darauf schoß ihnen ein Kaufmann in Großallmerode Geld vor, mit der Bedingung, daß sie ihm alle Waare für einen abgerodeten Preis überlassen, oder ihm, wenn sie die Waare selbst verkaufen wollten, von jedem geldseten Thaler 4 ggr. abgeben sollten. Damit er nicht möchte betrogen werden, ward ein Schaumeister gesetzt, der vornehmlich auf die Reinigung des Thons von Riesen sehen sollte, weil aber dieser sich durch ein Glas Brantwein blenden ließ, so wurden die Tiegelf

gel immer schlechter. Jedoch ein Ziegelbrenner, namens Lipphard, machte eine Ausnahme, suchte seine Waare immer vollkommener zu machen, und bekam daher den stärksten Absatz. Er suchte deswegen die Erlaubniß, für eigene Rechnung arbeiten zu dürfen, ohne die 4 ggr. Abgaben zu erlegen. Nach vielen Jahren ward ihm endlich die Bitte zugestanden, und seit dem liefert er die allerbeste Waare. Ueberhaupt soll der Ort jährlich für 60000 Rthlr. verkaufen, wovon jener Kaufmann, als Verleger, 6000 Rthlr. reinen Gewinn haben soll. Man erhält die dreyeckigen Ziegel in Sähen, wovon die kleinsten etliche Loth, die größten 10 bis 15 Mark Silber fassen. Man macht ähnliche in Sachsen, auch seit einigen Jahren bey Berlin, doch sind sie den Hessischen noch nicht gleich.

2. Die Ipsen Ziegel werden zu Ips, einer kleinen Stadt in Unter-Oesterreich an der Donau, und zu Passau, aus zwey Theilen fein gestossenen Reißbley (Plumbago, Graphites), und einem Theile Thon gemacht. Jenes gewinnet man seit 200 Jahren in einem Granit-Gebürge bey Leizersdorf, nicht weit von Passau, wo die Gruben von den Eigenthümern, den Bauern, kunstlos gebauet werden. Der Thon wird drey viertel Stunden von Passau auf Bayerischem Gebiete gegraben. Man erhält von daher Ziegel, die 1000 bis 2000 Mark fassen; doch nicht in Sähen, die auf einander folgen. Ähnliche, wiewohl nicht gleich gute, verfertigt man auch zu Bismichbrod, auch seit einigen Jahren bey Berlin.

3. Zu sehr feuerfesten Ziegeln dienen auch die Mischungen aus rohem und gebrantem Thone mit etwas Glasspat; aus Lion und Serpentinstein; aus spanischer Kreide und gebrantem Kalk u. s. w.

4. Zu den gemeinsten Töpferwaaren gehören die Knicker, Schüsser, Schösser, Spielkugeln, welche zuweilen glasirt werden. Sie werden in Großallmerode und an mehreren Orten unserer Nachbarschaft gemacht, und in Tonnen über Münden nach Bremen geschickt. Eine unglaubliche Menge wird nicht allein in Europa, sondern auch in beyden Indien verkauft. Im Jahre 1694 kamen allein nach England aus Teutschland 23000 Stück und 6000 aus Holland, außer diesen noch 7 Fässer voll. Man verwechselt diese Knicker nicht mit denen, welche marmorne genant werden, und, soviel ich gesehen habe, aus Topfstein, lapis ollaris, oder auch aus Marmor bestehn. Diese werden auf besondern Mühlen gemacht, dergleichen, wie mir gesagt ist, in Tyrol, im Saalfeldischen, auch in Salzburg, zu Edllingen im Durlacher Oberamte, auch bey Koburg, seyn sollen. Zu Walldorf, zwischen Weinungen und Wasungen, ist eine solche Mühle, die ehemals mit Vortheile arbeitete, jetzt aber vernachlässigt wird. Um das Jahr 1781 ist im Dettingischen bey Hochhaus am Forrellenhache durch den Rath Trinks eine solche Schüssermühle angelegt worden, worauf theils der 1722 bey Hochhaus entdeckte Marmor, theils der von Harburg, theils auch Meresheimer Marmor verarbeitet wird. Im Jahre 1694 kamen von dieser letzten Art nach England aus Teutschland 23 Tonnen (tuns) und

10 Fässer (barrels), und aus Holland, die aber ohne Zweifel auch aus Teutschland waren, 62,200 Stück und noch 10 Fässer (casks). Jetzt kosten tausend derselben, wenn sie anderthalb Zoll im Durchmesser haben, in Holland drey Kaisergulden. S. meine Beyträge zur Oekonomie, Technologie u. s. w. VII S. 151. Physik. ökon. Biblioth. XIII S. 110 und XIV S. 138. Die Mühle im Weinungischen findet man vollständig beschrieben und abgebildet in J. E. W. Voigt mineralogischen und bergmännischen Abhandlungen. Leipzig, 1789. 8.

5. Eine Fayancerie von vorzüglicher Güte ist die in unserer Nachbarschaft zu Münden. Im Jahre 1732 fing der dortige Landdrost Carl Frieder. von Hanstein an, auf dem bey Münden belegenen Steinberge und Hühnerfelde auf Steinlobley, Braunlobley und Eisen zu bauen. Eine ausführliche Beschreibung und Abbildung dieses Kohlenwerks findet man in Hoffmanni commentationum sylloge altera. Göttingae 1783. 4. p. 95. Dieser Bau ging aber im siebenjährigen Kriege ganz ein, so wie auch die dabey angelegten Maunsfiederey, Ziegelen, Töpfer- und Pfeifen-Fabriken. Eine Fabrike zur Vorfertigung der Schmelztiegel ward in einem nächtlichen Ueberfall von den Schmelztiegelmachern zu Großalmerode gänzlich zerstöhrt; denn figulus figulum odit. Nur die Fayancerie hat sich erhalten. Diese ward im Jahre 1746 auf dem Steinberge und Hühnerfelde angelegt, aber im Jahre 1757 in den Hansteinischen Garten nahe bey der Stadt und der Werre verlegt, und als sie 1762 abbrante, gleich wieder, neben dem Garten, wo sie jetzt noch ist

ist, aufgebauet. Als der Stifter 1775 starb, ward sie von dessen einzigem Sohne, dem nun verstorbenen Oberhauptmann Joh. Carl Fridr. von Hanstein verbessert und erweitert, welcher auch seit 1793 eine Nachahmung des so genannten Englischen Steinguts in einem besondern Gebäude und Ofen verfertigen läßt, so wohl bemaltes als unbemaltes. Im Jahre 1788 beschäftigte diese Faſſanerie 38 Arbeiter oder ernährte, Weiber und Kinder mit gerechnet, 128 Menschen. Sie verbrauchte damals jährlich an inländischen Producten: 200 Fuder Erde, welche bey Ellerbe an der Weser gegraben wird, 30 Fuder Leim, 18 Fuder Thon zu den Kofeln, 6 Malter Gyps zu den Formen, 50 Fuder Sand, 70 Zentner Blei, 2 Zentner Potasche, 10 Malter Salz, 180 Klafter Holz, 300 Düllen zu Risten; ferner an ausländischen Waaren: 60 Pfund Farbe, 2 Zentner Schwalze, 30 Zentner Seide, eben so viel Zinn u. s. w. Der jährliche Absatz war damals ungefähr 8000 Thal. an Werth. Niederlagen außer Lande sind zu Bremen, Cassel, Duderstadt, Fritzlar, Goslar, Mühlhausen, Nordhausen, u. s. w. Die Glasarmühle an der Weser in der Stadt, wofür dem Amte jährlich 20 Thal. Pacht bezahlt wird, ist im Jahre 1796. neu erbauet worden. Verschiedene andere Verbesserungen und Erweiterungen werden nach dem Frieden unternommen werden. [Diese Nachrichten verdanke ich größtentheils dem Herrn Drosten Ernst Carl Fridr. Herrn. von Hanstein.]

S. 16.

Hierher gehören vornehmlich folgende Bücher.

L'art du potier de terre. Par. *Duchamp de Monceau*. Paris 1773. fol. S. Physik. ökon. Biblioth. VII S. 177.

Encyclopédie. Planches III. Fayancerie. Planches VII. Potier de terre.

Hartwig Künste und Handwerke. I S. 204.

von Justi Abhandlung von Manufacturen. II S. 440.

Völlig entdecktes Geheimniß der Kunst Japans u. englischen Steingut und Porcellain zu verfertigen. Leipzig 1793. 8. S. Physik. ökon. Bibl. XVII S. 506.

Oeuvres de M. *Bosc d'Antic*, contenant plusieurs mémoires sur l'art de la verrerie, sur la fayencerie, la poterie. Paris 1780. 2 vol. in 12. I. p. 358.

Neunzehnter Abschnitt.

Pfeiffenbrennerey.

§. I.

Die Tobackspfeiffen werden aus einem feinen, zähen, weissen, kalt- und eisenfreyen Thone gebacken. Man schlägt, knetet, mahlet, schlammet und siebt ihn; mischt ihn auch wohl, wenn er nicht fet genug ist, mit einem andern gemeinen Thone.

1. Der beste Pfeiffenthon ist weiss, doch zuweilen etwas bläulich; wird gebrant ganz weiss, brauset und verglaset sich nicht; und schwindet im Feuer wenig. Diese Art heisst bey Cronstedt S. 84: Terra porcellana phlogisto aliisque heterogeneis minima portione mixta; bey Linné S. 200: Argilla leucargilla, und bey Wallerius S. 53: Argilla apyra. Ungleich schlechter ist Marga argillacea des Wallerius S. 69.

2. Die Holländer scheinen mit Recht der Stadt Gouda oder Ter Gau, die ersten Pfeiffenfabriken zuzuschreiben. Noch ist kein Land, was mehr und schönere Pfeiffen macht, als Holland, und gleichwohl hat es den Thon selbst

selbst nicht. Die Holländer lassen ihn aus Edln und aus dem Lüttichschen, zumal aus Andenne, nach dem er vorher abgetrocknet ist, in Tonnen von 460 Pfund kommen; aber aus Rouen erhalten sie ihn wenigstens jetzt nicht mehr. Inzwoischen hat die Anzahl der Pfeiffenfabriken zu Gouda in neuern Zeiten sehr abgenommen. Da ehemals mehr als 500 gewesen sind, so fand ich im Jahre 1761 daselbst nur noch 300, und jetzt sind ihrer nur 280. Eine Fabrike soll höchstens 60 bis 70 Menschen beschäftigen; aber die meisten, welche ich besehn habe, hatten nur 18 Männer und 24 Weiber. Uns machen die römischen Pfeiffen die Holländischen unehrlich.

3. Man hat mir versichert, daß jährlich eine grosse Menge Pfeiffen aus Grossalmerode nach Holland verschickt, daselbst mit Terpentinöl angestrichen noch einmal gebrant, und alsdann für doppelten Preis wieder in Teutischland für Holländische Pfeiffen verkauft würden. Aber gewisser ist, daß in Almerode viele Pfeiffen mit dem Braunschweigischen Pferde gezeichnet werden, um bey uns verkauft werden zu können.

§. 2.

Der Thon wird zu Walgern ober Welfern, von der Länge der Pfeiffe gerollet, mit einem Drate durchbohret, mit demselben in die mit Leinöl benähte messingene Forme gebracht, mit dieser zwischen eine Schraube oder Presse gebracht, worauf der Kopf mit

dem Stopfer gebildet wird. Die Pfeiffen werden vom überflüssigen Thone mit einem Haken und Messer gesäubert, etwas abgetrocknet, am Rande des Kopfes gerändelt, mit einem eisernen Stempel an der Ferse gezeichnet, und mit einem glasartigen Steine, oder Horn, oder Zahne geglättet.

S. 3.

Die auf den Trockenbrettern ausgetrockneten Pfeiffen, werden entweder in Kapseln, oder in rauchfreien Oefen ohne Kapseln, hart gebrant. Jene sind entweder, wie die Holländischen, walzenförmige Töpfe, mit einem hohlen Regel in der Mitte, woran die Pfeiffen gelehnt werden; oder es sind lange thönerne Kasten, worin man die Pfeiffen mit klein zerstoßenen Pfeiffenscherben schichtet. Mit diesen Töpfen oder Kästen wird der Ofen voll gesetzt.

S. 4.

Der Holländische Ofen gleicht dem Fajanscofen S. 10, 2, ist backofenförmig, hat stat des Bodens einen Rost, unter dem das Torffeuer brennet, und auf welchen die mit Pfeiffen gefüllten mit einem Deckel verschlossenen Töpfe gestellet werden. Er hat im Gewölbe und an zwey Seiten Zuglöcher, und wird, nachdem er
ge

gefüllet ist, zugemanert. Aber die kleinen bequamen Ofen unserer Pfeiffenmacher haben keine Muffeln nöthig.

1. Jetzt backt sich jeder Pfeiffenmacher in München selbst seinen Ofen ganz aus Pfeiffenthon. Dieser ist viereckicht; jede Seite ist nur 4 Fuß lang; die Höhe ist 4 bis 5 Fuß. Unten hat er ein durchbohrtes Gewölbe, unter dem auf einem thönernen Roste das Holz brennet. Auf dem Gewölbe, also unter im Ofen, liegt eine thönerne Tafel mit einem kleinen erhabenen Rande, die nirgend die Ofenwände berührt; also dem Feuer neben sich das Aufsteigen erlaubt. Auf diese Tafel, welche vorher mit feinem Sande bestreuet wird, werden die windtrocknen Pfeiffen in verschiedenen Schichten kreuzweise über einander gelegt, so hoch, bis der Ofenrand nur noch einen Daumen breit, über den Pfeiffen hervorragt. Wenn so der Ofen gefüllet ist, werden 18 Papierbogen auf der einen Seite mit Pfeiffenthon überschmiert, und alsdann auf den Rand der Tafel, worauf die Pfeiffen liegen, gestellet, und mit der Thonseite an diese gelehnt, so daß der ganze Haufe an allen vier Seiten mit den Thonbogen umgeben ist. Zuletzt werden zwey lange dünne gebrante Thonplatten quer über den Ofen, und auf diese 15 kleinere Platten in drey Reihen gelegt, wodurch er hinlänglich zugedeckt ist. Das Feuer verwandelt das Papier in Asche, aber auch eben so bald den aufgestrichenen Thon zu einer dünnen thönernen Wand, neben welcher der Rauch aufsteigt, und zwischen den Fugen der Platten, womit der Ofen zugelegt ist, in den Schornstein, unter welchem der Ofen steht, hinauf geht. Nach dem Brennen wird.

wird die thönerne Wand, welche nur die Dicke einer dünnen Pappe hat, vorsichtig zerbrochen, um die damit bedeckten Pfeissen ausnehmen zu können.

2. Diesen Ofen, worin 1200 Pfeissen in 7 bis 8 Stunden gar gebacken werden, hat ein Pfeissenmacher Wolde in Münden vor ungefähr 25 Jahren erfunden und anfänglich geheim gehalten. Aber einige stiegen in sein Gebäude, rissen den Ofen aus einander, betrachteten die Einrichtung und machten sie nach; jetzt ist sie in Münden, auch zu Wickenrode (bey Almerode im Hessischen), wo des Erfinders Bruder wohnt, allgemein. Zwei solcher Ofen sind auch jetzt in Hameln. Aber in Großalmerode, Holzmünden und Uslar sind die alten großen Ofen gebräuchlich, worin 4000 bis 5000 Stück Pfeissen, auch in manchen noch mehr, in Kasten gebrant werden. Da nennet man die Mündenschen Ofen nur Kessel, und behauptet mit Recht, daß darin die Pfeissen nicht stark und lang genug gebrant und zu schnell abgekühlt werden. Inzwischen sind sie für Meister, welche ohne Gesellen arbeiten und wöchentlich zweymal brennen können, ganz bequem; aber zu klein für die, welche Gesellen halten und mehr in Großem arbeiten.

§. 5.

Die gebranten Pfeissen werden mit einer Lünche, oder mit einem Firniß von Gummi Tragant, weißem Wachs und Seltze benäht, abgetrocknet, und mit einem Luche abgerieben. Zur weiten Versendung packt man

man sie am sichersten in Kasten mit Hälsen
von Buchweizen ein.

S. 6.

Eine vollständigere Beschreibung und Ab-
bildungen der Oefen und Werkzeuge liefern
folgende Bücher.

L'art de faire les pipes à fumer le tabac Par
Duhamel du Monceau. Paris 1771. fol. S.
Physik. Kon. Bibl. VII S. 182.

Hartwigs Handwerke und Künste. X Seite 289.

Zwanzigster Abschnitt.

P o r z e l l a n k u n s t.

§. I.

Das größte Meisterstück der Töpferkunst ist das Porzellan, welches, die Durchsichtigkeit ausgenommen, alle gute Eigenschaften des Glases, nicht aber dessen Fehler an sich hat, und der vortreflichsten Vermahlung fähig ist.

I. Das vollkommenste Porzellan muß folgende Eigenschaften zugleich haben:

1. Unschmelzbarkeit im heftigsten Ofenfeuer.
2. Unveränderlichkeit bey der schnellsten Veränderung der stärksten Hitze und Kälte.
3. Fähigkeit am Stahle Funken zu geben.
4. Feinheit, Dichte und Glätte auf dem Bruche, fast wie Laffent oder Email, oder wie speckicht.
5. Reiner glockenartiger Klang bey dem Zerschlagen.
6. Reine, glatte, glänzende Oberfläche.
7. Eine eigenthümliche Halbdurchsichtigkeit, die weder dem Glase, noch dem Opale gleicht.

8. Vollkommene blendende Weiße.
9. Lebhaftes, wohlgefloßene Farben.
10. Glasur, welche sich durch nichts, als durch größere Glätte und höhern Glanz, von der Porzellanmasse unterscheidet.
11. Zierliche, richtige Malerey.
12. Noble oder modige Bildung.
13. Gleichförmige, dauerhafte Vergoldung.

8. Schon die alten Aegyptier sollen Porzellan und Schmelzwerk zu machen verstanden haben, und es sollen davon Beweise in den Catacomben gefunden seyn. Unter den Chinesern und Japanern ist die Erfindung so alt, daß sie sich in der Thorheit ihrer ältesten Geschichte verliert. Einer der ältesten Schriftsteller, welcher in Europa ihres Porzellans gedacht hat, ist Barbaro, der im J. 1474 als Venedigischer Gesandter nach Persien ging; aber eine käufliche Waare ward es erst, als die Portugiesen den Handel nach Ostindien angingen. Unter den Europäern erfand ein Teutscher, Johann Friederich Böttcher, aus Schleiß im Vogtlande, die Kunst Porzellan zu machen. Er hatte in Berlin bey dem Apotheker Friedrich Zorn die Apothekerkunst gelernt, und war im Jahre 1701 von da, weil er sich die Nachrede, Gold machen zu können, zugezogen hatte, nach Sachsen entwichen. Dasselbst ward er angehalten, die Bereitung des Pulvers zur Veräblung der Metalle, wovon er einen kleinen Vorrath von einem Unbekanten geerbt haben soll, zu erfinden; aber in dieser Verlegenheit erfand er die Kunst Porzellan zu machen, welche für Sachsen wichtiger geworden ist, als die Kunst, die man suchen ließ, jemals hätte

werden können. Das erste Porzellan ward im Jahre 1706 auf der so genannten Jungfer in Dresden verfertigt, und zwar von brauner und rother Farbe aus einem braunen Thone, der sich bey Meissen findet, und vermuthlich der von Drilla seyn wird. Dergleichen machte man noch bis gegen das Jahr 1730, hernach aber nicht mehr, weil das weisse, welches zu erst 1709 gemacht ward, schöner ausfiel, zumal da das braune sich nicht recht ausschleifen ließ, und leicht von dem, was es enthielt, einen Geschmack annahm. Im Jahre 1710 ward die Fabrike zu Meissen auf dem Churfürstl. Schlosse, die Albrechtsburg genant, angelegt, und in der Ostermesse desselbigen Jahrs ward das Porzellan zum erstenmal öffentlich verkauft; dennoch kam alles erst nach Böttichers Tode vollkommen zu Stande. Er starb im J. 1719. den 14. März, nachdem er vorher vom Könige August II, als dem Reichs vicarius, in den Reichstrenherrn-Stand erhoben war. Das erste Mandat, worin der Porzellanmanufactur gedacht worden, ist vom 23 Jan. 1710. Hier sind die eigenen Worte: „Der Höchste hat uns so weit gesegnet, daß „aus denen in unsern Landen häufig und überflüssig befindlichen Materialien uns nicht allein eine Art rother Gefässe, so die Indianischen von so genannter terra sigillata gemachten weit übertreffen, nicht weniger allerhand „besonders colorirte, auch von diversen Farben künstlich melirte Geschir und Tafeln, „welche insgesamt nebst ihrer Zärtlichkeit von „so ungemeiner Härte sind, daß sie sich gleich „dem Taspis und Porphyr schleifen, schneiden und poliren lassen, auch übrigenfalls „andere Eigenschaften besitzen, welche von dergleichen Indianischen Gefässen können und „mehr

„mögen gesagt werden; nicht minder sie auch
 „bereits ziemliche Probstücke von dem weiß-
 „sen Porzellan, so wohl glasart, als unberglas-
 „sirt vorgelegt, welche genugsame Anzeigung
 „geben, daß aus denen in unsern Landen be-
 „findlichen Materialien ein dem Ostindischen
 „Porzellan, so wohl an Durchsichtigkeit, als
 „andern dabey erfordernten Eigenschaften gleich
 „kommendes Gefässe könne und möge fabricirt
 „werden, auch wohl zu vermuthen ist, daß in
 „Zukunft bey rechter Einrichtung und Veran-
 „staltung dergleichen weißes Porzellan, wie
 „bereits bey dem rothen erweislich gemacht
 „worden, das Indianische an Schönheit und
 „Tugend, noch mehr aber an allerhand Fas-
 „cons, auch grossen und massiven Stücken,
 „als Statuen, Columnen, Servicen u. d. weit
 „übergehen möchte. — — Diese deutsche
 Erfindung machte ganz Europa eifersüchtig.
 Holländer oder Engländer lieffen die Materia-
 lien aus China kommen, um wenigstens daz-
 aus selbst Porzellan zu machen. Auch die Franz-
 zosen verschrieben daher Materialien, und
 brachten Jesuiten zu Rundschaftern; aber ver-
 gebens. Hr. von Tschirnhausen, auch ein
 Teutscher, der im Jahre 1708 starb, erfand
 selbst eine Bereitung des Porzellans, die ver-
 muthlich von der Böttcherschen nicht wesent-
 lich verschieden war; er offenbarte sie zu Pa-
 ris dem Homberg, aber mit beyden verstarb
 die Kunst. Sachsen wendete alle mögliche Mit-
 tel an, die feinege geheim zu halten. Im Jahre
 1745 und öfter ward auch die Ausfuhr der
 weissen Erde, erst bey Geldstrafe, hernach
 beym Strange, öffentlich verbothen. Jetzt
 verschaffen sich Reisende leicht die schriftliche
 Erlaubniß alles zu besehn, sehn aber deunoch
 nur, was ohnehin bekant genug ist; nicht die

Einrichtung der Oefen, nicht die Stessscheibe u. s. w. Gleichwohl hat die Meissnische Manufactur, diese Spröde, heimlich eine Menge Töchter zur Welt gebracht, unter denen einige so schön sind, daß sie der Mutter Vahlschaft Abbruch thun. Manche hat sie inzwischen schon überlebt, und die Nachkommenschaft der Töchter wird so zahlreich, daß sie sich unter einander aufreibt.

3. Schon im Jahre 1720, oder wie andere sagen, 1734, soll in Wien Claudius du Pasquier eine Porzellanmanufactur anzulegen versucht haben. Sie ist seit 1744 auf kaiserliche Kosten betrieben, und 1770 ansehnlich verbessert und vergrößert worden. Nach der Nachricht, die ich dem H. Prof. Bütner zu danken habe, fing man bereits im Jahre 1743 oder 1744 an, zu Fürstenberg im Wolfenbüttelschen, eine ächte Porzellanmanufactur zu errichten. Ein Feuermaler aus Franken, namens Glaser, machte unter der Aufsicht des Baron v. Lange, welcher Oberjägermeister in Norwegen gewesen war, die ersten Versuche, die aber kein ächtes sächsisches Porzellan geben wolten. Nachher hat man heimlich aus Höchst einen Arbeiter, namens Benkgraf, kommen lassen, und die Kunst zu einem hohen Grade der Vollkommenheit gebracht. Im Jahre 1750 hat man die erste verkäufliche Waare geliefert. Gleichwohl verlangt diese Manufactur, wovon fast 50 Familien leben, noch jährlich Zubusse. Das Bemalen und Einbrennen der Farben geschieht jetzt in Braunschweig. Im Jahre 1751 machte, wie Büsching erzählt, der Kaufmann Wilhelm Caspar Wegeli den Anfang, eine ächte Porzellanmanufactur auf eigene Kosten zu Berlin zu errichten. Sie hatte in solchen Jah-

Jahren einen so guten Fortgang, daß die Waare Liebhaber fand, dennoch entschloß er sich unvermuthet, das Werk liegen zu lassen. Im Jahre 1760 legte der Kaufmann Joh. Ernst Gogkowsky den Grund zu einer neuen Manufactur, nachdem er vorher von dem Witthauer Ernst Heinrich Reichhardt aus Gera, das Geheimniß ächtes Porzellan zu machen, erkaufte hatte. Aber im Jahre 1763 gerieth seine Manufactur mit seiner Handlung zugleich in Verfall. Der König übernahm jene im August desselbigen Jahres zu seinem Eigenthum, und ließ an Gogkowsky 225000 Thaler (wie man sagt) dafür auszahlen. Seit dieser Zeit ist die Vortreflichkeit der dortigen Waare jährlich höher gestiegen. Jetzt sollen dort, ausser den Künstlern, als Pousfirern, Malern u. s. w. gegen 600 Arbeiter seyn. Die Pfälzische Manufactur zu Frankenthal ward im Jahre 1754 von einem namens Hanong aus Strassburg, auf eigene Kosten angelegt; doch ward ihm ein grosses Haus, welches eine Cisterne gewesen war, dazu eingeräumt. Weil er aber den grossen Vorrath der sehr guten Waare nicht geschwind genug absetzen konnte, verkaufte er solchen, nebst der Entdeckung der Kunst, im Jahre 1762, dem Churfürsten, und verließ die Pfalz. Seit dem wird die Manufactur auf Churfürstliche Kosten getrieben. Zur Errichtung der Manufactur zu Baaden, etliche Stunden von Rastadt im Badenschen, soll die herrschaftliche Erlaubniß bereits im Jahre 1753 ertheilt seyn. Sie soll auf Kosten der Witwe eines Hausmeisters Sperls angelegt seyn, jetzt aber verschiedene Interessenten haben. In Baiern, wo man schon 1747 fruchtlose Versuche angestellt hatte, kam die Manufactur zu Nymphenburg im Jahre 1756 zu Stande,

de, durch Hülfe des Ringlers, welcher in Wien gearbeitet hatte. Jetzt hat sie nur einige dreysig Arbeiter. Die Manufactur zu Ludwigsburg im Württembergischen ward im Jahre 1758 angelegt, und der Krieg, welcher den Sächsischen Porzellanhandel störte, verschafte ihr Anfangs den Absatz nach Holland. Was aber jetzt ausser Lande geht, geht nur nach der Schweiz. Ein grosser Fehler ist, daß sie in einer waldlosen Gegend angelegt ist, und daß auch die Materialien aus der Ferne herben geholt werden müssen. Der Thon wird bey Hornberg gegraben. Bey dem stärksten Betrieb war der jährliche Verbrauch des Holzes 1500 Meß, der aber nun auf die Hälfte gefallen ist. Ein Meß ist 144 Württembergische Cubikschuh. Die Fabrike zu Höchst im Maynzischen soll von einem Frankfurter Kaufmann Gelz, mit Hülfe eines Feuermalers von Löwenstink und des bekannten Benkgraf angelegt seyn; ist aber schon wieder eingegangen. Von der Manufactur zu Bruckberg im Fürstenthum Ansbach weiß ich nur das Jahr der Errichtung 1767, welches ich auf einer Denkmünze finde, deren eine Seite das Bildniß des Herrn Markgrafen, die andere das schöne Manufakturgebäude hat. In Cassel errichtete der Geheime Staats-Minister Walz von Eschen eine Manufactur; weil man aber die einheimischen Thonarten nicht vorher untersucht hatte, so mußte man die Erde aus Passau und Höchst kommen lassen. Sie ist auch bald wieder eingegangen. Die Schwarzburg-Rudolstädter Manufactur, jetzt zu Volkstadt, ist ums Jahr 1758 von Georg Heinz Macheleid, welcher jetzt eine Steingutfabrike in Schaale bey Rudolstadt unterhält, perantlasset worden. Sie gehört jetzt dem regierenden

den Fürsten. Im Jahre 1765 ward auch eine Porzellanmanufactur vom Prinzen Frieder. Wilh. Eugen von Sachsen-Mildburghausen zu Kloster Weilsdorf angelegt, welche aber 1796 für 12000 Gulden zum Verkaufe ausgeboten ward. Die Franzosen haben sehr lange zu St. Cloud glasartige Geräthe gemacht, solche nach Art des Porzellans bemalt, und für Porzellan angeschrieben, bis ihnen selbst endlich diese Praxen lächerlich ward. Nach Regumur, sind der Graf Lauraguais, die Herren Guettard, Montamy, Macquer, Montigny, vornehmlich aber Milly, welcher sich die Kenntnißen zu Ludwigsburg verschafft hat, als er herzoglicher General-Adjutant war, in der Nachahmung glücklicher gewesen. Seit dem Jahre 1769 hieß die Manufactur zu Séves, nahe bey St. Cloud, eine königliche Porzellanmanufactur, und nun fangen die Franzosen bereits an, sich und den Ausländern einzubilden, erst sie hätten das wahre, wenigstens das vollkommenste Porzellan gemacht, da doch noch das ihrige, in einer Berliner Kaffeetasse, zu einem grünen Glase geschmolzen werden kan. Das Lob muß man den Franzosen lassen, daß sie offenherzig genug gewesen sind, ihre eingesammelten Kenntnißen öffentlich zu lehren. In Italien sind die besten Manufacturen zu Florenz und Neapel. Die Engländer machen nur noch halb verglasete Gefäße, nennen solche ihr Porzellan, und schätzen ihr chelse-a china dem Dresdner gleich. Die ersten Versuche in England sind, am Ende des vorigen Jahrhunderts, von einem namens Dwight gemacht worden. Von den Bemühungen der Holländer Porzellan zu machen, sehe man Physik. ökon. Biblioth. XVIII. S. 510; und von der Kopenhagener

nufactur eben daselbst S. 495. Letztere steht unter der Direction des Hrn. Etatsraths Müller, und liefert vorzüglich gute Waare.

4. Porzellan ist ein in Europa gemachter Namen. Die Schnecken, welche *Cypreae* heißen, werden von den Italienern *Porcella* genannt, weil sie so in einander gewunden sind, wie sich die Kellerrassel, *porcelli* oder *porcellotti*, zusammen zu winden pflegen. Nachher nannten sie die Töpferwaare, welche wegen ihrer Glasur den Porzellanschnecken gleicht, *porcellana*.

§. 2.

Die Bestandtheile sind reine unschmelzbare Kiesel, vornehmlich Quarz und Sand, etwas Gyps, vorzüglich die reinen crystallisirten Arten, doch allenfals auch Marmor, und reiner, magerer, sich ganz weiß brennender Thon, welcher der ganzen Mischung die Fähigkeit, sich formen zu lassen, giebt.

1. Reiner, zumal ganz weißer magerer Thon schmilzt auch nicht in dem heftigsten Feuer, worin Kalk, Kreide und Gyps zum feinsten Flusse kommen; eben so wenig die reine Sanderde; eben so wenig auch jede Vermischung aus solchem Thone und solchem Sande. Nur erst alsdann, wenn jener oder dieser zu gleichen Theilen entweder mit Kalk oder Gyps vermischt, oder wenn mehr Gyps als Thon oder Sand genommen wird, erfolgt eine wahre Verglasung. Also eine geringe Menge Gyps wird diese noch nicht bewirken, wohl aber dasjenige hervorbringen, was das Porz

Porzellan von Löpferwaare und Glas gleich weit entfernt. Wenig Kalk würde die selbige Härkung leisten, aber es würde die Masse gläsig machen, welches man da erfährt, wo man keinen kalkfreyen Thon haben kan,

2. Der sächsische Porzellanthon von der besten Art, ist obllig weiß, leicht zerreiblich, mäger, hat viele glimmerartige Theilchen, und brauset nicht; wenigstens gilt dieß von der zuverlässigsten Probe, welche ich in meiner Sammlung habe. Der Fldz dieses Thons ist bey dem Bergstädtchen Aue im Erzgebürge. Terra parcellana Cronst. S. 83. Argilla porcellana Lin. Den meisten Gypsspat, auch die Art, welche teutsches Marienglas heißt, erhält man, in Meissen, 24 Meilen weit und weiter her, aus Thüringen. Auch braucht man seit einigen Jahren einen sehr reinen Feldspath, dergleichen sich bey Meissen, auch zu Freyberg, nahe bey der Halsbrücke, findet.

3. Die Chineser brauchen zu ihrer Porzellanmasse Kaolin und Petunse. Senes ist ohne Zweifel ein Thon, der von dem beschriebenen Sächsischen nicht verschieden ist. Letzteres wird für einen Gypsspath, Gypsum spathosum Waller. S. 161, gehalten, der Theile zwischen sich hat, die mit Säure brausen, und der dem Bologneser Steine, also dem Schwerspathe, sehr nahe kömt. Inzwischen so wortreich auch die Nachrichten von der Bereitung des Chinesischen Porzellans sind, so sind sie dennoch nicht genau, nicht vollständig, vornehmlich weil ihre Verfasser keine Mineralogen gewesen sind.

4. Die Abwiegung und Mischung der Materialien, so wie noch andere Arbeiten, sind besondren,

berer, durch einen Eid zur Verschweigung verbundenen Personen, den Arcanisten, aufgetragen worden. Der bekante Chemiker C. W. Dörner war Arcanist in Meissen, und schrieb r. r. über Färberer, um keinen Argwohn wider seine Verschwiegenheit zu veranlassen.

§. 3.

Die zerkleinteten Kiesel werden erst geröstet, in Wasser abgelöscht, auf der Mühle gepocht, gemahlen, und durch ein feines selbenedes Sieb geschlagen. Der Gyps wird zerstoßen, in einem kupfernen Kessel gebrant, und ebenfalls sehr fein gesiebt. Die Mischung von Kiesel und Gypstaub heißt die Fritte, Diese vermischt man auf das genaueste mit dem sorgfältig geschlämmeten, und wieder abgetrockneten Thone, und läßt diese Porzellanmasse mit Regenwasser zu einem Teige gemacht, so lang stehen, bis sie einen unangenehmen Geruch, eine graue Farbe, und teigartige Weichheit angenommen hat.

- I. Zuweilen nimt man zu der Fritte auch kleinstampfte und gesiebte Scherben von zerbrochenem, noch unglasirten und unbemalten Porzellan. Die Verhältniß der Theile kan nicht in allen Manufacturen einerley seyn, und wenn die Ofen nicht allenthalben gleiche Hitze haben, so nimt man zu der Waare weniger oder mehr Gyps, nach der Hitze des Platzes, welchen die Stücke im Ofen einnehmen

men sollen, wodurch aber die Arbeit sehr erschwert, und die Waare ungleich wird.

2. Wenigstens viele, wo nicht alle Manufacturen, halten die Reize für nothwendig, und für ein grosses Geheimniß. Es entsteht dabey ein Geruch nach faulenden Eiern, der vermuthlich von der Schwefelleber herrührt, welche durch die Zerstörung des Gypses entsteht. Inzwischen sind manche Fabriken, aus Mangel des Vortheiles, gezwungen, die Masse frisch zu verarbeiten.

3. Die Porzellanmanufaktur bey Kassel hatte eine Wassermühle, deren Welle in der Pochkammer Stampfen hob, und ausser der Pochkammer ein Stirnrad hatte, welches in ein horizontal liegendes Kamrad eingriff. An diesem Kamrade war unmittelbar ein horizontales Stirnrad dergestalt befestigt, daß der Kranz des letztern auf dem erstern ruhte, und beyde Räder also eine gemeinschaftliche Welle hatten. Das Stirnrad setzte sechs Getriebe in Bewegung, deren Spillen jede einen Läufer über einem Bodenstein umtrieb. Diese sechs kleinen Mühlen waren, wie gewöhnlich, mit einem Mantel umgeben. Auch trieb das Mühlenwerk eine Pumpe, von der das Wasser in die Schlammstube geleitet ward, aber vornehmlich diente die Mühle zur Bereitung der Glasur.

Die Bildung der gewöhnlichen Gefäße geschieht auf der Luferscheibe; aber Fluren, Gruppen, und andere Bildwerke werden

von den Formern stückweise in Formen gedrückt, zusammen gesetzt, und mit hölzernen oder elfenbeinernen Werkzeugen, Pinsel und Schwamm, kunstmässig ausgebildet. Die gedrehte Waare wird nach einiger Abtrocknung in Formen gedrückt, um allen Stücken gleiche Grösse und Gestalt zu geben, und wiederum auf der Scheibe, mit scharfen stählernen Werkzeugen, Dreheisen, abgedrehet.

- I: Ausser der gewöhnlichen Scheibe, hat man auch solche, auf welchen viele Stücke von einerley Form zugleich gedrehet werden können.

S. 5.

Alle Stücke werden hernach in Kapseln oder Rassen aus Porzellanmasse in einen Ofen, der ein gemeiner Fajanceofen zu seyn pflegt, gebrant, welches das Verglühen genant wird. Wenn sie darin etwas fest geworden sind, werden sie glasirt. Stücke aber, welche nur blau bemalt werden sollen, werden von den Blaumalern gleich nach dem Verglühen, bemalt, und wann sie abgetrocknet sind, glasirt.

- I. Die Kapseln erfand am Ende des sechszehnten Jahrhunderts der gelehrte Töpfer *Palissy*; wenigstens lante man sie vor ihm in Frankreich nicht. Er nannte sie *lanternes de terre*, jetzt heißen sie *Gazettes*.

2. Die Kapseln zum Sächsischen Porzellan werden aus einem feuerbeständigen eisenfreyen Thon

Thone gemacht, der bey Wehren, unweit Weissen, gefunden wird.

3. Auf den thüringischen so genannten Waldfabriken geschieht das Verglühn zugleich mit dem Glatbrennen im Porzellanofen; nur werden die Kapseln mit denen Stücken, welche nur verglähet werden sollen, so gestellt, daß sie weniger Hitze erhalten.

§. 6.

Zur Glasur nimt man Quarz, Porzellan-scherben und calcuirte Gypskrystalle, so wie sie zur Porzellanmasse nöthig sind, doch verlangt die Glasur mehr Gyps. Diese sich verglasende Mischung wird ganz fein zerrieben, und in reinem Wasser verbreitet. Man bringt die Porzellanstücke schnell hinter einander hinein, welche gleich davon, so viel als nöthig, einsaugen, auch gleich abtrocknen, und erst hernach in Kapseln gestellt völlig ausgebrant werden.

1. Eine zwar gebrante, aber nicht glisirte, also rauhe Waare heist Biscuit. Dazu müssen die weissesten Materialien ausgesucht werden.
2. Zur Glasur ist nicht eine so gar starke Hitze nöthig, daher auch der Ofen anders, als der §. 7. eingerichtet ist.
3. In Cassel brauchte man zur Glasur den oben S. 344. genannten Bergkiesel vom Haidtswalde.

4. Wenn die Glasur aufgetragen ist, müssen die Stücke verputzt werden; d. i. noch muß am Fusse die Glasur wieder weggenommen werden, damit sie nicht an den Kapseln anschnmelzen.

S. 7.

Der Porzellanofen, welchen die meisten Manufacturen für ihr größtes Geheimniß halten, muß dergestalt eingerichtet seyn, daß er den erforderlichen hohen Grad der Hitze, ohne Gebläse, lang genug leistet, und doch auch geräumig genug ist, eine Menge Waare mit den Kapseln auf einmal zu fassen. Die vortheilhaftesten Ofen sind diejenigen, welche in ihrem ganzen Gewölbe ein vollkommen gleiches Feuer haben können.

1. Der Ofen soll in Deutschland ein Parallelepipedum seyn. Der obere Theil ist mit einem Gewölbe geschlossen, und enthält die Waare. Der Heerd, wo das Feuer unterhalten wird, ist auswendig an der schmalen Seite des Ofens, dem Schlot oder Schornsteine gegen über, welcher sich also an der andern schmalen Seite befindet. Die Flamme schlägt durch verschiedene zu diesem Zwecke angebrachte Oefnungen, in die Kapseln, läuft in denselben um, und nimt ihren Ausgang durch den hohen Schlot. Der Heerd und die Kammer müssen ganz aus feuerfesten Steinen, welche herkommen aus der Porzellanmasse gebacken sind, aufgeführt werden. Der Koff, auf welchem das Feuer brennet, besteht aus eben solchen Steinen; denn Eisen würde zerschmelzen.

Schmelzen und färben. Das ganze Gebäude
besteht aus einem dicken Mantel aus gemauerten
Steinen, aus denen alle der ganze untere
Theil aufgeführt ist.

S. 8.

Zur Feuerung dient wohlgebranntes Holz,
welches leicht Flamme fängt. Inzwischen ha-
ben Versuche bewiesen, daß bei dem Backen
(S. 5) auch Steinkohlen gebräucht werden
können, aber die Glasur wird leicht davon
beschmutzt.

S. 9.

Nachdem die Waare genug gebrant wor-
den, welches man an den Probestücken,
Wächtern, erkennet, und der Ofen abgekühlt
und ausgenommen ist, wird der am Fuße der
Porzellanstücke angeschmolzene Sand, womit der
Boden der Kapsel bestreuet gewesen ist, auf
einer Schleifmühle, welche mit der Hand um-
getrieben wird, abgeschliffen.

S. 10.

Erste, welche nicht weiß bleiben sollen,
werden nöthiger von den Buntmalern bewalt.
Die Farben sind eben diejenigen, welche zur
Schmuckmalerey dienen. Sie bestehen aus
metallischen Salzen, welche mit einem leicht-

flüssigen, nicht färbenden Glase zusammen geschmolzen, und entweder von der Wassermühle, oder auf der Handmühle fein zerrieben, und hernach gesiebt werden. Um sie mit dem Pinsel auftragen zu können, reibt man sie mit Lavendelöl, oder altem Spicköl, oder rectificirtem Terpentinöl, oder auch wohl mit Gummiwasser, oder Zucker.

1. In Chursachsen ward im Jahr 1761, und noch einmal 1775, bey 25 Thalern Strafe verboten, weißes Porzellan zu kaufen, solches zu bemalen, einzubrennen und zu verhandeln.

2. Blaumaler heißen diejenigen, welche nur mit Kobalt oder Schmalte bemalen, also nur ganz blaue Zeichnungen liefern. Buntmaler liefern Malereyen mit mancherley Farben, meistens nach der Natur. Modelmaler heißen diejenigen, welche lange Zeit einerley Muster wiederholen, wozu dann weniger Kunst und Nachdenken nöthig ist.

§. II.

Die bemalten Stücke werden dergestalt getrocknet, daß das Dehl (§. 10.) verflogen kan; hernach werden sie, in Kapseln oder Muffeln von Porzellan, auf einem besonders dazu eingerichteten Herde, in das Remaßfeuer, das ist, in eine Hitze gebracht, welche hinreichend ist, das Glas (§. 10.) in Fluß zu bringen.

1. Dieser Heerd ist eigentlich ein eiserner Kof, auf den die Muffeln gesetzt, und unter dem die Kohlen angebracht werden; wiewohl der Arbeiter zuletzt die Muffeln völlig mit Kohlen bedeckt. Dieser Kof dient auch zum Ausglähen der Kiesel (S. 3.).

2. Hier geht die Porzellankunst in die Kunst der Schmelzmalerey über. Letztere setzt zu viele Kenntnissen voraus, als daß sie hier vollständig eingeschaltet werden könnte. Die vornehmsten Pigmente sind folgende. Eisenkalk giebt die rothe Farbe. Das Goldpräcipitat giebt Purpur, und die violette Farbe; es wird Jerne genent, wenn es mit viel Zinsolution gemacht ist, und eine dunkle violette Farbe giebt. Das durch die Säure calcinirte und mit Alkali niedergeschlagene Kupfer giebt eine schöne grüne Farbe. Die blaue erhält man durch Cassor; die gelbe durch die sehr leichten eisenhaltigen Erden, auch durch das Neapolitanische Gelb; die braune und schwarze durch dunkle Eisenschlacken, vermischet mit sehr dunklem Cassor.

S. 12.

Zur Vergoldung ist nöthig, daß das Gold vorher sehr fein zerkleint werde. Dieses geschieht durch das Amalgama; auch durch den Niederschlag aus der Auflösung in dem ohne Salmiak gemachten Goldscheibewasser, mit feuerbeständigem Alkali, oder mit grünem Vitriol; oder auch durch das Zerreiben des Blattgoldes mit Kandiszucker. Nach dem Einbrennen wird das Gold mit Blutstein polirt.

§. 13.

Alle Stücke werden mit dem Zeichen der Manufaktur versehen, und genau sortirt. Der Ausschuss wird wohlfeiler verkauft; die ganz misrathenen weißen Stücke werden zer Schlag, und als Erwerben wieder zur Porzellanmanufaktur, oder doch zu den Kapseln (S. 3, 1.), genommen.

1. Das Chinesische und Japanische Porzellan ist in neuern Zeiten schlechter geworden; vielsleicht durch die Nachlässigkeit der Arbeiter und Sicherheit des Absatzes, oder vielleicht durch Abgang der Erben, und vornehmlich der Zädmaterialien.

2. Unter den Chinesischen Arten kömt ein rothgesprenkeltes Porzellan vor, welches man rothgeblasenes zu nennen pflegt. Man bläset die rothe Farbe, durch eine mit feinem Flor verbundene Röhre, auf das Porzellan. Auch schätzt man unter den alten Stücken die grünen, und die schwarzen oder die bleifarbigem mit einem metallischen Glanze.

3. In den so genannten Preis-Couranten der Meisnischen Porzellan-Manufactur werden die Waaren nach der Malerey unterschieden; z. B. Neu-Özier; Neu-Brandenstein; Ordinaire-Özier, Ordinaire-Brandenstein; Gorkowsk-Deßsein; Dulong's Tierrathen; à la Raphael mit Guirlanden und spielenden Kindern; mit Bauern Erfurts Malerey; mit Watteauischen Figuren, u. d. welche Benennungen von den Namen der Künstler, von denen die Zeichnungen entlehnt sind, herrühren. Auch unterscheidet man sie nach der Art der Malerey, z. B. Indianische Malerey;

mit

mit kassirten Quirlenden, mit Schilbern, mit
Lüschgen, mit und ohne Rosaique, Marseilles-
Zierrathen; ferner nach der Menge der Mas-
leren, z. B. volle Materen, dreyviertel Mas-
leren. Ferner: glatt, gerippekt; auch nach der
Beschaffenheit der Masse, in gute Sorten,
und Mittelgut; u. s. w.

4. In den ersten Ausgaben habe ich Auszüge
aus Berliner Preisverzeichnissen gegeben, wel-
che ich jetzt weglasse, weil solche Verzeichnisse
überhaupt nun nicht mehr selten sind.

S. 14.

Eine vollständige und ganz zuverlässige
Beschreibung der Porzellankunst fehlt noch;
dennoch geben folgende Bücher schon viele
gute Aufklärungen.

Schauplatz der Künste und Handwerke.
XIII, vom Grafen von Milly. S. Physik.
ökon. Biblioth. VII S. 190.

von Justi Abhandlung von Manufacturen. II
S. 418, 426.

Math. Klügel Beschreibung der Gebürge von
Baiern und der obern Pfalz. München
1792. 8. Seite 596. Siehe Physik. ökon.
Bibliothek. XVII S. 443.

Die Kunst das ächte Porzellan zu verfertigen.
Von Franz Jos. Weber. Hannover 1798. 8.
S. Biblioth. XX. S. 264.

Memoire histor. de l'origine et des progrès de la manufacture de porcelaine de France; avec des observations sur toutes les parties de sa manutention et les moyens d'amélioration économique, dont elle est susceptible, par *Bachelier*. Paris. 1800? 12.

Ein und zwanzigster Abschnitt.

G l a s m a c h e r k u n s t.

§. I.

Glas ist ein brüchiger, durchsichtiger, unauflöslicher, schmelzbarer Körper, welchen die Kunst durch Schmelzung der glasartigen Erde, mit einem Zusatze, der den Fluß derselben befördert, hervorbringt, und zu unzähligen Anwendungen in unzählige Gestalten formet. Die zu dieser Arbeit eingerichteten Gebäude nennen man Glashütten.

- I, Die Erfindung des Glases ist uralt. In Nochs Zeiten war es so theuer als Gold. Sidon hatte viele Glashütten; Aegypten auch, vornehmlich zu Alexandrien. Dennoch wurden die Aegyptischen Glasarbeiten in Italien erst bekannt, als Aegypten eine Römische Provinz ward. Cicero ist der erste, welcher sie unter den von daher kommenden Waaren nennet. In des ältern Plinius Zeiten ward die Glasmacherkunst schon in Gallien und Hispanien getrieben. In China, wo Porzellan seit undenklichen Zeiten gemacht worden, ist die erste Glashütte erst im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts von einem teutschen Missionar, Rilian Stumpf, angelegt worden. Die ersten Glasfenster kommen im dritten Jahrhunderte vor; sie waren anfänglich von gefärbtem Glas

Glase. Inzwischen nennt man doch im Schutte
 von Pompeji Glasfenster gefunden zu haben. Im
 sechzehnten Jahrhunderte waren in Frankreich
 bereits in allen Kirchen, noch aber in sehr wenigen
 Wohnhäusern. In Italien gab man sie erst den
 Kirchen im achten Jahrhunderte, und zwar auch
 von gefärbtem Glase. Um das Jahr 1180 fing man
 in England an, die Wohnhäuser der Vorneh-
 men mit Glasfenstern zu versehen. Um das Jahr
 1458 rechnete Aeneas Sylvius es noch zur
 größten Pracht, die er in Wien fand, daß
 die meisten Häuser Glasfenster hatten. Die
 ältesten Fenster mit eingebrannter Malerey sind
 in Frankreich aus dem zwölften Jahrhunderte,
 und finden sich in der Abtey St. Denys. Als-
 ter ist diese mühsame Kunst in Deutschland und
 in den Niederlanden, wo sie zu derjenigen
 Vollkommenheit gestiegen ist, bey welcher sie
 stehen geblieben ist. Fenster aus ungefärbtem
 oder weissem Glase wurden in Frankreich erst
 im vierzehnten Jahrhunderte gebräuchlich. Im
 Jahre 1291 wurden die Glashütten, wegen
 der Feuersgefahr, ausser Venedig gelegt, und
 dadurch entstanden damals die berühmten Ma-
 nufacturen zu Murano, welche jetzt nur noch
 kleine Waaren liefern. Nach England ließ
 Abt Benedict im Jahre 674, bey Erbauung
 der neuen Abtey von Weremouth, die ersten
 Glasmacher aus Frankreich kommen, deren An-
 lagen aber keinen Fortgang gehabt zu haben schei-
 nen. Denn man sagt, daß erst im Jahre 1557
 die erste Glashütte angelegt worden, und daß
 diese eben diejenige sey, welche noch in der
 Altstadt London arbeitet. Hernach hat man
 Böhmische Glasmacher nach England geru-
 fen, die bey Newcastle Hütten angelegt haben,
 welche ihre Nachkommen noch jetzt fortsetzen.
 Tafelglas zu Spiegeln und Kutschenfenstern ward

in England erst im Jahre 1673, auf Antrieb
des Herzogs von Buckingham, der die erste
Portchaise aus Paris nach London brachte,
perfertigt; aber das feine Glas fing man erst
im Jahre 1683 an, den Venezianern nachzu-
machen. Jetzt sind in ganz England überhan-
delt 4 Glasfabriken. In Portugal sind die ersten
von Engländern unter König Johann V. an-
gelegt worden, und Lissabon hat ihrer jetzt ver-
schiedene, welche dem Könige viel Geld kosten,
und gleichwohl noch nicht den dritten Theil der
Hauptstadt mit den nöthigen Waaren versehn
können. Das grüne Fensterglas erhält Portu-
gal allein aus Böhmen. Schweden erhielt im
Jahre 1641 die erste Glashütte, die aber zu
keiner Vollkommenheit kam, und nur schlech-
tes grünes Glas in geringer Menge lieferte.
Die zweite wolte im Jahre 1676 ein verstor-
bener Italiener, mit Hülfe eines Glasma-
chers aus Brabant und eines deutschen Apo-
thekergesellen, anlegen; nachdem er seine vor-
gebliebenen Geheimnisse vorgezeigt. In Hannover
ausgebothen hatte. Aus der Unternehmung
dieses Betrügers, welchen zu Kassel im Ges-
ängniß gestorben ist, ist hernach die noch jetzt
arbeitende Kongschölmische Glashütte entsan-
den. — Die Ziehmaschine oder der Bley-
zug, womit das Bley von den Glasern zur
Erpressung der Schmelze zugerichtet wird,
ist eine teutsche Erfindung aus dem sechs-
zehnten Jahrhunderte, vorher bediente man
sich dazu eines Rührbottes.

Die glasartige Erde, welche die Glasmacher verarbeiten, sind Sand, Kiesel, Quarz,
Bergs

Bergcrystall, auch wohl einige Schmelzen. Die Schmelzungsmittel sind Salze und brennbares W. sen. In jenen gehört so wohl das vegetabilische als mineralische feuerbeständige Alkali; auch unreiner Salpeter und unreines Kochsalz, wenn man beyde wohlfeil haben kan, auch Glaubersalz.

1. Im Kleinen braucht man auch wohl Borax und einige andere Salze; aber ich rede nur von dem, was bey gemeinen Glashütten gebräuchlich ist. Hr. Gerhard hat Versuche angestellt, Glas ohne Salze zu machen. S. Nouveaux memoires de l'acad, à Berlin. Année 1783.
2. Wird zu viel Alkali genommen, so erhält man ein Glas, welches an der Luft unscheinbar wird, und den Säuren nicht gänzlich widersteht.
3. Glaubersalz ist von Hrn. Prof. Gren in Chemie I. S. 311. vorgeschlagen worden, weil es die Kiesel Erde in Fluß bringt, ein gutes hartes Glas giebt und wohlfeil ist.

S. 3.

Um die glaskuchige Erde mit dem brennbaren W. sen zu mischen, und durch selbiges in Fluß zu bringen, setzt man Bleisalz hinzu, welche von demselben, noch so viel als nöthig ist, enthalten, und selbst beym Verglasen die wenigste Farbe verursachen. Dahin gehören Glätte, Bleiweiß, Mennig, Massicot u. a.

1. Diese beyden altgläubigen Paragraphen lasse ich aus den vorigen Ausgaben stehn, weil mir noch keine antiphlogistische Erklärung, wie hiebey der Sauerstoff die Rolle des Phlogistons spiele, vorgekommen ist; selbst mag ich keine versuchen. — Wenn Spießglas vorsichtig zum grauen Rasse gebrant ist, und das Feuer alsdann pldßlich verstärkt wird, so fließt dieser zu einem hyacinthfarbigen Glase; aber wenn er noch weißer, d. i. völliger verkalt ist, so ist er ganz unschmelzbar. Dieß war ehemals ein Beweis, daß das nun altmodige Phlogiston die Schmelzung und Verglasung der sonst feuerbeständigen Erden bewürkte.
2. Glas, welches mit Bleykalt, zumal mit etner größern Menge desselben gemacht worden, ist schmelzbarer, schwerer, dichter, zäher, glätter, etwas gefärbt, und springt nicht so leicht bey'm Schleifen, auch nicht bey einer schnellen Abwechselung der Wärme und Kälte. Zu dieser Art gehört das Flint-glas der Engländer, welches in England einer, namens Ravenscroft, zuerst hat verfertigen lassen.
3. Auf einigen Hütten, auch zu Minover, bedient man sich auch zu einigen Glasarten, des Arseniks, welcher theils als eine metallische, theils als eine salzartige Substanz würrt, welcher aber, wegen seiner Flüchtigkeit, nur bey vieler Vorsicht nutzen kan.
4. Die reinsten glasachtigen Steine kan man mit Recht für das allervollkommenste Glas ansehen, und die Kunst, von der ich hier rede, besteht eigentlich nur darin, daß man jenes natürliche, und für sich unschmelzbare Glas, durch Zusatz in Fluß, und in uns brauch-

brauchbare Gestalten bringt: Je reiner die glasachtige Erde ist, je reiner der Zusatz ist, und je weniger man von letzterm nimmt, desto näher kömmt das künstliche Glas jenem natürlichen. Körper, welche alle Eigenschaften des Glases haben, aber halb, oder fast gar nicht durchsichtig sind, heißen unvollkommenes Glas; z. B. einige Schlacken.

I. 4.

Nicht alle Glashütten haben einerley und nicht gleich vielerley Ofen. Wo die Arbeit im grossen getrieben wird, hat man zu einzelnen Arbeiten besondere Ofen; wo man im kleinen arbeitet, behilft man sich auch mit wenigern. Der vornehmste ist der Glasofen, Schmelzofen, Werkofen. Er ist backofenförmig aus feuerfesten Steinen aufgeführt; hat unter seinem Gewölbe einen erhöhten gemauerten Rand, auf welche Bank die Löpfe oder Häfen mit der Glasmaterie, zum Schmelzen und Verarbeiten, hingeseht werden. In der Vertiefung brennet auf dem Roste, über dem Aschenheerde, das Holz.

I. Man findet an diesem Ofen, ganz unten das Aschenloch, darüber das Schürloch, noch höher das Tiegelloch, durch welches die Häfen eingesetzt werden, und welches hernach vermauert wird; ferner die Arbettelöcher, Fenster, vor denen die Häfen stehn, und durch welche das Glas zur Verarbeitung allmählig herausgenommen wird. Diese werden durch

durch thönerne Scheiden, die man an einigen Orten Lufeisen nennet, verengt, und da sie sich oben am Gewölbe des Ofens befinden, so ist aussen vor ihnen eine Bühne oder ein Auftritt gebauet, auf welchem die Arbeiter stehen.

S. 5.

Zur Feuerung dient Holz, welches vorher wohl ausgedörret wird; doch kan man, wenigstens bey dem gemeinen Glase, mit Steinkohlen feuern.

1. In Frankreich feuert man mit Steinkohlen, so lang bis man die Fritte abgeschäumt hat, hernach nimt man Holz, weil sonst das Glas dunkel, wenigstens fleckicht werden soll. In England hat Sir Robert Mansell die Feuerung mit Steinkohlen gebräuchlich gemacht, worüber er von König Jakob I ein ausschließendes Recht erhielt. Jetzt braucht man bey dem Flintglase nichts als Steinkohlen; man hat aber Häfen, die beständig mit einem Delöl versehen sind. Man versichert, daß die Engländer auch ihre Spiegeltafeln bey der Steinkohlenfeuer gießen, welches den Franzosen nicht hat glücken wollen.

2. Torf ward auf der Glashütte im Bremischen zu Fahrenberg, 1 Meile von Bremerbrücke gebraucht. Sie ward für Rechnung der Kammer getrieben, ist aber im Jahre 1781 eingegangen, nach einem Verlust von 40000 Thalern.

§. 6.

Zum gemeinen grünen oder schwarzen Glase ist die wohlfeilste glasachtige Erde, wenn sie nur nicht gar zu sehr verunreinigt ist, und gemeine Holzasche, gut genug. So gar die von Seifensiebern und Bleichern ausgelaugte Asche, ist nicht ganz unbrauchbar.

§. 7.

Dieses Gemeng, der Einsatz, oder die Fritte, wird in einem besondern Ofen calcinirt, unter dem Calciniren mit grossen Krücken gerührt, und alsdann in die aus feuerfestem Thone gemachten, und in den Schmelzofen gesetzten Häfen getragen. Wenn die Masse gänzlich geflossen ist, wird mit einem Schaumlöffel die Glasgalle abgenommen.

1. Das Calciniren geschieht, um das Alkali von der Kohlensäure zu befreien, als welche beim Schmelzen ein Aufwallen, und dem Glase Blasen verursachen würde. Beim weissen Glase dient das langsame Ausglähen auch dazu, um das gröbere brennbare Wesen zu verjagen und zu zerstören, als welches der weissen Farbe und der Durchsichtigkeit schaden würde.

2. Der Calcinirofen, Glühofen, Aschensofen, gleicht einem Backofen, und hat ein Mundloch, welches unmittelbar auf seinem Herd steht. Er stößt gemeiniglich an den Schmelz-

Schmelzofen, und empfängt aus diesem, durch die Oefnung der gemeinschaftlichen Wand, einen Theil seiner Hitze.

3. Die Häfen baden sich die Glasmacher gemeiniglich selbst, und zwar in dem Calcinir-Ofen; doch bey sehr grossen Anstalten hat man auch dazu einen eigenen Ofen.
4. Zur Verbesserung des Glases dient es, daß man das zum erstenmal geschmolzene Glas in Wasser schüttet oder schreckt, und es alsdenn wieder in die Häfen trägt.
5. Glasgalle, Axongia vitri, oder nach einer irrigen Uebersetzung der teutschen Benennung, Fel vitri, ist eine salzige Substanz, die aus solchen Salzen, welche sich entweder nicht verglasen können, oder doch nicht zum Verglasen gekommen sind, und aus etwas beygemischter Erde besteht. Gemeiniglich sind die vornehmsten Bestandtheile Alkali und Kochsalz, zuweilen findet sich auch Glaubertisches Salz darin. Sie ist von verschiedenen Hüften, und von verschiedenen Gläsern nicht einersley. Sie dient zum Schmelzen, weil sie einen starken Grad des Feuers annimmt, und weil sie Körper schmelzbarer macht; auch bedeckt sie, weil sie oben schwimmt, die Oberfläche geschmolzener Körper, und bewirkt dadurch, daß solche länger unzerstört im Flusse erhalten werden können.

§. 8.

Zum weissen Glase wird reine Kieselerde und reines Alkali oder Bleysalt, oder beides zugleich genommen. Erster ist geschläm-

Bb 2

mes

meter Sand, geglühete und pulverisirte Kiesel, Quarze und Bergcrystalle, die nach dem Brennen weiß bleiben. Wählet man diese Materialien genau, und bearbeitet sie sorgfältig, so geben sie das so genannte Crystallglas.

1. Das lehte Glas nennen einige auch Kreiten-
glas, und einige Glashütten, so wie auch
die Hefische den Münden, setzen der Fritte
wirklich etwas Kreite, oder eine andere Kalk-
erde, hinzu, mit welcher alkalischen Erde
die glasachtige gleichfalls in Fluß kömt; aber
viel Kreite macht ein sprödes und von Säuren
angreifliches Glas.
2. Auch Glasscherben können wieder umge-
schmolzen werden, und sie werden dazu in
einigen Ländern gesammelt; aber man muß
sie gehörig sortiren, denn sonst können sie die
beste Fritte verderben.

§. 9.

Um dem Glase die unangenehme, vor-
nehmlich grüne oder bläuliche Farbe zu be-
nehmen, wird etwas Braunstein der Frit-
te zugesetzt.

1. Montamy glaubt, die Purpurfarbe, welche
Braunstein dem Glase macht, verändere die
grüne oder olivenfarbige Schattirung desselben,
in eine schwärzliche Farbe, welche, da sie we-
nige Strahlen zurück wirft, unmerklicher ist.
Sage, welcher im Braunstein Zink und Ko-
balt

helt zu finden glaubt, meynt, die Zinkerde bemächtigt sich des brennbaren Wesens, was dem Glase die schwarze und grünliche Farbe verursacht; der dadurch reducirte Zink verfliege, und der wenige Kobalt bewirke eine blaue Schattirung, welche die weiße Farbe und Klarheit des Glases erhöhe. Aber ist die Gegenwart dieser Halbmetalle im Braunstein erwiesen? und wenn dieß ist, wie entsteht die rothe Farbe, wenn man vom Braunstein mehr als ein Zehntel der Glasmasse genommen hat? Auch Scheele meynt, der Braunstein, der Kalt desjenigen Metalles, welches Magnesium heißt, ziehe das Brennbare an, und mache dadurch das Glas farbenlos. Nämlich der Braunstein hat die Eigenschaft, daß er das brennbare Wesen andern Körpern heftig entreißt, und eine dunkle Farbe annimmt, wenn er davon ganz frey ist; hingegen wird seine Farbe desto heller, je mehr er davon bey sich hat, und endlich, wenn er ganz damit gesättigt ist, entfärbt er sich gänzlich. Trift er also wenig oder gar keinen brennbaren Stoff in der Glasmasse an, so wird das Glas dunkel, welches aber heller wird, wenn etwas, und ganz weiß wird, wenn so viel Brennbares da ist, als zur Sättigung des Braunsteins erforderlich ist. Nach der antiphlogistischen Chemie ist der Braunstein das mit dem Sauerstoffe gesättigte Metall, und macht, so lange es damit gesättigt ist, das Glas mehr oder weniger violett. Wird ihm ein Theil des Sauerstoffes entzogen, so wird er weiß. Enthält nun das Glas viel Kohlenstoff, so nimt dieses dem zugesetzten Braunstein Sauerstoff, macht ihn farbenlos, und, durch die Vereinigung des Kohlenstoffes mit dem Sauerstoffe, wird auch dem Glase die schmutzige Farbe genom-

genommen, welche es vorher von Kohlenstoffe hatte. — Sonderbar, daß nach der phlogistischen Hypothese, das Phlogiston den Braunstein farbenlos macht, welches sonst Farben verursacht. Sonderbar, daß nach der antiphlogistischen Hypothese der Sauerstoff den Brauneisenerz färbt, welcher hingegen andere metallische Kalte weiß macht.

2. Die Geschichte des Brauneisens findet man in Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen. IV. S. 401.

S. 10.

Die Verfertigung der gläsernen Sachen besteht vornehmlich darin, daß der Glasblaser einen Theil der flüssigen Masse mit dem Knopfe der Pfeiffe aus dem Hase nimmt, solche aufbläset, schwenket, rollt, und mit allerley Scheren und andern Werkzeugen gehörig ausbildet. Zu einigen Stücken wird jedoch auch das Glas in Formen gebracht.

1. *Vitriarius spiritu vitrum in habitus plurimos format, qui vix diligentia manuum effingentur. Seneca epist. 90. p. 412.*

2. Zu den Werkzeugen, die aber nicht überall einerley Namen haben, gehören: Vorschneideisen, Zweckseisen, Bühmeisen, Schere, Aufstreischere, und andere von sehr einfacher Bildung.

3. Auf den grünen Hüften steht der Arbeiter; auf den weißen sitzt er gemeiniglich, und rollt

Ist das Rohr, wenn es nöthig ist, auf den langen Armen seines Stuhls.

4. Sollen Trinkgläser Reifen erhalten, so wird die walzenförmige Glasblase in einer gereisten, messigenen Forme aufgeblasen. Die Perlen im Fusse der Weingläser sind Höhlungen, welche man dem noch zähen Glase mit einem Eisen eindrückt. Röhren werden von zwey Personen mit den Pfeiffen gezogen.
5. Zur Schonung der Augen trägt der Arbeiter einen Schirm auf dem Kopfe.
6. Die Hohlgläser, Uhrgläser, womit die Zierverblätter der Taschenuhren bedeckt worden, wurden ehemals alle in England gemacht; seit einigen Jahren aber verfertigt man sie auch in Paris, Böhmen und Teutschland. Es ist eine Arbeit der Weiber, welche diese Gläser mit einem glühenden Eisen aus gläsernen Kugeln oder Halbkugeln schneiden, und alsdann mit einer stumpfen Schere die spitzigen Ecken wegnehmen.
7. In England verfertigt man gläserne Ballonen fast von der Größe eines Orhofs, die zur Bereitung des Vitriolöls gebraucht werden. Man bläset eine große Menge Glasmasse am Blaserohr, wie gewöhnlich, auf; alsdann bläset man allmählig ungefähr einige Loth Wasser durch das Rohr, welches in Dämpfe aufgelsset wird, die das Glas schnell zum größten Umfange ausdehnen.

S. II.

Damit die Gläser durch eine schnelle Erstarrung nicht zerspringen, werden sie in den Kühlöfen gebracht, dessen Hitze geringer seyn muß, als die, welche, das Glas zu schmelzen, nöthig ist. Auf den weissen Hütten füllet man grosse Töpfe oder Kapseln aus feuerfestem Thone mit der noch heissen Waare, die man nach einigen Stunden aus dem Kühlöfen nimmt, zudeckt und langsam erkalten läßt.

1. Der Kühlöfen gleicht völlig dem S. 7. beschriebenen Calcinirofen, und nicht selten dient einer zu beyden Absichten. Auf einigen grünen Hütten ist er auch über dem Schmelzöfen angelegt.

2. Die Nothwendigkeit der allmählichen Abkühlung erkennt man aus den kleinen Bologneser Flaschen und den Glaströpfchen, die man auch Springkolben nennet. Die letzten, *lacrimae vitreae*, *vitrum stillaticium*, brachte Prinz Ruprecht im Jahre 1661 aus Deutschland nach England. S. Beyträge zur Geschichte der Erfindungen IV. S. 420. Sie gerathen aus weissem Glase nicht so leicht, als aus grünem, aber falsch ist es doch, wenn man sagt, sie könnten aus jenem gar nicht fertig werden. Ich habe grüne und weisse. Die ersten *phialae bononienses* waren einigen Glasmachern längst bekant, aber erst ums Jahr 1740 sind sie von Paul Baptista Valbus den Naturforschern bekant gemacht, und Bologneser Flaschen genant worden.

§. 12.

Auch das Tafelglas, welches vornehmlich zu Fensterscheiben dient, wird geblasen. Man fertigt zuerst hohle Walzen, welche man Tuten nennet, verwahret solche im Kühlösen, bis sie hernach im Streckösen der Länge nach gedehret, und auf dem Boden desselben zu Tafeln ausgebreitet werden. Der mit dem Tafelglase angefüllte Streckösen wird erst nach dem Erkalten ausgenommen.

1. Auch dieser Ofen gleicht einem Kühlösen, nur daß er einen vorzüglich glatten Boden haben muß. Auf den grünen Hütten pflegt er neben dem Kühlösen zu stehn, und aus diesem seine Hitze zu empfangen.

2. Die hiebei nöthigen Arbeiter sind: der Anfänger, der Vorbläser, der Schwenker, der Fertigmacher, der Kanzelsteiger, der Streckter und einige Nebenarbeiter.

3. In Italien, Frankreich und England wird auch Tafelglas, welches man Kronenglas zu nennen pflegt, zu grossen runden Scheiben, oft von einigen Schuhn im Durchmesser, geblasen. Man breitet die Menge Glas dadurch so weit aus, daß die noch zähen Scheiben schnell im Kreise herumgeschwenket, und zuweilen in eine mit glühender Asche angefüllte Grube gehalten werden. Der Mittelpunkt, wo sie an der Pfeife befestigt gewesen sind, ist dicker, convex, und wird die Galle (Blase) genant. Dieses Stück schneiden die Glaser heraus, um es in Laternen zu setzen. Dieses Glas, was jetzt nicht mehr zu uns kömt, wird in Körben, des

ren jeder zwölf bis vier und zwanzig Räder oder Scheiben enthält, verkauft. Die Franzosen sagen, *Philippe de Caqueray*, ecnyer, sieur de saint Immes, habe ums Jahr 1330 diese Arbeit erfunden, welche sie *plats de verre en boudine* nennen.

4. Man machet in England bläuliches und gelbliches Kronenglas, und giebt erstem die Farbe durch Kobalt, letztem durch Gyps. Die bläulichen Scheiben werden zu den Elektrifirmaschinen gebraucht. Seit 1774 verfertigt man auch zu Schwarzenfels im Hessischen ein bläuliches Kronenglas. Eine Scheibe, die anderthalb Schuh im Durchmesser hat, kostet jetzt acht Thaler nach dem Conventions-Fuß. Inzwischen haben diese Scheiben den Fehler, daß sie leicht springen, welcher wohl von der fehlerhaften Einrichtung des Röhrens herröhret.

S. 13.

Um Glas zu färben, und sonderlich Glasflüsse zu machen, welche eine Nachahmung der Edelsteine sind, setzt man metallische Salze hinzu. Die Flüsse müssen so hart, durchsichtig und glänzend als möglich seyn, eine lebhafte, durchaus gleiche Farbe, und keine Blasen haben. Inzwischen gehöret ihre Bereitung vielmehr in die Emailleurs Kunst oder Schmelzmalerey, als hieher.

- I. Man bereitet ein Crystallglas, welches Straß genannt wird, und zur Grundmasse der übrigen Flüsse dient. Es hat seinen Namen von einem Straßburgischen Juwelier, der im Anfange dieses Jahrhunderts in diesen Arbeiten vorzüglich geschickt war, und seine Kunst in München

den erlernt haben soll. Er starb in Paris, und hinterließ seinem Sohne eine halbe Million, welcher aber doch einige Jahre vor der Revolution Bankerot gemacht hat.

2. Die metallischen Kalte sind eben diejenigen, welche zur Schmelzmalerey dienen. Am meisten werden solche Schmelzgläser in Venedig und Holland gemacht, woher sie zu uns in runden Kuchen kommen, die mit dem Zeichen des Künstlers bedruckt sind. Diejenigen, welche ich besitze, haben das Zeichen der ehemaligen Jesuiten. Zu den Rubinflüssen dient das Goldpräcipitat, welches von Cassius den Namen hat, aber nicht von ihm erfunden ist. Kunkel hat es zu dieser Absicht vielleicht zuerst angewendet, wenigstens hat er viel Geld daraus gewonnen. Er hatte die Aufsicht über die damals in ganz Europa bekante Glashütte in Potsdam, welcher der Churfürst, zu Bereitung des Rubinflusses, 1600 Dukaten vorschoss. Aber unter König Friedrich Wilhelm war Krüger Aufseher jener Glashütte, und dieser brachte den Rubinfluß, und zwar ohne Gold, zu größerer Vollkommenheit, weswegen damals viele Gläser dieser Art verfertigt wurden, wovon man noch hin und wieder vortreflich geschnittene feine Pokale in Privatsammlungen antrifft. Einen artigen Vorrath davon hatte Hr. Berghauptmann A. J. Graf von Veltheim zu Harble, dessen Güte ich eine geschnittene Schale dieser Art verdanke. S. meine Beyträge zur Geschichte der Erfindungen. I. S. 373. Ehemals verfertigte man noch mehr als jetzt Salzfässer, Tassen und andere Sachen aus einem meist undurchsichtigen opalfärbigen Glase, wozu Zin- und Weinsäure genommen wird. Ich

habe es auf einer deutschen Glashütte Laasum nennen hören, ohne den Ursprung des Namens erfahren zu können. Man verbreitet auch, vornehmlich in einem rothbraunen und himmelblauen Glase, Goldstaub, und nennet solches Glas *Avventurino*; doch vermuthet ich, daß zu dem meisten nur pulverisirter Goldtall gebraucht werde. Ein Künstler zu Murano hat die Vereitung lange Zeit allein, als ein Geheimniß, getrieben.

3. Hierher gehören auch die Glasperlen, Rosenkränze, Glasnudeln, welche meistens in Formen gemacht werden, und Schmelz, der aus kleinen verschiedentlich gefärbten Glasröhren besteht, und auf Fäden gezogen, zu allerley Puz verarbeitet wird. Man nennet sie *Margaritini*. Die abgebrochenen Stückchen werden mit Asche in einem eisernen Tiegel über ein starkes Feuer gebracht, und mit einem eisernen Stabe beständig gerührt, bis sie, ohne jedoch in Fluß zu kommen, und ihre Hohlung zu verlieren, an den Rändern abgerundet sind. Eine artige Anwendung dieses Schmelzes habe ich in Dranienbaum bey St. Petersburg gesehen, wo ein Künstler Tapeten daraus verfertigt hat, welche wegen ihrer schönen Zeichnung, der lebhaften Farbe und des hohen Glanzes, vortreflich in die Augen fallen.

4. Der stärkste Verbrauch dieser auf Fäden gezogenen Glasperlen, welche man in Frankreich *la conterie*, *la veroterie*, *le contrebrodé* und *les rassades* nennet, ist bey dem Sklavenhandel auf der Afrikanischen Küste, wozu sie alle Nationen in Venedig einkaufen. Erstaunen muß man über ihren niedrigen Preis. Ein Pfund kostet den Kaufleuten in
Mar:

Marseille, wenn sie in großem Laufen, nicht mehr als 8 Solb. Fünf Haufen (masses) wiegen nur ein Pfund, und ein Haufen besteht aus 12 Schnüren (branches); jede Schnur aus 10 Fäden (filets); so daß man für 3 Deniers 20 Fäden hat. Um den Einkaufspreis in Venedig zu finden, muß man noch die Kosten des Transports, die Expeditionsgebühren und andere Spesen abziehen. Gleichwohl stehen sich die Venedigischen Glasfabriken, welche diese Waaren liefern, sehr gut dabey. Von gleicher Größe der Perlen, ist nicht der Preis, wohl aber ihr Gewicht nach ihrer Farbe verschieden. Ein Haufen (masse) grüner und gelber Perlen wiegt 6 Unzen, ein Haufen der schwarzen, weissen und blauen aber nur 3 Unzen, welcher Unterschied von dem farbenden Wenzelsteine der ersten herrührt. Ungefähr 4 Pfund kosten in Angola eine piece, das ist, einen Sklaven, und kein Handel in der Welt könnte vortheilhafter seyn, als der unmenschlichste, wenn nämlich die Christen alle Sklaven mit Glasperlen kaufen könnten; aber die Afrikaner verlangen mehrerley Waaren. — Die Glasbüpfe und Vaterl, welche zu Vater-noster dienen, werden in großer Menge in der Oberpfalz zu Warmsteinach an der Culmbachischen Grenz verfertigt. S. Physik. Kon. Bibliothek. XVII. S. 438-443.

3. Die Vergoldung des Randes einiger Gläser ist eine teutsche Erfindung, und sie wird auch noch in Teutschland, vorzüglich auf unserer Glashütte zu Oßerwalde im Amte Rauenstein, besser, als anderswo gemacht. Das aus dem Königswasser niedergeschlagene Gold wird mit einem Firniß aufgetragen, und nachdem dieser trocken geworden, wird das Glas wieder vorne
in

in den Kühlöfen gebracht, und hernach polirt. Von zerbrochenen Gläsern sammelt man das Mettall, und ruht es weiter. — Mehr nicht habe ich auf der von einem Verwandten des berühmten Kunkels angelegten Glashütte bey Ründen erfahren können, wohin ehemals die Kunst, durch einen Knaben, welcher auf der Hütte bey Potsdam gelernt hatte, gekommen seyn soll. Der Erfinder der mit Gold eingebranten Crystallgläser soll der S. 395. genannte Krüger, ehemals Aufseher der Potsdamschen Hütte, seyn.

S. 14.

Mehre Nachrichten von der Glasmacherrey liefern folgende Bücher.

Joh. Kunkels Glasmacherkunst. Nürnberg, 1756. 4. Die erste Ausgabe soll zu Frankf. u. Leipz. 1679. 4. herausgekommen seyn.

L'art de la verrerie — par *Handicquer de Blancourt*. Paris 1718. 2 vol. in 4.

Art de la verrerie de Neri. Merret & Kunkel. Traduits de l'Allemand, par M. D. (*d'Holbach.*) Paris 1752. 4.

Encyclopédie. Planches vol. X. *Verrerie*.

Hartwigs Handwerke u. Künste. K. S. 274.

v. Justi Abhandl. von Manufacturen u. Fabriken. II S. 475.

Brünig ökonomische Encyclopädie. XVIII S. 580.

Oeuvres de M. *Bosc d'Antic*. S. oben S. 351.

Zwey und zwanzigster Abschnitt.

Spiegelgießerey.

§. I.

Kleine Spiegelgläser werden wie das Tafelglas (S. 393.) geblasen, hernach geschliffen, polirt, sollirt und gefaßt; die größern aber werden jetzt gegossen, wozu besondere und kostbare Anstalten und viele Menschen erfordert werden.

- I. Gewiß ist es freylich wohl, daß die metallenen Spiegel die allerältesten sind; aber nicht weniger gewiß ist es auch, daß die gläsernen ebenfalls ein hohes Alter haben, ungeachtet man gemeinlich das Gegentheil glaubt. Aus des Plinius Nachricht, scheinen sie bey der Glashütte zu Sidon erfunden zu seyn. Aus verschiedenen Stellen der Alten weiß man, daß man anfänglich dem Glase nur durch eine dunkle Farbe, hernach durch Bley allein, eine undurchsichtige Unterlage gegeben hat, wiewohl man schon in den ältern Zeiten das Amalgama gekant, auch gewußt hat, daß man Quecksilber am sichersten in gläsernen Gefäßen aufheben kan. Da hatte man denn an einem mit diesem Metalle gefüllten Glase einen Spiegel, welcher alle metallene übertraf. Isidor von Sevilien sagte im siebenten Jahrhunderte: neque

que est alia speculis aptior materia, quam vitrum. Antonius von Padua, der im Jahr 1231 starb, sagt in seinen Predigten: Speculum nihil aliud est, quam subtilissimum vitrum. Vincentius von Beauvais (Vincent. Bellogacensis), der ums Jahr 1240 sein Speculum naturale schrieb, lehrt so gar die Bereitung der Spiegel: Inter omnia melius est speculum ex vitro et plumbo. — Quando superfunditur plumbum vitro calido, — efficitur altera parte terminatum valde radiosum. Johann Peckham, ein Engländer aus dem selbigen Jahrhunderte, beweis-
 set in seiner Perspectiva communis, daß die Durchsichtigkeit nicht zum Wesen des Spiegels gehöre. Reflexio est a denso, quia densum, propter quod specula consue-
 ta vitrea sunt plumbo obducta. Er erinnert daran, daß man auch aus Eisen und Stahl Spiegel machen könne, die also zu seinen Zeiten nicht mehr die gebräuchlichsten gewesen seyn können. Raymund Lullius, der 1225 ge-
 bohren worden, und 1315 gestorben ist, hat die ganze Bereitung der Spiegel aus Glas und Blei, zwar nach seiner Weise undeutlich, aber doch so deutlich gelehrt, daß man unmdglich zweifeln kan, ob man sie damals gekant habe. Lange Zeit wurden in Teutschland und auch in andern Ländern die gemeinsten Spiegel auf folgende Weise gemacht: In die noch weiche Glasblase warf man Harz oder Colophonium, und goß so gleich ein Gemeng von geschmolzenem Blei- und Spießglas, von jedem gleichviel genommen, hinein; schwenkte die Blase herum, und zerschnitt sie zu kleinen Spiegeln. Aber wann hat man angefangen, aus Zinn Blätter zu schlagen, und solche mit Quecksilber zu trän-

tränken? — Auf diese Frage weiß ich nichts anders zu antworten, als daß man diese Erfindung gemeinlich ins vierzehnte Jahrhundert setzt. — Eine genauere Geschichte der Spiegel habe ich in meinen Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen III. S. 467 geliefert.

2. Als unter Colbert die Franzosen den Venedigern den Glashandel zu entziehen anfangen, erfand einer, namens Abraham Thewart im Jahre 1688, die Kunst, das Glas zu Tafeln zu gießen. Durch Blasen kan man gemeinlich nicht Tafeln, die über 15 Pariser Zoll lang sind, erhalten, wenn sie anders eine verhältnißmäßige Breite haben sollen. In der Spiegelmanufactur zu Paris macht man jetzt Spiegel, die 9 Schuh lang, 5 Schuh breit und einen halben Zoll dick sind; man rühmt sich aber, auch Tafeln 17 Schuh lang liefern zu können. In England, wo die erste Spiegelgiesserey im Jahre 1773 in Lancashire angelegt worden, hat man bisher noch keine größere Spiegel gemacht, als sechzig Zoll lang, und zwey und vierzig Zoll breit; und die Einfuhr der französischen Spiegel steigt, ungeachtet hundert von hundert Zoll gegeben werden muß, jährlich auf 100,000 Pfund Sterling. Zu St. Ildesouze, wo die Spiegelgiesserey 1728 errichtet ist, werden jetzt Spiegel gemacht, welche 162 Zoll Span. lang, 93 Zoll breit, und 1 Zoll dick sind. Larruga giebt die größten von 145 Zoll Höhe und 85 Zoll Breite, und das Gewicht einer solchen Tafel zu 403 Arroben an; und versichert, daß diese Giesserey mit Schaden arbeite und jährlich Zuschuß fordere.

3. Zum grünen Plan im Braunschweigischen werden Spiegel verfertigt, welche 64 Brabanter
C 6
Zoll

30ll hoch und 23 30ll breit sind (3 30ll Prabant. = $3\frac{1}{2}$ 30ll Paris.) Diese Tafeln werden nicht gegossen, sondern die ungeheure Masse Glas wird aufgeblasen, von 2 Arbeitern geschwenkt; die grosse Blase oder dieser glühende Sack wird aufgeschnitten, und dann im Streckofen mit dem Plateisen gleich gestrichen, geglättet und zu der verlangten Grösse ausgezehnt, wozu man dort sehr vortheilhafte Vorrichtungen und Handgriffe hat, welche dort schon damals erfunden sind, als Hr. Commiss. Amelung diese Glashütte in Pacht hatte, und welche auf andern Hütten noch nicht gebräuchlich sind. Inzwischen erhält man auf diese Weise zwar Spiegel von hinlänglicher Länge, aber nicht von der Breite, welche man wünschen möchte. Wegen Mangel des Absatzes wird dort seit 1798. nur Tafelglas und Hohlglas gemacht. Die meisten Spiegelgläser werden jetzt auf der Hütte an der Amelieth im Amte Mienover verfertigt.

§. 2.

Der Glas- oder Schmelzofen ist viereckig, hat in der Mitte den Heerd mit einem Rost, und an jeder Seite desselben eine erhabene Bank, worauf die Häfen gestellt werden.

§. 3.

Die Häfen sind parallelepipedalisch, aus feuerfestem Thone gemacht. Jeder enthält die zu einer Glastafel erforderliche Fritte, welche eben diejenige ist, die zum schärfsten Erystallglase genommen wird. Sie muß
vorr

vorsichtig calcinirt, pulverisirt, gesiebt und lange im Flusse erhalten werden.

§. 4.

Der Guß geschieht auf einer oft mehr als 15000 Pfund schweren dicken eisernen Platte von der Größe der größten Glastafel. Sie ruhet auf einem Tischgestell, dessen Füße mit Rollen versehen sind. Unter ihr ist eine bewegliche eiserne Platte, worauf glühende Kohlen zu ihrer Erwärmung unterhalten werden. Auf der Stiegeplatte umgränzet man, mit erwärmten metallenen Leisten, den Raum, welchen die künftige Glastafel einnehmen soll.

1. Die in Braunschweig für die Fabrike zum grünen Plan gegossene Tafel, soll 9 Fuß lang, 7 Fuß breit und $3\frac{1}{2}$ Zoll dick seyn, und gegen 4000 Thal. kosten.

§. 5.

Der mit der Fritte angefüllte Hafen wird, mit Brecheisen, Haken und Zangen, auf einen zwenräderigen Stollwagen gebracht, und auf demselben zum Stiegtische gefahren, wo er, durch Hilfe eines Kranichzugs (potence), zum Ausgießen aufgehoben wird.

§. 6.

Ueber die auf der Platte ausgegossene Masse wird eine starke erwärmte metallene Walze, vermittelst ihrer Kurbeln, gerollet, die

C c 2

am

am Ende der Tafel auf einen eisernen Boel fällt, indem sich der Ueberschuß der Glasmasse prasselnd in ein mit Wasser gefülltes Glas stürzt.

1. Die Walze wird im Ofen erwärmt, und mit einem Rollwagen, der hinten ein Paar Haken hat, fortgebracht.

§. 7.

Die gegossene Tafel wird mit Hebflammen in den nahen Kühlöfen geschoben, der dem Schmelzofen gleicht, dessen Bänke aber so breit sind, daß die Tafeln darauf völlig liegen können. Die unter dem Ausleeren etwas abgekühlten Häfen werden, in dem backofenförmigen Temperirofen, wieder so stark erhitzt, daß sie mit neuer Fritte gefüllet, ohne Gefahr, wieder in den Schmelzofen gebracht werden können.

1. Man gießt viele Tafeln hinter einander. Gemeinlich können auf jeder Bank des Schmelzofens drey Häfen stehn, und auf jeder Bank des Kühlöfens drey Glastafeln liegen. Wenn also die drey ersten Tafeln gegossen sind, so bringt man den Gießtisch und den Kranichzug vor die Oefnung der andern Bank des Kühlöfens.

§. 8.

Die mit größter Vorsicht abgekühlten Tafeln werden, mit langen Haken, aus dem Ofen

Ofen auf einen hölzernen Tisch gezogen, und von da, auf starken lebernen Tragriemen, in ein etwas verdunkeltes Zimmer getragen, wo sie von einem Glaser besichtigt, zugeschnitten, und wenn sie Blasen haben, mit einem Diamant zu kleinen Tafeln zerschnitten werden.

- I. Der Gebrauch des Diamants zum Zerschneiden des Glases, ist erst im sechszehnten Jahrhunderte bekannt geworden. Vorher brauchte man dazu feine stählerne Stifte, Schmirgel, auch ein glühendes Eisen, womit man eine Ritze, so weit man wolte, verlängerte.

S. 9.

Das Schleifen geschieht dadurch, daß zwey Tafeln mit einem feinen Sande oder Schmirgel über einander abgerieben werden. Die eine wird auf dem horizontalen Tische, die andere, wenn sie nur klein ist, unter einem mit Gewichten beschwerten Kasten fest geküttet, und mit der Hand, oder durch ein von Wasser getriebenes Mähtwerk, hin und her gezogen. Aber von grossen Tafeln wird die eine unter ein grosses mit Speichen versehenes Rad geküttet, welches von zwey Personen über der untern auf dem Tische befestigten Tafel, nach verschiedenen Richtungen, geschoben und gedrehet wird.

1. Durch eine Wassermühle geschieht das Schleifen zu St. Ildesonse.
2. Auch in Grinptan werden die Tafeln von Mühlen geschliffen. Solcher Mühlen sind dort 21, jede hat 2 Gänge, jeder Gang 8, auch wohl 12 Polirballen, so daß ungefähr 420 Tafeln zugleich abgeschliffen und polirt werden. Die Facetten werden aus freyer Hand auf einer horizontal liegenden eisernen Platte mit Sand geschliffen und polirt, da denn zugleich die bereits polirten Spiegel auch von der Hand die letzte Ausbesserung erhalten.

§. 10.

Das Poliren geschieht mit geschlämtem Tripel, Bolus, Calcothar und anderen Materialien, durch Hüffe eines mit Filz überzogenen, und mit einer Strebruthe angebrachten Brettes, welches mit der Hand hin und her getrieben wird. Der Rand oder die Facette wird von einem Glaschleifer angeschliffen.

1. Calcothar ist nämlich eben dasjenige, was man auf den Spiegelmanufacturen, französisch potée, oder eigentlicher potée rouge nennt, um es von potée d'étain oder Zinnsche, welche ebenfalls zum Poliren dient, zu unterscheiden. S. Physikalisch-ökonomische Bibliothek III S. 136.

§. 11.

Um der Glastafel eine unburchsichtige glatte Unterlage zu geben, wird sie auf der
et

einen Seite mit einem Amalgama von Zinn und Quecksilber belegt. Zu dem Ende breitet man ein Blatt Scanniol, von der Größe der Tafel, über einen glatten horizontalen mit einem Rande versehenen steinernen Tisch aus, verquicht es mit Quecksilber, legt die Glastafel hinauf, beschwert diese mit Gewichten, und läßt das überflüssige Halbmetail behutsam ablaufen. Die solirten Tafeln werden hernach in einen modigen Rahmen gefasset, und in hölzernen Futteralen verschickt. Belegte Tafeln ohne Rahmen werden zwischen blauem Papiere und Streifen von wollenem Zeug in Kisten verschickt.

1. Das Belegen, Soliren, foliatio, étamage de glaces, beruhet darauf, daß das Amalgama so genau als möglich in allen Stellen die Tafel berühre, welche deswegen vom Staube und von Feuchtigkeiten auf das sorgfältigste gereinigt seyn muß. Die ganze Arbeit gleicht dem Verzinnen, wo auch nur ein Metall flüssig ist; hingegen geschieht beim Soliren keine Zusammenschmelzung und genaue Vereinigung, daher sich auch das Amalgama leicht abschaben läßt.

2. Durch die Destillation kan das Halbmetail wieder aus dem Amalgama vom Zinne geschieden werden. Zu St. Gobin geben 60 Pfund Amalgama 36 bis 40 Pfund Quecksilber, und 20 bis 24 Pfund sehr reines Zinn. Jenes wird zwar auf diese Weise noch nicht ganz rein, dennoch kan es zu mannigfaltigen Absichten wieder verbraucht werden. Eine Anweisung zu dieser Scheidung findet man in den neuen Abhandlungen der Schwedischen Akad. IX. S. 92.

3. Stanniol oder Zinsolio wird aus reinem Zinn, so wie das Blattgold oder Goldschaum, geschlagen, und durch Walzen geglättet. In England soll man es auch aus schlechtem Zinn auf Streckmühlen, flatingmills, bereiten. Zu Wöhrd, einer Vorstadt von Nürnberg, und zu Erlangen wird Malacca-Zinn in Stücke, die $\frac{1}{2}$ Fuß lang, $1\frac{1}{2}$ Zoll breit und fast eben so dick sind, gegossen. Diese werden unter einem gewöhnlichen Zainhammer, den ein Wasserrad hebt, erst in Länge, hernach in Breite getrieben. Zuletzt werden viele, oft mehr als hundert Bleche über einander gelegt, mit einer Zwinge zusammen gehalten, und unter einem glatten Hammer so dünne als nöthig ist, geschlagen. [Hr. Bergrath C. W. J. Gatterer.]

S. 12.

Eine vollständige Beschreibung der Spiegelgießerey mit allen jetzt gebräuchlichen Einrichtungen, fehlt noch; jedoch verdienen folgende Bücher hier empfohlen zu werden.

Encyclopédie. Planches-vol. 3. Manufacture des glaces: vol. 7. Miroitier.

Hartwigs Handwerke und Künste. X. S. 310.

von Justi Abhandlung von Manufacturen und Fabriken. II S. 465.

Drey und zwanzigster Abschnitt.

Teerschwelery.

§. I.

Teer ist das aus einigen harzigen Nadelhölzern, durch eine niedergehende Destillation, erhaltene, emphyreumatische, mit Harz und Gummi vermischte zähe Oehl.

1. Die Nadelhölzer, von denen diese und mehrere ähnliche Producte vorzüglich erhalten werden, sind:

die Tanne, *Pinus picea*, Grundsätze der teutsch. Landwirthsch. S. 279. Kerner ökonom. Pflanzen. Tab. 327.

die Kiefer, *Pinus silvestris*. Kerner Tab. 472.

die Fichte, *Pinus abies*. Kerner Tab. 468.

2. Das brennigste Gummi ist die Ursache, warum das Teer, womit Holzwerk überzogen worden, sich allmählig verliert, indem das Wasser den gummiartigen Antheil auflöst und wegspült. Dieser ist es auch, welcher das Pech, womit man Viertonnen zuweilen ausgießt, im Biere auflöslich macht.

§. 2.

Zum Teerschwelen dient das Harz, welches von den Harzscharren, Harzern, Pichhauern, Pechlern, an den im Frühjahr mit ihrem Messer gerissenen Bäumen, gegen den Herbst eingesammelt wird. Auch dient dazu vorzüglich das Kienholz, oder das Holz derjenigen Bäume, welche durch eine Krankheit eine Uebermaasse von Harz an verschiedenen Stellen absetzen; imgleichen die harzreichen Stöcke, Kienstöcke, Kienstufen, Kienstubben, und die Wurzeln abgehauener Bäume.

§. 3.

Das Harz wird in kupferne Kessel gethan, welche in viereckige Oefen eingesetzt, mit Deckeln versehen sind, und in ihrem Boden ein Loch haben, unter welchem im Ofen eine Rinne angebracht ist, durch die das bey gelinder Feuer auströpfelnde Teer, in vorgesezte Gefäße geleitet, und hernach meistens zu weissem oder röthlichem Wiche eingekocht wird.

1. An einigen Orten läßt man das Harz mit etwas Wasser im Kessel zergehen, gießt es in einen Filtrirack, und presset es aus. Auf solche Weise wird das Burgundische Pich gemacht.

2. Wenn Einkochen giesst einige etwas Essig hinzu, wodurch das Wicb härter und trockner wird.

§. 4.

Der aus Steinen aufgemauerte Teerofen ist unten walzenförmig, und hat oben eine gewölbte Kappe. Der Boden ist entweder aus Steinen gemauert, in der Mitte vertieft mit einer Rinne, wodurch das Teer zur Seite abläuft, oder er hat einen eisernen Rost und darunter einen eisernen im Boden durchborten Kessel, unter dem die Rinne liegt. Um den Ofen ist in einer kleinen Entfernung ein Mantel aus Steinen aufgemauert, der oben an die Kappe des Ofens anschließt. In der Kappe sind einige Luflöcher, welche beim Anfange der Heizung geöfnet, hernach verschlossen werden. Unten am Fusse des Ofens ist das Kohlenloch, wodurch die Schelte eingesetzt und die Kohlen heraus genommen werden. Oben unter der Kappe nicht über dem Mantel, (oder auch ganz oben im Schestel) ist das Sitzloch, wodurch der Ofen oben gefüllet wird. Der Mantel hat unten ein Paar Schürlöcher, eine Oefnung vor dem Kohlenloche und oben einige Zuglöcher. Alle Oefnungen des Ofens werden bey der Verstärkung des Feuers zugemauert, oder mit Steinplatten oder eisernen Thüren verschlossen. Aussen vor der Seite, wo der

Abzug

412 Drey und zwanzigster Abschnitt.

Abzug des Teers ist; wird gemeinlich eine Brustwand von Brethern oder eine Hütte aufgeführt, und oft wird der ganze Mantel bis oben hinauf mit Erde umworfen.

1. Im Walliserlande hat man einen eyförmigen Ofen ohne Mantel, den man oben anzündet, und wenn er genugsam angebrant ist, oben mit Steinen zusetzt. Das Teer läuft unten durch einen Rost in Vorlagen, und oben zwischen den Decksteinen setzt sich Ruß an, der gesammelt, und für Kienruß verkauft wird. Die übrig gebliebenen Kohlen dienen zum Brennen. Aber diese Weise ist verschwenderisch, und verlangt eine sehr genaue Regierung des Feuers.
2. Auf eine weit nachlässigere Art verfährt man in Schweden, z. B. in Smoland, Deland, Gotland, Ostbotnien. In einem trockenen Boden gräbt man an einem Hügel eine Grube, von Gestalt eines umgekehrten Kegels, setzt solche mit Kienholz voll, bedeckt sie mit Moos (*Polytrichum commune*) und Rasen, und läßt das Feuer dergestalt fortschwelen, daß das Teer in ein in der Spitze der Grube angebrachtes Gefäß, und aus demselben durch eine Röhre ablaufen kan. Im Jahre 1745 hat Ostbotnien, woher das meiste Teer kömt, zum wenigsten 80,000 Tonnen geliefert, wozu 5,120,000 Fichtenbäume verbraucht sind.
3. Man hat in neuern Zeiten verschiedene Verbesserungen der Teeröfen vorgeschlagen, unter denen vornehmlich diejenige Achtung verdient, welche Baron Junk in Schweden im Jahre 1748 angegeben hat.

§. 5.

Wenn der Ofen mit dem zerstückten Holze durch das Gekloch und Rohloch gefüllet worden, und beyde darauf zugemauert oder verschlossen sind, wird die Brandmauer allmählig, mit dem durch die Schürllöcher im Mantel angemachten Feuer, erhitzt, worauf man in der Vorlage folgende Producte erhält: erstlich ein säuerliches gelbliches Wasser mit einem feinen Harze: Schweiß, Sauerwasser, Galle; hernach das dicke schwarzbraune Teer, worauf oft ein reineres gelbliches Harz schwimmt, welches mit einer Kelle abgeschöpft wird. Das Teer wird, nachdem es dicker oder dünner, dunkler oder heller ist, unter den Namen: Wagenteer, Radteer, Schiffeer, in Tonnen verkauft.

§. 6.

Das abgeschöpfte Harz geht durch die Destillation aus einer kupfernen Blase, das Riendöl, oleum pini, oleum templinum. Das weisse Harz oder Teer wird in einem eingemauerten eisernen, oder besser kupfernen Kessel zu weissem Pich, auch das schwarze Teer zum Theil, nebst dem, was von der Destillation des Riendöls übrig bleibt, zu schwarzem Pich, bald mehr, bald weniger eingekocht, und das hart gefottene, in Malben,
oder

ober Gruben, oder Gefäßen von Rinden gesoffene, abgekühlte Pich in Tonnen geschlagen. Auch die erhaltene harzichte Galle wird in einem Kessel zu Wagenschmier eingebracht, welches jedoch von geringerer Güte und geringerem Preise, als das eigentliche Teer ist.

1. Die Frage, ob die S. 5 und 6 genannten Substanzen Edukte oder Produkte seyn, gehört in die Chemie. Die jetzt angenommenen Meinungen findet man erklärt in Grens Chemie Theil 2, auch in Girtanners antiphlogist. Chemie, nach der neuen Ausgabe S. 346.
2. Der Schweiß, oder das Salierwasser, die Teergalle, acetum, spiritus acidus lignorum, wird, wenn sie, ehe das feine Harz kömt, weggenommen wird, gemeinlich als unbrauchbar weggegossen, aber sie könnte, in mancher Absicht, stat des aus Getreide gemachten Sauerwassers, dienen.
3. Was in dem ausgebrannten Ofen zurück geblieben ist, besteht in Kohlen, welche theils zum Brennen verkauft, theils zum Rienrußschwelen verwendet werden.
4. Man erhält von den Nadelbäumen noch verschiedene andere ähnliche Produkte. Die Tanne, *Pinus picea*, sezt in der Rinde kleine Beulen oder Blasen an, welche den gemeinen Teutschen oder Schweizerischen Terpentinen enthalten, der ohne weitere Bearbeitung verkauft wird; doch läßt man ihn wohl, wenn er unrein ist, durch einen Sack laufen. Aus diesem erhält man durch die Destillation den gemeinen Terpentingeist, spirit. tereb. — Die Lerche, *Pinus larix*, liefert denjenigen

Ter-

Terpentin, welcher bey uns unter dem Namen des Venedigschen verkauft wird, weil ihn die Venediger zuerst in den Handel gebracht haben. Aber der ächte Cypriſche oder Griechiſche Terpentin, welcher ehemals der Venetianische hieß, weil er über Venedig zu uns kam, der aber jetzt in Teutſchland ſelten iſt, wird vom Terpentinbäum, *Pistacia terebinthus*, erhalten. Bey der Deſtillation des Terpentinöls und des Terpentin-geiſtes, bleibt in der Blaſe das verdickte Harz, welches Geigenharz, Colophonium, heißt, zurück.

5. Die Kunſt Teer zu ſchweelen und Pich zu ſieden, iſt ſehr alt. Plinius beſchreibt ſie faſt eben ſo, wie ſie noch in vielen Gegenden ge-
trieben wird, faſt wie §. 4. 1. Auch mußte man ſchon damals, daß Eißig das Pich ſteifer und feſter macht. Die Macedonier ſchweleten faſt, wie die Schweden, in Gruben, wie man aus Theophrast Hiſtor. plant, B. 9. C. 3. S. 172. nach Heiſius Ausgabe, weiß.

§. 7.

Zum Rienrußſchweelen braucht man Rienholz, und dasjenige, was bey dem Aus-
kochen des Harzes und im Teerofen zurück-
geblieben iſt, die Pichgrieſen. Man zün-
det dieſe Materien in einem Ofen an; deſſen
langer liegender Schlott ſich in eine brette-
re, genau verſchloſſene Kammer endigt, welche, in
der obern Decke, einen kreisförmigen Aus-
ſchnitt oder eine Oefnung hat, worüber ein ho-
her

her kegelförmiger Auffaß von Leinwand oder Wollenzeug (Müße, Sack) aufgestellt wird, wodurch der gleichsam filtrirte Rauch seinen Ausgang findet. Der Ruß, welcher sich theils in der Kammer, theils im Dache anseht, wird zusammen gesegt, und in hölzernen Büten verkauft. Der beste ist der Pfundruß, welcher sich in der Müße oder dem Sacke sammelt.

1. Die größte Menge Rienruß wird in Thüringen gebrant, wovon ganze Schiffsloadungen über Bremen nach Holland, und über Hamburg nach England gehn. Allein durch Hannover sind in drey Sommermonathen auf der Achse 306 Zentner gegangen und daselbst verzollet worden. Von den so genannten Fäßchen, deren 100 Stück 1 Thlr. bis $2\frac{1}{2}$ Thlr. kosten, hält jedes netto nur $2\frac{1}{2}$ Loth Ruß; von denen, deren Hundert $1\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{4}$ Thlr. kosten, hat jedes nur 3 Quentchen; und eins von denen zu 20 Mgr. nur 1 Quent. Von den so genannten platzen Büten, wovon das Schock 6 Mgr. kostet, enthält jede nicht mehr als $\frac{1}{4}$ Quentchen. Am Harze ist eine Rienrußhütte im Lauterberger Forstrevier.

2. Auf eine andere Weise wird in Frankreich Rienruß, noir de fumée léger, noir de Paris, gemacht. In einem kleinen wohlverschlossenen mit Leinwand, oder Papiet, oder zur Verminderung der Feuergefahr, mit Schafellen ausgeschlagenen Zimmer, zündet man den Abgang von allerley Harzen in eisernen Pfannen an, und sammelt den sich anheftenden Ruß, der aber lockerer, leichter, röthlicher

Der auch schlechter ist, als der Teutsche, noir à noircir, noir d'Allemagne, weil bey letzterm mehr Hitze angebracht wird, wodurch sich das obliche Wesen mit dem erdichten genauer verbindet.

3. Beym Verbrennen der Körper wird ihr flüchtiger Bestandtheil, und mit demselben so gar auch viel von ihren feuerbeständigen Theilen, sublimirt, welche Mischung sich an kalte Körper, die sie antrifft, anheftet, und alsdann Ruß genant wird. Zur Entstehung desselben ist nöthig, daß so wenig Luft als möglich, zwischen die Theile des brennenden Körpers komme, oder, daß die Flamme bey der geringsten möglichen Menge Luft brenne. Eben dazu dient der lange verschlossene Schlott.

4. Der Ruß ist in seinen Bestandtheilen, nach der Beschaffenheit des Körpers, woher er entstanden ist, auch nach dem Grade der Hitze, die er erlitten hat, und nach noch mehrern Umständen, sehr verschieden. Der so genante Glanzruß kan noch brennen, der Slugruß, Slatterruß nur glimmen.

5. Auch Steinkohlen können fast auf gleiche Weise genutzt werden. Zu Sulzbach in der Grafschaft Saarbrück, nicht weit von der Stadt dieses Namens, bringt man die besten fetten Steinkohlen, welche sich leicht entzünden, im Feuer aufschwellen, und nach dem Verbrennen nur eine geringe Menge loser Asche zurück lassen, in einen Ofen, der auf einmal 2000 Pfund faßt. In seinem Herde ist eine kupferne Röhre angebracht, durch welche das aus den angezündeten Steinkohlen rinnende Oehl in einen vor dem Ofen angebrachten Topf von gegossenem Eisen läuft. Auf diese Röhre ist

eine andere senkrecht gesetzt, wodurch der Luftzug erhalten wird. Auf solche Weise werden die Steinkohlen, die dabey den achten Theil ihres Gewichts verlieren, für die Eisenhütten brauchbarer gemacht. Das Dehl, was durch diese niedergehende Destillation erhalten wird, wird in Lampen verbrant, doch raucht es stark. An der Decke des Ofens, so wie auch in der Zugröhre, setzt sich ein feiner Ruß an, welcher wie Kienruß gebraucht wird. S. Physikalisch-ökonomische Bibliothek VIII S. 471. und meine Beyträge zur Oekonomie, Technologie VII S. 104.

6. Auch der Flugruß, welcher sich von Büchensholz in der oben S. 201. beschriebenen Darre anlegt, kan, nach den Erfahrungen ihres Erfinders, des Hrn. Neuenhahn, sehr gut stat des Kienrusses gebraucht werden, nur muß zur Verhütung der Verunreinigung mit Leim, die Darre mit Eisenblech gefuttert werden. Dieser Ruß ist zwar etwas röthlich, wird aber mit jedem Firnisse ganz schwarz. Hr. Neuenhahn hat davon in einer Schrift von einem Bogen in 8 mit dem Titel: Ueber ein neues Produkt, welches stat des Kienrusses dienen kan, 1795, Nachricht gegeben, welche der Verleger, H. Keyser in Erfurt, mit diesem Russe hat abdrucken lassen. Die Darre des Hrn. Neuenhahn, welche alle 14 Tage gereinigt wird, liefert jährlich 100 Pfund, und so können die jetzt schon in Nordhausen vorhandenen zwölf Darren jährlich mehr als 1000 Pfund Ruß liefern. Auch diese Nutzung läßt sich also auch bey jeder Brauerey und bey andern Ofen erhalten.

7. Man brennet noch nicht in allen Ländern, die dazu das Holz überflüssig haben, Kienruß. Selbst in Schweden hat man diese Nutzung erst im Jahre 1651 eingeführt. Jetzt klagen unsere Buchdrucker, daß der Kienruß im Preise steigt, und oft mit Sand betrieglich vermischt wird. Der Zentner von dem, womit diese Bogen gedruckt werden, ist mit der Fracht mit 14½ Thalern bezahlt worden.

§. 8.

Hier gehören vornehmlich folgende Bücher.

Tractatus de arboribus coniferis & pice conficienda aliisque ex illis arboribus provenientibus, opera Joh. Conradi Axtii. Jenae 1679. 6 Bogen in 12.

Schreibers neue Sammlung. IV S. 760. v. Junks Beschreibung der Theer- und Kohlenöfen. S. 820 Menander (Juvellius) von Zubereitung des Theers in Ostbottien.

Abhandlungen der Schwedischen Akadem. XVI Seite 95 von Harz und dessen Zubereitung.

Dubamel von Bäumen, Stauben und Sträuchern. I S. 12 von Vieh, Theer, Kienruß. II S. III von Theerschwelen.

Beskrifning, om Tilverkningens Sätten af Harts, Terpentin, Terpentin - Olja och Kimråd. Stockholm 1774, 3 Bogen in 8. S. Physik. ökon. Bibl. VIII S. 179.

L'art du distillateur d'eaux-fortes &c. par Demachy. Paris 1773. fol. im Anhang S. III
D b s B s

Bereitung des Riemrasses. S. Biblioth. VII.
S. 500.

Abhandlung über das Teer- oder Pechbrennen,
von L. H. J. Wiefenhavern. Breslau
1793. 4. S. Phys. ökon. Biblioth. XVII.
S. 474.

J. J. von Uslar forstwirthschaftliche Bemerkungen
auf einer Reise. Braunschweig, 1792.
8. S. 219. S. Biblioth. XVIII. S. 42.

H. C. Moser Bemerkungen über Gegenstände
des Forstwesens, auf einer Reise gesammelt.
Def. 1799. 8. Biblioth. XXI. S. 123.

Vier und zwanzigster Abschnitt.

K o h l e n b r e n n e r e y .

§. I.

Holzkohlen erhält man, wenn man Holz in verschlossenem Feuer zum völligen Glühen kommen, und alsdann verlöschen läßt. Im offenen Feuer bekommt man nur sehr unvollkommene und wenig brauchbare Kohlen, die man Löschkohlen nennet.

- I. Nach der antiphl. Chemie besteht das völlig ausgetrocknete Holz aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Potasche und Erde. Bey dem Verkohlen müssen diejenigen Theile des Holzes, welche bey dem Verbrennen in freyer Luft, Rauch, Ruß und Flamme geben würden, ausgeschieden werden, jedoch ohne das Holz zu Asche werden zu lassen. Dieß geschieht, indem nicht mehr Luft, als nur zur starken Erhitzung und zum Glimmen oder Glühen nöthig ist, zugelassen, und das Feuer, so bald jene Theile ausgeschieden sind, erstickt wird. Beym Verkohlen verbindet sich der Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Atmosphäre, und so entsteht zum Theil dasjenige Wasser, was Kohlenfaß §. 11, 3. genant wird. Ich sage zum Theil; denn das aus den Reilern auslaufende Wasser ist

ist gewiß größtentheils dasjenige, welches sich noch in den Zwischenräumen des Holzes, ohne eigentlich ein Bestandtheil desselben zu seyn, aufgehalten hatte. So besteht denn die frisch gebrante Kohle noch aus Kohlenstoff, Alkali (Potsche) und Erde; wird sie aber der freyen Luft lang genug ausgesetzt, so nimt sie aus diesem Wasser in sich. Wird dann eine solche Kohle angezündet, so wird nicht nur dieses Wasser ausgetrieben, sondern es verbindet sich auch der Sauerstoff der Atmosphäre mit dem Kohlenstoff, und so entsteht kohlensäueretes Gas, woben der Sauerstoff oder die so genannte Lebensluft vermindert wird. Demnach wird in einem eingeschlossenen Raume die atmosphärische Luft nicht allein durch den Verlust des Sauerstoffes, sondern auch durch die entstandene ungenießbare Luft dergestalt verschlimmert, daß Thiere nicht darin leben können. Deswegen sagen die Köhler am Harze, welche sich vor keinem Gifte mehr als vor Arsenik fürchten, die Kohlen geben einen arsenikalischen Dampf. Aber auch die gemeinere Vorstellung vom Kohlendampfe ist ebenfalls unrichtig. Irig meint man, gut ausgeglühete Kohlen seyn unschädlich. Wenn Kohlen, womit ein Feuerbecken gefüllet ist, schon eine Zeitlang geglühet oder gebrant haben, so schaden sie nur deswegen weniger, weil schon der größte Theil derselben verbrant ist, und nur noch wenige, welche brennen und schaden können, übrig sind; das heißt: weniger schadet weniger.

2. Die vornehmsten Eigenschaften der Holzkohlen sind: 1) in einem völlig verschlossenen Raume sind sie mehr als irgend ein anderer Körper unveränderlich und feuerbeständig. 2) Sie verbrennen beim Zutritte der freyen Luft, ohne

ne Rauch und Ruß und mit wenigem Lichte. 3) Sie verkaufen ungemein langsam, oder vielleicht gar nicht. 4) Sie geben eine mehr gleichmäßige und auch stärkere Hitze, als Holz von gleichem Gewichte, und zwar, bey einem starken Luftzuge, auch in einem engen Raume, wo Holz nicht brennen kan. 5) Holz bricht am leichtesten nach der Richtung der Fasern, aber Kohlen brechen nach jeder Richtung gleich leicht, und scheinen ein mehr homogener Körper geworden zu seyn. 6) Gut gebrante Kohlen geben einen Klang. — Mir ist noch keine antiphlogistische Chemie bekannt, welche vollständig erklärt, wie das Holz, durch den Verlust des Wasserstoffes, alle diese Eigenschaften erhält, welche es vor dem Verkohlen nicht hat; aber freylich erklärt auch die phlogistische Hypothese dieses nicht hinlänglich durch die Aufschcheidung der öhlichten und wässerichten Theile. — — In carbonibus nonne miranda est, & tanta infirmitas, ut ictu levissimo frangantur, pressu facillimo conterantur; & tanta firmitas, ut nullo humore corrumpantur, nulla aetate vincantur, usque adeo ut eos subternere soleant, qui limites figunt, ad convincendum litigatorem, quisquis post quantalibet tempora extiterit, fixumque lapidem limitem non esse contenderit? Quis eos in terra humida infossos, ubi ligna putrescerent, tam diu durare incorruptibiliter posse, nisi rerum ille corrūptor ignis effecit? Augustin, *de civitate Dei* XXI, 4. p. 6fo.

3. Schon Theophrast hat die Kunst zu verkohlen fast eben so beschrieben, als sie jetzt geschieht; auch hat er schon Beobachtungen über die Verschiedenheit der Kohlen, nach der Verschiedenheit der Holzarten.

§. 2.

Das Kohlholz wird den Köhlern von den Forstbedienten entweder auf dem Stamme anzuweisen oder verkauft, oder auch gefällt und geklästert geliefert, oder verkauft.

1. Die vortheilhafteste Anweisung des Kohlholzes gehört in den Theil der Oekonomie, welcher vom Forstwesen handelt; die vortheilhafteste Bestallung der Köhler, in den Theil der Cameralwissenschaft, welcher von der Nutzung des Forstregals handelt; und die vortheilhafteste Regierung des Kohlenhandels, in die Pölyzen des Forstwesens.

§. 3.

Die Kohlen von den verschiedenen Holzarten sind zu jedem Gebrauche nicht gleich gut geschikt, und müssen daher, und auch weil jede Holzart eine besondere Regierung des Feuers verlangt, besonders gebrant werden. Ueberhaupt geben leichte, brüchige, schwammige Hölzer, und alle alte, ganz dürre, ausgefaulte, und alle sehr junge und noch sehr saftreiche Stämme, die schlechtesten.

§. 4.

Die beste Zeit zum Verkohlen ist im Sommer, bey einer mehr feuchten, als trockenen und stürmigen Witterung. Es geschieht entweder in stehenden, oder liegenden Weilern, oder in Gruben.

§. 5.

S. 5.

In den stehenden, in Teutschland gebräuchlichen Meilern, wählet man einen Boden, welcher aus einer Vermischung von Thon und Gartenerde besteht; und auf demselben einen horizontalen geräumigen Platz, welcher der Ueberschwemmung nicht ausgesetzt, und vom Kohlengehaus nicht zu weit entfernt ist. Wo man einen feuchten Boden nehmen muß, da bohlet man die Kohlenstätte.

- I. Der vortheilhafteste Platz ist der, welcher schon ehemals zur Kohlenstätte gedient hat. Die vorzüglichste Erdart ist die, welche bey Wallerius Systema mineral. I p. 57. Argilla glareosa arenacea; bey Linné S. 204. 16 Argilla grandaeva, heißt.

S. 6.

Um den Grund des Meilers zuzurichten, oder die Kohlenstätte aufzumachen und auszustreichen, richtet man, wo der Mittelpunkt, oder Quandel seyn soll, zwey Quandelpfähle auf, und ordnet die Erde um denselben in Gestalt eines flachen Regels.

- I. Es ist gewöhnlich, den Mittelpunkt, wo die Quandelpfahle eingesteckt wird, um einige Zoll über den Umriß des Kreises zu erhöhen; aber ich meyne aus Gründen und Beobachtungen zu wissen, daß es vortheilhafter sey, den Mittelpunkt um einige Zoll tiefer, als den äußern Rand der Kohlenstätte zu machen.

den. Denn das Anzünden des Weilers mag von unten oder oben geschehn, so geschieht es doch allemal am Grunde der Quandelstange, und wenn also auch das Holz, was dem Umriffe der Kohlenstätte am nächsten ist, gehörig verkohlet werden soll, so muß, bey der gemeinen Einrichtung, das Feuer unterwärts gezogen oder geleitet werden; eine Sache, die freylich geübte Köhler zu bewürken verstehen, die aber allemal mehr Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit verlangt, als wenn man dem Feuer seinen natürlichen Lauf nach oben zu, erlauben darf. Die Erfahrung zeigt auch, daß eben daher die vielen Brände entsiehn. Vertieft man hingegen, nach meinem Rathe, den Quandel, so verbreitet sich die daselbst angelegte Glut, fast von sich selbst, nach oben so wohl, als durch den ganzen Fuß des Weilers. Die Besorgniß, daß sich das Wasser zu sehr in dem vertieften Quandel sammeln möge, ist ohne Grund, wenn der Boden mit der Vorsicht, welche allemal nöthig ist, gewählt worden; und auch deswegen, weil ohnehin die Verkohlung um den Quandelpfahl nur gar zu leicht geschieht, und auch schon geschehen ist, ehe als sich daselbst Wasser sammeln kan. Ich habe dieses bereits in meinen Anmerkungen über die Verkohlung des Holzes, in den Bemerkungen der Churpfälzischen Ökonom. Gesellschaft 1774 S. 303, gesagt, und muß also um Vergabung bitten, daß ich mich hier selbst ausgesprochen habe. Aber mit Vergnügen setze ich nun hinzu, daß auch Hr. Langsdorf meiner Meynung ist.

§. 7.

Das Holz wird meist senkrecht um die Quandelpfähle in verschiedenen, gemeiniglich breyen Schichten, über einander gesetzt, dergestalt, daß, am Fusse des Mellers, da wo der Richtecken, Quandelknüppel, hinggelegt wird, ein Zündloch übrig bleibt. Wo man oft auf einerley Kohlenstätte verkohlen kan, sind grössere Meller vortheilhafter, als kleine; wiewohl andere in jedem Falle die kleineren Meller vorziehen.

§. 8.

Der gerichtete, holzreiche, holzfertige Meller wird, nachdem er ausgestümpelt und geschlichtet worden, mit Rasen, Reisern, Moos, und darüber mit der Erde des Stüßberandes gedeckt, und am Fusse mit Rüsten, Rüstholzern, Fußscheiten, Untermännern; Wechselklößen und Rüstgabeln umsetzt.

§. 9.

Das Angünden geschieht von unten dadurch, daß man leicht Feuer fangende Materialien, angezündet, mit der Zündstange, Stockrinne, durch das Zündloch an die zwischen den Quandelpfählen gelegte Reiser und Späh-

428 Vier und zwanzigster Abschnitt.

Spähne bringt, und solche in Brand setzt; worauf das Zündloch vermacht wird.

§. 10.

Die Anzündung kan auch von oben geschehn, da man eine Höhlung durch die Aue des Meilers übrig läßt; indem man entweder an dem Quandelpfahl ein hölzernes Dreyeck, oder einen eisernen Ring befestigt, oder um ihn einen walzenförmigen Korb pflichtet, und um diese Geländer die Scheite stellet. Man wirft Kohlen und einige Brände hinein, und verstopft zuletzt die Defnung.

§. 11.

Die Regelung des Feuers in dem rauchenden Meiler, geschieht durch allmältige Bewerfung desselben mit Erbe, Gestübe, Stübbe; durch Einsteckung der Räume, Raume, Plätze, durch das Aufräumen; durch Beschüzung wider den Wind; und wann sich der Meiler gesetzt hat, wird durch die Haube nachgefüllet, und er mit dem Wahrhammer zugeteilet.

- I. Den Meiler haben, oder wie einige unrichtig schreiben, beben, böben, heißt ihn einige Zeit brennen, und in völlige Glut kommen lassen, ehe man ihn bestübet. Ist man mit dem Werfen zu voreilig, ohne den Dämpfen einen Ausgang zu verstaten, so geht er entweder

der aus, überschüttet sich, das ist, er wiszt durch seinen Dampf das Gestäbe herunter; oder er giebt Stöße, Gestöße, das ist, er playet, oder fällt wohl gar mit einem Knalle in einander.

2. Wenn man, z. B. wo der Luftzug zu stark ist, keine Räume macht, so heißt dieß blind Kohlen. Erreicht das Feuer die Oberfläche des Meilers, so sagt man: es gähret durch, eimert durch.

3. Aus den Meilern läßt sich ein Sauerwasser, Kohlensaft, auffangen, welches, wie Leergalle, genutzt werden kan.

S. 12.

Wenn der Meiler gahr ist, wird er, durch Wegnehmung der alten Stäbe, mit Reußen und Besen, und durch Bewerfung mit neuer abgekühlt; worauf mit den Langshaken allmählig Kohlen herausgehohlet, und am Fuße des Meilers abgekühlt werden, welches man auch Ausladen, Ausstoßen, Kohlen langen, nennet.

S. 13.

Die Kohlen werden nach ihrer Güte, und nach dem Gebrauche, den man davon zu machen hat, sortiret. Die besten sind schwer, fest, klingend, schwärzen wenig, haben hin und wieder glänzende stahlblaue Flecken, und fast noch die Gestalt ihres Holzes.

Die

Die schlechtesten sind die Wirandelskohlen. Die ausgelöschten Brände, Märkler, wovon zu einem neuen Meiler aufgehoben.

1. Am Harze hat man folgende Arten Kohlen; 1) harte, wozu die von Buchen, Birken, Eschen, Eichen, Ahorn, aus im Solling und Elbingeröder, auch die von Ellern und Eichen gerechnet werden. 2) Die Tannenkohlen. 3) Plenterkohlen, die von allerley abgefallenem Holze erhalten werden. 4) Stückerkohlen, aus den dünnern Aesten besserer Bäume, die harte Kohlen geben. 5) Grubenkohlen, aus Reifern, Hecken. 6) Stückenkohlen, Stückenkohlen, aus Alben, welche in besondern Meilern verkohlt werden.

2. Auf dem Harze hält ein Maass Kohlen 8 Braunschweig. Hünter, deren einer 17200 Braunschw. Kubizoll ist; eine Karre hält 10 Maass; ein Fuder hält 15 Maass. Bei den Hütten rechnet man zwar auch so, aber wegen des Abgangs, den die Kohlen beim Verfahren leiden, wird daselbst eine Karre nur zu 9 $\frac{2}{3}$ Maass, und ein Fuder nur zu 14 Maass gerechnet, und das 15te M. wird als gar nicht geliefert abgesetzt. Die Karre, worin die Kohlen verfahren werden, sind nach diesem Maasse eingerichtet, daher man darnach die Menge der gelieferten Kohlen wissen kan.

3. Die Angaben der Menge Kohlen, welche eine gewisse Menge Holz liefern muß, sind sehr verschieden, und können auch, wegen der mannigfaltigen Veränderlichkeit der Umstände, nicht allgemein seyn. Ein Probefahren giebt eben so wenig eine sichere Rechnung, als ein Probebacken eine sichere Backertaxe giebt.

S. 14.

Das Verfahren der Kohlen geschieht am besten auf Karren in Körben. Die sichersten und vortheilhaftesten Magazine sind schmale, aus Pfählen und Brettern zusammen geschlagene Schoppen, mit einem wasserdichten Dache.

- I. Gar frische Kohlen sind zu trocken und verbrennen zu schnell. Das Alter allein vermindert ihre Güte nicht.

S. 15.

Zu den liegenden Mellern (S. 4.), welche in Schweden üblich sind, werden die ganzen Stämme parallel über einander gelegt, dergestalt, daß die Kohlenstätte vierseitig wird, das Dach des Mellers nach der einen Seite schräge abfällt, und die Seitenwände, welche die Enden der Hölzer ausmachen, mit senkrecht eingesetzten Pfählen vermauert werden. Die Bedeckung geschieht auf die gewöhnliche Weise, und die Anzündung auf der niedrigen Seite.

- I. Die ganze Einrichtung der liegenden Meller, welche in Teutschland unbekant zu seyn scheinen, habe ich, so wie ich sie in Schweden kennen gelernt habe, in den Bemerkungen der Ehurpfälzischen kön. Gesellschaft 1774 S. 310, beschrieben, und mit dem stehenden verglichen. Ich meyne, aus den daselbst angeführten Gründen, daß erste nicht geringe Vorzüge vor den letzt genannten haben.

§. 16.

In Gruben (S. 4.) werden nur Reiser und Buschwerk verkohlet. Seitdem zur Schmelzung der Eisensteine, hat der Herrns-herde, die hohen Oefen in Gebrauch gekom-men sind, ist jene Weise zu verkohlen außer Gebrauch gekommen.

- I. Die Köhler, welche diese Arbeit betreiben, heißen in der Braunschweig-Lüneburg. im-gleichen in der Gotha'schen Forstordnung, Licht- und Gruben-Köhler.

§. 17.

Die Kohlenbrennerey ist in verschiedenen Büchern gelehrt worden. Zu den vorzüglichsten gehören folgende.

- J. H. Cramers Anleitung zum Forstwesen. Braunschweig, 1766. fol. S. 161.

Sylvicultura oeconomica, oder Anweisung zur wilden Baumzucht von H. C. von Carlo-wig. Leipz. 1713. fol. S. 382-394.

Schauplatz der Künste und Handwerke. I S. 1.

Forstmagazin IV S. 178 und X S. 162.

J. J. von Uslar forstwirtschaftliche Bemerkungen. S. 1.

Gartwig Handwerke und Künste. XVII. S. 1.

J. L.

J. L. Späth praktische Anweisung über das Verkohlen des Holzes. Nürnberg 1800. 8.

K. C. Langsdorf Entwurf zu Vorlesungen über mehre dem Kameralisten und Technologen wichtige Gegenstände. Altona 1798. 8. S. 205.

Fünf und zwanzigster Abschnitt.

P o t a s c h e s i e d e r e y.

§. 1.

Wenn man Holz oder andere Pflanzen in freyer Luft verbrennet, so bleibt ein erdichtes, stäubiges, salztes Wesen übrig, welches vegetabilische Asche oder Asche genant wird. Diese wird von Glasmachern, Seifensiedern, Salpetersiedern, Potaschesiedern und andern Handwerkern häufig gebraucht.

- I. Ueberhaupt nennet man das erdichte Wesen, welches durch Verbrennung der Pflanzen und Thiere in freyer Luft erhalten wird, Asche; auch giebt man diesen Namen einigen metallischen Kalken. Hier aber ist die Rede nur von der vegetabilischen Asche.

§. 2.

Wo noch überflüssiges Holz ist, da läßt man, sonderlich das feuchte, angefaulte Laagerholz, von dazu angenommenen Aschen brenn

brennern oder Aescherern, unter Anweisung und Aufsicht der Forstbediente, entweder auf freyer Erde, oder in Gruben, oder in besondern Oefen, brennen. Die letzte Art ist bey jeder Jahreszeit und Witterung möglich, schickt sich zu allen Pflanzen, giebt mehr und bessere Asche, und verhütet Feuergefahr.

1. Es erfordert keine grosse Kunst, auch keinen Aufwand, einen solchen Ofen, der allensals nur drey Wände haben mag, zu erbauen. Giebt man ihm einen eisernen Kest, so kan man in ununterbrochenem Feuer viel Holz einschmern.
2. Im langsamen Feuer, also von feuchtem Holze, erhält man die meiste Asche. Sehr frisches Holz taugt nicht, noch weniger ein sehr vermodertes. Vielleicht wäre noch wohl gar Vortheil dabey, wenn man erst das Holz verkohlte, und die Kohlen mit Asche bedeckt, allmählig zu Asche werden ließe.

S. 3.

Die Asche der mitländischen Pflanzen enthält das feuerbeständige vegetabilische Laugensalz, dessen Auslaugung und Reinigung die Beschäftigung der Potasschiesieder ist. Ihre Hütte besteht aus der Stederen, der Aschkammer und dem Kalcinirofen. Die Gefäße sind: die Aescher, oder Gefäße zum Auslaugen, die Sumpfe, worin die Lauge gesammelt wird, Kessel, Pfannen, Schaufeln, Spiesen u. d.

§. 4.

Die Asche wird erst in den Aschern mit kaltem Wasser eingeweicht, hernach mit heissem Wasser oder warmer Lauge ausgelaugt. Die genugsam gesättigte Lauge wird in kupfernen oder eisernen Kesseln, oder vortheilhafter in Pfannen, bey mässigem, und zuletzt verstärktem Feuer, hart gefotten.

1. Nicht alles Holz giebt gleich viel Asche, nicht jede Asche gleich viel Salz. Das meiste erhält man von Hainbächen, *Carpinus betulus*, Bächen oder Rothbächen, *Fagus sylvatica*, Ellern, Birken, Weiden, Ahorn, Eschen, Rüstern, *Ulmus campestris*, und Hollunder. Auch Kräuter, Moose, filices, und Laub geben Alkali, doch meistens nur wenig. Aber *Pteris aquilina* soll ungefähr den neunten Theil ihres Gewichts geben, welches bey nahe so viel ist, als irgend eine Holzart giebt. Die vortheilhafteste Asche ist die, welche in den Stubendfen erhalten wird, zumal wenn die Dfen nicht oft ausgeleert werden, und also die Asche vollkommen ausgebrant wird. Eine Anweisung den alkalischen Gehalt der Asche zu bestimmen, so wie manche andere hieher gehörende Belehrungen, findet man in Westrumb's Bemerkungen und Vorschläge für Bleither. Hannover 1800. 2. B. Physik. ökonom. Biblioth. XXI. S. 106.

§. 5.

Diese rohe Asche, welche einige Sieberfluß nennen, ist vornehmlich mit vielem brennbarem

haren Ofen verunreinigt. Um dieses zu vermeiden, calcinirt man sie im Calcintrofen. Am vorthellhaftesten ist es, den Calcintrofen in der Mitte, und an jeder Seite desselben einen Schürhrofen mit einem Rost anzubringen; jenen von diesen letztern durch eine Mauer, sechs Zoll hoch, zu trennen; durch das Gewölbe Zugröhren, die ihre eine Oefnung in der Vorderwand, und die andere im Ofen vor der hintern Stirnwand haben, zu legen; auch das ganze Gebäude, wie einen hohen Ofen, mit Abjügen für die Feuchtigkeiten zu versehen.

I. Sollten nicht alle drey Arbeiten: Einäschern, Einkochen und Calciniren, in einem Ofen und bey einem Feuer geschehn können? Wenn nämlich der Ofen zwey Kammern oder Abtheilungen dergestalt bekäme, daß in der untersten das Holz auf einem Rost eingeäschert würde, durch welchen die Asche in den Aschenraum fiele; daß in der obern auf dem Boden das Calciniren geschähe, und daß die Pfannen in der obern Decke dieser Abtheilung angebracht wären. Dieser Ofen bekäme unten eine Thür zum Aschenraum, über dieser, also über dem Rost, eine zweite zum Schürhrofen, noch höher eine andere zum Calcintrofen. Ganz oben könnte man dem Rauche einen Ausgang anweisen.

§. 6.

Beim Calciniren verhütet man das Klumpen und Fließen, oder das Verglasen des Salzes, durch sorgfältige Regulation des Feuers,

ers, und durch fleißigen Gebrauch der eisernen Stricken.

1. Auch nach der Scheidung des brennbaren Besens, bleibt dennoch das Alkali, durch einige Mittelsalze, durch eine Erde, und durch Eisen, verunreinigt. Zu jenen Mittelsalzen gehört Digestivsalz, vornehmlich vitriolisirter Weinstein, der nicht selten ein Viertel des Gewichts ausmacht. Die gänzliche Reinigung ist schwer, oder vielmehr noch unmöglich; wenigstens geben sich die Potaschesieder nicht damit ab.

2. Auch mit mehr oder weniger Kohlensäure ist die Potasche jederzeit verbunden, nachdem sie weniger oder mehr gebrant ist. Eben deswegen erhält man mehr Potasche, wenn nur ein mäßiges Feuer angewendet oder sie schwächer gebrant ist. Je stärker sie gebrant ist, oder je weniger Kohlensäure sie behalten hat, desto ätzender ist sie, und desto leichter wird sie feucht. Die gänzliche Trennung der Kohlensäure ist schwer. Die Erde, welche die Potasche bey sich hat, muß schon in den Pflanzen gewesen seyn; sie selbst aber, oder das alkalische Salz, scheint erst unter dem Verbrennen zu entstehen. Die blaue oder grünliche Farbe, welche manche Potasche hat, rührt nicht von dem zurück gebliebenen Phlogiston, sondern von dem Braunstein her, der manchen Pflanzen beygemischt ist. Mit der Zeit verliert sich diese Farbe.

3. Betriegerische Sieder setzen bey der Veralkung Kalk, Glasgalle, oder Sand hinzu, welche glasartige Erde sich auf das genaueste mit dem Salze vermischt, so daß es sich dennoch gut

gut auflöset, und keinen Rückstand auf dem Löschpapier übrig läßt. Aber die Säuren schlagen diese fremde Erde nieder; sie zeigt sich bey dem Einkochen der Auflösung, und scheidet sich, wenn das Salz in vielem Wasser aufgelöset, und in weiten Gefäßen der freyen Luft ausgesetzt wird.

4. Folgende Bereitungen sind verschwenderisch, nachlässig, und keinesweges nachahmlich.

1. In Schonen und in noch mehreren Ländern, laugt man die Asche nicht aus, sondern macht sie mit Wasser zum Leig, den man um Tannenbäume legt; diese zündet man alsdann an, schlägt die meiste verglaste Asche herunter, und verkauft sie. 2. In England, an der Mosel, am Rhein, um Carsten und auch anderwärts, tunkt man Stroh, Hobelspäähne oder dünnes trockenes Holz in eine gesättigte Aschenlauge, und zündet solche an.

5. Der Vorschlag, wohl ausgelaugte Asche oft von neuem zu brennen, und wieder auszulaugen, hat Theorie und Versuche wider sich. Aber die von Seifensiedern und Bleichern gebrauchte Lauge kan vortheilhaft zu Potasche genutzt werden.

6. In Pohlen erspahret man sich die Mühe, die Lauge verdünsten, und das Salz calciniren zu lassen. Man läßt nämlich die stark gesättigte Lauge, in Tropfen, auf einen von unten erhitzten Heerd fallen, wodurch so gleich das Wasser verjagt, und das Alkali calcinirt wird.

7. Der Engländer Josiah Birch hat den Vorschlag gethan, aus Mistlache Potasche zu machen, zu welchem Ende man sie verdünsten lassen und calciniren soll. Die ökonomische

Gesellschaft zu Manchester hat dafür dem Erfinder ihre Denkmünze geschenkt.

S. 7.

Wenn die Potasche auf dem Rühlbeerd vor dem Ofen erkaltet ist, wird sie gleich in dichte Tonnen fest eingepackt, gezeichnet, und von Zeit zu Zeit theurer verkauft.

I. Man glaubt, der Namen Potasche sey daher entstanden, weil ehemals die Bereitung oder Versendung, vermuthlich um das Zerfließen sicherer zu verhüten, in Töpfen geschehn sey. Man glaubt, cineres clavellati, werde sie genant, von clavellis, Faßdauben, weil sie in dichten Tonnen verfahren wird. Waidasche hieß sie ehemals, nicht weil sie von Waid, *Isatis tinctoria*, erhalten worden, sondern weil sich die Waidfärber der besten bedienten. Jetzt nußt diese Benennung nicht mehr; doch verstehen noch einige darunter eine unausgelaugte Holzasche, welche oft mit Aschenlauge begossen und bis zur Verglasung calcinirt ist, aus welcher deswegen das Salz sich schwer auslaugen läßt. Die Sinter- oder Zunderasche, welche man bey den Leinwandbleichen in Oberlausiz und Schlessien braucht, wird aus stark angefaulten Bäumen gebrant, und zwar grauer Sinter aus Nadelholzern, und weißer Sinter aus Laubbäumen. Perl- asche nennen die Engländer die reinste Potasche. Drusen- asche soll ehemals die Weinhefen- asche, *cendres gravellées*, oder das Alkali aus eingäscherten Weinhefen, geheissen haben.

2. Die meiste Potasche komt aus Bohlen, Preussen, Pithnanen, Rußland, nach Teutschland, Holland, Frankreich und England. Auch die nördlichen Amerikanischen Colonien liefern viel. Aber im holzreichen Norwegen hat erst vor wenigen Jahren jemand den Versuch gemacht, Potasche zu brennen. Siedereyen finden sich auf dem Harze, zu Waruth in Sachsen, und an mehren Orten. Im Hessischen wird die beste Potasche in dem Dorfe Nieder-Elfungen, zwischen Nierenberg und Volkmarßen, von der Messerlingischen Familie, aus Bächenholz gebrant. Das meiste geht nach Bremen und Holland; jezt wird der Zentner mit sieben Thalern bezahlt. In Rußland ist der Hundel mit Potasche, seit Peter-I Urkase vom 8 April 1719, ein Regal.

3. Ich übergehe hier die Gewinnung oder Zurechtung des mineralischen Alkali aus verschiedenen Pflanzen, die am oder im Meere wachsen. Die jezigen Araber und Aegyptier bereiten es, wie ihre ältesten Vorfahren, aus *Reaumuria vermiculata* und *Mesembryanthemum nodiflorum*, die Spanier, Italiener und andere aus *Salicornia herbacea*, *Salicornia fruticosa*, und erstere auch aus *Chenopodium maritimum*? Die *Salicornia* wird zu dieser Absicht, z. B. um Marsala, gebauet. Die Franzosen und Engländer erhalten eben dieses Salz aus *Fucus vesiculosus*, imgleichen aus *Salsola soda* und andern Arten dieser Gattung. Die Mauren in Spanien nanten die Pflanze, welche sie dazu nutzten, Kali, woraus, mit dem Arabischen Artikel, der nun gebräuchliche allgemeine Namen Alkali entstanden ist. Kelp der Engländer ist eine aus Meerpflanzen gebrante unreine, leichte, schwarze und lockere Masse.

Asche. Die Asche wird aus Seilen gemacht, wo einer noch nicht wußte, dieses Gewerbe im Jahre 1684 angefangen hat. Anfanglich ward die Asche für 12 Schillinge verkauft; jetzt aber für 40 bis 50 Sch. so daß ein Mann zuweilen in einem Jahre davon für 5 bis 6 Pfund Sterling, und die ganze Insel für 500 Pfund, zu gewinnen kan. Sehr viel geht davon nach Holland. In Carthagena wird dieses Salz aus der Asche von *Batis maritima* erhalten, ein ganz Sode; de Carthagene genant. Sode, Soden, Soden, der Franzosen, Soda oder Saponaria der Italiener, ist das ungereinigte Salz, welches, nach der Reinigung, Sodasalz, oder im Italienischen Rocchetta genant wird. Soude d'Alicante, Caillotis der Franzosen, Soude de Bourde, oder de Bourdipe, sind Namen, welche eben dieses Salz, nach dem Orte der Bereitung, nach der Reinheit, und nach den verschiedenen Preisen, bezeichnen.

S. 8.

Zu mehrer Erklärung dieses Abschnittes dienen folgende Schriften.

Schriften der Leipziger Oekonomischen Societät. Erster Theil. S. 211 — Abhandlung von Potaschesieden. Dresd. 1771. 8.

Die Kunst rohe und calcinirte Potasche zu machen. Aus dem Französischen. Stuttg. 1780. 8.

Schlüter von Hüttenwerken. S. 601.

Sechste und zwanzigster Abschnitt.

Salzfiederey.

§. 1.

Das Rochsalz, ein Mittelsalz, welches aus einem ihm eigenthümlichen Sauer und dem mineralischen Alkali besteht, wird entweder in fester Gestalt gefunden, und Steinsalz, gegrabenes Salz, genant, oder aus dem Meerwasser, oder aus dem Wasser inländischer salziger Seen, geschieden, und in jenem Falle Meersalz oder Baysalz genant, oder es wird aus Salzquellen erhalten.

- I. Wenige Theile der Technologie verlangen von dem, der sie nicht nur verstehn, sondern auch verbessern will, eine so ausgebreitete und gründliche Kenntniß der gesamten Naturlehre, der Mineralogie, Chemie und Mathematik, als dieser Theil, den man die Halurgie zu nennen pflegt. Bey so wenig Raum und Zeit, als hier darauf verwendet werden darf, muß ich zufrieden seyn, wenn ich eine allgemeine Kenntniß, als eine Vorbereitung oder Einleitung zu diesem nützlichen Studium, veranlassen kan.

§. 2.

Das Wasser derjenigen Quellen, welche dieses Salz aufgelöst enthalten, wird Salzsole, Sole, genant. Die meisten finden sich in Vorgebürgen, vornehmlich aber in einiger Entfernung von denselben, in der Nachbarschaft der Steinkohlen, des Gypses, des Kalles, und wenn die Solen nicht gar zu tief fließen, werden sie auch durch die über ihnen wachsenden salzigen Pflanzen entdeckt.

1. In diesen Pflanzen gehören vornehmlich folgende, von denen ich die mit * bezeichneten auch zu Salz der Helden und Sülbeck gefunden habe.

Arenaria rubra marina. *

Aster tripolium.

Atriplex hastata. *

Chenopodium maritimum. *

Chenopodium glaucum. *

Cochlearia officinalis.

Glaux maritima. *

Plantago maritima.

Plantago coronopus.

Ruppia maritima.

Salicornia herbacea.

Salsola kali.

Scirpus maritimus. *

Triglochin maritimum. *

2. Einen salzigen Boden deuten diese Pflanzen an; aber man darf nicht umgekehrt schließen, als wenn da, wo sie fehlen, kein solcher Boden vorhanden sey. Denn sie fehlen auch zugleich ein thönichtes Erdreich zu verlangen.

§. 3.

Ehr man Anstalt macht, eine entdeckte Sole zu nutzen, oder ehr man ein Salzwerk oder eine Saline anlegt, muß man untersuchen, ob die Quelle an Sole, und die Sole an Salz so reich sey, daß Vortheil erwartet werden kan. Die letzte Untersuchung geschieht, indem man eine bestimmte Menge Sole verdünnen läßt, das übrig gebliebene ansaugt, zum Anschleffen bringt, und das erhaltene Salz wiegt. Diese Weise ist die umständlichste, aber genaueste, doch giebt sie mehr Salz an, als man bey der nicht so sorgfältigen Arbeit im groffen, zu erhalten pflegt. Bequemer ist die Untersuchung mit der hydrostatischen Wage und mit der Salzspindel, Sentwage, welche letztere dergestalt eingerichtet wird, daß sie die Menge des Salzes, welches entweder in einem gewissen Gewichte, oder Maasse, enthalten ist, anzeigt.

1. Um den Gehalt der Sole anzugeben, bedient man sich nicht überall eiverley Ausdrücke. Einige geben die Menge Salz in einer Kanne, die man gemeintlich auf 4 Pfund schätzt, an, und brauchen die Benennung löthig. In Halle aber rechnet man nach der dort gebräuchlichen Kanne, welche mehr als 74 Loth enthält, und nennet die reichste dortige Sole 16 löthig, weil eine Kanne derselben 16 Loth Salz enthält. Andere bestimmen das in einem Pfunde oder in 32 Loth befindliche Salz, und nennen eine Sole sechs löthig, wenn sie $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ Salz hat.

440 Sechs und zwanzigster Abschnitt.

hat. Andere brauchen die Benennung Grade, grädig, und nehmen 1 Loth zu 2, oder 3 Grad für 2 Loth, oder, wie zu Salbed und Salz der Helden, 4 Grad für 1 Loth an, das ist, 1 Quentchen für 1 Grad gerechnet. Die beste Bestimmung ist gewiß diejenige, deren sich Hr. R. C. Langedorf bedient. Man nenne eine Sole 1, 2, 3 u. löthig, wenn sich 1, 2, 3 u. Loth Salz in 100 Lothen Sole, d. i. gegen 99, 98, 97 u. Lothe süßen Wassers befinden. Oder man nenne die Sole 1, 2, 3 grädig wenn 1, 2, 3 - - Quentchen Salz im Pfunde, d. i. gegen 127, 126, 125 - - Quentchen Wasser befindlich sind; oder man nenne sie nach Lothen im Pfunde, wenn 1, 2, 3 - - Loth Salz gegen 31, 30, 29 - - Loth Wasser da sind. Die Verfertigung und den Gebrauch der Salzspindel lehrt Hr. Langedorf in Salzwerkskunde S. 66. und J. J. Weybrauch in Bemerkungen über die verschiedenen Arten, den Gehalt der Salzsole zu schätzen. Grätz 1782. 8.

2. Crystallisirtes Küchensalz hält nach Bergmann 0,42 reines mineralisches Alkali, 0,52 Kochsalzsäure und 0,06 Crystallisationswasser. Bey einer Wärme von 50° Fahrenh. verlangt es zu seiner Auflösung 2½ Theile und beym Sieden 2½ Theile Wasser. Darnach kan ein Pfund von 32 Loth Wasser nur 1½ Loth Salz enthalten, aber eine Sole wird im Pfunde selten mehr als 8, 369 Loth Salz haben; die meisten haben weniger.

3. Bey der hydrostatischen Untersuchung kan folgende Tabelle, des H. Lamberts bequem gebraucht werden. Wenn die Schwere der So-

Sole sich zur Schwere des reinen Wassers verhält, wie 1014 zu 1000, so wird das in ihr befindliche Salz, 187 $\frac{1}{2}$ oder 187 ihres Gewichts seyn.

Gesetzt, ein Cubischuh süßes Wasser wiege 63 Pfund, und 1 Cubischuh Sole 74 Pfund, so würde, wenn man das Gewicht des Wassers zu 1000 annehme, die Sole meist 1175 wiegen. Nach der Tabelle wird sie also 280 Salz, das ist 117 $\frac{1}{2}$ ihres Gewichts Salz enthalten. Dagegen würden denn in jedem Cubischuh, oder in

280. 74 149

74 lb Sole ——— 17 ——— Pfund, oder

ungefähr 173 Pfund Salz seyn. S. Histoire de l'Acad. de Berlin; année 1762 p. 27 = Neues Hamb. Mag. VIII. S. 483.

Gewicht. Gewicht Gewicht Gewicht

des der des der

Salzes. Sole. Salzes. Sole.

10	— 1000	180	— 1117
20	— 1007	190	— 1123
30	— 1014	200	— 1129
40	— 1021	210	— 1135
50	— 1027	220	— 1141
60	— 1034	230	— 1146
70	— 1041	240	— 1152
80	— 1047	250	— 1158
90	— 1054	260	— 1163
100	— 1060	270	— 1169
110	— 1067	280	— 1175
120	— 1073	290	— 1180
130	— 1080	300	— 1185
140	— 1086	310	— 1191
150	— 1093	320	— 1196
160	— 1099	330	— 1201
170	— 1105	336,8	1204,7
180	— 1111		

448 Sechshund und zwanzigster Abschnitt.

Über wider diese Tabelle hat Hr. Berghauptmann Wild in seinen 1784 zu Winterthur gedruckten Beyträgen zur Salzkunde Zweifel gemacht, welche Hr. Langsdorf in seinen Beyträgen, bestätigt hat.

4. Eine andere Tabelle hat N. Watson berechnet. S. Philosoph. transact. LX. p. 325. Physik. Ökonom. Biblioth. III. S. 432. Die Versuche, worauf sie sich gründet, sind angestellt worden, als das Fahrenheitische Thermometer zwischen 46 und 55 Grad gestanden hat.

Gesetzt, die Schwere der Sole verhalte sich zur Schwere des reinen Wassers, wie 1,020 zu 1,000, oder sie wiege, wenn die Räume gleich sind, $\frac{1}{50}$ mehr als reines Wasser, so wird, nach folgender Tabelle, $\frac{1}{50}$ der Sole Salz seyn; oder ein Pfund Sole wird $3\frac{1}{2}$ Loth, das ist $3\frac{1}{2}$ Quentchen Salz enthalten.

Ist die eigene Schwere der Sole 1,025, so wird sie $\frac{1}{40}$ ihres Gewichtes Salz haben; oder in einem Pfunde wird $1\frac{1}{2}$ Loth Salz befindlich seyn.

1,000	—	0
1,001	—	1
1,002	—	2
1,003	—	3
1,004	—	4
1,005	—	5
1,006	—	6
1,007	—	7
1,008	—	8
1,009	—	9
1,010	—	10
1,011	—	11
1,012	—	12
1,013	—	13
1,014	—	14
1,015	—	15
1,016	—	16
1,017	—	17
1,018	—	18
1,019	—	19
1,020	—	20
1,021	—	21
1,022	—	22
1,023	—	23
1,024	—	24
1,025	—	25
1,026	—	26
1,027	—	27
1,028	—	28
1,029	—	29
1,030	—	30
1,031	—	31
1,032	—	32
1,033	—	33
1,034	—	34
1,035	—	35
1,036	—	36
1,037	—	37
1,038	—	38
1,039	—	39
1,040	—	40
1,041	—	41
1,042	—	42
1,043	—	43
1,044	—	44
1,045	—	45
1,046	—	46
1,047	—	47
1,048	—	48
1,049	—	49
1,050	—	50
1,051	—	51
1,052	—	52
1,053	—	53
1,054	—	54
1,055	—	55
1,056	—	56
1,057	—	57
1,058	—	58
1,059	—	59
1,060	—	60
1,061	—	61
1,062	—	62
1,063	—	63
1,064	—	64
1,065	—	65
1,066	—	66
1,067	—	67
1,068	—	68
1,069	—	69
1,070	—	70
1,071	—	71
1,072	—	72
1,073	—	73
1,074	—	74
1,075	—	75
1,076	—	76
1,077	—	77
1,078	—	78
1,079	—	79
1,080	—	80
1,081	—	81
1,082	—	82
1,083	—	83
1,084	—	84
1,085	—	85
1,086	—	86
1,087	—	87
1,088	—	88
1,089	—	89
1,090	—	90
1,091	—	91
1,092	—	92
1,093	—	93
1,094	—	94
1,095	—	95
1,096	—	96
1,097	—	97
1,098	—	98
1,099	—	99
1,100	—	100

Salz.

Salz	Wasser	Salz	Wasser
0	1,000	1	1,020
1	1,206	2	1,019
2	1,160	3	1,015
3	1,121	4	1,014
4	1,107	5	1,013
5	1,096	6	1,012
6	1,087	7	1,009
7	1,074	8	1,007
8	1,059	9	1,006
9	1,050	10	1,005
10	1,048	11	1,004
11	1,045	12	1,003
12	1,040	13	1,0029
13	1,032	14	1,0023
14	1,029	15	1,0018
15	1,027	16	1,0017
16	1,025	17	1,0014
17	1,024	18	1,0008
18	1,023	19	1,0006

Die Unzuverlässigkeit auch dieser Tabelle hat Hr. Weyhrauch in seinen schon angeführten Bemerkungen S. 163. erwiesen.

5. Folgende Tafel hat Hr. K. Chr. Langsdorf, nach den neuesten Versuchen berechnet in Sammlung für Salzwerkskunde I. Seite 304, wobey die Nothigkeit nach seiner oben I. 3, I. angezeigten Bestimmung zu verstehen ist.

A. Nothigkeit der Sole. B. Specifische Schwere. C. Gewicht von einem Rheinl. Kubfuß. D. Gewicht der in I Kubfuß enthaltenen Salzmenge.

450 Sechs und zwanzigster Abschnitt.

A.	B.	C.	D.
0	1,000	68 Pf.	0, Pf.
1	1,006	68,444	0,684
2	1,013	68,896	1,377
3	1,019	69,351	2,080
4	1,026	69,807	2,792
5	1,033	70,266	3,513
6	1,040	70,727	4,243
7	1,046	71,190	4,983
8	1,053	71,655	5,732
9	1,060	72,123	6,491
10	1,067	72,592	7,259
11	1,074	73,064	8,037
12	1,081	73,538	8,824
13	1,088	74,014	9,621
14	1,095	74,493	10,429
15	1,102	74,973	11,245
16	1,109	75,456	12,072
17	1,116	75,940	12,908
18	1,123	76,427	13,756
19	1,131	76,917	14,614
20	1,138	77,408	15,481
21	1,145	77,901	16,359
22	1,152	78,397	17,247
23	1,160	78,895	18,145
24	1,167	79,395	19,054
25	1,174	79,897	19,974
26	1,182	80,401	20,904

6. Zur bequemen Vergleichung der bis jetzt gebräuchlichen Bestimmungen des Salzgehaltes dienen folgende Tabellen, welche der im Octob. 1796, gestorbene Salzinspector zu Sülzbeck, A. C. M. Dommes, nach eigenen Versuchen berechnet hat. Die Versuche sind angestellt worden, als das Fahrh. Thermometer 60 Grad zeigte. Das Gewicht ist das

Eöl.

Edelnische Pfund, und der Cubiffuß ist Rheina-
länd. Maas.

In der ersten Tabelle ist die Eintheilung
nach Graden zum Grunde genommen worden,
wornach die Solution 1, 2, 3 - - gradig
heißt, wenn sie im Pfunde 1, 2, 3 - - Quent-
chen Salz enthält. Die viergradige hat also
ein Loth Salz im Pfunde. Diese Grade giebt
die erste Columnne A an.

Die zweite Columnne B bestimmt den Gehalt
der Solution nach Procent. Z. B. 100 Loth
einer 8gradigen Solution hat $6\frac{1}{2}$ Loth oder
6, 25 Loth Salz.

Die dritte Columnne C giebt das Gewicht
eines Cubiffusses an. Z. B. von der 8gradig-
en Solution wiegt ein Cubiffuß 70,989
Pfund.

Die vierte Columnne D bestimmt den Gehalt
eines solchen Cubiffusses. Von der 8gradig-
en Solution hält er 4,437 Pfund Salz.

Bis an den Strich ist nur die Auflösung
des Salzes bey 60° Fahr. möglich. Die letz-
te Zeile ist die Verhältniß der garen Sole.

A.	B.	C.	D.
0	0	68 Pf.	0 Pf.
1	0,781	68,373	0,534
2	1,562	68,747	1,074
3	2,344	69,121	1,620
4	3,125	69,494	2,172
5	3,906	69,868	2,729
6	4,687	70,242	3,293
7	5,469	70,615	3,862
8	6,250	70,989	4,437
9	7,031	71,363	5,018
10	7,812	71,736	5,604
11	8,593	72,110	6,196

452 Sechs und zwanzigster Abschnitt.

A.	B.	C.	D.
12	9,375	72,483	6,795
13	10,156	72,857	7,400
14	10,937	73,231	8,010
15	11,719	73,604	8,625
16	12,500	73,978	9,247
17	13,281	74,352	9,875
18	14,062	74,725	10,508
19	14,844	75,099	11,147
20	15,625	75,473	11,793
21	16,406	75,847	12,444
22	17,187	76,220	13,100
23	17,969	76,593	13,763
24	18,750	76,967	14,431
25	19,531	77,341	15,105
26	20,312	77,714	15,786
27	21,093	78,088	16,472
28	21,875	78,462	17,164
29	22,656	78,835	17,861
30	23,437	79,209	18,565
31	24,219	79,582	19,274
32	25,000	79,956	19,989
33	25,781	80,330	20,710
34	26,562	80,703	21,437
35	27,344	81,077	22,169
36	28,125	81,451	22,908
37	28,906	81,824	23,652
38	29,687	82,198	24,403
39	30,469	82,571	25,156
40	31,250	82,945	25,920

In der andern Tabelle ist die Bestimmung nach Lothen angenommen worden. Die Columne E nennet z. B. die Solution sldthig, wenn 100 Loth derselben 95 Loth Wasser und 5 Loth Salz haben.

Die Columne F vergleicht diese Bestimmung nach Lothen mit derjenigen nach Graden, wels

welche Columnne A hat. Eine flüchtige Solution wird nach der Abtheilung in Grade 6, 4 gradig seyn, oder zwischen 6 und 7 Grad fallen.

Die Columnne G giebt das eigenthümliche Gewicht an. Wenn das reine Wasser zu 10000 angenommen wird, so soll darnach das Gewicht einer Solution, wovon z. B. 100 Loth 5 Loth Salz haben, seyn 10352.

Die Columnne H sagt, wie viel Pfund ein Cubikfuß der löthigen Solutionen wiege. Hat sie z. B. in 100 Loth 4 Loth Salz, so wiegt 1 Cubikfuß derselben 69,913 Pfund.

Nach Columnne I enthält ein solcher Cubikfuß 2,797 Pfund Salz.

Bis an den einfachen Strich geht die Auflösung bey 60° Fahr. Die letzte Zeile unter demselben ist die Verhältniß der garen Sole. Unter dem doppelten Striche sind Bittersolen.

E.	F.	G.	H.	I.
0	0	10000	68 Pf.	0 Pf.
1	1,28	10070	68,478	0,685
2	2,56	10140	68,957	1,379
3	3,84	10211	69,434	2,083
4	5,12	10281	69,913	2,797
5	6,40	10352	70,391	3,520
6	7,68	10422	70,869	4,252
7	8,96	10492	71,348	4,994
8	10,24	10563	71,826	5,746
9	11,52	10633	72,304	6,507
10	12,80	10703	72,782	7,278
11	14,08	10774	73,261	8,059
12	15,36	10844	73,739	8,849
13	16,64	10914	74,217	9,648
14	17,92	10985	74,695	10,457
15	19,20	11055	75,174	11,276
16	20,48	11125	75,652	12,104
17	21,76	11196	76,130	12,942
18	23,04	11266	76,608	13,789
19	24,32	11336	77,087	14,647

454 Sechs und zwanzigster Abschnitt.

E.	F.	G.	H.	I.
20.	25,60	11407	77,565	15,513
21.	26,88	11477	78,043	16,389
22.	28,16	11547	78,521	17,275
23.	29,44	11618	79,000	18,170
24.	30,72	11688	79,478	19,075
25.	32,00	11758	79,956	19,989
26.	33,28	11829	80,434	20,913
27.	34,56	11899	80,912	21,846
28.	35,84	11969	81,391	21,789
29.	37,12	12040	81,869	21,742
30.	38,40	12110	82,347	21,704
31.	39,68	12180	82,825	21,676
32.	40,96	12251	83,304	21,657
33.	42,24	12321	83,782	21,648
34.	43,52	12394	84,260	21,648
35.	44,800	12462	84,738	21,658

7. Obige und andere ähnliche Tabellen sind niemals ganz zuverlässig, so wenig als die Folgerungen, welche man aus ihnen zu ziehen pflegt, dergleichen eine S. 6, 2 angezeigt ist. Vielleicht verdienen sie die Mühe nicht, welche sich Gelehrte ohrentwegen gegeben haben. Die Ursache, worauf sie sich gründen, sind bisher bey jeder Wiederholung verschiedentlich ausgefallen, und man kan auch von einer Sole niemals genau auf eine andere schließen, weil die Menge Erde, welche jedwede bey sich hat, nicht bey allen, und vielleicht nicht einmal bey einerlen Sole zu allen Zeiten, gleich ist. Bey einer sorgfältigen Bearbeitung wird diese Erde ausgeschieden, so wie auch bey der in S. 3. angezeigten chemischen Untersuchung, welcher daher allemal mehr als der hydrostatischen zu trauen ist.

§. 4.

Um eine Menge Sole zum Ausschöpfen zu sammeln, um sie wider wilde Wasser und wider Verschüttung zu sichern, faßt man die Quelle, oder den Salzbrunnen, Born, mit einem walzenförmigen wasserdichten Mauerswerke, oder mit eingefalzten Bohlen ein, und glebt ihm die Wette von acht bis zehn Schuh im Lichten.

- I. Man unterscheide die Hauptader von den Nebenadern und den kleinen Schweissen. Man verhüte vornehmlich das Eindringen des Wassers aus Thonschichten, als welches gemeinlich vitriolisch zu seyn pflegt, und suche bey dem Absenken die verschiedenen Erdschichten kennen zu lernen. Kommt die Sole seitwärts, so darf freytlich die Einfassung nicht überall wasserdicht seyn.

§. 5.

Zur Aufförderung der Sole bedient man sich gemeinlich der Pumpen, die, wenn hinlängliches Aufschlagwasser vorhanden ist, durch Wasserräder und Feldgestänge, oder sonst durch Windmühlen, oder zuverlässiger durch Menschen oder Thiere, in Bewegung gesetzt werden.

§. 6.

Eine Sole, die salzreich genug ist, kan so gleich in die Pfanne gebracht, und gar

gefotten werden; aber die meisten, sonderlich in den südlichen Ländern, sind so arm, daß die Versiedung zu viel Feuerung und Arbeit verlangen würde. Um diesen Aufwand zu vermindern, concentrirt man die Sole, das ist, man befreiet sie von einem Theile ihres überflüssigen Wassers, oder gradirt sie, und zwar Sommers durch Gradirwände, oder Gradirdächer, oder durch die Sonnenwärme, und Winters durch den Frost.

1. Wie weit diese Verdünnung der Sole getrieben werden müsse, läßt sich nicht allgemein bestimmen, sondern man muß dabey die Kosten der Gradirung und der Feuerung vergleichen. Je stärker die Sole bereits geworden ist, desto schwieriger und langsamer wird die Verdünnung, bis endlich die Kosten des Gradirens den Kosten des Versiedens gleich werden, oder sie noch wohl gar übersteigen. Gemeintlich richtet man sich nach der Jahreszeit, und treibt die Verdünnung so weit, als es die Zeit erlaubt, um nicht einen Aufenthalt im Sieden zu haben. Die Sole ist also bald stärker, bald schwächer. Gleichwohl liefert jeder Sud eine gleiche Menge Salz. Denn wenn die Sole, womit die Pfanne zuerst gefüllet worden, gar gekocht ist, wird der durch die Verdunstung leer gewordene Raum wieder gefüllet und alles wieder gar gekocht, und dieß geschieht so oft, bis die Pfanne mit gesättigter Sole völlig angefüllet ist. Da wo die Quelle schwach ist, wird man die Gradirung auch wohl nicht so weit treiben dürfen, als da wo sie ergiebiger ist, weil im ersten Fall der Verlust, den der Wind an der concentrirten Sole verursacht, und

und was davon verschüttet wird, zu kostbar fallen möchte. Es ist auch mehr als wahrscheinlich, daß nicht Wasser allein, sondern auch zugleich etwas Salz verdunstet. Bis zur Sättigung darf die Gradirung auch deswegen nicht getrieben werden, weil sich alsdann die fremden Theile unter dem Sieden nicht hinlänglich scheiden, also das Salz verunreinigen würden. Auch möchte wohl aus der ganz gesättigten Sole weniger Salz erhalten werden, weil etwas in der Bitterlauge zurück bleiben würde. Nach dem Urtheile des Salzinspektor Dommes, würde man da, wo es an Treibkraft und Gradirung nicht fehlte, die Sole am vortheilhaftesten vor dem Versieden zu 28 bis 30 Grad bringen; so daß 7 bis $7\frac{1}{2}$ Loth Salz im Pfunde, oder 22 bis 24 Salz in Hundert wären.

2. Aus der Tabelle S. 447 läßt sich berechnen, wie stark man eine arme Sole gradiren muß, um sie aufs leichteste zum Anschießen zu bringen. Gesezt, die eigenthümliche Schwere derselben sey 1105; so ist das darin enthaltene Salz 160. Wenn sie aber dergestalt gesättigt seyn soll, daß sie nach einer geringen Abdunstung gleich anschießt, so muß sich, nach der Tabelle, das in ihr befindliche Salz ihrer eigenthümlichen Schwere verhalten, wie 336, 8 zu 1204, 7. Wollen wir zu der Sole kein Salz hinzusetzen (§. 15, 3), so müssen wir ihr Wasser nehmen, um in ihr eben die obige Verhältniß zu erhalten, oder sie zu sättigen. Man sucht, zu was für einer eigenthümlichen Schwere man die Sole durch das Gradiren bringen muß, damit sie gesättigt sey. Also wie 336, 8 zu 1204, 7, so 160 zu $X = 572$ ungefähr. Also müssen $1105 - 572 = 533$ Theile verdunstet
- § f 5

458 Sechs und zwanzigster Abschnitt.

dünsten, oder aus 1105 Pfund Sole müssen, durch die Gradirung, 572 Pfund werden.

§. 7.

Die Gradirwände bestehen aus Reifern, vorzüglich aus Schwarzdorn, oder Weißdorn, oder bey Ermangelung derselben aus Birkenreisern, welche zwischen einem Gebälke eingesflochten sind. Am vorthellhaftesten hält man, zwey Wände parallel, und über diesen in der Mitte noch eine, und zwar alle pyramidenförmig aufzuführen. Jede Wand steht in einem Sumpfe oder Hälter. Die oberste hat über sich einen Tropfkasten mit Hähnen, und Rinnen mit Einschnitten, aus denen die von den Pumpen oder Saugwerken hinaufgebrachte Sole abtröpfelt, und durch die Wand in den obern Sumpf fällt, welcher zugleich der Tropfkasten für die untere Wand ist, und deswegen ebenfalls Rinnen vor sich hat. Der obern Wand glebt man ein der Länge nach durchbrochenes Dach, und den untern, welche an verschiedenen Stellen von oben bis unten Luftlöcher haben, Windstreben. Diese Gradirhäuser oder Leckwerke müssen erhoben, wenigstens frey stehn, und mit ihren langen Seiten derjenigten Gegend zugekehrt seyn, woher die häufigsten warmen Winde zu erwarten sind.

1. Die Wandstrebene werden am besten inwendig angebracht; so wie es auch bey dem im Jahre 1789 zu Sülbeck vorzüglich gut eingerichteten neuen Grabrgebäude von 345 Fuß Länge geschehen ist.
2. Die Grabirwände sind entweder von einem oder von zwey Stockwerken. Jene haben entweder nur eine Wand, oder 2, oder 3 Wände. Letzte haben entweder unten zwey und oben eine Wand; oder unten 3 Wände und oben eine oder zwey Wände. Hr. J. W. Langsdorf hat auch einen Versuch mit einer einfachen freisförmigen Wand gemacht.
3. Die vortheilhafteste Einrichtung der Grabirwerke ist noch wohl nicht sicher entschieden; jedoch scheinen die zweymündigen vorzüglich zu seyn. Bey diesen ist zwar der Luftzug etwas schwächer, aber man erspahrt dabey an Baukosten, es verwehet bey stürmiger Witterung weniger Erde, und selbst alsdenn können drey Reihen Tröpfelungen ununterbrochen genutzt werden. Bey einfachen Wänden kan man, bey gewöhnlicher Witterung, nur zwey Tröpfelungen, und bey stürmiger nur eine nutzen. Diese Vorzüge der gedoppelten Wände sieht man zu Sülbeck bestätigt, wo ein Grabirwerk mit einfacher und ein anderes mit gedoppelter Wand eingerichtet ist. Die obere Wand verursacht grosse Kosten, und kan doch nicht gar hoch seyn. Nach den von Hrn. Langsdorf S. 150 angeführten Gründen, sollen die untern Wände höchstens 30 Fuß; die obern, welche durch das Dach eingeschränkt werden, wenn unten drey Wände sind, nicht über 20, bey andern aber nicht über 12 bis 16 Fuß hoch seyn.

Er selbst nimt 2 üntere Wände zu 24 Fuß, und die öbere Wand zu 14 Fuß hoch an.

4. Auch die Gradirhäuser gehören zu den teutschen Erfindungen. Die ersten sollen 1579 zu Nauheim, und von einem Arzte zu Langensalza, Mattheus Meth, ums Jahr 1599 zu Rödtschau im Merseburgischen erbauet worden seyn. Anfänglich bestanden sie nur aus Strohbinden, und die Sole ward von Arbeitern so lange mit Schaufeln hinangeworfen, bis sie zum Verfrieren stark genug war. So beschreibt sie noch Löhneisen. Hernach wurden Maschinen angelegt, welche die Sole hinanwurfen, und erst im jezigen Jahrhunderte soll die jezt gebräuchliche Einrichtung aufgekommen seyn. Zu Röslers Zeiten hatte man noch Strohwände, doch ließ man schon die Sole durch Pumpen hinauf bringen, und aus Rinnen herunter tropfeln. Die Dornenwände soll der Freyherr von Beust ums Jahr 1730 in Teutschland und Schweiz bekant gemacht haben. Auf der Salzhäuser Sode im Heffen-Darmstädtischen war noch im Jahre 1777 eine strohherne Wand.

5. Eine der neuesten Verbesserungen der Gradirwerke ist die auch schon seit einigen Jahren zu Salz der Helden angebrachte Geschwindstellung, wodurch die Sole, bey Veränderung des Windes, sehr schnell auf die andere Seite der Wände geleitet werden kan. Ein Gestäng, welches mit kleinen Rinnen besetzt ist, schiebt diese mit einem Zuge unter die Tropfbähne, und diese Rinnen führen alsdann die Sole in das Tropfgerinne der andern Seite. Es hat aber diese Einrichtung

tung schon mancherley Veränderungen und Verbesserungen erhalten. Ehemals mußte man bey Veränderung des Windes alle Hähne einzeln stellen. S. meine Beyträge zur Oekonomie, Technolog. u. s. w. VI S. 347 und VIII S. 291. wo sich die erste Beschreibung dieser Einrichtung befindet.

6. Vorzüglich verdient diejenige Einrichtung empfohlen zu werden, welche vom Salzinspector Dommes zu Sülbeck gemacht ist, wodurch die sämtlichen Tropfhähne, die sich in den schmalen Seitengerinnen befinden, bey Veränderung des Windes, durch Eröffnung eines grossen Hahns, so gleich mit Sole, aus den Fangbehältern der Pumpen versorgt, aber auch eben so schnell wieder, durch Zuschraubung des grossen Hahns, abgestellt werden können, wobei das sehr wandelbare Zuggefänge der vorher genannten Geschwindstellung gänzlich vermieden wird.

7. Ueber die Gradirung und Siedung hat Hr. S. A. von Humboldt sehr scharfsinnige Ueberlegungen, nach Anleitung der neuern Chemischen Bemerkungen und Hypothesen, angestellt im Bergmännischen Journal 1792. V, I. S. I.

S. 8.

Beym Grabiren muß die Sole nur an derjenigen Seite jeder Wand herunter fallen, auf welche der Wind stößt; doch bey Windstille und warmer Witterung können die Hähne beyder Seiten geöfnet werden.

1. Man theilt die Wände gemeinschaftlich in einige Sälle, so daß die Sole durch alle Abtheilungen gehn muß, ehe sie in die Pfanne kömmt. Diese Vertheilung richtet sich nach der Stärke, welche man der Sole geben will, wozu man die zuverlässigste Anleitung in Hrn. R. C. Langsdorfs Salzwerkskunde S. 32 - 41 findet.

2. Die Dornen der Gradirwände werden allmählig mit einer erdichten Rinde, die zuletzt zu Stein erhärtet, überzogen, und dadurch endlich unbrauchbar. Dieser Dornstein entsteht aus den Erdtheilen, welche die Sole bey sich führt, und im Herunterfallen absetzt; er ist eine mit etwas zähem Thone vermengte Kalkerde, und kan zur Verbesserung des Landes in der Landwirthschaft dienen. S. Cartheusers mineralogische Abhandlungen II S. 89. Aber nicht alle Solen enthalten gleich viel Erde. Die zu Karlsballe bey Kreuznach setzt gar keinen Dornstein und sehr wenig Pfannenstein ab. Die Pfannen dauern dort vierzig Jahre, hingegen faulen die Dornen, bey der schwarzen Sole sehr bald.

S. 9.

Die abgetröpfelte Sole wird, zur Beschleunigung der Verdunstung, von den Arbeitern, welche man Gradirer nennet, mit Leckschaukeln an die Wände hinauf gesprüht.

1. Dieß Angießen ist so vortheilhaft, daß man bey einem Gradirwerke von 2000 Schuh, wenigstens zwölf Gradirer anstellen kan, die bloß durch das Angießen, die Sole um zwey Loth erhöhen können. Zu Schönbeck bey Magdeburg

burg hat man eine 13 löthige Sole, und gegen 4000 Schuh Leckwerke; dennoch werden auch daselbst eine Menge Gradirer mit Vortheile unterhalten, deren Arbeit bey trockener Witterung die vorzüglichsten Dienste thut. Denn alsdann setzt sich viel Salz an die Dornen, welches dereinst bey feuchter Witterung, wo man sonst gar nicht gradiren könnte, die Sole auf das höchste verstärkt.

2. Um die Kosten und Unbequemlichkeiten, welche die Gradirer verursachen, zu heben, hatte Herr Rammerrath Schrader auf dem Salzwerke zu Oldeslohe, was ehemals Heinrich, der Löwe, zum Vortheile der Lüneburger, zerstörte, eine Welle durch die Gradirwände gelegt, welche, indem sie vom Gestänge wechselsweise rechts und links gedrehet ward, mit den an ihr vor den Wänden angebrachten Schaufeln die Sole aus den Hältern an die Wände warf. Ich habe davon in dem ersten Ausgaben eine Beschreibung und Abbildung gegeben, stat deren ich hier anmerke, daß Hr. R. C. Langsdorf S. 371 bewiesen hat, daß ein Gradirer an einer Handpumpe in einerley Zeit, wenigstens so viel als sieben Gradirer mit Leckschaufern, leisten kan. Man sollte also die Leckschaufern abschaffen und Handpumpen anlegen, und an diesen die Gradirer in Zwischenzeiten arbeiten lassen.

§. 10.

Die Dachgradirung besteht darin, daß man die Leckwerke, auch wohl die Nebengebäude, bergestalt mit Schindeln deckt, daß immer eine Lage derselben über der nächstfolgenden liegt.

folgenden üntern treppenweise erhoben ist, und daß man die Sole, welche aber nicht sehr arm seyn darf, aus einer Röhre über dem Forste zu beyden Seiten herablaufen läßt.

- I. Hieher gehört auch die Einrichtung auf dem Sächsischen Salzwerke zu Altköfen an der Saale, wo die Solenbehälter unter den Dornwänden mit schief liegenden Brettern bedeckt sind, über welche sich die herunter tröpfelnde Sole dünne verbreitet, und von denselben hinab in die Behälter läuft, welche auf solche Weise auch wider Verunreinigung geschützt sind. Einige nennen dieß die Pritschengradirung.

§. II.

An der Sonne wird die Sole grabirt, wenn man sie in grossen flachen Hältern, unter einem leichten beweglichen Dache, der Sonnenwärme aussetzt.

- I. „In Gegenden, wo die Feuerung kostbar, der Salzpreis aber gering ist, wo die Dornen zu den gewöhnlichen Grabirhäusern nur mit den äußersten Kosten zu erlangen wären; wo die Anstalten zur Einrichtung der nöthigen Bewegungskräfte für die Grabirhäuser mit besondern Schwierigkeiten und Aufwand verknüpft sind, wo man überdas nur eine beschränkte nicht gar grosse Quantität Sole von ansehnlichem Gehalte hat, - - in solchen Gegenden verdient diese vorgeschlagene Art, die Sole zu benutzen, allerdings ein vorzügliches Augenmerk.“ R. C. Langsdorfs Anmerkungen zu Hallers Bemerkungen über Schwedische Salzwerke. S. 216.

Die Eisgradirung besteht darin, daß man beim Froste die Sümpfe unter den Dornwäuden mit Sole füllet, und solche zu Eis frieren läßt, worauf das gefahrne Wasser meggeworfen, und die darunter zurück gebliebene concentrirte Sole zum Versieden aufgehoben wird. Sie nußt nur da, wo eine arme Sole im Ueberflusse vorhanden ist.

1. Diese Gradirung wird auf dem Chursächsischen Salzwerke Dürrenberg angewendet. In den Gradirkästen steht ein Gerüst, welches einen hölzernen Kest trägt, der überall mit schräg gestellten Brettern eingefast ist. Auf diesen Kest wirft man das Eis, wenn es 2 Zoll dick geworden, damit die ungefrohrne Sole ablaufe, und wirft es weg, wenn sich wiederum in den Kästen hinlängliches Eis angesetzt hat.
2. Hr. Prof. Gren erinnert in seiner Chemie I. S. 508. §. 816, daß die Concentrirung schwacher Solen durch den Frost nicht thünlich sey, wenn sie vielen Gyps enthielten, weil: sonst ein ansehnlicher Theil Kochsalz durch den Gyps zersezt und in Glaubersalz verwandelt würde. Diese Zersezung erfolge nur in der Frostkälte. — Über den 30. October 1796. schrieb mir Gren: „Jetzt bin ich überzeugt, daß als „les das Glaubersalz, was man aus Solen „bey starkem Froste crystallisiren kan, darin „nicht präexistirt, sondern erst aus Kochsalz und

G g

Vit.

„Bittersalz erzeugt wird, nicht aus Gyps, wie
 „in meinem Handbuche steht. Alle Solen,
 „welche salzsaure Kalkerde enthalten, wie z. B.
 „die unferigen, können kein Bittersalz enthal-
 „ten; sie geben daher auch kein Glaubersalz in
 „der Frostkälte. Das Bittersalz der Solen
 „ist einzig der Grund davon, und daher kan
 „man es auch aus dem Pfannenstein dieser So-
 „len machen. Der harte Winter 1794 bestä-
 „tigte meine Behauptung von der Unmöglich-
 „keit, Solen, welche Bittersalz enthalten,
 „durch den Frost zu grabiren. In den Bas-
 „sins zu Dürrenberg und Rösen war eine er-
 „staunliche Menge Glaubersalz angeschossen
 „bey dieser Kälte, aber die übrige Sole wolte
 „auch bey'm Sieden kein Salz geben; natür-
 „lich weil das Kochsalz zerlegt worden war,
 „wenigstens ein grosser Theil desselben.“

S. 13.

Um die im Winter quellende Sole bis
 zum Grabiren im Sommer, und die grabir-
 te Sole bis zum Versieden aufheben zu könn-
 en, werden wasserdichte Hälter, entweder in
 der Erde eingesenkt, oder, wo wildes Wasser
 zu besorgen ist, über der Erde, oder am vors-
 theilhaftesten unter dem Grabirhause, an-
 gelegt.

- I. Die meisten Solen setzen in ihren Hältern ei-
 nen gelbröthlichen oder ockerhaften Schlamm
 ab, den man in Halle Salzmitter, an an-
 dern Orten aber Zunder nennet. Der letzte
 Namen scheint mehr Einsicht seines Erfinders
 anzudeuten, als der erste; denn auch Ham-
 mers

niederschlag wird Zunder genant. Aber vermuthlich soll es Sinter, nicht Zunder heißen.

2. Ungeachtet dieses Niederschlages, behält denn noch manches Salz etwas eisenhaftes, wegen es, zumal wenn es feucht ist, nicht recht weiß ist. Vornehmlich erfolgt dieses, wenn die Sole, etwa von benachbarten Steinkohlen, etwas erdharziges angenommen hat; denn alsdann läßt sie die Eisenerde nicht gern fallen. Die Abschäumung §. 16 hilft dawider, aber sie vertheuert oft das Salz so sehr, daß man es lieber so läßt, wie es werden will. Mir ist ein Salzwerk bekant, wo jemand sich erboth, das Salz weißer, als der bisherige Wächter zu liefern; er leistete es auch in einem Versuche wirklich, und zwar durch eine sorgfältige Abschäumung; aber als man seine Aufgabe hernach zu nutzen meinte, sah man bald, daß die Kosten größer als die Vortheile waren, und jetzt ist dort das Salz schlechter als jemals. Das Sülzer Salz war ehemals auch nicht ganz weiß, und man glaubte, daß auch dort das bengemischte Eisen die Ursache sey; aber Salzinspect. Dommes fand, daß der Staub von der Torffeuerung die Sole zu sehr verunreinigte, also das Salz schmutzig machte.

§. 140

Siedehäuser, Salzörthen, Söden, heißen diejenigen Gebäude, welche so eingerichtet sind, daß eine Menge Salz darin bequem gesotten und getrocknet werden kan. Erstes geschieht in den gewöhnlichen runden Siedehäusern, oder vortheilhafterern runden Siedehäusern.

depfannen, welche gemeinlich aus Eisensblech, nämlich aus den Bodentafeln und den Borten, an einigen Orten aber aus Blei bestehen, auf steinernen Lagern ruhen, und zwar so, daß sie am Schornstein erhoben, und also gegen die Stirnwand des Heerdes geneigt sind. Ueber ihnen ist ein pyramidenförmiger Schwadentfang angelegt. Auf einigen Salinen hat man neben den Siedepfannen Wärmepfannen angebracht, in denen die Sole schon zum Voraus etwas verdunstet. Man kan mit Holz, mit Steinkohlen, auch mit Torf feuern.

1. Es ist vortheilhaft unter den Pfannen einen Rost, unter diesem Luftzüge, welche sich in freyer Luft öfnen, und Cirkulirkanäle anzubringen. Ein Rost ist wenigstens bey Steinkohlen und Torf unentbehrlich; aber den Nutzen desselben bey Holz und Wellen leugnet doch ein erfahrner Kenner.
2. Sehr kleine und sehr große Pfannen sind nicht vortheilhaft, aber die vortheilhafteste Größe ist noch unbestimlich. Bleierne Pfannen sind, wegen ihrer Ausdünstlichkeit in der Sole, bedenklich; man sehe darüber Schleswig-Holstein. Provinzialberichte IV, 2. 609.

§. 15.

Die siedbare Sole, welche man in Bayern Laab nennet, wird in die Pfanne gebracht, der Heerd gestellt, der unter dem Sieden ent-

entstehende Schaum abgenommen, und das Feuer gemässigt, so bald die Pfanne mit gesättigter Sole gefüllet und die Sole gar ist, das ist, wann sich Salzkörner auf der Oberfläche zeigen, und niedersinken. Alsdann läßt man das Salz bey gemässigter Hitze, und bey Verhütung eines Luftzuges, anschießen und zu Boden sinken, soggen, soogen, soken, und füllet es mit den Sogstielen oder Schaufeln in Körbe, welches Auswirken genant wird. Eine ganze Siedung heisset ein Werk. S. S. 6, 1.

1. Weil siedendes und kaltes Wasser fast gleichviel Rochsalz auflöset und aufgelöset erhält, so muß die Sole eingesotten werden, und kan nicht, wie auf den Vitriol- und Salpetersfiedereyen, zum Anschießen hingestellet werden.
2. Ueber den Grad der Hitze, welchen man der Sole geben soll, ist man noch nicht einig. H. Gerhard und andere meynen, daß der Salzgeist, der sich bey dem Sieden aus dem Boden, welcher aus der Pfanne aufsteigt, fangen läßt, nicht vom Rochsalz selbst, sondern vielmehr vom Bittersalz herrühre, daß dessen Erde dadurch niedergeschlagen, und das Rochsalz dagegen wider das Zerfließen, gesichert werde. Aber weit wahrscheinlicher ist die Meynung des Cartheusers, Models, Hallsers, und anderer, daß man durch starkes Sieden die Güte und Menge des Salzes vermindert. Das Sauer trennet sich dadurch von seinem Alkali, und geht verlohren; das Salz wird dadurch tauber, stumpfer, und ein Theil des freygewordenen Alkali bleibt in der Mutter.

terlange zurück. Inzwischen einige Solen, wie solche, deren §. 13, 2 gedacht ist, welche sich schwer crystallisiren lassen, indem sie, so bald das Feuer etwas nachläßt, mit einer Rinde überzogen werden, welche die Abdampfung unterbricht, verlangen, daß man das Soggen durch eine starke Hitze befördert. Aus dieser Ursache hat zu Oldeslohe bis zum Jahre 1752 die Siedung einer Pfanne von 60 Scheffeln, 8 Tage gedauert, die jetzt, nach Verstärkung des Feuers, nur 10 Stunden verlangt.

3. Wo man unreines Steinsalz so wohlfeil, als es die Bayern aus dem Salzburgischen erhalten, haben kan, da kan man, wie sie thun, eine arme Sole damit bereichern, welches sie das Vertränten der Salzsteine, oder das Vergüten mit Salzstein, nennen. Zuweilen hat man auch wohl unreines Baysalz dazu angewendet.

4. Die vielen altteutschen, noch jetzt in Lüneburg, Halle und bey andern alten Salzwerken üblichen Benennungen, halte ich für überflüssig, hier beizubringen. Man findet sie in den Monographien.

§. 16.

Solen, welche nicht gern schäumen und anschleffen wollen, werden, durch den Zusatz einer zähen Materie, zum Schäumen gebracht. Feiner Sand, der zuweilen die Sole bis in die Pfanne begleitet, wird durch kleine Seigpfannen geschieden.

1. Als Zuſätze werden gebraucht: Eyweiß, Molken, Blut, Bier, Heſen, Krafftmehl, Harz, Butter, Talg, Alaun. Alle dieſe Dinge können nicht alles das leiſten, was die Salzwerker von ihnen hoffen. Die letztern fünf ſind gewiß ſchädlich, und die meiſten wohl überflüſſig. Molken brauchen die Holländer, und Blut die mehreſten teutſchen Salzwerke. Die vornehmſte Wirkung iſt die Erregung des Schaums, welcher Unreinigkeiten der Sole aufnimmt, die man denn mit ihm zugleich abhebt.
2. In einigen Orten, z. B. zu Sulz am Neckar im Württembergiſchen, neunet man das erdichte Beſen, welches ſich in den Sechpfannen ſammelt, die Gallerde.

§. 17.

Das Salz wird in kegelförmigen Körben, zum Ablecken, zwischen den Sogbäumen und Sogspähnen über die Pfanne geſtellt, und ſals es nicht genugsam abtrocknen will, in die, durch die vom Siedofen abgeleiteten Röhren, oder durch einen beſondern Ofen und deſſen Schneckenförmige Züge, geheiſſte Darſtube oder Trockenkammer gebracht, hernach in trockenen Magazinen, am beſten unter dem Dache über der Darſtube, aufgeſchüttet, und in Tonnen eingestampft.

1. Man ſtellt die Körbe über die Pfanne, um dasjenige, was ausleckt, aufzufangen; aber dieſes ſchadet dem in der Pfanne anſchieſſenden Salze, weil es gemeinlich nicht viel mehr als Mutterlauge iſt.

2. Auf einigen Salzwerken in Polen, z. B. zu Drohobycz, wird das Salz, so warm es aus der Pfanne kömt, in hölzerne kegelförmige Gefäße mit einem Holze fest eingeschlagen. Diese Hüte werden herausgenommen, um ein kleines Feuer 3 Ellen hoch über einander gesetzt und getrocknet, da sie dann ungefähr ein Pfund wiegen. Hernach werden sie in Kisten von Birkenrinden gepackt, und bis ans äußerste Ende von Podolien, Ukraine und Wallachen verschickt.

3. Zur Verfertigung der Tonnen hat man zu Reichenhall in Bayern, auch zu Gmunden in Oberösterreich, Sägemühlen, welche aus Balken alle zu den Tonnen nöthige Stücke, so gar die Boden, zu rechte schneiden, auch die Löcher zu den Pfählen bohren. Man lese die merkwürdige Nachricht des Herrn C. S. Speyer von den Salzwerken zu Reichenhall und Traunstein, in meinen Beyträgen zur Oekonomie, Technologie u. s. w. VIII S. 207.

4. Bey dem Lüneburger Salzwerke wird nach einem Scheffel gemessen, welcher größer als ein Braunschweigischer Himten ist. Eine Lüneburger Salztonne hält 6 Scheffel dieses Maasses, welche zu $7\frac{1}{2}$ bis 8 Braunschweigische Himten angeschlagen werden. Das so genante Winter- oder gelagerte alte Salz wird in Tonnen gestampft, und zu 1 Schiffpfund abgewogen. Vier Tonnen sollen alsdann 24 Scheffel oder ein so genantes Chor, 12 Tonnen aber eine Last von 12 Schiffpfund halten. In der ersten Ausgabe hatte ich die Bestimmung des Maasses aus Krusens Contoristen entlehnt; sie ist aber, wie ich nun weiß, falsch. — Es ist eine sehr trügliche Gewohnheit, das Salz

Salz nach dem Gemäße zu verkaufen. Sehr leicht kan durch Messen $\frac{1}{2}$ mehr oder weniger Salz gegeben werden.

§. 18.

Die von jedem Werke übrigbleibende Mutterlauge wird auf manchen Salzwerken in besondern Behältern aufgehoben, wo sie endlich ein Bittersalz anschleffen läßt. Der sich in der Pfanne ansetzende Stein, Pfannenstein, Schep, Schöp, Scherp, wird zuweilen, bey Kalklagern, mit dem Schephammer ausgeklopft, welches an einigen Orten Steinkruken heißt, und kan wie der Dornstein genutzt werden.

1. Der Pfannenstein darf sich nicht anhäufen, weil sonst die Pfannen bald durchbrennen würden. Diese müssen deswegen oft, durch untergelegtes Reisfeuer, abgetrocknet werden, woben der Stein zum Theil abspringt, worauf der übrige mit dem Schephammer abgeklopft wird.

2. Wo man zu viel Sole versiedet, ohne die Pfanne von der Mutterlauge zu reinigen, da erhält man ein feuchtes schlechtes Salz; denn noch wird dieser Fehler an vielen Orten begangen.

3. Salz, welches an der Luft zerfließt oder schmierig ist, giebt in der Auflösung einen kalkigen Niederschlag, weil ein fester Salmiak beygemischt ist, anstat daß alle Säure mit mineralischem Alkali gesättigt seyn sollte. Zuweilen ist auch die mit dem Salzsauer verbundene

dene Bittersalzerde Schuld daran. Ein solches Salz ist, ungeachtet es einen schärfern Geschmack hat, wenig werth. Es soll am ehesten alsdann entstehen, wenn das Soggen mit gar zu starkem Feuer betrieben wird. — Prof. Gren schrieb mir d. 4 Jan. 1797: „Ich habe ein Mittel gefunden, die Sole von ihrem zerfließlichen Salze, welches die Mutterlauge bildet, und welches bey manchen Salzniederreynen so beschwerlich ist, und aller Vorsicht ungeachtet, das Salz doch zerfließlich macht, zu befreien. Wenn nämlich salzsaure Kalkerde die Mutterlauge bildet, so ist Glaubersalz dieß Mittel, welches auf manchen Salzniederreynen wohlfeil gewonnen werden kan. Wenn aber salzsaure Magnesia und Bittersalz die Mutterlauge bilden, so ist gebrannter Kalk und Glaubersalz in Verbindung nothwendig.

4. Teutschland hat wenigstens 75 gangbare Salzwerke, von denen sieben in unsers Königs teutschen Landen befindlich sind. Von diesen kan ich hier folgende verbesserte Nachrichten geben, welche ich meistens Theils dem Salzinspector Dommes verdanke, der fast alle diese Werke, auf Befehl der Königl. Churfürstl. Regierung, untersucht, und durch seine Erfahrung, Thätigkeit und Liebe zu diesem Gewerbe, manche höchst vortheilhafte Verbesserungen bewürkt hat.

Die Sülze zu Lüneburg hat die reichste Sole, welche bisher so gleich, wie sie geschöpft worden, in blehernnen Pfannen, welche nur 320 Pfund fasseten, in einer Zeit von 2 Stunden, bey Holz versotten ward. Eine Salzkothe, in welcher mit 4 Pfannen gesotten ward, lieferte in 24 Stunden 24 Scheffel, oder im Durch-

Durchschnitt zu rechnen, wohl 26 Scheffel Salz. Salzinspector Dommes, welchem vor 10 Jahren die Untersuchung und Verbesserung dieses Salzwerks aufgetragen ward, fand bey genauer Untersuchung, daß die Sole 36 bis $36\frac{1}{2}$ Grad, oder 9 bis $9\frac{1}{2}$ Loth im Pfunde, oder $28\frac{1}{2}$ bis $28\frac{3}{4}$ Loth in hundert Lothen Salz enthalte. Ein Gehalt, der dem Sättigungspunkte so nahe kömt, daß man ihn bey schwachen Solen mit vielen Gradirungskosten und großem Zeitverluste nicht erreichen würde. Von der Umänderung und Verbesserung, welche dieses Salzwerk seit einigen Jahren erhalten hat, habe ich noch keine Nachricht erhalten können.

Das landesherrl. Salzwerk Salze liegt drey Meilen von Zelle, in der Amtsvogtey Bergen. In einer Entfernung von 32 Schuh befinden sich vier Süßquellen, in der Lage von Abend gegen Morgen. Sie quellen aus einem sandigen Boden, über dem Moorerde liegt, so wie die ganze Nachbarschaft moorichtes Land hat. Diese 4 Quellen geben in 24 Stunden 1100 bis 1200 Cubikfußsole, welche 4 Grad oder 1 Loth im Pfunde oder $3\frac{1}{2}$ Prozent Salz enthält. Das Leckhaus, welches von den Quellen eine kleine Stunde und von dem Siedehause eine Viertelstunde entfernt lag, ist jetzt abgebrochen, und wird mit den übrigen Gebäuden in der Nähe der Quellen, nach einer verbesserten Einrichtung, neu erbanet. Man feuert mit Torf. Ehemals ward nur in den Sommermonaten gesotten, und gewöhnlich wurden 9000 Himten Salz gemacht, die so gleich verkauft, also nicht aufgeschüttet wurden. Beym Sieden wird gar kein Zusatz gebraucht, nur schäume man

476 Sechs und zwanzigster Abschnitt.

man die Sole ab. Das Salz ist in der Gäte so gar dem Lüneburgischen vorzuziehn.

Das Salzwerk zu Salz der Helden hat fünfgräbige Sole, oder in jedem Pfunde fünf Viertel Loth Salz; also $3\frac{1}{10}$ Prozent. Nach der Grabirung, wann sie versotten wird, hat sie gemeiniglich 8 Loth im Pfunde. Sie quillet nicht zu allen Zeiten gleich schnell; auch ist sie bey anhaltender feuchter Bitterung reichhaltiger. Der Brunnenschacht ist 24 Schuh tief, walzenförmig und mit eichenen Bohlen eingefaßt. Von dem Grabirgebäude sind 1200 Fuß mit einer einfachen, die übrigen 345 Fuß mit doppelten Dornwänden versehen. Bey letztern hat man, so wie zu Sülbeck angefangen, die untern Wände nicht ganz mit Dornen zu füllen, sondern hin und wieder ein Fach leer zu lassen, um den Luftzug auf die innere Seite zu befördern, so wie bey den einfachen Wänden, darin die Dornen wechselsweise ein Fach um das andere zwey Fuß zurück gelegt sind. Das Kunstrad hängt im Freyen. Die Kunst schiebt bis zu Ende des Grabirwerks 3057 Schuh weit. Auf dem Grabirwerke sind drey Windmühlen, welche der Kunst zu Hülfe kommen. Es sind drey Pfannen. Das Salzwerk gehört verschiedenen Personen, auch noch einigen Einwohnern zu Salz der Helden und Einbeck, aber im Jahre 1757 hat es die Königl. Churfürstl. Kammer in Pacht genommen, und hat diese im Jahre 1787 auf 30 Jahre verlängert. Sie hat die Einrichtung gar sehr verbessern lassen. Es ist in 14 Rothen, und jede Rothe in Viertel getheilet, und ein solches Viertel trägt jetzt, da die Meliorationskosten allmählig von der Pacht abgezogen werden, jährlich 75 Thaler. Hr. Hollenberg hat irgendwo versichert, ich habe

habe mich in Angabe des Gehaltes dieser Sole geirret; sie halte 37 Loth im Pfunde. Aber nach einer darauf von Hrn. Salzscheiber Bohle erhaltenen Versicherung, hat die Sole nur fünf Quentchen im Pfunde, und dieß bekräftigt auch H. Salzinspector Dommess.

Sehr fehlerhaft sind auch die Nachrichten in Trampels Vertrag zur Verbesserung der Salzwerke, Göttingen 1793, 1794, zwey Hefte in 8. Das Gradirwerk ist 2 C. zu 1300 Fuß Länge angegeben worden, und davon sollen zwey Drittel doppelte Wände haben. Die Breite der Dornwände soll 17 Fuß seyn, die doch nur elf Fuß breit sind. Die Größe der Malter nach Körben, die Maassen des Holzes, der jährliche Verbrauch desselben, woben die Wellen zum gar Eieben gar nicht gerechnet sind, sind ganz unrichtig. Das eigenthümliche Gewicht der Sole ist nicht 10374, wie Hest. I. S. 52 gesagt ist, sondern 10275 u. d. m.

Sülbeck im Fürstenthum Grubenhagen, 1½ Stunde von Einbeck und eine Viertels Meile von der Göttingischen Heerstrasse, ist ein landesherrliches Salzwerk, welches im Jahre 1685 den Anfang genommen hat. Die Salzquellen, welche ihren Zufluß seitwärts von Süden haben und nach Norden streichen, sind bereits im Jahre 1660 entdeckt worden, und kommen von solcher Höhe, daß die Sole nicht allein häufig ungenutzt zu Tage wegstießt, sondern auch für die Gradirung durch den natürlichen Fall, zum Kunstbrunnen abläuft, woraus selbige durch die Kunst gehoben und auf die beyden Gradirwerke geleitet wird. Der Gehalt der Brunnensole wech-

selt,

felt, nachdem die Witterung trocknet oder
 nasser ist, ab, und ist bald $3\frac{1}{2}$ Grad, bald
 4 Grad; das ist, sie hat im Pfunde bald
 $\frac{7}{8}$ Loth, bald 1 Loth, oder $2\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{2}$ Prozent.
 Sie wird nach Vorschrift der Königl. Chur-
 fürstlichen Kammer, bis zu 30 Grad, oder zu
 $7\frac{1}{2}$ Loth im Pfunde, oder zu 23 $\frac{1}{2}$ in Huns-
 dest, durch die Gradwärte erhöht, wovon
 das eine Stüd 1176 Fuß lang, mit zwey
 Dornenwänden, das andere 861 Fuß lang,
 mit einer Dornenwand versehen ist. Beyde
 haben unter dem Dache auch eine Dorn-
 wand, und sind sämtlich seit 1780 nach und
 nach verbessert eingerichtet, auch mit Ge-
 schwindstellungen von verschiedener Artinge-
 richtet worden. Von vorzüglich guter Ein-
 richtung ist das im Jahre 1789 neu erbaute
 Stüd, welches eine Länge von 345 Fuß
 hat. Jedes Gebäude ist in sechs Fächer ab-
 getheilt, welche, so wie die Sole im Ge-
 halte zunimt, in der Größe abnehmen. Dem
 Kunstbetriebe, bey auch vor sieben Jahren,
 nachdem die Verbesserungen an den Gradir-
 werken und dem Ruckhause vollendet waren,
 eine verbesserte Einrichtung gegeben ist, fehlt
 es nie für die drey Kunstströme an Aufschlags-
 wasser, welches aus der Leine zu Hollenstedt
 nach Gölbeck, und bis unweit Vogelbeck in
 die Elbe, durch einen Kunstgraben von $\frac{1}{2}$
 Meilen geleitet wird. Die gradirte Sole
 wird, nachdem sie 30 Grad erreicht hat, zu
 bau im Jahre 1780 über der Erde frey, oh-
 ne die sonst gebräuchliche Umhüllung mit
 Leuten, angelegten Behälter, den 60 Fuß
 lang, 30 Fuß breit und 10 Fuß im Richten
 hoch ist, abgelassen. Daraus werden die
 drey großen Siedepfannen versorgt, deren
 jeder mit Circularen Sanden, ohne Rosten,

oder mit trichtersförmigen Windzügen versehen sind. Die überflüssige Hitze wird für die Salztrocknung durch Schlangenzüge auf den Trockenkammern benutzt. Eine jede Pfanne liefert, innerhalb 7 bis 8 Tagen, gewöhnlich 120 Rörbe, oder 68 Malter Salz. Das Malter wiegt zwischen 230 bis 240 Pfund schweizerischen Gewichts. Anstatt daß vor 21 Jahren ungefähr 4600 Malter verfertigt wurden, werden jetzt, seit der Direktion des Salzinspector Dommes, acht tausend Malter, etwa 17000 Zentner Salz und darüber, erworben. Die Feuerung geschieht mit Rufen, Wellen, oder Reichholz und Abfall-Klafter-Holz, welches aus dem Sollinge kömt, und auf $3\frac{1}{2}$ bis 5 Stunden Entfernung angefahren wird, wo für allein an Inländer und Nachbarn für Fuhrlohn ein Verdienst von 3000 Thal. und darüber ertheilt wird. Auch von diesem Salzwerke sind die Nachrichten des H. Trampels sehr fehlerhaft. Er sagt, die Sole halte $4\frac{1}{2}$ Grad. Dem einen Gradirhause giebt er nur eine Länge von 800 Fuß, dagegen dem andern 1350 Fuß. Letztes, welches doppelte Wände hat, soll nach seiner Angabe, nur einfache haben; und das kürzere, welches nur eine einfache Wand hat, soll zur Hälfte zwey neben einander stehende Wände haben. Die Breite soll 4 Fuß seyn, da doch die Wände dieses ganzen Gebäudes 10, auch 12 Fuß in der Breite halten. Seite 9. S. 6. werden stat perpendicularer Schwingen horizontal liegende genant. Die Sole wird nicht 28grädig, sondern 30grädig versotten. Das eigenthümliche Gewicht der Salbecker Brunnensole ist nicht 10340, sondern 10206. Die Angabe des Holzes ist eben so falsch, als bey Salz der Heiden.

Salzhemmendorf im Amte Lauenstein, welches Salzwerk schon seit dem zehnten Jahrhunderte bekannt ist, hat drey Salzbrunnen oder Süenteiche, die sich unter einem gemeinschaftlichen Gebäude befinden, 12 oder eigentlich nur 11 Rothen, wovon drey königlich sind. Die Sole aus den verschiedenen Quellen hält im Durchschnitte 9 Grad, d. i. $2\frac{1}{4}$ Loth im Pfunde oder $7\frac{1}{2}$ Prozent. Sie wird in eisernen Pfannen versotten, und mit Blut zum Schäumen gebracht. Weil keine Leckwerke da sind, so entsteht durch langes Garsieden der schwachen Sole ein Verlust an Säure, und ein feines, leichtes Salz, welches ein starkes Krimpmaas leidet; indem von 10 Himten in einem Jahre sechs verlohren gehen sollen. Man sucht deswegen das Salz gleich zu verkaufen. In den landesherrlichen Rothen sucht man jedoch das Salz grobkörniger zu erhalten; da werden gemeinlich aus jedem Werke 8 Körbe, jeder von 3 Himten, also 4 Malter gemacht. In den Bürgerrothen wird mit Wasen- und Kloster-Holz, aber in den königlichen mit den so genannten Osterwalder Brandkohlen gefeuert. Sehr übel ist es, daß die verschiedenen Interessenten sich nicht zur Erbauung eines Grabirwerks entschliessen wollen; also mit der Verschwendung der Fenerung so lange fortfahren werden, bis die Nachkommen endlich die ganze Nutzung, aus Mangel des Holzes, werden aufgeben müssen. Salzdetfurt im Stifte Hildesheim, welches doch auch von Gewerken betrieben wird, hat dennoch jetzt Grabirwerke, und liefert auch ein viel besseres Salz.

Die Stadt Münder, im Fürstenthum Lauenburg, hat in der Vorstadt verschiedene Salz-

Salzquellen, die alle am Fuße des Berges, der Deister genant, liegen, von denen aber jetzt nur eine genutzt wird. In dieser haben auswärtige Klöster und adeliche Familien die meisten Antheile, welche ihre Werke den Einwohnern von Münder, meyerweise, gegen Pacht an Salz, eingegeben haben; doch hat der Magistrat einige Werke; einige Geistliche bekommen Deputat-Salz. Der Brunnen ist mit Holz eingefaßt. Man will bemerkt haben (und die Bemerkung wäre leicht, aber dennoch weiß ich nicht, ob sie zuverlässig gemacht worden), daß drey Adern von der Seite, und eine von unten eindringen, und daß solche nicht alle von gleichem Gehalte sind. Die Aufförderung der Sole geschieht durch Pumpen von Arbeitern. Sie soll acht, auch wohl neun Grad halten. Leckhäuser hat man nicht. Ehemals sind zehn Rothen, nachher acht dagewesen, aus denen endlich nur vier geworden sind. Jede Rothe hat eine Pfanne, und wöchentlich drey Werke, daß also auf ein Jahr 624 Werke kommen. Jedes Werk giebt im Durchschnitte sieben Hinten Salz, daß also, wenn nicht oft, wegen Beschädigung der Pfannen und wegen anderer unvermeidlicher Zufälle, Kaltlager wäre, jährlich 4368 Hinten oder 728 Malter Salz würden erhalten werden. Die eisernen Pfannen sind ungefähr 10 Fuß lang, 6 Fuß breit, aber die Tiefe weiß ich nicht. Die Feuerung ist Holz, welches zu einem Werke, mit dem Fuhrlohn, nur 1 Thal. 12 Mgt. kostet. Man braucht keinen Zusatz, um die Sole zum Schäumen zu bringen; nur bey dem ersten Sieden, wenn man die Pfanne vom Pfannenstein gereinigt hat, setzt man das Eyweiß von einigen Eiern hinzu. Das Salz,

welches gleich verkauft wird, ist grobkörnicht, und man behauptet, daß man mit drey Viertel Himten desselben eben so viel, als mit einem Himten Salzhemmendorfer Salzes ausrichten könne. Die Menge der Interessenten erlaubt keine gute Anstalt; weder Herren, noch Pächter haben Lust die Kosten zur Abhelfung der Fehler, die begangen werden, vorzuschies- sen. Die Vorstadt gehört unter die Gerichts- barkeit des Amts Springe, aber die Gerichts- barkeit über den Salzbrunnen gehört dem Ma- gistrat zu Münden. — Diese Nachricht hat Herr Pastor Conerding zu Münden, mir auf meine Bitte, im Jahre 1776 mitzutheilen die Güte gehabt. Nach einer neuern Nachricht ist dieses Salzwerk seit 7 Jahren, nach einer Li- citation, jährlich für 208 Thlr. auf 30 Jahre verpachtet worden. Der Pächter muß den Einwohnern, zu ihrer eigenen Bedürfniß, den Himten Salz für 12 Mgr. Kass. G. geben. Für ei- ne Verbesserung, welche jährlich die Einnahme um 7 Thal. erhöht, erhält er, nach Ablauf der Pachtjahre 100 Thlr. Aber noch ist keine Ver- besserung gemacht worden; vielmehr verfallen die Kothäuser noch immer mehr. Jetzt wer- den, wenn alles in gehörigem Stande ist, wö- chentlich 96 bis 100 Himten Salz gesotten, aber in größern Pfannen, als die vorigen wa- ren. Man hat auch nun Steinkohlen versucht, welche zwar bezahlt werden müssen, aber den- noch vortheilhafter sind, als das Holz, wel- ches unentgeltlich angewiesen wird. Die Koh- len verlangen nämlich ein geringeres Fahrlohn, indem sie am Fuße des nur $\frac{1}{4}$ Stunden ent- fernten Berges, Sântel, (welcher Namen schon in Eginhardi Annal. und bey Poeta Saxo de gestis Car. M. vorkömmt, Sontal, Santal) gegrab-

gegraben werden. Dieses Steinkohlenwerk ist jetzt in K. Churfürstl. Administration.

Das Königl. Koblitz-Salzwerk zu Korthensfelde im Hochstifte Osnabrück, ist 1724 entdeckt, und mit dem Buerhose vom Bischof Ernst August angekauft und angelegt worden. Die Salzquelle befindet sich an der östlichen Seite am Fusse eines Berges, der sich von Westen nach Osten erstreckt, und eine Stunde lang ist. Auch an der Westseite in einem Wälen-Teiche, und an der Südseite in einem kleinen Bache finden sich Salzquellen und Salzadern, deren Wasser der Sole ganz gleich ist, nur nicht im Gehalte. Alle Quellen finden sich in einem ungemein festen Kalksteine, welcher desto mächtiger und härter ist, je näher er dem Solenbrunnen ist, da er hingegen am Ende des Berges nicht so mächtig, auch mürber ist. Er wird durch Schiessen gewonnen, und aus ihm sind die Gebäude aufgeführt. Am reichsten ist die Quelle an Sole, und die Sole an Salz, bey anhaltender nasser Witterung. Wenn der Brunnen alsdann überläuft, so hält 1 Pfund Sole an Salz und Erde 9½ bis 9½ Quentchen. Aber bey außerordentlicher Dürre, im Herbst, wenn der Stand der Sole bis unter die Abzugsröhre, welche 3 Schuh tief unter dem Spiegel des Brunnens liegt, sinket, so kan der Gehalt auf 8 Quentchen herunter kommen. Bis zum Jahre 1774 ist die Sole aus dem Brunnen versotten worden; aber vom Jahr 1773 bis 1775 ist ein dreywändiges Gradirhaus erbauet worden, welches 600 Schuh lang ist, und dessen beyde unteren Wände eine Höhe von 30 Schuh haben, dagegen die obere nur 20 Schuh hat. Auch zur Dachgradirung hat man ehemals eine Vor-

richtung gemacht. Man hatte die Absicht, die Sole jederzeit bis zu 27 Grad zu veräblen; und hebt den Winter-Vorrath in grossen Behältnissen auf. Aber ein grosser Fehler, den das Werk hat, ist der Mangel an Aufschlag-Wasser. Das wenige, was vorhanden ist, kömmt aus der Tiefe nahe bey dem Solenbrunnen; und läuft auf ein 30 Schuh hohes Wasserrad, etwas über die halbe Höhe. Man hat diesen Mangel durch eine Windmühle zu ergänzen gesucht. Bis jetzt muß man mit einer Sole von 22 bis 24 Grad zufrieden seyn. Sie läuft durch ihren eigenen Fall, nach dem Gradirhause, welches in drey Fülle, von 100, 200 und 300 Schuh eingetheilt ist; da denn die schwächste Sole durch 300, und die schon verstärkte durch 100 Schuh fällt. Von da fließet die gradirte Sole durch den natürlichen Fall, nach dem Behältniß, woraus sie, nach Bedürfniß, nach dem Solenempfänger, und aus diesem in die Kotten geleitet wird. Gesotten wird beständig in vier Kotten, in einer grossen, in vier mitlern und 2 kleinen eisernen Pfannen. Man feuert mit Steinkohlen aus dem Fürstlichen Steinkohlenwerke, welches $2\frac{1}{2}$ Stunde entfernt ist. Ehemals wurden 80 Ringel Kohlen, dessen cubischer Inhalt 6160 Zoll ist, erfordert, um aus der Brunnen-Sole 120 Himten Salz zu sieden. Jetzt sind nur 35 bis 36 Ringel nöthig, um eben so viel Salz aus der auf 22 Grad verstärkten Sole zu erhalten. Das Aufschleffen des Salzes verlangt jetzt mehr Zeit und Kohlen als vorher; sonst würde die Ersparung noch grösser seyn. Vor Errichtung der Gradirwerke ward Blut zum Abschäumen gebraucht, aber jetzt, da die Erde an den Dornen und in den Röhren abgesetzt wird, ist das Abschäumen nicht weiter nöthig. Man siedet in

in verſchiedenen Pfannen grobkörniges und feinkörniges Salz, auch noch eine Mittelart, und richtet ſich darin nach dem Verlangen des Käufer; ſo wie ſich auch die Menge Salz, die jährlich gewonnen wird, nach dem Abſage richtet. Durchs Alter verliehrt das Salz am Maasse, gewinnt aber am Gewichte; ſo wie gemeinlich an Orten, wo man keine Darrren hat. Die Körbe zum Trocknen hat man abgeſchaft. — Dieſe Nachrichten von dieſem ſonſt noch nicht beſchriebenen Salzwerke, hat, auf Erlaubniß Königl. Churfürſtl. Kammer, Hr. Salz-Inſpector Lüttich mir 1776 mitzutheilen die Güte gehabt. Jetzt kan ich aus den ſchriftlichen Anmerkungen eines Kenners, der dieſes Salzwerk beſucht hat, folgendes beſagen. Die Anſtalten zum Gradiren ſind nie ganz gebraucht worden, und zwar aus Mangel an Treibkraft. In den äutern Dornwänden iſt jetzt nur eine Tränſelung im Gange; die drey übrigen ſtehn ganz ſtill. Die Dachgradirung iſt bereits verfallen, und kan auch bey der vortheilhafteſten Bitterung nicht genutzt werden. Ein großer Fehler iſt gewiß, daß man ſich noch nicht hat entſchließen können, einen 10 Minuten weit entfernten ziemlich beträchtlichen Bach zum Aufſchlagewaffer zu benutzen, und zwar aus Beſorgniß, daß dadurch der Kornmühle, welche der Kammer gleichfalls gehört, etwas geſchadet werden möchte. Die Aufſchlagewaffer fallen auf ein Wafferrad von 30 Fuß im Durchmeſſer, in einer Höhe von 18 Fuß; hernach auf ein 70 Ruthen davon entferntes oberſchlächtiges Rad von 15 Fuß im Durchmeſſer; letzteres treibt durch ein horizontal ſchiebendes Geſtäng 4 Pumpen, welche einen Theil des weggeſoffenen Waffers auf die Höhe des vordern Rades heben. Die

Windmühle wird fast nie gebraucht. Die Sole wird nur auf 11 bis 18 Grad veredelt. Der Solenempfänger war bey dem Reservoir übersäffig, und dient jetzt zu einem Tonnen-Magazin. Gefotten wird jetzt in 9 Pfannen, und zwar in 8 Pfan. grobbrühtes, und in einer Pfanne feinbrühtes. Die Mittelart wird nicht mehr verfertigt. Alle Pfannen liefern wöchentlich 200 Malter Salz; das Malter zu 12 Scheffel Snabrück. Maasses gerechnet; wozu im Durchschnitte 1800 Ringel Steinkohlen verbrant werden.

Bei Harzburg, nicht weit von Goslar, ist ein Salzwerk, Julius-Halle genant, welches vom Herzoge Julius im Jahre 1596 angelegt ist, und beyden Braunschweigischen Häusern gemeinschaftlich gehört. Die Sole wird sechsblüthig angegeben. Sie fließet bey starker Dürre und strengem Froste sparsam. Gradirwerke sind im Jahre 1717 abgeschafft worden. Im J. 1713 ward das Werk verpachtet, aber nun wird es schon seit vielen Jahren administriret. Gemeiniglich sollen jährlich 4950 Korbe Salz gefotten werden. Ein Korb hält 24 Himten, und wird für 1 Rthlr. 7 gr. 9 Pf. doch den Communion-Besignten um einige Groschen wohlfeiler, verkauft.

S. 19.

Gutes Salz hat folgende Eigenschaften:

1. es ist ganz weiß, durchsichtig, crySTALLINISCH.
2. es ist trocken, fest, dicht.

3. es bleibt an der Luft trocken.
4. Es zerschmilzt in Wasser leicht, giebt ihm keine Farbe, auch keinen Bodensatz.
5. es knistert oder decrepitiert auf glühenden Kohlen stark.

§. 20.

Die Bereitung des Baysalzes besteht darin, daß man, in süblichern Ländern, Sommers an den Meerufern verschiedene viereckige Gruben anlegt, welche am Rande entweder gehohlet oder gemauert, und auf dem Boden mit Thon belegt sind. Wenn das Meerwasser in der tiefsten Grube einige Zeit zur Ausdünstung gestanden hat, wird es allmählig durch Umwege, damit es den Schlamm absehe, in leichtere Gruben gelassen, bis es, wenn es in der letzten angeschossen ist, mit Schaumlöffeln herausgenommen, und abgetrocknet wird.

1. Der Namen Baysalz ist von Bay, Meerbusen. Die verschiedene Farbe desselben rührt von dem Thone her, welcher sich beym Annehmen, wenigstens an das äntere Salz, anhenket.
2. In Frankreich geschieht die Crystallisation am schnellsten bey Nord- und Nordost-Wind mit hellem Sonnenscheine. Merkwürdig ist, daß zuweilen kurz vor dem Anschusse, bey den Dämpfen, ein starker Geruch nach Violett entsteht, den man auch bey dem Portugiesischen Salze, wenn es in grossen Haufen aufgeschüttet

tet ist, bemerkt. Dausleb bemerkte ihn auch an dem Salze, welches am Nil gemacht wird.

3. Bausalz ist schärfer, stärker und vorzüglicher zum Einpökeln, als Solensalz; daher man es auch nach Pertern, wo starke Schiffarth ist, und anderes Salz nicht fehlt, z. B. nach St. Petersburg, kommen läßt. Dieser Vorzug scheint daher zu rühren, weil, bey der gelinden Verdunstung an der Sonne, weniger Säure verlohren geht.

§. 21.

In nördlichen Ländern wick auch Meerswasser, wie Sole, grabirt, oder wo Feuerung überflüssig ist, ohne Grabirung versotten. Das Salz vom ersten Gube, welches gemeiniglich unrein ist, zumal wenn es nicht abgeschäumt worden, wird noch einmal in grabirter Sole aufgelöset, und abermals eingekocht.

- I. Dergleichen Köthen sind verschiedne in England und Schottland. Auch gehöret hieher das Salzwerk Walløe in Norwegen, eine halbe Meile von der Stadt Lønsberg, wo man die Sole durch Röhren, 30 Fuß unter der Oberfläche des Meers schöpft, weil sie in der Tiefe stärker ist.

§. 22.

In manchen Ländern, welche kein eigenes Salz, aber Feuerung genug haben, kauft man ausländisches Bausalz, löset es auf, schäume

es ab, läßt es durch Einkochen anschleffen, und erhält dadurch ein gutes weisses Salz.

1. Dieß Gewerh treiben die Holländer, und zwar erst seit dem Anfange des 17ten Jahrhunderts, mit grossem Gewinn. Sie versenden dieß raffinierte Salz, und verkaufen es hutsweise; der Hut zu 172 Pfund gerechnet,

2. Ehemals ward dieß Gewerh auch in Teutschland getrieben. Hr. Salzinspector Dommers versicherte mir, man habe ehemals in den Pommerschen Raffinerien aus einem Theile Baynsalz $1\frac{1}{2}$, auch wohl, wenn jenes sehr dick gewesen, $1\frac{2}{3}$ gereinigtes Salz erhalten. Dieser Zuwachs, welcher durch das Crystallisationswasser entstehen soll, und der wohlfeile Ankauf des rohen Salzes, wenn es stat Ballastes geladen wird, macht den Vortheil dieses Gewerbes, da, wo die Feuerung nicht gar zu kostbar ist, begreiflich; aber das Salzregal gestattet dieses Gewerh freylich nicht.

S. 23.

Steinsalz wird, wenn es rein genug ist, klein gestossen und verbraucht. Ist es aber unrein, so wird es aufgelöst, und wieder eingesotten.

1. Zu Hallstein im Erzstifte Salzburg, zu Schellenberg und Frauenreuth im Stifte Berchtholds-gaden, zu Hall in Tyrol, und an andern Orten, gewinnet man das Steinsalz dadurch, daß man in das Salzgebürge Sinkwerke, Weitungen, oder Gruben führt, in solche vom Tage süßes Wasser leitet, welches, nach-

dem

dem es das im Berge befindliche Salz ausgelauget hat, versotten wird. Solche Weitungen nennet man im Oberösterreichischen Salzammergut Wöhren, im Salzburgischen Stücke, und in Tyrol Werker. Das mit Salz gesättigte Wasser, oder die Salz, wird in grossen Behältnissen, welche man Salzstuben oder Sulstuben nennet, und deren Boden mit Thon belegt wird, bis zum Versieden aufbehalten. Zu Northwich in England hat man Mühlen, wprauf man das trockene Steinsalz zermahlet.

2. Für Salzwerke, denen es an Absatz fehlt, würde die Ausscheidung des mineralischen Alkali sehr vortheilhaft seyn, wenn man zur Zersetzung einen wohlfeilen Körper finden könnte, oder einen solchen, welcher durch seine Verbindung mit der Säure so brauchbar würde, daß dadurch die Kosten seines Ankaufs ersetzt würden.

§. 24.

Zu den vorzüglichsten allgemeinen Schriften von der Salzsiedererey gehören folgende.

J. W. Langsdorf Einleitung zur Kenntniß in Salzwerksachen. Frankf. am Mayn 1771. 8. S. Physik. ökon. Bibl. III S. 553.

J. W. Langsdorf ausführlichere Abhandlung von Salzwerken. Gießen 1781. 4. S. Btbl. XII S. 235.

K. C. Langsdorf vollständige Anleitung zur Salzwerkskunde. Altenburg. 1784 — 1796 fünf Theile in 3 Bänden in 4. S. Biblioth. XIII. S. 394.

William Brownriggs Kunst Kitchensalz zu bereiten, nebst vorgeschlagenen Verbesserungen durch S. W. Heun. Leipzig 1776. 8. S. Biblioth. VII S. 594.

Auszug einer Beschreibung der Salzwerke im Unte Aelen von Albrecht Haller. Bern. 1765. 8. Neue Ausgabe: von Haller Bemerkungen über Schweizerische Salzwerke mit Zusätzen von Karl Christ. Langsdorf. Leipzig und Frankf. 1789. 8. S. Biblioth. XV. S. 515.

Samlung praktischer Bemerkungen und Abhandlungen für Freunde der Salzwerkskunde von J. W. und K. Christ. Langsdorf. Altenburg 1785, 1788. 1796. drey Theile 8. S. Biblioth. XV. S. 431.

Graf von Dundonald Gedanken von der Bereitung des Rochsalzes, dessen Handel und den Vorschlägen, das gesottene Rochsalz zu reinigen. Leipzig 1787. 8.

K. C. Langsdorf Entwurf zu Vorlesungen über technolog. Gegenstände. Altenburg 1798. 8. S. 123.

Sieben und zwanzigster Abschnitt.

Salpetersiederey.

§. I.

Salpeter, ein Mittelsalz, welches aus dem ihm eigenthümlichen Sauer, und dem feuerbeständigen vegetabilischen Alkali besteht, wird selten und sparsam gediegen oder natürlich gefunden, sondern der allermeiste wird durch besondere Vorrichtungen gewonnen, indem man Erden mit faulbaren Theilen vermischt, diese bey einem gemäßigten Luftzuge, zur Fäulung bringt, wodurch das Salpetersauer erzeugt wird, welches sich mit denen Materialien, welche es auflösen kan, schwach verbindet, von denen man es hernach trennet, und mit dem feuerbeständigen Laugensalze sättigt.

1. Vollkommenen Salpeter bringt die Natur für sich nur selten hervor. Dahin gehört der bey Baltimore in Nordamerika, der in Ostindien, den die Franzosen nitre oder salpêtre de houssage nennen, der in Spanien, der zu Pulo im Neapolitanischen, s. Phys. Ökon. Bibl. XIV. S. 560. XVII. S. 233; auch der in Portugal in einer Höhle des Berges Al:

Mcantara nicht weit von Tiffabon. Dieser ist, so viel ich weiß, bisher in den Mineralogien nicht aufgeführt worden; ich kenne ihn aus *Mémoires instructifs pour un voyageur*. — Der gegenwärtige Staat von England, Portugal und Spanien. Danzig 1755. 8. I. S. 177, welches Buch den bekannten König Theodor zum Verfasser haben soll. Im Würzburgischen hat H. Prof. Pickel Salpeter in einer Erde, welche unserm Duckstein gleicht, gefunden. S. *Chemische Annalen* 1791, I, S. 325 und 1792, I, S. 150. Der natürliche Salpeter, den Smelin auf der Damerde in der Ukraine zu finden geglaubt hat, scheint nur ein feinspiessiger Beschlag einer sehr reichen Salpetererde gewesen zu seyn. Der sogenannte Mauersalpeter, Mauerbeschlag, Mauerschweiß, *Nitrum murarium*, *calcarium*, *Aphronitrum*, besteht oft aus dem Salpetersauer und der Kallerde, auch wohl, stat der letztern, aus mineralischem Alkali, wiewohl er doch, wegen der beygemischten Erde, alsdann noch keinen würflichen Salpeter ausmacht; doch zuweilen ist er gar nicht salpeterartig, sondern kömmt in seinen Bestandtheilen dem Epsonsalz am nächsten. Das erdichte Salz, was die Erde der Salpetersieder enthält, wird oft *Nitrum embryonatum* genant.

2. Nach der antiphlogistischen Chemie besteht die Salpetersäure aus 20,5 Theilen Azote (Stickstoff, Salpeterstoff) und 79,5 Theilen Oxygen (Sauerstoff, Basis der Lebensluft); oder beyde Theile verhalten sich zu einander fast wie 1 zu 4. Azote oder Salpeterstoff enthalten alle thierische und viele vegetabilische Substanzen. Dieser Bestandtheil verbindet sich bey der Säure
lung

lung mit dem Sauerstoff, und so entsteht Salpetersauer, welches man also als ein Produkt der Fäulung ansehen kan. Dieses verbindet sich gemeinlich mit Kalk, wodurch salpetersaure Kalkerde entsteht, aus dem erst durch den Zusatz von Aschenlauge oder Potasche der eigentliche Salpeter erhalten wird. Also ist zur Gewinnung desselben nöthig: eine Menge faulbarer Substanzen, so viel Luft und Feuchtigkeit, als die Fäulung fordert, Kalkerde zur Aufnahme der entstandenen Säure, und so viel Gewächssalkali als zur Zersetzung der salpetersauren Kalkerde hinreicht.

3. Ich vermurthe, daß man zur Zeit des Plinius und Dioscorides eben so wenig unsern jetzigen Salpeter, als unsern jetzigen Alaun gekant hat, und daß die älteste Nachricht von jenem diejenige ist, welche in des Arabers Geber Schriften vorkömmt, als welcher auch bereits Scheidewasser gekant zu haben scheint.

§. 2.

Die vortheilhafteste Gewinnung besteht darin, daß man aus den mit faulbarem Dingen vermischten Erden, unter einem geräumigen Schoppen, der ein dichtes Dach, einen thonichten oder festen Boden, und Klappen hat, und an einem freyen Orte liegt, pyramidenförmige lockere Haufen anlegt, solche mit Urin oder Mistjauche mäßig feucht erhält, von Zeit zu Zeit durcharbeitet, und auf eine neue Stelle verlegt.

1. Um die Haufen locker zu machen, schüttet man die Erde über dreyeckige Prismen, die aus Stöcken geflochten sind; oder man legt auch nur Reiser zwischen die Erde.

§. 3.

Zu den Salpeterhaufen schicken sich Moorerde, Schlamm, Sassenkoth, Schutt, Kalk, Asche, Seisensiederasche, Mist, Urin und andere Abfälle von Thieren und Pflanzen, deren Verhältniß sich nicht allgemein bestimmen läßt.

§. 4.

Nicht so vorthellhaft sind die Wände, welche man auf einem festen Boden aus Salpetererde aufführt, so gut als möglich wider Sonnenschein und Regen schützt, und sie mit Urin und Mistjauche feucht erhält.

§. 5.

Noch weniger nützen die mit Salpetererde angefüllten Gruben, die man unter einem niedrigen Dache anlegt, und durch die man, um Luft hinein zu bringen, nach verschiedenen Richtungen, Röhren legt. Am wenigsten nützen die von Cläuber gerühmten Salpetergewölbe, und die hölzernen Röhren, die man mit Erde füllen soll.

1. Die kümmerlichste, kunstlose, und für die Unterthanen höchst lästige und nachtheilige Weise, ist, wenn man den Salpeterbeschlagn, da wo er sich von selbst ansetzt, durch bestellte Salpetersieder, abkragen, einsammeln und zusammenfahren läßt, und noch wohl gar die Landleute zwingt, ihre Häuser und Befriedigungen so schlecht zu machen, daß sie schnell vom Salpeterfraß verdorben werden können. Dieses Regal ist so alt, als der Gebrauch des Schießpulvers, aber endlich sollte man sich desselben schämen. Schon im Jahre 1419 hat Erzbischof Günther zu Magdeburg die Nutzung des Salpeters als ein Regal jemanden, gegen gewisse Abgaben, verwilligt.

§. 6.

Wenn die Erde genugsam geschwängert ist, wird sie ausgelaugt. Man füllet Bottiche, Küfen, die einen Stellboden haben, meist voll mit Salpetererde, welche man mit Asche und etwas ungelöschtem Kalk schichtet, und mit weichem Wasser begießt. Nach einiger Zeit öfnet man den Hahn über dem Boden, und läßt die Lauge in die unter den Bottichen angebrachten Gumpfe tröpfeln, woher sie so oft durch neue Erde gelassen wird, bis sie genug gesättigt ist. Die ausgelaugte Erde wird, nach einiger Abtrocknung, wieder zu neuen Haufen gemengt.

1. Die Verstärkung der Lauge hat ihre Gränzen. Sechs und ein halb Pfund kann nicht mehr, als ein Pfund Salpeter halten. Der Ueberschuß

schuß fällt zu Boden, oder bleibt in dem letzten Bottiche hängen.

2. Der Zusatz des Laugensalzes kan auf verschiedene Weise geschehn, aber die hier angezeigte, ist die gebräuchlichste. In Paris, wo die Asche schlecht und theuer ist, setzt man zu der Lauge Potasche hinzu.
3. Der hohe Preis der Asche vermindert in manchen Ländern den Vortheil der Salpetergewinnung, oder macht sie gar unmöglich. Man ist daher auf den Vorschlag gerathen, die schon zu anderm Gebrauche ausgelaugte Asche beym Salpeter anzuwenden, indem man nämlich den vitriolisirten Weinstein, welcher allemal darin befindlich ist, zerlegt. S. Crells neueste Entdeckungen in der Chemie. V. S. 201.

S. 7.

Die Lauge wird in einem über einem Ofen eingemauerten Kupfernen Kessel allmählig einge-
kocht, abgeschäumt, welches durch einen Zusatz von Seifensiederlauge oder Essig, oder Weinstein befördert wird; und wenn sie zum Anschleffen stark genug ist, wird sie in die Wachsgesäße abgelassen.

1. Einige setzen das Einkochen so lange fort, bis sich schon auf dem Boden des Kessels Kochsalz absetzt, welches sie mit einem Schaumlöffel heraus nehmen, und in einen über dem Kessel angebrachten Korb, zum Abblecken, werfen, und Schlack nennen; aber man findet es vortheil-

theilhafter, das Einkochen nicht so weit zu treiben.

2. Gemeiniglich bringt man neben dem Kessel eine Träufelhütte an, aus der allmählig frische Lauge zutropfelt.
3. Der von Stahl empfohlene Pfuhleimer dient, so wie die Gesspfannen bey den Salzsiedereyen, allerdings zur Reinigung der Lauge, ungeachtet er allein solche nicht gänzlich bewärten kan.
4. Einfältige Arbeiter brauchen viele, theils unnütze, theils schädliche und betriegliche Zusätze, z. B. Salmiak, Alaun, Spangrün u. d. In Paris braucht man flanderischen Leim, welcher das Schäumen und auch die Absonderung des Kochsalzes, doch nicht ganz ohne Verlust der Salpeter-Säure, befördern soll.
5. Gemeiniglich hat die Lauge auch Salmiak bey sich, welcher, so wie der benzemischte Kalk, verursacht, daß der Salpeter leicht fenchet wird.

J. 8.

Die Wachsgefäße sind von Holz, oder besser, wie in Frankreich, von Kupfer, und haben einige Hähne. Man zwingt oder spannet einige Stäbe ein, über welchen die Lauge ein Paar Zoll hoch stehen muß. Man bedeckt sie mit Deckeln und Tüchern, und läßt das Salz allmählig anschleffen. Nach der Crystallisation läßt man die Secklauge, Mutterlauge, und den Schlamm, ablaufen, das Salz

Salz trocknen, in kaltem Wasser abwaschen, und wiederum abtropfen.

1. Die Mutterlauge könnte zwar, durch einen neuen Zusatz einer alkalischen Lauge, Magnesia, oft auch noch etwas Salpeter geben, aber man findet dieß selten der Mühe werth. Gewöhnlich wird sie zur Befruchtung der Erdenhaufen angewendet, aber da sie viel Digestivsalz und Rochsalz, theils aus der Salpetererde, theils aus der Asche bey sich hat, so wird dadurch die künftige Lauge immer noch mehr verunreinigt. S. Grens Chemie 2. S. 635.

§. 9.

Dieser rohe Salpeter, oder Salpeter vom ersten Sude, vom ersten Wasser, ist noch mit Rochsalz, mit unnützer Erde, und mit einem fetten schleimichten Wesen vermenget. Um ihn zu läutern, oder zu reinigen, löset man ihn in Wasser, oder klarer Aschenlauge auf, und wenn die Auflösung die Erde abgesetzt hat, kläret man sie ab, läßt sie im Refsel gelinde abdampfen, filtrirt sie, und btingt sie in schließlichen Gefäßen zur zweyten Crystallisation.

2. Die Reinigung des Salpeters beruhet vornehmlich darauf, daß die Lauge nicht nur Salpeter, sondern auch Rochsalz enthält, und daß letzteres Salz sich nur durch Abkochen, ersteres aber durch Erkalten, crystallisirt. Bey der Läuterung hat die Auflösung schon

500 Sieben und zwanzigster Abschnitt.

weit mehr Salpeter, gegen das Rochsalz zu rechnen, daher sie, wenn sie bis zur Crystallisation des erst genannten Salzes gekommen ist, noch bey weitem nicht genug zur Crystallisation des Rochsalzes abgedampft ist. Also schießt alsdann bey der Erkältung nur der Salpeter an, und das andere Salz bleibt in der Auflösung zurück. Eine gute Anweisung, Salpeter auf Rochsalz zu probiren, findet man in den neuen Abhandl. der Schwedischen Akadem. VI. S. 56.

2. Zu manchem Gebrauche ist auch der Salpeter vom zweyten Sude noch nicht rein genug; aber die vollkommenere Läuterung überlassen die Salpetersieder denen, welche solche zu ihren Arbeiten nöthig haben.

3. Um dieses Salz von aller Fettigkeit zu reinigen, hat man wohl Alaun gebraucht, welcher theuer ist und leicht den Salpeter mit Vitriolsäure verunreinigt. H. Gadolin hat daher mit gutem Erfolg dazu Kohlengestäbe angewendet. S. neue Abhandlungen der Schwed. Akadem. Th. 12.

§. 10.

Reiner Salpeter muß aus ganz weissen, klaren, durchsichtigen, völlig trockenen Crystallen bestehn, im Wasser schnell zergehn, über dem Feuer schnell zerschmelzen, auf glühenden Kohlen schnell und stark verpuffen, und einen empfindlich kühlen Geschmack verursachen.

§. 11.

J. II.

Unter den zahlreichen Schriften über die Gewinnung des Salpeters scheinen folgende, zur Erläuterung dieses Abschnittes, die vorzüglichsten zu seyn.

J. C. Simon Kunst Salpeter zu machen. Dresden. 1771. 8. S. Physik. Ökonom. Biblioth. II. S. 399. Zu diesem Buche sind noch zwey Theile 1778 und 1781 gedruckt worden, welche Uebersetzungen französischer Aufsätze enthalten.

Mémoire sur la meilleure méthode d'extraire & de raffiner le salpêtre. Par Tronson du Coudray. Paris 1774. 8. S. Biblioth. VI. S. 325.

Instruction sur l'établissement des nitrières & sur la fabrication du salpêtre, publiée par ordre du roi. Paris 1777. 4. S. Biblioth. IX. S. 344.

Abhandlungen der Berner. Ökonomischen Gesellschaft, 1766. 4. S. I.

Neue Ökonomische Nachrichten. II. S. 844. von der Salpetersiederey in Schweden.

(C. S. Reuß) Beobachtungen, Versuche und Erfahrungen über des Salpeters vortheilhafteste Verfertigungsarten. Tübingen 1783. 8. S. Biblioth. XIII. S. 55. Ich finde auch eine Fortsetzung vom Jahre 1785 angeführt.

Recueil de mémoires & d'observations sur la formation & sur la fabrication du salpêtre. Par les commissaires nommés par l'Académie.

mie. Paris. 1776. 8. S. Biblioth. VIII. S. 195. — Sammlung von Nachrichten und Beobachtungen über die Erzeugung und Verfertigung des Salpeters; auf Anordnung der Pariser Akademie herausgegeben. Leipzig. 1779. 8.

Recueil de mémoires & de piéces sur la formation & la fabrication du salpêtre. Paris 1786. Enthält die Preisschriften der Pariser Akademie. Diese Sammlung ist auch der elfte Band von Mémoires de mathématique & de physique, présentés à l'académ. des sciences.

~~Dr. Franz Gieseler, k. k. Hofrath u. Prof.~~
~~gibt eine Geschichte des Salpeters. Prag. 1812~~
~~(Es zum Nutzen des k. k. Landes)~~
~~bezieht. C. J. F.~~

~~Dr. J. Müller, n. n. k. k. Hofrath u. Prof.~~
~~hat, in einer Abhandlung, die Salpeter als~~
~~Salpetermineral ... dargestellt.~~
~~wurden kann. Berlin. 1812. f.~~
~~Verf. Gies. A. 4. 2. 1813. 84.~~

Acht und zwanzigster Abschnitt.

Zuckersiedererey.

§. I.

Zucker ist ein wesentliches süßes Salz aus einigen Pflanzen, welches sich crystallisiren läßt. Der meiste wird aus dem ausgepressten und eingekochten Saft des Zuckersrohrs erhalten.

1. Die Bestandtheile des Zuckers sind Wasser, Erde, Säure und ein feines öhlisches oder brenbares Wesen. In Wasser zergeht er schnell, und die Auflösung gähret leicht. In Weingeist, zumal in starkem, löset er sich langsamer und weniger auf. In Feuer schmilzt er, blähet sich stark auf, und wird endlich zerstöhrt. Er wird nur von der Natur erzeugt, von der Kunst nur ausgeschieden, und von den überflüssigen öhlichten und schleimichten Theilen gereinigt.

2. Nach der antiphlogistischen Chemie besteht der Zucker aus Hydrogen oder Wasserstoff, Oxygen oder Sauerstoff und aus Kohlenstoff; er unterscheidet sich von der Weinsteinssäure, Sauerfleesäure und andern Pflanzensäuren, nur dadurch, daß er weniger Oxygen enthält. Die Zuckersäure ist keine eigenthümliche Säure, sondern

bern ein Gemisch von Essigsäure, Sauerkleesäure und Weinsteinssäure. Weder das Wasser noch das Oehl, welches beydes bey der Destillation des Zuckers erhalten wird, sind Bestandtheile desselben; sondern bey der stärkern Erwärmung verbindet sich ein Theil des Sauerklees mit einem Theile des Wasserstoffes, und daraus entsteht das Wasser. Ein Theil des Kohlenstoffes verbindet sich mit dem Wasserstoffe, und so entsteht Oehl. Ein Theil Kohlenstoff bleibt als Kohle übrig. Nach dieser Meynung ist also der Zucker nicht seifenartig, hat auch seinen Geschmack und seine nährnde Eigenschaft nicht, wie man bisher allgemein gelehrt hat, von dem mit der Säure verbundenen Oehle. Man sehe Girtanners antiphlogist. Chemie, zweyte Ausgabe S. 325.

3. Unser Zucker war den Griechen und Römern nicht bekannt, sondern statt dessen bedienten sie sich zur Würzung ihrer Speisen und zur Arznei des Honigs. Hernach lernte man ein süßes Salz kennen, welches sich von selbst aus einer rohrartigen Pflanze, welche viele für unser heutiges Zuckerrohr halten, erzeugte. Dieses Rohrhonig, *mel arundinaceum*, soll Paulus Aegineta, ums Jahr 625, zuerst gedacht haben. Lange ward es nur zur Versäffung der Arzneyen, und zu eingemachten Sachen angewendet. Den Gebrauch soll der Griechische Medicus, Johann Actuarius, der im 12ten oder 13ten Jahrhundert gelebt hat, zuerst gewagt haben. Gewiß ist es wohl, daß das Zuckerrohr aus Asien zuerst nach Egypten, dann nach Sicilien, wo es, wenigstens schon ums Jahr 1148, stark gebauet ward, dann auch früh nach Madeira und den Canarischen Inseln, und entweder von da, oder von An-

gola auf der Afrikanischen Küste, durch die Portugiesen zuerst nach Brasilien, gebracht worden ist, und daß Dampfster sich getriret hat, als er geschrieben, man habe das Zuckerrohr zuerst auf der Pitnussischen Insel Iotza gefunden. Die Kunst, den Zucker einzusieden, soll erst in der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts entdeckt seyn. Die Kunst, ihn zu raffiniren, ist noch viel später von einem Venediger erfunden worden, welcher sich dadurch einen Reichthum von 100,000 Kronen erworben haben soll. Schon im Jahre 1597 soll eine Zuckersiederey in Dresden gewesen seyn. Die ersten teutschen Siedereyen verarbeiteten Brasilianischen Zucker, und vielleicht auch den, welcher aus den canarischen Inseln und aus der Provinz Granada aus Spanien kam. Noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war der Zucker in Teutschland so theuer, daß sich die meisten mit Moscovade, oder mit Syrup, oder nach alter Weise, noch mit Honig behielten. Der Verbrauch ist erstaunlich gestiegen, seit dem Kaffee, Thee und Chocplate allgemeine Bedürfnissen der Europäer geworden sind. Die älteste Geschichte des Zuckers habe ich ausführlicher untersucht in Commentat. phys. societatis Gotting. V. p. 56.

§. 2.

Das Zuckerrohr verlangt ein heißes Klima, und einen vielmehr feuchten, als trocknen Boden. Es wird durch Schnittlinge fortgepflanzt, und wenn es anfängt, gelb, glat und dürre zu werden, abgeschnitten, in Bündel gebunden, und so gleich in einer Mühle

306 Acht und zwanzigster Abschnitt.

zwischen eisernen senkrechten oder liegenden Walzen ausgepresst.

1. Teutschland kan freylich keinen Zucker bauen, und die südlichen Theile Europas, welche ihn bauen können, haben zum Theil die Gewinnung aufgeben müssen, seit dem Johann Zarwinski, ums Jahr 1562, die Engländer zur Unmenschlichkeit des Sklavenhandels angeführt, und dadurch die Amerikanischen Colonien in den Stand gesetzt hat, viele Waaren den Europäern wohlfeiler zu liefern, als diese solche durch eigene Gewinnung haben könnten. Nichts desto weniger ist die Nachricht von der Cultur der Pflanze, und der ersten Bearbeitung des Zuckers, nicht überflüssig, indem das durch die Raffinirung, welche sich die Europäer vorbehalten haben, verständlicher wird.

2. Ein bey dem ersten Sieden verborbener Zucker läßt sich nie vollkommen raffiniren, sondern muß nur in kleinen Theilen dem bessern beygemengt werden.

3. Ausser dem Zuckerrohr, *Saccharum officinarum*, können noch mehr Pflanzcn, auch einige einheimische, und solche die einheimisch werden könnten, wo nicht einen reinen Zucker, doch wenigstens einen brauchbaren Syrup, geben. Dahin gehören:

Zuckerwurzcl, *Stum fistarum*. Grundsätze der Landw. S. 169.

Weisse Beete, *Beta cicla*. Ebendas. S. 174.

Rothc Beete, Mangold; vorzüglich die Abart von gelber Farbe.

Zu-

Zuckerrohr, *Acer saccharinum*. Schmitz
österreichische Baumgucht Taf. 8. von
Wangenheim Beiträge zur Forstwissens-
schaft S. 26. Taf. XI. Fig. 26, a, b.

Maßholder, *Acer campestre*, Grundsätze
S. 268.

Birke, *Betula alba*, S. 265.

Hicereynuß, *Juglans alba*, S. 272.

Mays, türkischer Weizen, Zsa. S. 79.

Agave Americana.

Fuchs saccharinus, Gmelin histor. fucor.
tab. 27.

Ramtschatkische Bärenflaue, *Heracleum
sibiricum*; scheint nächst dem Zuckerrohr die
zuckerreichste Pflanze zu seyn. S. Stellers
Ramtschatka. S. 84. Strahlenberg nord-
und östlicher Theil von Europa und Asia.
Stockholm. 1730. 4. S. 430.

§. 3.

Der ausgepreßte Saft muß, zur Ver-
hütung der Gährung, so gleich in kupfernen
Kesseln gekocht und abgeschäumt werden, wel-
ches durch einen Zusatz von Kaltwasser oder
Aschenlauge oder Seifenfieberlauge, befördert
wird. Nachdem er genugsam eingekocht wor-
den, läßt man ihn durch Erkalten gerinnen,
und den Theil, welcher nicht gerinnen kan, ab-
setzen. Letzterer, gleichsam die Mutterlauge,
wird Melasse genant, und giebt nach der
Gäh-

Gährung einen Brantwein, der Zuckerbrantwein genant wird. Der geronnene Zucker wird in Fässer geschlagen, und unter verschiedenen Namen und Preisen, nach seiner Güte und nach dem Grade der Reinigung, den er bereits erhalten hat, verkauft.

1. Schon bei der Gewinnung geschieht die Läuterung fast eben so, wie beim Raffiniren; auch wird in einigen Pflanzungen der Zucker schon zur völligen Reinigkeit gebracht, aber einigen, sonderlich Amerikanischen Colonien, z. B. der Holländischen in Surinam, ist die Raffinirung verbothen worden.

2. Die Franzosen nennen den frisch ausgepressten Saft des Zuckerrohrs le vesou. Läßt man diesen gähren, so erhält man einen zwar wohlschmeckenden Wein, welcher aber gemeinlich Durchfall verursacht; er heißt vin de canne. Das ausgepresste Rohr, was zur Feuerung dient, heißt begasse. Der Brantwein, der aus vin de canne gemacht wird, heißt Rum, und hat nicht den unangenehmen empyreumatischen Geschmack und Geruch, als der, welcher aus Melasse, Syrup und Zuckerwasser S. 16 erhalten wird, und Taffia heißt. Inzwischen wird der Unterschied dieser Benennungen nicht von allen genau beobachtet.

3. In Surinam und in andern Pflanzungen befördert man das Gerinnen des Zuckers durch einige Pflanzensäfte; z. B. durch das Decoct von dem stinkenden und giftigen Arum ovatum. Vielleicht bewirkt dieser schleimichte zähe Saft die Schäumung; oder gehört diese Pflanze viel

vielleicht zu denen, welche ohne Einschränkung Alkali geben?

§. 4.

Dieser rohe Zucker, welcher gemeinlich Moscovade, Mascovade, oder, wie in Hamburg, Puderzucker genant wird, wird in den Europäischen Raffinerien, die man Zuckersiedereyen, oder unrichtig Zuckerbäckereyen nennet, zu verschiedenen Arten gereinigt.

§. 5.

Eine Siederey hat einige grosse kupferne Kessel, welche mit ihrem ütern Theile in einem von Backsteinen aufgeführten Heerd eingemauert sind. Jeder Kessel hat unter sich einen abgesonderten Ofen, und erhält bey der ersten Läuterung einen kupfernen ringförmigen Aufsatz, Vorsatz, Braste, dessen Fugen verschnürt werden, und der nach der Läuterung wieder weggenommen werden kan. Der Heerd ist mit kupfernen an den Kesseln angelötheten Platten dicht bedeckt, wodurch der Staub abgehalten, und der Zucker, der etwa verschüttet wird, in Vertiefungen der Decke gesammelt werden kan. Hinter dem Heerde ist ein abgesonderter Rauchfang, und über dem Heerde ist ein Mantel angebracht, welcher die aufsteigenden Dämpfe auffängt und abführt. Neben

ben den Kesseln oder Pfannen hat der Herd eine große kupferne Wanne, welche der Klärkessel genant wird.

§. 6.

Nachdem der rohe Zucker in verschiedene von Brettern zusammen geschlagene Hälter sortirt worden, wird er mit Kaltwasser in die Pfannen getragen, mit etwas Ochsenblut, und eine feinere Art auch noch wohl, nach alter Weise, mit Ehweiß vermischt, unter Umrühren mit hölzernen Spaden, zum Sieden und Schäumen gebracht, worauf der Schaum mit einem großen kupfernen Schaumlöffel abgenommen wird.

- I. Der Gebrauch des Kaltwassers läßt sich aus folgendem erklären. Nach den Beobachtungen des Prof. Bergmann in Upsala, zieht die Zuckersäure die Kalkerde so stark an, daß sie selbige allen andern Säuren entzieht, und diese Verbindung daher weder durch andere bekante Säuren, noch Laugensalze oder Erden, sondern bloß durchs Feuer zerlegt werden kan. Von dieser Säure hat der Zuckersaft einen Ueberfluß, wodurch das Anschießen verhindert wird, wie denn auch der vollkommene Zucker, wenn man ihn in Wasser auflöset und Zuckersäure zusetzt, gar keine crystallinische Körner giebt. Vielleicht wird auch bey der Hitze, welche stärker ist, als die, wobey Wasser siedet, etwas Zucker zersezt, so daß dadurch eine freye Säure entsteht. Wenn nun diese Säure sich mit

mit dem Kalle verbunden hat, so fällt der dadurch entstandene Zuckerselenit unausfölslich nieder, oder er schwimmt in dem durch die Kunst erregten Schaum oben. Geschieht die Reinigung vollkommen, so bleibt im Zucker selbst nicht die geringste Spur von Kalkerde zurück. Ausser dem aber ist auch gewiß, daß die alkalische Lauge die überflüssigen öhlichten und harzichten Theile verdünnet und absondert, als welche ebenfalls die Crystallisation hindern würden.

2. Der gerinbare Theil des Bluts gleicht ganz dem Eyweisse. Beyde reinigen den Zucker dadurch, daß sie beim Sieden gerinnen, alsdann oben schwimmen, und zugleich mit den Unreinigkeiten, welche sich an diese klebrichten Substanzen angehenket haben, abgenommen werden.

3. Anfanglich ward aller Zucker mit Eyweiß gekläret, und der Gebrauch des Bluts ist erst am Ende des vorigen Jahrhunderts erfunden worden. Damals glaubte man, daß das Blut den Syrup verderbe und eckelhaft mache, deswegen es vom Magistrate der Stadt Amsterdam im Jahre 1704, 1714, 1721 und so gar noch 1732 verbothen worden. Im Jahre 1710 war der Gebrauch des Ochsenbluts in Hamburg noch eine neue Erfindung. Es schäumt stärker als Eyweiß und ist wohlfeiler; aber Zucker, welcher mit Eyweiß gereinigt worden, ist fester, hält sich besser, wird mit der Zeit noch weißer, wiewohl er doch endlich viel von seinem Glanze und von seiner Süßigkeit verliert. Blut, welches stark in Fäulung gegangen ist, scheidet sich nicht wieder ganz aus dem Zucker, und dieser erhält davon, zumal in der Wärme, einen Beschlag von rothen Flecken.

Flecken. Der damit bearbeitete Candiszucker soll dem Angriffe noch unbestimmter Insekten ausgesetzt seyn, wodurch er voll-Maden werden soll. Deswegen wird denn zu dem feinsten Zucker allein Enweiß genommen, und zwar ohne Dotter. Bey den gemeinen Arten nimt man sich in Amsterdam oft nicht die Mühe, die Dotter auszuschneiden. Noch hat man zur Klärung des Zuckers kein wohlfeileres, bequemes und unschädliches Mittel, als Blut und Enweiß, entdecken können; obgleich die Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Gewerbe durch Preise Versuche veranlaßet hat.

S. 7.

Der genugsam abgeschäumte Zucker wird filtrirt, indem über den Klärkessel ein Korb, über diesen ein wollenes gewalktes trockenes Tuch gelegt, und durch dieses der Zucker, oder erste Sud oder Sod, in den Klärkessel gefüllet wird.

S. 8.

Der filtrirte Zucker oder das Kläreisfel wird, vermittelst einer kupfernen Pumpe und tragbarer Rinnen, in die, unter der Zeit gereinigten Kessel, denen die Braste abgenommen worden, zurück, und in diesen abermals zum Sieden und Abbrauchen gebracht. Beym zweyten Sude mäßigt man das Aufwallen, oder schreckt den Zucker, durch etwas hinein geworfene Butter.

1. Der Aufsatz ist bey'm Abschäumen nöthig, und bey'm Einsieden unnöthig, weil sich der Zucker anfänglich mehr als hernach aufblähet, und weil seine ganze Masse durch das Abschäumen und Abdampfen so sehr vermindert wird, daß die Pfannen sie ohne Voratz fassen können.

2. Schon bey dem Einsieden kochet sich etwas feiner Zucker am Rande des Kessels bis zur völligen Trockniß ein, welcher unter dem Namen Pfannenzucker bekannt ist.

§. 9.

Der gare Sud wird mit kupfernen Füllbecken in einen grossen kupfernen Rührkessel, welcher in der Füllstube steht, getragen, und etwas abgekühlt. Hernach werden damit allmählig die vorher einige Zeit in Zuckerwasser gelegenen Formen gefüllet.

§. 10.

Die Zuckerformen sind kegelförmige unglasirte Töpfe, aus einer Art gemelnen Topferthon, welcher sich roth brennet. Damit sie dauerhafter seyn mögen, werden sie mit Spänen und hölzernen Bändern, Supeln, gekupert. Sie werden zum Füllen, mit ihren Spitzen, deren Oefnung mit einem nassen wollenen Lappen verstopft wird, zwischen zerbrochene oder abgenützte Formen, gestellt, und der in ihnen erhaltende Zucker wird drey mal vor-

Rt

sichtig

sichtig umgerührt, welches einige Sieder Stären, Steren, nennen.

1. Mir ist es wahrscheinlich, daß die Benennung *Lupel* aus dem Englischen *Hoop*, ein Reifen, Sonnenband; *Stären* aus dem Englischen *to stir*, regen, umrühren; und *Braste* aus *Breast*, Brust, entstanden ist. Diese Wörter höret man in den Berlinischen Siedereyen, zu deren Anlegung H. Splitgerber Engländer kommen ließ. Auf gleiche Weise haben sich in Siedereyen, welche von Holländern, oder, nach Holländischer Weise, angelegt sind, Holländische Benennungen erhalten. Aber diese Ausländer werden bey ihrer Aufnahme in unsere Sprache, gemeiniglich so sehr verstellet, daß man ihnen kaum ihre Abkunft ansehen kan.

2. Die Formen hat man lange Zeit überall aus Holland kommen lassen, und noch brauchen die Dänen und Schweden keine andere. Denn diejenigen, welche die Dänen ums J. 1760 zu machen anfangen, und auch den Schwedischen Siedern anbothen, wurden eben so unbrauchbar gefunden, als die, welche zu eben der Zeit das Commerzcollegium in Stockholm verfertigen ließ. Beyde gaben dem Zucker eine unangenehme Farbe. In Hamburg werden jedoch jetzt ganz gute Formen gemacht, wiewohl zu denen für den feinsten Zucker, ein *Thon*, welchen man über Holland erhält, mit etwas inländischem vermengt wird. Im Jahre 1795 erhielten die drey dortigen Löpseren (Potbäckeren) eine Million Pfunde von demjenigen Thone, welcher bey *Begefack* gegraben wird, und noch 400,000 Pfund aus *Amsterdum*. Auch zu *Konnebeck* im Amte *Blumenthal* nicht weit von *Begefack*, werden diese Formen

Formen gemacht, und für mehr als 1000 Tahl.
jährlich nach Norden verschickt.

§. 11.

Nach einiger Gerinnung werden die vol-
len Formen in Körben auf den Boden, wohin so-
wohl aus der Darre, als aus dem Schornstein
der Siebleffel, Wärme geleitet wird, gezogen,
und daselbst, nachdem sie an der Spitze geöffnet
worden, auf die irdenen Syrupstöpfe gestel-
let, in welche allmählig der Syrup, welcher
nicht gerinnen will, abtröpfelt.

§. 12.

Um die kleinen Zuckercrystalle noch völliger
abzuwaschen, bedeckt man die Böden der Hüte,
nachdem man sie mit zerstoßenem Zucker ergän-
zet hat, mit eingeweichtem und gesiebttem Thone,
auf den man etwas Wasser füllet, und diesen
Thonkuchen erneuert man so oft, bis der Zuck-
er die erforderliche Weiße hat. Das wenige
von Syrup, was nicht gänzlich ausgeschieden
werden kan, verbreitet man dadurch, daß man
die Hüte in ihren Formen auf ihre Böden oder
Basen stellet, durch die ganze Masse, gleichförmig
und unmerklich. Die Hüte oder Brode,
werden auf einem mit einem Rande eingefassten
Schemel oder Stuhle, mit dem Schabmesser
und der Bürste gereinigt, auf dem lüftigen, oder

516 Acht und zwanzigster Abschnitt.

etwas gehelzten Boden, abgetrocknet, und alsdann in die Darre gebracht.

1. Die Crystalle der Salze pflegen von dem klebrigen Wesen, in welchem sie sich gebildet haben, überzogen zu seyn. Um sie davon zu reinigen, wäscht man sie in reinem Wasser ab; aber dieß läßt sich bey dem sehr schmelzbaren und nur eingekochten Zucker, nicht thun. Man ist endlich darauf gefallen, die noch weichen Brode mit einer Erde zu belegen, und über solche etwas Wasser zu gießen, damit dieses sehr langsam, gleichförmig und in kleinen Theilen den ganzen Hut durchdringen, und durch die Oefnung der Form, mit dem abgespülten klebrigen Wesen, ablaufen könne. Also muß diese Erde Thon, und zwar ein eisensfreyer, also ein weißer und auch im Feuer weiß bleibender Thon, oder wenigstens thonartige Erde seyn; denn viele feine eingemischte Oler würde den Zucker färben. Damit das Wasser allmählig durchdringen könne, muß der Thon sehr mager seyn. Denn die fetten Arten lassen Wasser nicht leicht wieder fahren. Diese Magerkeit kan daher rühren, daß entweder die Thontheile sehr wenig von der bindenden Substanz enthalten, so wie dieses von dem besten Porzellanthon gilt, oder weil viel feiner Sand, oder viel Kalk beygemischt ist. Feiner Sand wird, so wie der Kalk, das Wasser überall fein durchschwigen, grober aber würde es an einzelnen Stellen durchrinnen lassen. Diese Theorie stimmt mit den Eigenschaften der gebräuchlichen Zuckererde, welche wenigstens mit ebensovielem Rechts als die Wallkererde, eine besondere Stelle in den Mineralssystemen fordern könnte, überein.

2. Die Raffinerien in Frankreich erhalten ihren Thon aus Rouen, Saumur und St. Malo, und ebendaher, wie auch, wie einige versichern, aus Bordeaux und Briancon, lassen ihn noch jetzt die meisten Zuckersieder in Teutschland, Schweden und Dänemark kommen. Nach Hamburg kamen im Jahre 1795 aus Frankreich mehr als 394,000 Pfunde. Als ich in Stockholm Gelegenheit hatte, die große Raffinerie, welche Herr J. C. Kramer zu großer Vollkommenheit gebracht hat, kennen zu lernen, ersuchte ich diesen geschickten Mann, sich einmal, stat des kostbaren französischen Thons, der einheimischen Pfeiffenerde zu bedienen, und der Versuch zeigte, daß dieser völlig dasjenige leistete, was der ausländische nur immer leisten konnte. Jetzt weiß ich auch, was ich aber damals noch nicht wußte, daß man schon seit vielen Jahren in England den Pfeiffenthon zu eben dieser Absicht braucht, und daß auch die Berlinischen Zuckerraffinerien dazu den guten Pfeiffenthon aus dem Magdeburgischen kommen lassen; wiewohl sie seit einiger Zeit einen andern Thon aus Schlessien, welcher auch auf den Raffinerien in Breslau gebraucht wird, vorziehn. Um das Jahr 1765 entdeckte ein Bauer, namens Hans Heinrich Bremer, in Bemerode, einem Dorfe im Kirchspiel Kirchrode, unter dem adlichen Gerichte der Herren von Greveameier, eine halbe Stunde von Hannover, auf seiner Wiese, eine sehr weisse Erde, welche er zum Verkaufe ausboth. Die damalige Zuckerraffinerie des H. Winkelmann in Hannover, versuchte sie, stat des bisher über Hamburg erhaltenen Thons aus St. Malo zu brauchen, und fand sie gut, und hat sie nachher bis an ihr Ende gebraucht. Das Fuder, welches ungefähr zwölf Zentner hielt, ward in Hannover mit 16 ggr. bezahlt. Man

518 Acht und zwanzigster Abschnitt.

hat auch davon ehemals an die Raffinerien nach Hamburg und nach Bremen, wo jetzt drey, oder vielleicht nur noch zwey sind, geschickt; aber dieser Absatz hat bald aufgehört, weil man dort den französischen Thon, der als Ballast mitgebracht wird, noch wohlfeiler als die Hannoversche Erde, haben kan. Inzwischen geht noch viel davon nach Preussisch-Minden, an die dortigen Raffinerien. Diese Erde, die auch von dem Hoftöpfer in Hannover, vermuthlich nach Aufsehung eines andern Thons, zu Fliesen verarbeitet werden soll, liegt auf den Wiesen um Bemerode, so wie in hiesigen Gegenden der Duckstein, unter einer etwa 2 Fuß hohen Dammerde. Man gräbt sie sechs Fuß tief, und findet alsdann eine Sole, die weiß und steinicht beschrieben wird. Herr Oberamtmann S. J. Wehner, hat die Güte gehabt, mir auf meine Bitte, nicht nur diese Nachrichten, sondern auch Proben von der Erde selbst, zu senden, und mich also in den Stand zu setzen, sie zu untersuchen, und mit der aus Ronen zu vergleichen.

3. Das Stück, was ich von letzterer besitze, ist grauweiß; es hat einige Stellen, die ungleich weißer, als andere sind, und hin und wieder stecken in demselben Fäserchen von Pflanzen, dergleichen ein Thon, welcher dicht unter der Dammerde liegt, zu haben pflegt. Es ist schwer und läßt sich nicht leicht zerbrechen. In Wasser geworfen, giebt es zwar einige Blasen, aber weit weniger als die Bemeroder Erde; auch macht dieser Thon das Wasser nicht so trübe, und senkt sich nach dem Umschütteln weit schneller. Im Salpetersauer verhält er sich wie im Wasser, ohne im geringsten zu brausen. Nachdem er sechs zehn Stunden vor dem Fenster eines geheilten Zimmers gestanden hatte, goß ich das Sauer
bes

behutsam ab, verdünnete es mit destillirtem Wasser, und tröpfelte so viel Weinsteinöhl hinzu, bis alles Brausen aufhörte, und das Alkali vorschmeckte. Dennoch entstand kein Niederschlag, wiewohl sich nach einigen Stunden eine zarte Wolke zeigte. Auch weißes Vitriolöhl schlug nichts nieder, und die wieder ausgefäßsete und getrocknete Erde wog, bis auf ein Paar Gran, völlig so viel, als sie vorher gewogen hatte. Also hat diese Erde keinen Kalk. Durch vorsichtiges Schlämmen fand ich $\frac{1}{2}$ Theile Sand, der aus kleinen und groben ziemlich klaren Quarztheilen und vielen weißen Glimmertheilen bestand. In Fener wird die Erde hart, wie Thon, ändert aber die Farbe nicht, auch giebt die Salpetersäure, womit sie digerirt worden, mit Galläpfeln gar keine Schwärze; also ist meine Erde aus Rouen ein eisenfreyer kalkfreyer Thon mit etwas Sand.

4. Die Erde aus Bemerode ist viel weißer, doch hat sie einige Stellen, die etwas ins gelbliche fallen. Sie läßt sich trocken sehr leicht zu einem feinen, weißen, staubigen Pulver reiben. In Wasser geworfen, giebt sie mit starkem anhaltenden Geziße Blasen, und zerfällt zuletzt zu einem feinen weißen Breys, über dem das Wasser etwas milchicht aussieht. Sie brauset sehr heftig mit allen Säuren. Aus der Salpetersäure schlug weißes Vitriolöhl viele weiße glänzende Theilchen und zarte Nadeln nieder. Nachdem ich diese mit destillirtem Wasser ausgefäßset hatte, begoß ich sie mit Salmiakgeist, der ohne Kalk gemacht war. Sogleich verging der Glanz, und es senkte sich ein feiner mehlichter Staub zu Boden, welcher, nachdem er mit destillirtem Wasser ausgewaschen war, heftig mit Salpetersäure brausete, und

davon schnell aufgelöst ward. Auch im Feuer verhielt sich dieser Niederschlag wie Selenit. Also hat diese Erde Kalk, der sich auch in Menge aus der Auflösung durch Langensalz niederschlagen läßt. Nachdem ich von einer abgewogenen Menge dieser Erde das Salpetersauer behutsam abgegossen hatte, säßete ich sie aus mit destillirtem Wasser, begoß sie noch eine Zeitlang mit neuer Säure, wobey aber kein Aufbrausen weiter entstand. Nach einigen Stunden goß ich die Säure wieder ab, und dieser Abguß trübte sich kaum noch etwas durch Alkali. Was von der Erde zurück geblieben war, schläunte ich sorgfältig, und erhielt etwas wenigen sehr feinen Sand. In Feuer ändert sich die Farbe der rohen Erde nicht, auch zeigt die über ihr gestandene Säure mit Galläpfeln keine Spur von Eisen. Der von Kalk und Sand gereinigte Thon war grayer und bindender oder fetter als die rohe Erde. Nach meiner Untersuchung enthält diese Erde kaum $\frac{1}{8}$ Sand, $\frac{1}{8}$ Thon und $\frac{1}{2}$ Kalk; und ist also vielmehr eine Kalkerde, als Thonerde.

5. Die Schlesiſche Zuckererde wird zu Nimblau, drey Meilen von Breslau, an einem Berge gegraben. Sie ist aschgrau, mager, brauset mit einer Säure, und da sie über und unter sich einen feinen zum Scheuren dienlichen Sand hat, so wird sie wohl dem französischen Thone sehr nahe kommen, oder ganz gleich seyn. Es ist mir wahrscheinlich, daß derthonichte Kalk deswegen nicht völlig so gut seyn könne, weil das Wasser wenigstens einige der feinsten Kalktheile in die Zuckerbrode schleppen möchte.

6. Zu den Eigenschaften der Zuckererde, deren Gebrauch wenigstens schon Joh. Bapt. v. Hel-

Zelmont im Anfange des 17ten Jahrhunderts kante, pflegen einige auch zu rechnen, daß sie das eingesogene fettige Wesen leicht wieder in Wasser fahren lasse, damit dieselbige Erde oft wieder gebraucht werden könne. Einigermassen wird dieß jeder Thon, und jeder thonichte Kalk thun; allein man hat wohl eben nicht Ursache, darauf zu sehen; dann die erdichte Decke zieht wenige, oder vielmehr keine solche Theile aus dem Zucker, auf den sie das Wasser fallen läßt, an sich. Es ist wahr, eine oft gebrauchte Erde nimt, wenn man sie nach dem Gebrauche unausgewaschen trocknet, einen größern Grad der Festigkeit an, als sie roh hat; aber dennoch zerfällt sie schnell in Wasser, brauset noch mit den Säuren, und gereinigter geschmolzener Salpeter giebt mir weder Funken, noch Rauch, noch irgend einen Beweis der Alkalescirung, wenn ich die nach dem Gebrauche nicht gewaschene, aber wohl getrocknete, und klein geriebene Zuckererde hineintrage.

§. 13.

In der Darre, einem dichten, mit Klappen versehenen Zimmer, welches durch einen Ofen geheizt wird, werden die Hüte auf Gerüste von Latten gestellt, und vorsichtig ausgetrocknet.

§. 14.

Endlich werden die unschadhaften einpflert, das ist, mit weißem Papiere, welches nicht färbt, und mit violettem, welches stärker ist, und die Welfe der Waane erhöht,

522 Acht und zwanzigster Abschnitt.

bewunden, in Tonnen gepackt, und als Luts-
zucker, Zuckerbrode verkauft.

I. Namen einiger im Handel vorkommender Ar-
ten Zucker.

Moscovade, Mascovade, roher Zucker,
der nur einmal gelocht, braun und fast flüs-
sig ist.

Cassonade, Castonade, Cassaunzucker,
ist schon zu einiger Weiße gebracht, und hat
den Namen, weil er ehemals in Kästen ver-
schickt ward.

Zucker — *terré*, ein roher Zucker aus den
französischen Pflanzungen, welcher dort aus den
Hutformen, dicht unter dem aufgelegten Zu-
ckerthone, weggenommen ist.

Têtes de forme, eben daher, besteht aus den
Spitzen des in Formen verdickten Zuckers.

Sarinzucker, von *farine*, weil er mehr
dem Mehle gleicht, oder wenigstens nicht zu
Hüten oder Broden geformt ist.

Puderzucker, eigentlich eben das, was
Farin; wird aus der Mitte des in den Formen
verdickten Zuckers genommen; doch an einigen
Orten giebt man diesen Namen einem jeden ro-
hen Zucker.

Bassern, halbe Bassern, Namen für
schlechte rohe Arten.

Rochzucker, wird aus dem Schaum, dem
Syrup und grober Moscovade gesotten, und
in grossen Formen, Bastartformen, Bas-
sterformen, gegossen, wo er nur oben einen
etc

etwas weissen Boden giebt, in der Mitte aber grau, und unten an der Spitze braun bleibt. Die Spitze wird abgeschlagen und wieder eingefotten; die beyden obersten Theile werden von einander geschieden, und unter dem Namen: weisser und gelber Rochzucker, verkauft. Er ist nicht fest, sondern zerfällt zu Mehl, und wird daher auch Farin genant.

Lumpen, gemeiner Rochzucker. Der Namen ist daher, weil er sich klümpert, oder in kleine Haufen zusammen backt; vom Englischen Lump.

Melis, war erst der Namen eines feinen Zuckers aus Malta, *saccharum melitense*. Jetzt bedeutet er eine Art raffinirter Brode.

Refnade, Rastnade, eine feinere Art, als die vorhergehende.

Canarienzucker, eine noch feinere Art; ward anfänglich nur aus dem Zucker von den Canarischen Inseln gemacht.

Royalzucker, Königszucker, und Demi-royal, sind die feinsten Arten bey den Holländern und Franzosen.

2, Namen nach den Orten oder Ländern.

Thomaszucker, St. Thomas, ein weisser bräunlicher oder rother Zucker von St. Thomasinsel, der über Portugal kömt; doch jetzt heist so auch wohl ein unreiner grober Zucker, der nicht eben daher ist.

Maderazucker, ist sehr fein, kömt über Portugal, aber selten zu uns.

Pernambuco (Fernambuk), von einer Capitania dieses Namens in Brasilien.

Bahia, von der Bay aller Heiligen.

Martinique; Guadeloupe, u. a.

3. Um die unangenehme gelbliche Farbe der nicht genug gereinigten Zuckerarten unmerklich zu machen, und um eine geringere Art für eine bessere ausgeben zu können, wird der Zucker in einigen Siedereyen gebläuet, oder etwas bläulich gefärbt. Zu dem Ende wird Wasser, welches über fein gestossenem Indig gestanden hat, in die Pfanne S. 5. gegossen. Inzwischen wissen Kenner diese erkünstelte Weiße leicht zu bemerken.

§. 15.

Candiszucker, Zuckerkandien, Randsucker, entsteht, wenn der wohl geläuterte, aber nicht stark eingekochte Zucker, in kupferne, an den Seiten durchlöcherzte Gefäße, durch welche Fäden gezogen sind, gefüllet, und erst an einen etwas kühlen, hernach aber einige Tage in die stark geheizte Darrstube gebracht wird. Nachdem sich der Zucker crystallisirt hat, stellet man jedes Gefäß schief über ein kupfernes Becken, damit der Syrup, welcher sich auf dem Boden gesammelt hat, ablaufe. Dieser wird Candisörzel genennet. Man hat weißen, braunen, auch rothen Randsucker; auch gehört dahin der Steerzucker von sehr klaren Crystallen.

1. Damit nicht der Zucker aus den Fadenlöchern rinnen könne, werden die Gefäße auswärts mit Papier umklebt.

2. Der Randelzucker, im Italienischen *Zucchero candito*; scheint seinen Namen von *canditus* zu haben; aber *Salmasius* in den *Anmerkungen zum Solin* S. 718 leitet ihn von *κατιον*, weil dieser Zucker erlicht ist, und in scharfkantige Stücke zerbricht. Man sehe auch *Das Ganze glossarium graecitatis* p. 577. Man kan ihm durch *Cochenille*, *Indig*, u. d. allerley Farben, und durch die im Gefäße angebrachte Stäbchen und Fäden, allerley Bildung geben, welches aber eine Arbeit der Zuckerbäcker oder *Conditor* ist. In Hamburg überlassen die grossen Siedereyen die Bereitung des Candiszuckers den kleinern, den *Syrups* kochen.

3. Zur Entstehung des Randelzuckers ist nöthig, 1) daß die Auflösung von dem übermässigen öhlichten und schleimichten Wesen gereinigt, 2) daß sie nicht zu sehr gesättigt und verdickt, und 3) daß das Anschiesse nicht durch gar zu starke und schnelle Wärme übereilt werde. Die Zuckercrystalle gleichen in der Bildung dem mineralischen Alkali.

§. 16.

Alle Syrup wird nach seiner Güte in verschiedene Hälter, Syrupsaß, gesammelt. Der beste wird wieder eingekocht; der schlechtere aber auf Tonnen gezogen, und als Syrup verkauft. Der Schaum und andere Unreinig-

stigkeiten und Abfälle werden in Pfannen mit Kaltwasser gelocht, ausgepresst, und dieser Ess wird zu schlechtem Zucker eingesetzt.

1. Der Eyrup, welcher anläuft, ehe der Zucker mit Honn bedeckt wird, heißt ungedeckter Eyrup, und ist besser als der gedeckte.
2. Der bey dem ersten Gude gesammelte Schaum wird in leinenen Säcken ausgepresst; was durchläuft, wird wieder eingelocht; was in den Säcken zurück bleibt, hat ein erdichtes Ansehn, und wird in Hamburg den sogenannten Schaum-Fochern verlanft, welche daraus mit Kaltwasser noch etwas Zucker fieden.
3. Das süße Wasser, welches in den Siedereyen als Abfall, bey dem Abspühlen der Formen, der Gefäße, der Filtrirtücher und der Hände, erhalten wird, giebt, nach der Gährung, einen Branterwein, wiewohl nicht den angenehmsten; auch wird es in England, nachdem man es hat säuren lassen, zur Verfertigung des Bleyzuckers und des Bleyweißes gebraucht.

J. 17.

Ein wohl raffinirter Zucker muß keinen Niederschlag geben, nicht den Salmiak zerlegen, auch nicht die Auflösung des Quecksilber-Sublimats gelb färben. Guter feiner Hutzucker muß trocken, fest, glatt, klingend, etwas durchsichtig, sehr weiß und feinkörnig seyn.

1. Die Läuterung des Zuckers beruhet vornehmlich darauf. 1. Durch Hülfe der alkalischen Lauge werden die Theile, welche die Crystallisation hindern, verdünnet und abgesondert. Inzwischen ist es möglich, wiewohl so viel man noch zur Zeit weiß, nicht vortheilhaft, Zucker ohne Kalkwasser zur Trockenheit und Festigkeit zu bringen. 2. Um diese schon etwas getrennten Theile noch mehr zu scheiden, setzt man eine leicht kochende Substanz hinzu, welche den geschmolzenen Zucker verdickt, allmählig aus ihm als ein Schaum in die Höhe geht, gerinnt, und viele unreine Theile mit sich nimmt. 3. Man muß jeden Zusatz, der eine freye Säure hat, vermeiden, weil der Zucker bereits eine hinreichende Säure hat, und die fremde verhin dern würde, daß er nicht zur gänzlichen Trockenheit gebracht werden könnte. 4. Man muß bey dem ersten Sude jeden öhllichten Zusatz vermeiden, weil man dadurch diejenige Substanz vermehren würde, die man doch zu vermindern suchen muß. Ohne Nachtheil kan aber der schon geläuterte Zucker bey dem Einsieden mit Oehl oder Butter geschreckt werden (§. 8), weil alsdann das wenige Fett nur auf der Oberfläche bleibt, und daselbst mit dem Schaume gleich wieder abgenommen wird.
2. Da die Süßigkeit von der mit öhllichten und schleimichten Theilen umgebenen und verbundenen Säure herrührt, so sieht man, daß ein Zucker desto mehr von seiner Süßigkeit verlieren muß, je mehr man ihn reinigt, das ist, je mehr man ihm diejenigen Theile nimmt, welche ihm Farbe und Feuchtigkeit verursachen würden. Also ist ein Pfund grober Zucker nicht nur wohlfeiler, sondern süßet auch mehr, als ein Pfund des feinsten und weißesten

528 Achte und zwanzigster Abschnitt.

festen Zuckers; wie wohl man gemeinlich das Gegentheil glaubt. Ein wahres Saccharometer ist noch nicht erfunden worden.

§. 18.

Hieher gehören vornehmlich folgende Bücher.

Schauplatz der Künste und Handwerke IV.
S. 239.

Hartwigs Handwerke und Künste XII. S. 153.

Histoire naturelle du Cacao & du Sucre. Amsterdam 1720 12.

Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken. Fiftes Stuck 1793.
S. Physikal. ökonom. Biblioth. XVIII.
S. 512.

Underrättelse, huru Sucker: Rökning eller
dat råa Suckerts Raffinering lämpeligen
kan verkställas. Stockholm 1791. 8. S.
Biblioth. XVII. S. 525.

P. L. C. Brodhagen technologisches Bilders-
buch, Nr. 2. Hamburg. 1797. 4.

Neun und zwanzigster Abschnitt.

V e r e i t u n g

des

S c h i e ß p u l v e r s.

S. 1

Das Schießpulver ist eine genaue, verhältnißmäßige Vermischung von Salpeter, Schwefel und Holzkohlen. Die Güte desselben beruhet auf die Auswahl dieser Materialien, auf das richtige Verhältniß derselben, und auf ihre genaue Vermischung und sorgfältige Bearbeitung, welche auf den Pulvermühlen geschieht.

1. „Von der Wirkung des Schießpulvers hat man auf drey Umstände zu sehen: Entwickelung einer Menge Luft, Erhitzung und folglich Ausdehnung derselben durch die Entzündung und Verwandlung des dadurch entstehenden Wassers in Dämpfe. Auch ist hierbey das Crystallisationswasser des Salpeters nicht zu vergessen.“ Lichtenbergs Naturlehre S. 367 „

„Das Schießpulver ist der allverbreitendste Körper, den es giebt. Die anziehende

„hende Kraft, welche diese Mischung zu dem
 „Sauerstoffe, bey einer höhern Temperatur
 „hat, ist so groß, daß die Säuerung in einem
 „Augenblicke geschieht, wodurch eine grosse
 „Menge Wärmestoff plötzlich frey wird, wel-
 „cher die umgebende Luft plötzlich mit grosser
 „Gewalt ausdehnt, und alle widerstehenden
 „Körper gewaltsam auf die Seite wirft. —
 „Der Knall ist der plötzlichen Entwicklung der
 „dahey entstehenden Gasarten zuzuschreiben.
 „Girtanner Chemie S. 151“.

2. Die Zeit der Erfindung unsers Schießpulvers hat noch zur Zeit keiner mit Gewißheit bestimmen können. Eine gemeine, aber grundlose Sage, schreibt sie einem Teutschen Bartold Schwarz zu; aber man kan weder den Namen, noch den Stand, noch das Vaterland dieses Mannes, noch die Zeit wann er gelebt hat, wahrscheinlich, viel weniger gewiß angeben. In Spanien sollen die Araber schon im Jahre 1249 Schießpulver und Geschütz gekant haben; aber bey Afrikanern und Persern sollen beyde schon weit früher im Gebrauche gewesen seyn. Nach andern Nachrichten sollen hingegen die Perser unser Schießpulver erst im 16ten Jahrhunderte, durch die Portugiesen kennen gelernt haben. Das älteste Zeugniß vom Gebrauche des Schießpulvers in Frankreich, ist, noch zur Zeit, das vom Jahre 1338. Im Jahre 1360 brante in Lübeck das Rathhaus ab, durch Verwarlosung der Pulvermacher; *consistorium Lubecens. in toto combustum est per negligentiam illorum, qui pulveres pro bombardis parabant.* (Chron. Slavic. in Lindenbrogs Scriptor. rerum german. p. m. 226). Aber mit völliger Gewißheit weis man dennoch nicht, ob in Frankreich und Lü-

bed unser jetziges Schießpulver gemeint sey. Zuverlässiger scheint die Nachricht, daß im Jahre 1365 wider den Markgrafen Friedrich von Meissen eine Donnerbüchse von der Festung Einbeck gebraucht worden ist. Im Jahre 1370 hatte Herzog Magnus von Braunschweig bey seiner Armee: Bliden und drey vander Warke, Nemborste, Bussen, und Wex. Im Jahre 1378 trieb ein Mann in Augsburg die Kunst, Kanonen zu gießen, zu laden und abzuschießen, noch als ein großes Geheimniß. Crupen zieht hieraus den Schluß, daß damals unser Schießpulver noch nicht sehr bekant gewesen sey. Aber mir dünkt, das Geheimniß des Augsbürgischen Künstlers, hat nicht so wohl in der Bereitung des Pulvers, als vielmehr in dem Gebrauche desselben bey den von ihm gegossenen tormentis acieis bestanden. Sehr wahr ist es, daß der kriegliche Gebrauch des Schießpulvers weit jünger, als die Erfindung desselben ist. Aber falsch ist es doch, wenn man behauptet, daß es schon im höchsten Jahrhunderte zur Sprengung des Gesteins im Rammelsberge bey Goslar gebraucht sey. Denn die Nachricht, auf welche man sich dieses falsch beruft, ist von der Gewinnung der Erze durch Feuersehen zu verstehen. Die Erfindung des Bohren und Schießen auf dem Gestein scheint erst ins Jahr 1613 zu fallen. Jener alte Bergwerksgebrauch gab Gelegenheit, daß Heinrich, Pfalzgraf am Rhein, Sohn Heinrich, des Löwen, im Jahre 1200, auf eben diese Weise die Mauern eines Schlosses bey Tirus sprengte. In Rußland ward der Gebrauch erst im Jahre 1475, doch viele Jahre früher als in Schweden, eingeführt. Aristotel von Bologna lehrte die Russen Kanonen

21 2

gießen,

kleffen, die sie im Jahre 1482 bey der Belagerung von Fellen, mit gutem Erfolge brauchen. In England hat man erst unter Elisabeth um das Jahr 1560 angefangen, Schießpulver zu verfertigen, welches man bis dahin von den Ausländern gekauft hatte. Nach den neuesten Untersuchungen scheint bis jetzt der älteste sichere Beweis vom Gebrauche des Schießpulvers in Europa vom Jahr 1954 zu seyn.

§. 4.

Der Salpeter wird so viel als möglich gereinigt, crystallisirt, fein gemahlen, und gesiebt.

§. 3.

Der Schwefel muß rein und blasgelb seyn. Er wird noch einmal geschmolzen, abgeschäumt und filtrirt. Hernach wird er, wie der Salpeter, fein gemahlen.

§. 4.

Die Kohlen werden, um die Verunreinigung durch Sand oder andere gefährliche Dinge zu verhüten, in einem ausgemauerten Behältnisse oder Ofen, den man genau verschließen kan, aus wohl getrocknetem eukrinischen Holze gebrant, von Bränden gereinigt, und gesiebt.

- I. Die Pulvermacher ziehen die Kohlen von weichem Holze, vornehmlich von Hanfstengeln, Faul-

Faulbaum; *Rhamnus frangula*, u. d. vorz. aber auch die festesten und schwersten Hölzer geben, nach den neuen, genauen Versuchen, eben so brauchbare Kohlen.

2. Sehr gut würde es seyn, wenn man das Holz vorher in der Dampfmaschine, deren ich in Grundsätzen der teutschen Landwirthschaft §. 250, 3 gedacht habe, ausdörrete.

3. Auf der bey Harburg angelegten Pulvermühle wird meistens Lindenholz gebraucht. Man bezahlt daselbst einen Faden, der 7 Fuß lang, eben so breit und $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch ist, mit 7 oder 8 Mark. Ein solcher Faden giebt gebrant 228 Pfund Kohlen, wovon das Pfund, nach dem Contracte, mit 8 Pfen. bezahlt wird. Ein Faden wird auf einmal in einem Ofen verkohlt, der zuletzt fest zugesetzt, mit Leim zugeschmiert, und erst nach acht Tagen geöffnet wird. Man hat aber auch neben der Mühle eine Anpflanzung von Faulbaum und Strüßern, *Lonicera xylosteum*, angelegt.

4. Die drey Materialien werden vorher, jedes besonders gemahlen, welches entweder mit Stampfen geschieht, wie §. 6, oder unter Steinen oder Walzen, wie §. 8. Wenn dazu besondere Mühlen angelegt sind, so nennet man sie in einigen Gegenden Brechmühlen.

§. 5.

Das beste Verhältniß dieser Bestandtheile ist noch nicht ein mal genau und zuverlässig bestimmt. Schwefel vermehrt die Kraft des Pulvers, wiewohl diese Verstärkung ihre Grenzen

hat. Ein schwefelreiches Schießpulver wird nicht so leicht feucht, verwittert nicht so leicht, und hat eine grössere eigenthümliche Schwere. Zu wenig Kohlen geben ein schwaches, zu viel Kohlen aber ein Pulver, welches sich nicht wirklich entzündet. Mangel an Salpeter macht, daß sich nicht die ganze Masse, und nicht mit der erforderlichen Gewalt, entzündet; die Uebermaasse desselben giebt ein leicht verderbliches Pulver.

I. Auf der Harburger Mühle werden zum Kanonen- und Musketen-Pulver 75 Pfund Salpeter, 15 Pf. Schwefel und 15 Pf. Kohlen genommen, woraus 100 Pfund Pulver werden, indem man 5 Pf. auf das Verstäuben rechnet. Zu Essonne in Frankreich, nahe bey Corbeil, nimt man jetzt zu 100 Pfund Schießpulver, 75 Pfund Salpeter, $9\frac{1}{2}$ Pf. Schwefel, und 15 Pfund Kohlen. Nach Surrey de Saint Aemy, nahm man auf den meisten Mühlen in Frankreich, zu seiner Zeit, das ist, am Ende des 17ten Jahrhunderts, $76\frac{1}{2}$ Pfund Salpeter, $12\frac{1}{2}$ Pf. Schwefel und auch eben so viel Kohlen. Nach Simienowicz soll zu grobem Geschütz 100 Pf. Salpeter, 20 Pfund Schwefel und 24 Pfund Kohlen; zu Musketen 100 Pfund Salpeter, 18 Pf. Schwefel und 20 Pf. Kohlen; zu Pistolen und Jagdsinten 100 Pfund Salpeter, 12 Pfund Schwefel und 15 Pfund Kohlen genommen werden. In Schweden soll das gemeine Pulver 75 Pf. Salpeter im Zentner, 16 Pf. Schwefel, u. 9 Pf. Kohlen haben. Nach Struensee ist die gewöhnlichste Verhältniß, welche, wie ich hö-

Bereitung des Schießpulv. §. 5. 6. 335

re, von erfahrenen Personen für die beste gehalten wird: 6 Theile Salpeter, 1 Theil Schwefel und 1 Theil Kohlen. Nach Hartwigs Angabe, werden zu 1 Pfund Salpeter, wenn es Stückpulver seyn soll, 7 Loth Schwefel, 9 Loth Kohlen; wenn es Musketenpulver seyn soll, 6 Loth Schwefel, 8 Loth Kohlen; und wenn es Pirschpulver seyn soll, 4 bis 4½ Loth Schwefel und 6 Loth Kohlen genommen. Auf den Englischen Pulvermühlen macht man Kanonen- Musketen und Pistolen- Pulver, und zwar von jedem eine stärkere und schwächere Art, wobey man folgende Verhältnissen beobachtet.

		Kanonenpulver.	Musketenpulver.	Pistolenpulver.
Stärkeres.	Salpeter	100	100	100
	Schwefel	+ 25	18	10-12
	Kohlen.	25	20	15-18
Schwächeres.	Salpeter	100	100	100
	Schwefel	20	+ 15	10
	Kohlen.	24	18	18

*nach Bo-
tey u. d. g.
fault:
Königs-
gut war.*

2 Für das beste Pulver wird das Danziger gehalten, nächst diesem das was zu Alth in Henne- gau gemacht wird, und dann das Berner, dessen Bereitung nur geschwornen Arbeitern bekant ist und geheim gehalten wird. In Frankreich ist das beste, welches nach der Mühle, St. Joseph oder poudre royale heißt.

*0,125
Zapf.
0,78
0,12
0,1*

§. 6.

Die gemeinen Pulvermühlen sind Stampf- werke, welche den Dehlmühlen gleichen. An der Welle des Rades, woran die Kraft angebracht ist,

ist, befindet sich ein Stenrad, welches in ein Getriebe eingreift, dessen Welle mit ihren Däumen die Stampfen hebt, welche aus Ahorn oder Weißbuchenholz gemacht, und zuweilen mit Messing beschlagen sind. Von diesen fallen gemeiniglich zwey in eine Grube des Grubenbaums, die auf dem Boden einen Spiegel von Messing, oder hartem und glattem Holze hat.

§. 7.

Alle abgewogene Materialien werden zugleich in die Gruben gethan. Wenn sie ungefähr zwanzig oder fünf und zwanzig Minuten gestampft worden, und zu stäuben anfangen, wird die Masse mit Wasser in den Gruben angefeuchtet; und so oft sie wieder trocken gestampft worden, und zum Reil ansetzen will, wird sie heraus genommen, in einer Molde angefeuchtet, durchgelaftet, und wieder hinein gethan, bis sie zu schlechtem Pulver, zwölf bis achtzehn, zu besserem aber 24 bis 30 Stunden gestampft ist.

I. Das Stampfen geschieht nicht so wohl deswegen, um die Materialien zu zerkleinern, sondern vielmehr erstlich um sie auf das genaueste zu vereinigen; denn sonst würde die Masse sich nicht mit einem Knalle entzünden, sondern nur sprähen: zweitens um sie zu trocknen, welches durch Wärme allein nicht geschehen darf; denn diese würde die Feuchtigkeit nach

nach der Oberfläche treiben, und dadurch den Salpeter scheiden.

- a. Das Anfeuchten geschieht nur in der Absicht, um das Verstäuben zu verhüten, und die Masse hernach formen zu können; daher nur so wenig Wasser als möglich angewendet werden muß. Zuviel würde den Salpeter auflösen, und auswaschen.

§. 8.

Mit weniger Gefahr, aber mit einigem Zeitverluste, erhält man ein Pulver von mehrer Güte, auf den Mühlen wo die Materialien durch Zerbrücken, nicht durch Stampfen, mit einander vereinigt werden. Durch ein Wasserrad werden zwey senkrechte Wellen umgetrieben, deren jede mit ihren beyden Armen zwey mühlsteinsförmige Marmor, auf ihrem Rande, über einen horizontal liegenden runden Marmor, durch dessen Mittelpunkt jene Welle geht, herumführt. Auf den liegenden Stein, der mit einer hölzernen Einfassung versehen ist, werden die Materialien geschüttet, die von dem Arbeiter mit einer Krücke unter die Häuser geschoben, und von Zeit zu Zeit benäht werden.

1. Schon am Ende des 17ten, wenigstens gewiß im Anfange des 18ten Jahrhunderts, hat man dergleichen Walzmühlen in Teutschland gehabt. In Frankreich aber ist eine solche zuerst vom Vater Sery angegeben, und im Jahre 1754 zu Essonne gebauet worden, wo sie
21 5 noch

noch jetzt das beste Pulver liefert. Jeder Bodenstein hat acht Schuh im Durchmesser, und 21 Zoll in der Dicke. Die Läufer haben 7 Schuh 5 Zoll im Durchmesser. Der, welcher dem Mittelpunkte des Bodensteins am nächsten ist, ist 18 Zoll 6 Linien dick, der andere aber ist nur 17½ Zoll dick. Ein Cubitschub des Marmors, woraus alle drei Steine bestehen, wiegt 187 Pfund 11 Unzen 5 Drachmen. Man kan auf einmal nur 70 Pfund Materialien mahlen, wozu sechs Stunden nöthig sind. Zum Benäßen braucht man nur 2½ Pintes Wasser. Wenn die zermalmete Masse weggenommen wird, legt man starkes Solleder unter die Läufer, damit diese niemals unmittelbar den Bodenstein berühren. Die Masse wird sogleich geknetet, und giebt gemeinlich nur 30 Pfund Körner; das übrige bleibt Staub. Die Verdunstung des Wassers ist bey dieser Mühle weit geringer, als bey den gewöhnlichen; man braucht also weniger Wasser, und erhält eben deswegen ein würksameres Pulver. Auch kan sich die ganze Masse auf ersterer nicht so, wie auf den letztern, erhitzen. Inzwischen geht auch die Arbeit langsamer.

2. Von einer andern Einrichtung sind die jetzigen Schwedischen Pulvermühlen, welche Karl Knutberg ums Jahr 1754 angegeben hat. Die beyden Arme einer senkrecht stehenden Welle führen jeder eine mit einem starken Reifen von gegossenem Messing umgebene hölzerne Walze, die einem Mühlsteine gleicht, auf einem von Messing gegossenen vertieften Boden, auf welchen die schon vorher etwas zerstoßene Materialien geschüttet worden, herum, so daß beyde Walzen in einerley Gleise hinter einander laufen. An der Welle ist auch eine Krücke angebracht, welche

welche die Materialien umrührt, und vom Rande des metallenen Bodens unter die Walzen schiebt. Auch ist an derselben eine Wasserkanne befestigt, aus der Wasser auf die Pulvermasse tröpfelt. Auf einmal werden 2 Lispfund Materialien hinauf geschüttet, die, wenn sie sich entzünden sollten, doch bey weitem nicht so viel Unglück machen können, als 20 bis 40 Lispfund, die man auf den Stampfmühlen in die verschlossenen Gruben thut. Wenn die Materialien vorher besonders klein gestossen sind, so bereitet eine Schwedische Mühle 48 Lispfund Masse in 24 Stunden, da sonst die Stampfmühlen mit 32 einfachen Stampfen, nur 20 Lispfund, und mit doppelfen, oder 64 Stampfen, 40 Lispf. in 36 bis 48 Stunden bearbeiteten.

3. Noch eine andere Einrichtung hat der Vater Sery angegeben. Vier Walzen von gegossenem Eisen, die 6000 Pfund wogen, und deren zwey allemal an einem Geschirre befestigt waren, wurden vom Mühlwerke in gerader Linie über zwey horizontale Tafeln, deren jede 12 Schuh lang und 4 Schuh breit waren, gezogen, wodurch die Materie, welche bearbeitet ward, 96 Quadratschuh Oberfläche bekam. Bey dem im Jahre 1756 zu Essonne angestellten Versuche, zeigte sich, daß man auf diese Weise in acht Stunden so viel Masse bearbeiten konnte, als in den Stampfmühlen in 24 Stunden gemacht wird. Auch fand man das Pulver untadelhaft. Dennoch hat man diese Erfindung nicht allgemein gemacht, und zwar deswegen, wie einige versichern, weil die Walzen, die einmal zerkleinte Masse glattrichen, und über sie weggliederten, ohne sie weiter zu mischen. Aber dieser Umstand scheint sich leicht heben zu lassen.

4. Auf der Hardurger Mühle, welche ich im October 1785 besah, sind Stampfen und Walzen. Zu letztern sind die Steine Marmor, welche von Wiset oder Wefet an der Maas im Fätrichschen verschrieben worden. Jeder Läufer ist ungefähr 8 Fuß im Durchmesser, 1 F. $7\frac{1}{2}$ Zoll dick, und soll zu Wefet 125 Holländ. Gulden, und für Fracht bis Hamburg 99 Fl. gekostet haben. Der Bodenstein oder Lieger ist 9 Fuß im Durchmesser und 2 Fuß dick. Ein Cubitschuh wiegt, nach des Hrn. General-Lieutenant von Trew Untersuchung, 123 Nürnberg. Pfunde.

5. In vielen Mühlen hat man eine wie einen Schrittzähler eingerichtete Uhr angebracht, um genau zu wissen, wie oft die Walzen über den Satz gegangen sind. In England sollen die Stampfwerke verbotzen seyn.

S. 9.

Die genugsam durchgearbeitete Pulvermasse, oder der Pulversatz, wird in Siebe gethan, in welchen man auf dieselbe eine kleine schwere hölzerne Schelbe legt, die, indem der Arbeiter über einem Tischgestell oder Kasten steht, das Pulver in Körnern durch die Löcher treibt. Diese werden durch ein Staubsieb vom Staube gereinigt, der entweder als Mehlpulver verkauft, oder wieder in die Mühle gebracht wird.

1. Anfanglich körnete man das Pulver nicht, und man führte solches nur deswegen ein, damit der Gebrauch bequemer seyn möchte. Auch erhielt

helt man den Vortheil dadurch, daß es sich so leicht verwittert. Gemein ist es aber, geachtet man gemeiniglich das Gegentheil glaubt, daß das Rörnen die Kraft schwächer, weil es alsdann weniger Oberfläche, als das Mehlpulver hat, und sich desfalls nicht so schnell und vollkommen entzünden kan; vornehmlich aber auch aus der Ursache, weil das Rörnen unmöglich geschehn kan, wenn nicht das Pulver noch einige Feuchtigkeit hat. Je feuchter es aber vor dem Rörnen ist, desto schwächer wird es; denn der Salpeter scheidet und crystallisirt sich, wie man auch oft in den Rörnern mit einem Vergrößerungsglase bemerken kan. Dieses Uebel kan die letzte Trocknung nicht verbessern.

2. Wenn das Pulver auf einer Walzmühle zugesichtet ist, so kan es so gleich geförnt werden; aber das, was zerkampft ist, wird mit Vortheile vorher in eine Presse gebracht, alsdann zerstückt in Siebe gethan, deren viele auf einmal vom Mühlenwerke bewegt werden können. Ein anderer noch nicht allgemein bekannter Vortheil ist der, daß stat der hölzernen Scheibe, sechs oder acht bleyerne oder zinnerne Kugeln, deren einige einen, andere zwey Zoll im Durchmesser halten, in das Sieb gethan werden, wodurch das Rörnen weit vollkommener geschieht.

§. 10.

Das Trocknen des geförnten Pulvers geschieht entweder in Glashäusern, an der Sonne, welche nach Art der Treibhäuser gebauet sind; oder auch im Sommer bey trockenem Wetter in freyer Luft; oder in geheizten Stuben.

Letztere haben einen eisernen, aus einem Stücke gegossenen Ofen, der zur Sicherheit einen Mantel von Thon oder Leim erhält, den man noch dazu mit Kalk übertüncht, um alle Rissen früh genug bemerken zu können. In diesen Darrhäusern wird das Pulver entweder auf einen mit Leinen bedeckten Tisch, oder auf hölzerne Tafeln, welche in ihre Gestelle geschoben werden, gelegt.

1. Bei Harburg geschehen die verschiedenen Arbeiten nicht unter Einem Dache, sondern sie sind in kleine, etwas von einander entfernte Gebäude vertheilet. Das Trocknen geschieht in einem ganz niedrigen Häuschen, was einen mit Kalk übertünchten Ofen hat. Das Pulver liegt auf Brettern, und diese werden in Gestelle über einander geschoben. Die Tonnen, worin das Pulver verschickt wird, werden nicht mit Papier ausgelegt, weil es darin schneller verdirbt. Wenn es nicht oft an Wasser fehlte, so könnten täglich 2 Tonnen, oder 200 Pfund gemacht werden. Die Kriegskanzlen liefert die Materialien und bezahlt die Zubereitung nach einem Abmobiations-Contracte. Der Salpeter ist Bengalischer.

2. In England wird jetzt das Pulver auf einigen Mühlen auf einer polirten kupfernen Platte getrocknet, welche durch die hinunter gelassenen Dämpfe des kochenden Wassers erwärmet wird. Eine vollständige Beschreibung dieser Einrichtung findet man in den Neuen Abhandlungen der Schwedischen Akademie. II S. 403.

§. 11.

Das Jagd- oder Püschpulver wird ge-
glättet, indem man es, nachdem es getrocknet
ist, in ein Faß thut, welches an der Dams-
welle oder an dem Stenrad angebracht, und
dadurch einige Stunden umgedreht wird. Zu-
lest muß auch dieses Pulver noch einmal durch
ein Staubsieb gereinigt werden.

1. In der Schweiz hat man zum Glätten noch
eine besondere Einrichtung. Das Mählwerk
treibt eine senkrechte Welle um, deren beyde
Arme die Achsen zweier walzenförmigen mit
dem Pulver gefüllten Gefäße sind, welche das
Pulver auf einem mit Leisten beschlagenen Tisch
herum geführt werden.

2. Vom geglätteten Pulver entzündet sich beim
Schuß weniger, als von dem gemeinen, weil
die Theile des letztern lockerer liegen, und also
leichter und geschwinder Feuer fangen können.
Dennach zieht man bey der Jagd das erstere
vor, weil es bequemer ist, und weniger schmüht.

3. Die Ursache, warum einiges Pulver das Ge-
wehr mehr als ein anderes verunreinigt oder
verschleimt, liegt darin, daß die Masse nicht
genugsam gemischt worden, deswegen es sich
nicht schnell genug entzündet. Es giebt als-
dann einen Geruch nach Schwefelleber, deren
Dämpfe das Gewehr angreifen und zernagen.

4. Alles Pulver verwittert mit der Zeit, und muß
alsdann wieder umgearbeitet werden. — Mir
Vergnügen mache ich bey dieser Gelegenheit
zuerst

zuerst einen Versuch bekannt, den Hr. von Trew, General-Lieutenant der Artillerie, im Jahr 1780 zu Harburg angestellet hat, und der zur weitem Untersuchung und Nutzung empfohlen zu werden verdient. Herr von Trew ließ Pulver in sehr dicke Tonnen packen, solche auswärts mit stark geleimtem und alautem Papier bekleben, ganz in geschmolzenes Pich eintunken, darauf mit Sackleinwand umwinden, und noch einmal in Pich eintunken, und alsdann in dem Graben der Festung unter Wasser hängen. Nach 29 Tagen fand man das Pulver in den Tonnen ganz trocken und nicht nur unverschlimmert, sondern so gar stärker, als dasjenige, was unter dieser Zeit nach der gewöhnlichen Weise in Magazinen verwahrt gewesen war. Dieß giebt ein Mittel an, das Pulver, wenigstens in Ermangelung bombensicherer Gewölbe, sicherer, als auf jede andere bekannte Weise, wider Verderbung und gefährliche Zufälle zu verwahren, ohne daß es, wie in Magazinen, nöthig wird, von Zeit zu Zeit die Pulvertonnen zu wälzen, zu lüften, das Pulver zu trocknen, oder wieder kochen zu lassen.

5. Die Bereitung des Farbenpulvers gehört in die Feuerverwerkunst, und die Beschreibung der verschiedenen angegebenen Pulverproben in die Artilleriekunst.

6. So viel ich habe erfahren können, sind in unserm Königs teutschen Landen, vier Pulvermühlen. Die eine ist bey dem Dorfe Meher nicht weit von Erzen; sie hat aber nur drey oder 4 Stampfen, und liefert allein Jagdpulver. Die zweyte ist zu Leerbach am Harze, nicht weit von Osterode, woher das Pulver nach Clausthal zum Gebrauche in den Gruben geliefert wird. Die dritte ist zu Lautenthal auf dem

dem Harze. Die vierte ist die von Harburg, welche im Jahre 1766 vom Hrn. General-Lieutenant Braun, nach der neuesten vortheilhaftesten Einrichtung, stat einer alten, welche schon seit vielen Jahren daselbst gewesen war, angelegt ist. — Nach einer neuen Nachricht sollen die Mühlen zu Leerbach und Lanthenthal nicht mehr arbeiten.

§. 12.

Die besten mir jetzt bekanten Beschreibungen der Pulvermacherey findet man in folgenden Büchern.

Encyclopédie. Planches vol. V. *Histoire naturelle; Mineralogie. Fabrique de la poudre à canon.*

Hartwigs Handwerke und Künste. X S. 236.

Halle Werkstätte der Künste. V S. 333.

Baume' Experimental-Chimie. I S. 594: 628.

Mémoires d'artillerie — par Surirey de Saint Remy. Paris 1745. 3 vol. in 4.

Botte et Riffault traité de l'art de fabriquer la poudre à canon. Paris 1811. 2. 2) 8. 1812. N. 433. 44).

Dreyßigster Abschnitt.

Messingbrennerey.

§. I.

Messing ist eine künstliche Vermischung von Kupfer und Zinn, welche eine fast goldgelbe Farbe hat. Es empfiehlt sich durch seine Farbe, durch seine Dauerhaftigkeit, durch seine Leichtflüssigkeit, durch die Eigenschaft, daß es sich hämmern, schaben, feilen, drehen und poliren läßt, durch die leichte Vergoldung und Versilberung, durch seinen wohlfeilen Preis, und durch den Vorzug, den es in Absicht der Gesundheit, vor dem Kupfer hat.

- I. Messing, das ist eine Vermischung des Kupfers von gelber Farbe, ist schon in sehr alten Zeiten bekannt gewesen. Aristoteles erzählt, daß in dem Lande, welches die Molynoeci bewohnten, ein Kupfer gefunden wurde, welches, ohne Zusatz von Zinn, bloß durch Zusammenschmelzung mit einer dort befindlichen Erde, den schönsten Glanz annehme. Es scheint also, daß man anfänglich das Messing mit Zinn gemacht, aber doch auch schon den Galmei gekant habe. Strabo sagt, um Andera fände sich eine Erde, die mit Kupfer zusammen-

mengeschmolzen, Messing gebe. Der gegra-
bene Galmen ward, wie mehre sehr unähnliche
Mineralien, Cadmea, Cadmia, genant, und
zur Vereitung des Messings angewendet, wo-
von man sich, bey einiger mineralogischen Kent-
niß, leicht überzeugen wird, wenn man Theophrast, Galen und Plinius liest. Hieher ge-
hört wohl unstreitig das *aes corinthiacum*,
ingleichen das *Aurichalcum*, *Orichalcum*.
Sextus sagt: *Cadmea terra quae in aes conii-
citur, ut fiat orichalcum*. Die meisten Mün-
zen der Alten sind aus einer solchen Mischung,
in der man doch gemeiniglich etwas Gold ent-
deckt, welches entweder in dem gebrauchten
Kupfer gewesen ist, woraus man es nicht zu
scheiden verstand, oder welches vorseylich zur
Verbesserung der Farbe und Vergrößerung der
Dauerhaftigkeit, hinzugesetzt worden ist. Ue-
ber dieses Messing der Alten habe ich eine ge-
nauere Untersuchung angestellt, in meinen An-
merkungen zu Aristotelis *auscultationes mira-
biles* cap. 50. p. 98 und cap. 63. p. 132 In
England sollen auch schon die alten Britten Mes-
sing gemacht haben, und man meynt noch jetzt
Trümmer ihrer Messinghütten zu finden. In-
zwischen haben die Engländer nachher sehr lange
Galmen von Ausländern gekauft, und erst un-
ter Elisabeth, in der Mitte des 16ten Jahrhun-
derts, entdeckten sie ihn in ihrem Reiche, wie-
wohl sie noch lange nachher die Strassen damit
gepflastert haben. Das Halbmetail selbst, wel-
ches dem Kupfer diese vortheilhafte Verände-
rung verursacht, lernte man erst im zwölften
oder dreyzehnten Jahrhunderte kennen. So
viel ich weiß, hat es Albertus Magnus, der
im dreyzehnten Jahrhunderte lebte, zuerst be-
schrieben, und *marcasitam auream* genant. Er
sagt, es färbe andere Metalle, und könne bren-
nen.

nen, Joh. Schröder aus Westphalen; der 1664 starb, nennet es *marcasitam pallidam*. Der teutsche Namen Zink, der vielleicht daher entstanden ist, weil sich dieses Halbmetall, unter gewissen Umständen, in den Oefen in Zäfen oder Zinken anseht, kömt, so viel ich weiß, zuerst bey Theophrastus Paracelsus vor, welcher im Jahre 1541 gestorben ist. Im Jahre 1555 sagt Matthesius auf der Kanzel: In Freyburg hat man den rothen und weissen Zink. Die Entdeckung, daß dieses neue Metall das Kupfer gelb färbt, setzte die Alchymisten in neue Arbeit, und gab auch Anlaß zur Verfälschung der Goldmünzen, zu deren Verhütung, so leicht sie auch zu entdecken gewesen wäre, Heinrich Julius, Herzog zu Braunschweig = Wolfenbüttel, der selbst gern Gold machen wolte, am Ende des sechzehnten Jahrhunderts, die Verkaufung des Zinks, was der Harz am häufigsten lieferte, verbotthen haben soll, so wie in neuern Zeiten der König von Spanien die Ausfuhr des achten Metalles verbotthen hat. Noch weit neuer ist die Bemerkung, daß Galmei die Erde dieses Halbmetalles ist. Henkel hat zuerst gesagt, man könne aus demselben, durch Hülfe einer Fettigkeit, Zink erhalten, welches hernach der Schwedische Bergsrath Brandt, auch Pott und Marggraf, durch Versuche bewiesen haben. Der teutsche Namen Messing, scheint von Nischen, Maischen, entstanden zu seyn, und manche Alte haben es Mösch genant. Conterfey hieß es, weil man unter dieser Benennung eine jede Nachahmung des Goldes und Silbers verstand. In Schweden soll das erste Messingwerk zu Skultana in Westmanland, auf Befehl K. Gustav Adolphi von Marcus Rock 1611. angelegt seyn. Im J. 1620 soll das Messingwerk zu Weilinge in Söder-

Schermanland, u. 1646. das zu Röröping eingerichtet seyn. Eine ausführlichere Geschichte des Zinks, findet man in meinen Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen. III S. 378.

2. Unser jetziges Messing ist eine künstliche Mischung; daher unmöglich ist es nicht, daß einige Erze, gleich bey dem ersten Auszuschmelzen, Messing geben können, wiewohl es eben nicht das brauchbarste seyn möchte. Es giebt ja zinkhaltige Kupfererze. Vielleicht hat solche Mischung XXXIV, 13 gemeint.

3. In unserm Churfürstenthum sind zwei Messingwerke, nämlich an der Oker bey Goslar, welches der Communion gehört, und zu Reher im Amte Erzen, nicht weit von Pyrmont, welches für die Rechnung der Berghandlung getrieben wird. Dieses ist im Jahr 1749 errichtet worden, und hat, mit Erbauung der Häuser und der ganzen Einrichtung, bis zu Ende des Jahres 1756, gekostet 15,168 Thal. Nach 1756 sind die Ausgaben, auch für Gebäude und ihre Ausbesserung, von den jährlichen Einnahmen abgezogen worden, welche bisher einen großen Gewinn übrig gelassen haben. Es sind daselbst 2 Oefen, worin mit Steinkohlen gefeuert wird; gemeinlich ist jedoch nur einer im Gebrauch. Lehrsreiche Nachrichten, welche diese Hütte betreffen, verdanke ich den Handschriften des 1793 verstorb. Hrn. Obercommiss. Jacob Schacht, welche mir seine Erben, nach seiner mir ertheilten Versprechung, zu überlassen die Güte gehabt haben. Hr. Schacht war 1702 in Hamburg geboren; hatte dort und in Holland die Handlung erlernt, und hatte einige Jahre eine eigene Messinghütte in Holstein gehabt. Der Hütte zu Reher hatte er von 1750 bis 1777 vorgestanden, und hatte daselbst manche nütz-

liche Versuche und Verbesserungen veranstaltet. Er hielt sich überzeugt, daß der Vortheil der Hütte weit höher gekriehen werden könnte, wenn die der Bergshandlung vortgeschriebenen Grundsätze solche Unternehmungen, welche ein unvorsichtiger Kaufmann wagen würde, zu wagen erlaubt.

§. 2.

Das Kupfer, welches von Blei und andern fremden Theilen rein seyn muß, kan so wohl durch Schmelzen, als durch Cämentiren mit Zink vereinigt, und zu Messing gemacht werden. Die letzte Weise ist die wohlfeilste, also auch die gemeinste.

I. Die Vereinigung durch die Cämentation geschieht, indem man 1) einen Körper, z. B. Kupfer, in einem verschlossenen Gefäße, mit solchen pulverisirten Substanzen umgiebt, aus denen einige Theile, durch das Feuer, als Dünste angetrieben werden können; und 2) solche Gefäße einer hinreichenden Hitze aussetzt; da denn 3) die entwickelten Theile des einen Körpers in die erweiterten Zwischenräume des andern bringen, und sich mit demselben aufs genaueste vereinigen. Dasjenige, womit der Körper umgeben wird, heißt Cäment. Die Gefäße, worin das Cämentiren geschieht, heißen Cämentbüchsen, Cämenttiegel. Inzwischen dient diese Arbeit nicht zur Vereinigung allein, sondern auch zur Trennung, und man erhält dadurch bald einen festern und zähern, bald einen brüchigern Körper.

S. 3.

Nur selten wird der Zink in metallischer Gestalt dazu angewendet; gemeinlich brau-
chet man stat dessen Calmey, das ist eine Er-
de, die größtentheils aus Zinkalk, Zinkter,
und aus einigen andern zufälligen, erdichten
und metallischen Theilen besteht. Um daraus
das Halbmetall zu reduciren, muß der Cal-
mey bey der Cämentation mit Kohlen vermengt
werden.

- I. Unwahrscheinlich ist es wenigstens nicht, daß
noch die Möglichkeit erfunden werde, auch auf
den Messing-Hütten den Zink selbst, dessen Ab-
satz nicht groß ist, zu brauchen; obgleich einige
darüber zu Neher angestellte Versuche nicht ge-
glückt sind. *Es in Messing-Hütten zu
gebräuchlich.*

S. 4.

Der gegrabene Calmey wird schon bey
den Gruben, wo er gewonnen wird, zerschla-
gen, von den fremden gröbern Mineralien,
vornehmlich vom Bleeglanze, durch Auslesen,
geschieden, auf Rösthausen oder in Reverbe-
rirsfen, geröstet, klein gepocht, oder klein ge-
mahlen, gesiebt, auch wohl geschlämt, und in
Tonnen gepackt verschickt. Auf den Messing-
hütten wird er gemahlen, auch wohl, zuwei-
len zum Ueberflusse, zuweilen zum Schaden,
noch einmal geröstet.

1. Durch das Rösten wird der Galmei, wenn er nicht etwas Zinn bey sich hat, zerreiblicher, und zugleich von Schwefel und Arsenik, falls er dergleichen jemals bey sich hat, gereinigt. Jener würde einen Theil des Kupfers zur Schlacke, und letzter den übrigen weiß und spröde machen. Das Zinn, welches als Zinnglanz wohl in allen Galmeigruben vorkommt, würde ein Messing geben, welches anfänglich blas und spröde seyn, und in kurzer Zeit schwarz anlaufen würde. Aus dieser Ursache können auch die ausgefeigerten Kupfer nicht wohl zu Messing gebraucht werden, weil sie allemal etwas Zinn aus der Seigerung bey sich behalten.

2. Gemeinlich ist auch der Galmei mit Eisenerde verunreinigt, die sich nicht scheiden läßt, und die, da sie bey der Camentation reducirt wird, und in das Messing übergeht, dasselbe blas, spröde, magnetisch, u. wegen der letzten Eigenschaft zu Einfassungen der Magnetsnabeln unbrauchbar macht. Kupfer wird noch magnetisch, wenn zu zwölf Quentchen nur fünfzehn Gran Eisen kommen, das ist, wenn erstes sich zu letztem verhält, wie 48 zu 1. Uebrigens vermindert die Röstung den Zinn wohl nicht viel, wenn man sich hätte, daß der Galmei dabey kein brenbares Wesen erhalte. Ganz reinen Zinn erhält man durch die Sublimation.

3. Auf dem Messinghose bey Cassel, wird der Galmei aus Isertlohn und der aus Brilon im Ebnischen gebracht. Von jenem wird der Zentner dorthin geliefert für 3 Thlr. 16 gr. Er ist schon bey der Grube geröstet; wird in Topfen verschickt; gröbliche Stücke werden auf dem Messinghose fein gemahlen.

4. Zur Galmey-Mühle sind die Rheinischen Mühlensteine die besten, aber auch die kostbarsten. Ein Paar 11 Zoll dick, und 4½ Fuß im Durchmesser kosteten im Jahre 1777 zu Lübeck 180 Thaler. Ein Paar 18 Zoll dick und 5 Fuß im Durchmesser kostete 200 Thlr. Der Bodenstein kan allentals nur 6 bis 7 Zoll dick seyn, dergleichen zuweilen wohlfeil auf Getreide-Mühlen gekauft werden. Weiche Sandsteine, welche sich sehr abreiben, taugen nicht.

S. 5.

Auffer dem gegrabenen Galmey bedient man sich auch da, wo man zinkische Erze hat, des galmeyischen Ofenbruchs oder des Ofens galmeyes, welcher ehemals auf die Halben gestürzt ward, jetzt aber ausgeflaubt, so viel möglich von Schlacken, Bley und anderm Unrathe, gereinigt, geröstet, gepocht, gemahlen und gesiebt wird.

1. Umß Jahr 1553 hat Erasmus Ebner, ein Nürabergischer Gelehrter, der 1577 zu Helmstadt als Hofrath Herzogs Julius zu Braunschweig gestorben ist, auf dem Harze zuerst bemerkt, daß der damals nicht geachtete Ofengalmey mit Kupfer Meßsing lebt. Von diesem Ebner findet man Nachrichten in Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen 3. S. 393.

2. Am Rammelsberge macht man einen Unterschied zwischen alten und frischen Galmey. Letzter, welcher auch grüner Galmey genant wird, ist der, welcher sich noch jetzt am der

Vorwand der Ofen ansieht. Er hat eine etwas grünliche Farbe, und weil er bleyisch ist, so wird er nur zu dem Stückmessing, hingegen der alte, welcher reiner ist, zum Tafelmessing angewendet.

3. Da die Galmeysschlacken auf dem Herze bereits anfangen selten zu werden, so hat man schon längst den Vorschlag gethan, die dortige Blende zu rösten und zu brauchen. Versuche mit einigen Arten sollen doch nicht ganz gesüß seyn; aber in England soll diese Nutzung bey Bristol schon seit einigen Jahren üblich seyn.

4. In England hat Gilbert Clark, am Ende des vorigen Jahrhunderts, das bis dahin unbrauchbare Mundick zum Messing brauchen gelehrt. Da unter diesem Namen crySTALLISIRTER KIEß oder Markasit gemeinlich verstanden wird, so wird wohl ein sehr zinkhaltiger Kieß zu verstehn seyn.

5. Nicht unnütz würde es seyn, wenn sich eine bequeme Einrichtung machen ließe, auch die über den Messingöfen sich ansehenden Zinkblüthen zu sammeln, um sie neben dem Galmey zu brauchen.

§. 6.

Die Kohlen von hartem Holze werden gesiebt, auch wohl gewaschen, um sie von Erde zu reinigen; hernach gepocht, und noch einmal gesiebt. Die abgewogene Menge Kohlengestübe, Stübbe, wird mit dem Galmey und etwas

was Wasser in einem Fasse gemischt, und auf einige Stunden hingestellt.

§. 7.

Mit diesem Siemente und dem auf dem Bruchstücke zer Schlagener Garkupfer, wovon die aus feuerfestem Thone, von den Messingbrennern selbst gemachten, meist cylindrischen Liegel oder Krüge dergestalt gefüllt, daß das Kupfer mit dem Schmelze strassiert, und alles mit Kohlen bedeckt wird.

In England thut man vorher das Kupfer, indem man es, mit einer besondern Vorrichtung, durch ein eisernes Sieb, oder durch einen Durchschlag, ohne Gefahr, tropfenweise in kaltes Wasser fallen läßt. Die ganze Vorrichtung findet man beschrieben und abgebildet in *Traité de la fonte des mines par le feu du charbon de terre* - par de Genissane. Paris 1770, 1776 2 Vol. in 4. II. p. 93, und in Jägerschmid Bemerkungen über die Fabriken in der Grafschaft Mark, 1788. 8. S. 49. T. 3.

2. Die Verhältniß der Materialien ist nicht überall gleich. In Frankreich werden zu einem Einsaß genommen: 35 Pfund altes Messing, eben so viel Kupfer, 40 Pfund Galmen, und 20 bis 25 Pfund Stäbbs. Dieses wird in 8 Krüge vertheilt, und nach 12 Stunden gießt man daraus eine Tafel, die drei Linien dick, 2 Schuh 1 Zoll 3 Linien breit, und 3 Schuh 2 Zoll 6 Linien lang ist, und 85 bis 87 Pfund wiegt. Zieht man von den 85 Pf. Messing das Gewicht des hinzu genommenen alten Messings und

und des Kupfers ab, so hat man 15 Pf. Zin-
wachs; daß also der dort gebräuchliche Galmey
mehr als den dritten Theil seines Gewichtes Zin-
wachs giebt.

Zu Meher nahm man im Jahre 1777 zu ei-
nem Gusse 45 Pfund altes Messing, Abschab-
sel (S. 18.) und andern Abfall; 30 Pf. Gar-
kupfer und 76 Pf. Galmey. Daraus ward
eine Tafel gegossen, welche 1 Zentner 5 bis 6
Pfund schwer war. Beim Zerreißen und Aus-
gühen des alten Messings gehen 7 Pfund auf
einen Zentner verloren. Wenn beim Ein-
schmelzen desselben und der Kupferasche, welche
beim Zerbrechen des Garkupfers (S. 7.) ab-
fällt, Kochsalz zugesetzt wird, so ist der Ab-
gang oder Verlust geringer. Kupferasche al-
lein geschmolzen verlor 33 Pfund vom Zentner.

In Schweden nimt man 20 bis 30 Theile
Arco, dazu 30 Theile Kupfer, und 46 Theile
Galmey. In Ungarn erhält man, aus einem
Zentner Kupfer, 140 bis 150 Pfund Messing.

S. 8.

In der Breuhütte oder im Gießhause
sind die von Mayersteinen aufgeführten Oefen,
deren zwey allemal einen gemeinschaftlichen
Rauchfang haben, dergestalt angelegt, daß ih-
re Mündungen mit der Krone nur etwas über
dem Fußboden hervortagen. Vor ihnen läuft,
an der Wand, die den Mantel des Schorn-
steins trägt, eine ausgemauerte Vertiefung her,
in der man zu dem Aschenfall, und dem Ge-
wölbe unter dem Ofen, welches der Boß ge-
nant

nant wird, kommen kan. Jeder Ofen erhält sieben bis acht volle mit Deckeln versehene Krüge oder Hießtigel, welche über dem Rost im Kreisse gestellet werden, und in der Mitte derselben einen leeren Krug. Wenn die Ofen mit glühenden Kohlen gefüllet sind, werden ihre Mündungen, zur Regulation des Feuers, durch aufgelegte thönerne Deckel, welche in der Mitte eine Oefnung haben, und Tanten heißen, versehen.

1. Vielleicht ist Tanten eben das Wort, welches ehemals für Jacke, ein Ueberkleid, gebraucht ward. Der eiserne Haken, womit man diese Bedeckung abhebt, heißt der Tantenhaken.
2. Die Krüge werden mit der Zwick- oder Radezange aus dem Ofen genommen, und mit der Breit- oder Richtzange hinein gestellet. An einigen Orten hat man die Einrichtung gemacht, daß sie mit Ketten aus dem Feuer herausgewunden werden. Mit dem Bodenhammer stampft man die Materialien in den Krügen ein.
3. Von dieser gemeinsten Bauart der Ofen, weicht diejenige gänzlich ab, welche man in Tyrol hat. Dort sind sie einem Glasofen ähnlich; sie haben einen Rost, auf dem ein Holzfeuer brennet, dessen Flamme durch eine Oefnung in den Ofen um die Krüge schlägt.

§. 9.

Wenn die Cämentation geschehen ist, läßt man das Feuer abgehen, und gießt das geschmolzene

gene Gut in den leeren glühenden Tiegel (§. 8.), den man in eine Grube vor den Ofen, die das Monthal heißt, stellet, woben das Messing zugleich mundirt, das ist, mit dem Kaliol von dem, was nicht Metall ist, gereinigt wird.

1. Das Nühreisen hat seinen Namen Kaliol von dem in Frankreich gebräuchlichen caillon: ein Kunstwort, welches ein Rekrut für das sehr zahlreiche und höchst schätzbare Wörterbuch des sel. Schmidlin ist. Den Ursprung der Benennung Monthal weis ich nicht zu finden. Sollte sie wohl gar von Mundiren gemacht seyn?

2. Die Regierung des Feuers halten die Brenmeister für ihr größtes Geheimniß, welches sie nur ihre Kinder vollständig zu lehren pflegen. Sie schreien sich dabey am meisten nach der Farbe der Flamme zu richten.

§. 10.

Der mit dem mundirten Messing gefüllte Tiegel wird, von zwey Personen, mit der Gießzange zu den Gießsteinen getragen, zwischen denen das neue Metall zu Tafeln gegossen wird. Die beyden Gießsteine sind eine Art Granit. Sie sind mit eisernen Stäben, dem Streinbände, eingefast, und, um dem Messing eine grössere Glätte zu geben, und um es lang genug flüssig zu erhalten, damit es sich über die ganze Tafel verbreiten könne, sind sie auf der innern Seite mit einer Lünche, welche man

man an einigen Orten Kirschen, Kirschen, brennet, überzogen. Der hintere muß vorne etwas über den vbern hervorragen und ein Mundstück haben. Beide sind durch ein Gelenk des Steinbandes mit einander verbunden; der hintere ruhet auf einem Balkengerüste über einer Grube, oder auf der Brücke. Beide werden, nachdem sie durch die eisernen Schienen so weit von einander gestellt sind, als die Messingtafeln dick werden sollen, mit Schrauben, welche man die Steinschrauben nennet, an einander gedrückt, und durch Hülfe einer Winde, und der in die Lehren des Steinbandes eingehängten Kette, in jede nöthige Lage gebracht.

1. Ehemals hatte man auf den Messinghütten keine andere Gießsteine, als die man aus St. Malo kommen ließ, und die man desfalls Brittanier, oder noch unrichtiger Britische Steine nante, weil St. Malo zu Bretagne gehört. Gemeiniglich kostet ein Paar über 800 Gulden, und nur die besten dauern vier, höchstens fünf Jahre. Selbst im feynreichen Schweden habe ich keine andere brauchen sehn, z. B. zu Birfors, nicht weit von Åwessad, und zu Norrköping, wo damals alle Arbeiter Deutsche waren. Diese Steinart heißt bey Wallerius I S. 409 *Granites rubens fragilis*, und bey Linne S. 76. *Saxum fulvum*. Auf dem Harze bedient man sich jetzt stat dieser Bretagne eines Steins, welcher nicht weit von Goslar gebrochen wird, und auf den Preussischen Hütten, z. B. auf der Neustädtischen, erhält man sie aus Meisse in Schlesien. Sehr gute findet

findet man auch im Vogtlande. Das Paar derselben kostet dem Messinghose bey Kassel 80 Thaler. Der Versuch, stat ihrer den Granit von Schmalkalden zu brauchen, soll nicht haben glücken wollen. Die Holsteinschen Hütten kaufen die Steine zu Lauenburg, wohin sie auf der Elbe von Pirna und Freyberg gebracht werden. Das Paar kömmt auf 70 bis 100 Thr. Nach Reher lies man einmal Steine vom Harze kommen, wovon das Paar der Hütte 56 $\frac{1}{2}$ Thr. kostete, aber die Communion verweigerte sie, um selbst nicht Mangel daran zu haben. Man hat auch Steine, auf gräflich wernigerodische Erlaubniß, am Brocken brechen lassen, welche aber zu mürbe und für den Preis nicht dauerhaft genug waren. Die besten und dauerhaftesten Steine sind die aus St. Malo, wiewohl sie nicht immer von einerley Güte sind. Gute Steine müssen weder zu grob: noch zu feinkörnig, weder zu mürbe, noch zu fest seyn; leicht die Lünche annehmen, und nicht zerspringen.

2. Von der Verlegenhelt, welche die Steine verursachen, hat man zu Reher ums Jahr 1770 Versuche mit gegossenen eisernen Platten gemacht; aber diese nahmen die Lünche nicht gerne an, und die messingenen Tafeln erhielten so viele Blasen und Rissen, und wurden so hart und so spröde, daß sich auch nicht das kleinste Stück Becken-Messing daraus machen lies. Wenn der Guß zwischen einer eisernen und steinernen Platte geschah, so ward die Seite der Tafel, welche jener zugekehrt war, blässiger und brüchiger als die andere. Die stärkere und schwächere Erwärmung der Platte half nichts. Noch weniger gerieth der Versuch, Gießtafeln aus feuerfestem Thone zu backen. Müßte man einst der Steine ganz entbehren, so würde man wohl

wohl das Messing in kleine eiserne übertünchte Eingüsse oder Formen gießen müssen, wobei aber eine kostbare Veränderung der ganzen Vorrichtung nöthig werden würde; auch möchte denn wohl die veränderte Form der Waaren, wenigstens anfänglich, den Absatz erschweren. So wird auf der Hütte zu Rosenheim in Baiern, das Messing, mit eisernen Löffeln, in die mit Kohlenstaub besetzten Stangenformen gegossen, und diese Stangen werden hernach unter dem Hammer zu Blechen gemacht. Auch in Tyrol wird zwischen Eisen gegossen. *Tiroliae ad Ochran aurichalcum non inter saxa, vt alibi effunditur, sed supra laminam quandam ferream aqua argillacea inductam, et quidem in tenues lamellas seu 34 virgas, quarum quaelibet pendet 4½ libras; hae deinde magis vt tenuantur, secantur et in fila educuntur.* *Swadenborg de cupro pag. 350.* In Rußland wird so gar zwischen hölzernen übertünchten Tafeln oder in hölzernen Formen gegossen. *S. Lapechin Tagebuch der Reise durch Rußland. I. S. 148.*

3. Der thönerne Ueberzug, welcher auch mit Kuhmist überwischet wird, hat, wie ich vermuthete, seinen Namen vom Französischen Cure.

§. 11.

Die Gießsteine werden nach jedem Gusse, um sie warm zu erhalten, mit wollenen Matrasen bedeckt, und so oft es nöthig ist, mit einer neuen Lärche überzogen. Um alsdann die alte wegzuschaffen, werden sie mit Steinküpfen bestreuet, und, durch Gölfe eines Orfels, von

von einigen Arbeitern über einander hin und her gezogen

1. Zu Reher werden die Steine mit vier Etüd härmen Decken, jede 72 Ellen lang bedekt. Man erhält sie aus Hamburg, wo sie im Zuchthause gemacht werden. Ein Etüd hat 60 Ellen und ist $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ Ellen breit. Im Jahre 1770 kostete die Elle 6 bis 9 Schillinge.

2. Deym Mandiren spöhen viele Metallförner mit der Asche ins Menthel, und diese nennet man in Teutschland: Streinkupfer, auch wohl an einigen Orten Mengepresse, oder auch, wie in Frankreich, Arco. Um dieses wieder zu gots zu machen, schlämmer man entweder die Asche aus, und siebt die Körner, welches in Frankreich üblich ist, und ich auch in Viersors von Weilern habe verrichten sehen; oder man bringt alles unter ein Puchwerk, und läßt das Laube vom Wasser wegschlammern. Dieß Arco wird, so wie jeder anderer metallischer Abfall, dergleichen man auch im Bocke findet, und so wie auch altes Messing, wieder beynt Cämentiren eingeschmolzen. Letzteres schlägt man auf einem Blocke in so kleine Stücke, daß sie in die Ziegel eingehen können, und nennet sie, wie in Frankreich, Puppe, Pouppe.

S. 12.

Auf den weissen Hütten wird das Messing oft drey Güsse zweymal geschmolzen. Das durch die Cämentation erhaltene Metall wird, nachdem es abgeschäumt worden, in eine Daz bes

berestete Grube gegossen, und alsdann unreines Nießing, Stückmessing, Mengepreßse, oder auch Arco genant. Dieses zerstückt man, trägt es mit neuem Cäment, und mit einem neuen Zusage von Kupfer wieder in die Krüge, und gießt endlich dieses reine oder mundirte Nießing zu Tafeln.

S. 13.

Die gegossenen Tafeln gerbricht oder zerschneidet man, schon im Brennhause, zur künftigen Verarbeitung, meist nach dem Augenmaß, mit einer grossen Tafelschere, deren einer Schenkel, in dem in die Erde eingesenkten Scherensockel befestigt, der andere hingegen durch ein Seil mit einem Hebebaum verbunden ist, welcher um einen Nagel in einem, auf der Erde liegenden Klotze, von einigen Arbeitern bewegt wird, da unter dessen ein anderer auf dem Scherensockel die Tafel zwischen der Schere leitet.

- I. Zum Zerschneiden hat man an einigen Orten, z. B. zu Gräßlich, Sägen, welche vom Wasser getrieben werden.

S. 14.

Die Vereinnigung des Kupfers mit dem Zink giebt noch mancherley andere Arten, welche theils von der verschiedenen Verhältniß, theils von der Reinigkeit der Metalle, theils von

N n 2

der

der Weise der Vereinigung entstehen, da nämlich bey einigen die beyden Metalle zusammen geschmolzen werden. Zu den vornehmsten Arten gehören Tombak, Pinchbeck, Prinzmetall, Similor, Semid'or, unächtes Goldschmuck oder unächtes Blattgold, und vornehmlich die Mischung zu den unächten Lioner Treffsen.

- I. Von Zeit zu Zeit hat immer ein Künstler eine vorzüglichere Mischung zu finden geglaubt, welche er alsdann unter einem neuen Namen in den Handel gebracht hat. Pinchbeck ist der Namen eines englischen Künstlers. Der Namen Tombak, der in England nicht gebräuchlich ist, ist aus Ostindien zu uns gekommen, als am Ende des sechzehnten und im Anfange des folgenden Jahrhunderts, aus Achim und Siam viele kostbare Geräthschaften aus einem gelben Metalle, welches man für eine Mischung von Kupfer und Gold angab, unter dem Namen Tambak, Tambaque, Tambayk nach den Niederlanden und nach Frankreich gebracht wurden. Tambaga soll im Malayischen Kupfer bedeuten. S. Relandi dissert. miscell. 3. p. 64. Prinzmetall ist nach dem Pfälzischen Prinzen Rupert (eben der, dessen schon oben 21 S. II, 2. gedacht ist) genant, welcher, nachdem er den Engländern als Admiral wichtige Dienste geleistet hatte, im Jahre 1682 starb. Ihm hat man mehrere technologische Entdeckungen zu danken. In der That war die Bemerkung, dem Kupfer durch Zink eine Goldfarbe geben zu können, in den Zeiten, da man die Bestandtheile des

des Salmees noch nicht kante, nicht unerheblich.

2. Die Mischung, welche jetzt am beliebtesten ist, heißt Similor, welches sehr gut in dem im Jahre 1760 von H. Macher errichteten Fabrike zu Manheim, die jedoch nur vier Arbeiter haben soll, gemacht, und verarbeitet wird, woher es unter dem Namen Manheimer Gold in Deutschland, Frankreich, Schweden u. i. a. L. bekannt ist. Da Farbe und Façon den goldenen Waaren sehr nahe kommen, auch wohl etwas wenig Gold mit eingemischt wird, so kan die ökonomische Galanterie mit einer Dose von Similor, die höchstens funfzehn Gulden kostet, für fünf hundert Gulden, als den Preis einer Pariser goldenen, Staat machen, zumal wenn erst zuweilen für einige Gulden wieder neu verguldet wird. Nicht selten wird auch bey Hofen eine Dose von Similor verschenkt, und für eine goldene angenommen. Dann denkt der Geber, wie jener Jäger beym Ovid von seiner Geliebten dachte:

Illi laetitiae est cum munere muneris auctor.

3. Die Bereitung des Lioner Goldes, welches auch nach langem Gebrauche die Aehnlichkeit mit dem ädlen Metalle behält, besteht darin, daß Stangen des reinsten und feinsten Kupfers durch die Sämentation, wozu nicht Salme, sondern der reinste Zink genommen wird, auf der Oberfläche zu Similor gemacht, und hertnach wie Golddrat verarbeitet werden. In der Chursächsischen Bergstadt Freyberg sind zwey Fabriken, welche aus dem unächten Gold Drat, Cantillen, Blinkern, Treffen, Borsten u. d. verfertigen. Die eine gehört dem

Hrn. Thiele und Steinert, die anbert Hrn. Barnaz.

4. Man hat eine Menge Vorschriften zu dergleichen metallischen Mischungen, welche aber oft die Unkunde ihrer Empfehler beweisen; z. B. wenn Curcuma oder sonst ein vegetabilisches Pigment zur Erhöhung der Farbe hinzugesetzt wird. Viele verlangen, daß Spangrün und Lutha genommen werden soll. Jenes giebt freylich ein reineres Kupfer, und diese zuweilen einen reinern Zink, als man gemeiniglich kaufen kan, aber beyde vertheuren die Waare. Wer Vorschriften verlangt, findet sie in Wallerius physischer Chemie, zweyten Theils vierter Abtheilung S. 368, und in den daselbst von dem Uebersetzer, Hr. Weigel, angeführten Schriften.

§. 15.

Die aus den Messingtafeln (§. 10.) geschnittenen viereckigen Stücke, werden auf den Latunhütten zu Blechen oder Latun geschlagen. Vor und unter dieser Arbeit muß das Messing auf der Glühe, einem mit den eisernen Glühebalken versehenen Heerde, auswärmt werden. Das Ausschmieden geschieht von einem von Wasser getriebenen Hammerswerke.

1. Zum Zerschneiden hat Rinmann auf den Schwedischen Latunhütten eben dasjenige Schneidewerk eingeführt, was bisher nur auf den Eisenwerken gebräuchlich gewesen ist.

2. Latun ist wohl gewiß das Latoen der Holländer, das Lätten, Lattin der Engländer, für Blech, woher auch das Französische Laiton, Leton, Messing, entstanden ist. Avicenna nennet die Tutia, die sehr früh zu Messing gebraucht ist. Allaton, woraus man, nach Wegwerfung des Arabischen Artikels, Laton und Latun gemacht hat. S. Vorrath kleiner Anmerkungen über mancherley gelehrte Gegenstände. Leipzig 1795. 8. S. 183.
3. Zu Reher geschieht das Ausglühen bey Buchenholz, zu Iserlohn aber bey Steinkohlen in Gruben
4. Wenn unter dem Schmieden eine Stelle zu dünn wird, oder bricht, so schneidet man solche aus, und flicket neue Stücke ein, vermittelst des Schagloths oder Schnelloths.

§. 16.

Die Hammerwelle hat gemeinlich drey Kränze, und jeder Kranz zwölf eiserne Hebelatten, Rämme, welche die Helme, woran vorne die Hammer fest geteilt sind, an dem andern Ende oder Schwanze, der mit dem Schwanzringe umgeben ist, gegen den Pressler gewaltsam niederdrücken. Die Hammerstieble drehen sich in ihren Hülsen um Zapfen, mit welchen sie in dem Hammergerüste hängen. Vor jedem Hammer steht sein Amboss, und über demselben hängt die Stämschützengstange herab, womit der Arbeiter die Schü-

ßen des Gerinnes stellen, und also Wasser nach Nothdurft auf das Wasserrad fallen lassen kan.

§. 17.

Die Hämmer, deren Bahn oft auf einem Schleiffsteine geschliffen und polirt werden muß, haben, wie die Ambosse, zu dem verschiedenen Gebrauche, verschiedene Gestalten und Namen. Die vornehmsten sind: 1) der Scharshammer, 2) der Breithammer, welche beyde zu dem eigentlichen Latun, oder Bleche zu schlagen, dienen, und beyde eine cylindrische, doch der erste eine schmälere, Bahn haben. 3) Der Tiefhammer, der auf der Kesselschlägerhütte zu den vertieften Sachen dient. 4) Der Schierzhammer, der auf dem Spitzamboss, die Beulen aus den messingenen Schalen schlägt.

§. 18.

Wenn die Bleche so viel in die Länge und Breite ausgebehnt, und so dün geschlagen worden sind, (als es die Art und Nummer derselben mit sich bringt, werden sie in einem eingesamerten Kessel mit Theergalle (S. 414.) oder Kohlenfäz (S. 429) gekocht, oder gebeizet, und auch mit Sand und Wasser abgeschauert.

1. Zu diesem Gebrauche hat man auf der Hütte zu Reher im Jahre 1777. schwedisches Theerwasser

Wasser in Bremen, die Tonne zu 4½ bis 5 Thal. gekauft, welche aber der Hütte auf 6 Thal. 4 Mgr. kam. Uebel ist es, daß die Tonnen oft durch Lecken viel verlohren, und daß das Wasser deswegen in Bremen in andere Tonnen umgefüllet werden muß. Es hat noch Theer bey sich; um dieß zu scheiden, wird etwas reines Wasser hinzugegossen; sonst würden auf dem Latun Flecke entsteihn. Um 24 Zentner schwarzen Latun zu beizen, sind 2 Tonnen Theerwasser nöthig, welches in Pfannen heiß gemacht wird. Die Bleche werden an den Ecken etwas trum gebogen, damit sie sich nicht in der Pfanne berühren, weil sie sonst fleckicht werden. Theerwasser, welches schon zu viel Säure durch den Gebrauch verlohren hat, oder mat geworden ist, kan durch Rochsalz, wenn dieß nicht zu theuer ist, wieder angefrischt werden. Das beym Verlohren des Büchenholzes in Meilern gesammelte Sauerwasser giebt, mit blauem Vitriol verstärkt, eine ganz vorzügliche, und zwar kalte Beize. Um 12 Centner schwarzen Latun zu beizen, ist ein Orhof Meilers Wasser und 20 Pfund Vitriol erforderlich. Von 60 Klaftern fünffüßiges Büchenholz hat der Kähler ein Orhof Sauerwasser geliefert. Eben so viel soll man zu Tserlohn auf 300 Berliner Hanten Kohlen erhalten. Das Wasser von Eichenholz soll nicht taugen, und das Theerwasser soll die Verstärkung durch blauen Vitriol nicht leiden. Durch die Beize geht von einem Zentner Latun ein Pfund verlohren.

S. 19.

Wenn durch die Säure der Beize der Schmutz abgelöset worden, so werden die Ble-
 ch
 n 5 40

die mit dem Schabmesser, auf dem Schabblock, abgeschabt, und dadurch glänzend gemacht. Einfacher Latun wird auch unter stählernen abgedrehten Walzen geglättet.

§. 20.

In der Kesselschlägerhütte werden die viereckigen Stücke Messing, oder die Schrotten, zu dünnen Scheiben ausgeschmiedet, fünf Scheiben (oder von schwerern Scheiben viere) aufeinander gelegt, und diese alle, welche mit dem umgelegten Rande der äussern Scheibe zusammen gefügt, oder gefalzet, eingebunden sind, und welche man eine Külle, Külle, nennt, auf einmal zu Kesseln vertieft, wobei der Arbeiter in einer Grube vor dem Amboss sitzt. Die weitere Ausarbeitung der Kessel geschieht in dem Bereichhause von den Kesseln bereichern.

- I. Die schon einigermaßen zu Kesseln vertieften Scheiben, heißen in Frankreich calottes, und ich vermuthe, daß eben daher die deutsche Benennung Külle, entstanden ist, hat deren man, auf den Kupferhämmern, ein Gespann sagt.

§. 21.

Die Bleche, woraus Drat gemacht werden soll, werden, nachdem sie mit dem Bereithammer dünn genug geschmiedet worden, von einer

einer Schere, welche von der Welle des Wasserrades in Bewegung gesetzt wird, zu Dratriemen, Jainen oder Regalen, geschnitten. Der Daum der Welle stößt den Zieharm, welcher mit dem beweglichen Schenkel der Schere verbunden ist, vorwärts, und schließt selbige; dahingegen eine elastische Prellstange, welche durch die erste Bewegung gebogen worden, die Schere wieder öfnet, so bald der Daumen den Schwengel des Zieharms verlassen hat. Der Arbeiter schiebt den Dratriemen in der Schere, welche im zweyten Stockwerke steht, durch dessen Fußboden der Zieharm zur Welle hinab geht, heranter, und richtet sich nach der vorgeschriebenen Breite.

S. 22.

Diese Riemen werden auf dem Dratzuge zu allerley Drat gezogen. Die Daumwelle stößt einen Hebel zurück, welcher durch den Boden des öbern Stockwerks geht, und daselbst auf der Ziehbank, eine Zange, die in ihrer Nichte mit einer Schraube an einem Blocke, welcher in Falzen läuft, befestigt ist, zurückzieht, worauf diese, wenn der Daum den Hebel verläßt, durch eine Prellstange, wieder auf der Ziehbank vorwärts geschoben wird. Vor der Zange steht das stählerne Zieheisen mit trichterförmigen Löchern, deren engste Öffnung

nung der Dicke des Drats gleich ist, und wenn es nöthig ist, mit dem Lüfter vergrößert wird. Die Zange, welche sich vor dem Ziehseisen öfnet, schließt sich wieder, indem sie in den Falzen zurück geschoben wird, und zieht den vor dem Ziehseisen gefassten Faden mit sich, welchen sie wieder fahren läßt, wenn sie so weit gekommen ist, daß sie sich wieder öfnen kan.

§. 23.

Der Dratzieher richtet anfangs das eine Ende des Riemens mit dem Hammer und der Felle, durch das Ziehloch, und windet den gezogenen Drat, durch ein anderes Ziehseisen, auf eine Winde oder Scheibe, deren Welle im untern Stockwerke einen Trilling hat, welcher von einem Kamrade, an der Dammwelle, umgetrieben wird, so bald der Arbeiter beyde mit einander in Verbindung setzt.

§. 24.

Damit der Drat nicht spröde werde, muß er jedesmal, ehe er durch ein engeres Loch gezogen wird, geglühet und in Unschlitt aufgelöst werden. Zuletzt wird er durch die Beize oder durch ein Sauerwasser vom Schmutze gereinigt, und zum Theil zu Nadeln, Glasbirsaiten, undächten Treffen u. d. von besondern Arbeit

Arbeitern, welche man Schelbenzieher nennet, verfeinert.

I. Die Kunst aus einigen Metallen Räden zu machen, kan wohl den ältern Völkern nicht abgesprochen werden. Im Schutte von Herculanum hat man massive goldene Treffen, ohne Seide oder andere Unterlage, gefunden, welche also ungemein kostbar gewesen sind. Aber die Erfindung, durch Hülfe eines Räderwerks, die Metalle mit Zangen durch enge Löcher zu ziehn, gehört den Teutschen, und zwar den Nürnbergern. Der Erfinder soll Rudolf geheissen, und ums Jahr 1440 gelebt haben. Ich habe mich bemühet, darüber ein sicheres Zeugniß zu finden, habe aber kein anderes als folgendes bey Conrad Celtes, welcher im J. 1491 zu Nürnberg unter allen Teutschen zuerst als Dichter gekrönt ward, gefunden. Ferunt ibi primum artem extenuandi ducendique radii per rotatum labores inventam a quodam Rudolfo, qui dum artem velut arcanum occultaret, magnamque ex ea diuitias conquireret, ob hoc paucis ciuibus, quemadmodum vsu venit in lucrosis protentibus, maxime apud auctionarios, inquirendae eius artis cupidinem iniecit, qui filium eius induxerant & corruperant, vt interiorum rotularum labores & tenellas, quae ferream bracteam per angustum foramen prehendunt, sicque pertinaciter trahendo extenuant, archetypo aliquo exprimeret, quod factum dum pater comperit, velut in insaniam & furorem actus, filium trucidare statuisse ferunt, nisi se ille aspectui suo subtraxisset, manibusque elapsus, abfocisset. Also ist das Jahr dieser wichtigen Erfindung ungewiß.

ungewiß. Merkwürdig ist, daß in Nürnberg schon ums Jahr 1360, und zu Augsburg 1351 Dratzieher und Dratmüller vorkommen, dahingegen in noch ältern Zeiten nur Dratschmiede genant sind. S. Hrn. von Murr Journal V, und Hrn. von Stetten Augsbürgische Kunstgeschichte S. 223. In England ward ums Jahr 1565 noch aller Drat bloß durch Handarbeit verfertigt. Die erste Dratzieherey soll nach einigen im Jahre 1649 durch die Ausländer: Jacob Momma und Daniel Demetrius, zu Escher, nach andern aber erst 1663, durch Holländer, zu Eheen, nahe bey Richmond, angelegt seyn. Eine ausführlichere Geschichte der Dratzieherey steht in meinen Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen. III. S. 62.

§. 25.

Vollständigere Beschreibungen der Messingbrennerey;

Schauplag der Künste. V S. 14. (übersetzt von C. Klinghammer.)

Lehrwiz Künste und Handwerke. IV S. 185.

Cancerinus Beschreibung vorzüglicher Bergwerke. Frankf. a. M. 1767. 4. S. 124.

Encyclopédie. Planches. vol. V. *Métallurgie*. von Justi Abhandlung von Manufakturen und Fabriken II. S. 273,

Traité de la fonte des mines par le feu de charbon de terre, par de Genssane. Paris 1770-76. 4. II. pag. 1 - 174.

Ein und dreissigster Abschnitt, N a d e l m a c h e r v.

Die gewöhnlichen Nadeln, Stecknadeln, Knopfnadeln, Spennadeln, Spendeln, werden von Handwerkern, welche man Nadler, Nadelmacher, nennet, aus Messingdrat gemacht, der, von verschiedener Dicke, blank und schwarz, in Bunde oder Ringe, welche aus vielen Enden oder Adern bestehen, gewunden ist, von den Messinghütten gekauft, und, nach seiner Bestimmung, Schäfte oder Knopfedrat, genant wird.

1. Auch die heutige Kunst, Stecknadeln zu machen, ist erst in neuern Zeiten erfunden worden. Vorher brauchte man mehr als jetzt, Bänder, Schnürbänder und Schnürlöcher, Haken und Dehsen, auch Stiften von Holz, Silber und Gold. Selbst der Name Spindel, oder wie man in ältern Zeiten schrieb, Spindel, scheint als ein Verkleinerungswort, aus Spina, Spinula, entstanden zu seyn. Tacitus sagt: Tegmina omnibus Germanis sagitta; fibula autem si desit, spina conseruum. Auch hat man ehemals in eben diesem Verstande,

das

das Bort-Dorn-gebraucht, welches auch noch die Nadel in Schnallen, und andern Werkzeugen bedeutet. Man glaubt, die jetzt gebräuchlichen Nadeln seyn zuerst in Nürnberg gemacht, welches, ob es gleich wahrscheinlich ist, doch, so viel ich weiß, nicht bewiesen ist. Nadeln kommen daselbst schon ums Jahr 1370, und in Augsburg 1406 vor. Sie müssen von den Glusnern oder-Glusenmachern unterschieden werden, welche noch im 13ten Jahrhunderte in Augsburg waren. Glusen waren gespaltene Nadeln, woher auch ihr Namen entstanden ist, und dienten Kleidungsstücke an einander zu heften, oder zusammen zu halten. Aus einer Verordnung Heinrichs VIII. in England, vom Jahre 1543, erhellet, daß die Erfindung damals, wenigstens in dem genannten Reiche, nicht bekannt gewesen ist. Der König befahl, daß keine andere Nadeln verkauft werden sollten, als die doppelte Köpfe hätten, die wohl geglättet, und am Schaft fest gelötet, und die an der Spitze gut zugeseilt wären. Da dieser Befehl ein Paar Jahr nachher wieder rufen worden, so scheint es, als ob um jene Zeit die jetzige Kunst erfunden sey. Nach Schweden ist sie erst im Jahre 1649 gekommen. Vorher hatte man im Reiche nur teutsche Nadeln.

§. 2.

Um den Drat vom Schmutze zu reinigen, wird er mit Wasser und Weinstein abgesotten, auf einem Amboss geschlagen, mit Wasser abgespült, und an der Luft getrocknet. Um ihm die erforderliche Dicke zu geben, welche durch den

den Visirring, die Schießklinge, das Probireisen, befestigt wird, zieht ihn der Nadler von der Glebe oder Winde, durch das Tieheisen, auf eine hölzerne Spuhle oder Walze, welche durch eine Kurbel umgedrehet wird.

S. 4.

Um den verfeinerten Draht gerade zu machen, oder zu richten, wird jede Ader zwischen den Stiften des Richtholzes mit der Beißzange durchgezogen.

S. 4.

Die gerichteten Drähte werden, viele auf einmal, in das Schastmodell zu Enden von der doppelten Länge der Nadeln, mit der Schrotschere, zerschnitten. Der eine Schenkel derselben ist in einem Klotze senkrecht befestigt, der andere aber wird von dem Arbeiter angefaßt.

1. Für jede Art Draht giebt es ein besonderes Richtholz, und für jede Art Nadel ein besonderes Schastmodell.

2. Viele Nadler, sonderlich in Frankreich, zerschneiden die Drähte mit einer Handschere, sitzend, auf dem Knie, welches sie mit einem Werkzeuge, das sie chanfle nennen, und das zum Festhalten des Drahts dient, befestigen.

Diese geboppelten Schäfte werden, wie
le auf einmal, an beyden Enden, an dem
Spizringe des Zuspigrades, zugespitzt oder
spiz geschliffen. Der Spizring zu den mess-
singenen Nadeln ist ein stählerner, wie eine
Raspel behauener Ring; zu den eisernen aber
ist er von Sandstein. Er wird durch die
Schnur eines großen Rades herum gedreht.

1. Unsere Nadler erhalten ihre Sandsteine aus
unserer Nachbarschaft von Udelesfen.

2. Das Rad wird entweder, wie hier gebräuch-
lich ist, von einem Gehülfsen gedreht, oder
von dem Spizer selbst mit dem Fusse in Be-
wegung gesetzt. Auf einer Nadelfabrike in
Glocester treiben ein Paar Pferde auf einmal
20 Spizringe herum.

Die zugespizten Schäfte werden in der
Mitte, vor einem Schaftmodell, welches mit
einem Riemen, Riemen, auf dem Raste festge-
bunden ist, zu zwey Nadeln mit der Schere
zerschnitten.

Der Innere der Nadeln besteht aus ein Paar Gewinden eines
schraubenförmig gewundenen Drahts, von einer
fein

feinern Nume, als von welcher die Schäfte sind. Zu dem Ende wird der Knopfsdraht am Knopfsrade, welches zuweilen dem größten Rade der Wollenspinner, zuweilen dem Drehsrade der Knopfmacher und Weiler gleicht, auf einen andern Draht, dessen Dicke der Dicke der Schäfte gleich ist, wie auf eine Spindel, in diesen Schnaubengängen gesponnen. Der Arbeiter krethet das Rad mit der rechten Hand, da unter dessen die linke den Draht mit dem Knopfschloß auf die Spindel leitet.

§. 8.

Die Gewinde oder Rädchen werden hernach, viele auf einmal, mit der Knopfschere, zu Knöpfen zerschnitten, welche, um sie geschmeidiger zu machen, geglättet werden.

1. Ordlich der Schnitt schief, so heißt er ein Pfaffenchnitt, und dann taugen die Knöpfe nicht.

§. 9.

Die Befestigung der Knöpfe auf den Schäften geschieht vermittelst der Wippe. Auf einem niedrigen Tische ist in der Mitte ein Amboss befestigt, welcher in seiner Mitte eine kleine Grube, und von derselben bis zum Rande eine kleine Rinne hat. Ueber diesem hängt, in einem Gerüste, ein anderer

Stempel mit gleichen Vertiefungen, welcher mit einem Bleigewichte beschwert ist, und durch das Niedertreten eines Schemels oder Steigbügels, der, so wie der obere Stempel, durch einen Faden mit einem oben am Gerüste befindlichen Hebel verbunden ist, gehoben werden kan, und durch sein Gewicht genau auf den untern herunter fällt. Der Arbeiter, welcher der **Stämper** (**Stämpfer**) heißt, greift mit der linken Hand aus einem Gefässe einen Knopf auf den Schaft, den er in die Vertiefung des untern Stempels oder Ambosses bringt, und, nach der Befestigung, mit der rechten in ein anderes Gefäß wirft.

I. Vor Erfindung dieses artigen Werkzeugs, welches allerley kleine Veränderungen leidet, sind die ersten Nadeln mit einem Hammer aus freyer Hand geschlagen worden. Die bekannten Zeichnungen des Seyerabends, mit den untergesetzten Reimen des Hans Sachsens von 1568, so wie auch noch die Zeichnungen in der Uebersetzung von Garzoni Piazza 1641. S. 536, beweisen, daß damals die Wippe noch nicht bekannt gewesen ist. Zu Nürnberg ist sie zwischen den Jahren 1680 und 1690 bekannt geworden. Da sonst ein Arbeiter täglich kaum 4000 Nadeln machen konnte, so kan er nun an der Wippe wohl 10000 machen, und ein Nürnbergerischer Virtuose soll einmal zu Augsburg in einem Tage 14000 Stück gemacht haben. S. Mellantes historisches Handbuch für Bürger. Frankf. und Leipz. 1744. 8. S. 744. Von dieser geschmacklosen Com-

pilation, deren Verfasser Joh. Gottfr. Gregorius, Pfarrer zu Dornheim bey Arnstadt, war, findet man Nachricht in (Krafts) Nachrichten von theologischen Büchern. IV. S. 452, auch in Gatterers technologischem Magazin I, 3. S. 750.

§. 10.

Um den Nadeln einen größern Glanz zu geben, werden sie mit Bier, oder mit einer Auflösung von Weinstein, oder mit einem andern Sauerwasser, gesotten, in einer Scheuertonne, welche in einem Gestelle hängt, und durch eine Kurbel an der Ase umgedrehet wird, oder in einem hängenden Zuber, geschauert, und auf gleiche Weise, oder auch in einem Scheuersacke, mit Sägespähnen, oder besser mit Kleyen, abgetrocknet.

§. 11.

Erst alsdann werden die fertigen Stechnadeln auf Papier, welches auf der Klopfe gefalzet, und mit einem Stechkamm durchlöchert worden, gestochen, in Briefe gepackt, und, nachdem sie mehr als zwanzig verschiedene Bearbeitungen erhalten haben, als eine der allergemeinsten und allerwohlfeilsten Fabrikwaaren, in unbeschreiblicher Menge dergestalt verbraucht, daß auch nichts von Messing zur

weitere Umarbeitung und Reinigung übrig bleibt.

§. 12.

Viele Nadeln werden verzinkt, indem man sie in einem Kessel mit gekörntem Zinn, welches Weißzod genant wird, und Weinslein, kocht. Aber weit vorzüglicher ist die in England erfundene, und seit dem Anfange des jetzigen Jahrhunderts auch in Frankreich übliche Verzinnung, da man die abgesottenen Nadeln zwischen Zinplatten, mit einer Auflösung von Weinslein kocht. Nach dieser Arbeit, werden sie abgeschauert, und abgetrocknet.

1. Ein Nadelmacher setzte auch etwas Zuckersäure hinzu, und versicherte, man brauche nur des Weinsleins auch Galmias nehmen; aber ich erinnere mich nicht, ob ich dieses selbst gesehen habe.

2. Von dieser Verzinnung auf dem nassen Wege, welche mit der Verkupferung, oder der vermeinten Verwandlung des Eisens in Kupfer, die größte Aehnlichkeit hat, findet man verschiedene Erklärungen in den neuen Abhandlungen der Schwedisch. Akadem. IX. S. 181. = Chemische Annalen 1790, 1. S. 260, 343. Leonhardi Anmerkung zu Macquers chemischem Wörterbuche VI. S. 755. Suckows Chemie S. 315.

S. 13.

Stärkere Nadeln werden versilbert, indem man sie in einer Kanne, mit einer stark gesättigten Silberlösung, zu der man etwas Weinstein zu thun pflegt, schüttelt. Besser aber ist es, wenn man den Messingdraht vor dem Silbern, mit Silberbläschen, so wie zu der feineren Arbeit, überlegt. Letzteres ist besonders in England üblich.

S. 14.

Auch aus Eisen werden Stachnadeln, so wie aus Messing, gemacht, doch sind jene nicht von so allgemeinem Gebrauche. Man bedet sie weiß, auch verplummet man sie. Die jetzt gebräuchlichen eisernen Haarnadeln werden, so wie die altmodigen Trauernadeln, dadurch daß man sie mit Leinöl kocht, mit einem Firniß überzogen, der sie etwas vor dem Rosten schützt.

S. 15.

Außer den genannten Waaren, verfertigen die Nadeln auch Stachnadeln, allerlei kleine Nägel, Stifte, Zwecken für Schreiner, Scheidenmacher u. a. kleine Wandhaken, Angel, Haken und Hensen, Gewinde zu Riffen, Kragbürsten für Gold- und Silberarbeiter,

Secheln, Karbätschen, kleine Ketten, mancherley Gitterwerk und Dratsiebe, Drathkörbe, Fensterblenden oder Fensterkörbe, Bienenkapsen, Papiermacherformen, Mäusfallen, Vogelbauer, Pfeiffenräumer, Pfeiffendestel, und noch viele andere Sachen, welche aus Messing und Eisendrat, mit Hammer, Zange und Schraubstock, gemacht werden können.

1. Nicht alle diese Waaren werden von allen Nadlern gemacht, sondern an vielen Orten sind Handwerker, welche nur eine oder einige Arten allein machen. Von allen diesen sind die Nadelmähler gänzlich verschieden.

2. Die Holländischen Nadler sollen, sowohl in Absicht der Werkzeuge, als der Handgriffe, viel besonderes haben. Ich bedauere, daß ich nicht die Gelegenheit genützt habe, mir solches bekannt zu machen.

S. 16.

Ausführliche Beschreibungen der Nadelmacherey.

Schauplatz der Künste und Handwerke. I S. 190.

Encyclopédie. Planches III, Epinglier.

Hartwigs Handwerke und Künste. II.

Galle Werkstätte der Künste. II S. 225.

Zwey und dreyßigster Abschnitt.

M ü n z k u n s t.

§. I.

Geld heißt alles dasjenige, welches in einem Lande zur Vertauschung oder Bezahlung aller Waaren dient. Besteht es aus Metall von einer bestimmten Feinheit und Schwere, und sind diese beyden Eigenschaften durch ein obrigkeitliches Gepräg angezeuget und bestätigt, so heißt es Münze. Die Kunst, Münzen nach jeder gegebenen Vorschrift zu verfertigen, wird die Münzkunst genant.

1. I. Also gehört es nicht zum Wesen des Geldes, daß es aus Metall besteht. Auf der Küste von Guinea, Bengalen, auf den Philippinen, kauft und verkauft man für Schneckenhäuser, *Cypraea moneta*, und einige andere Arten dieser Gattung, die Boujes oder Kauris genant werden, welche an den Ufern der Maldiven gefischt, von den Holländern das Pfund für 1 ggr. eingekauft, in Europa für 5 ggr. verkauft, und in Guinea für 11 ggr. ausgegeben werden. S. Waarenkunde I. S. 350. In Abyssinien sind Stückchen Steinsalz Geld, und auf den Inseln Farder hat man sich lange mit Häuten, Skins, bezahlt; so wie auf Island Fische stat Scheidemünze dienen. Wechsel,

briefe, Bankzettel sind Papiergeld, und selbst die edlen Metalle, so lange sie kein öffentliches Gepräg haben, sind Geld, nicht aber Münze. Vor einigen Jahren, hatte Schweden Papiergeld, nicht Münze; und noch jetzt kennet man diese nicht auf dem Hebräen, nicht auf St. Kilda. Metalle zum Gelde zu nehmen, und diese zu münzen, — diese Erfindungen und Einrichtungen gehören zu den wichtigsten, welche die Menschen gemacht haben.

2. Gepräg ist das aufgedruckte Zeichen, wodurch der Gegenstand denjenigen Werth der Münze, welcher aus der Feinheit und Menge des Metalls entspringt, andeutet, und für dessen Wahrheit er, durch Bedrückung seines Namens, Bildnisses oder Wapens, die Gewehrleistung seinem Besizer versichert.

3. Eigentliche Münzen: müssen zur Vertauschung aller Waaren bestimmt seyn, und dazu wirklich dienen. Dadurch unterscheiden sie sich von den uneigentlichen, von den Medaillen, von den Preismünzen, Jettons, von den geprägten Rechenpfennigen, die jetzt nur noch zu Spielmarken dienen.

4. Rechnungsmünzen, eingebildete Münzen, sind solche, welche zwar nicht mehr im Umlaufe sind, nach denen man aber doch noch fortfährt zu rechnen. Dergleichen sind: die Pfund Sterling der Engländer, die Livres und Sols der Franzosen, die Scudi di Banco und die Lire in Venedig, die Scudi di Camera und die Paoli in Rom. Noch jetzt rechnet man auf den Garder Inseln nach Skins, da man doch nun Münzen hat, und wir würden noch lange nach Ducaten, Groschen, Schillingen, rechnen, wenn auch keine weiter geprägt würden,

so wie wir noch jetzt die Werthe der Dinge nach Thalern angeben.

5. Münzwissenschaft heißt das System von allen den Kenntnissen, welche durch die Münze veranlaßt, und nothwendig geworden sind. Eine Wissenschaft von unabsehlicher Ausdehnung! Ihre vornehmsten Theile scheinen mir folgende zu seyn.

1. Der technologische oder die Münzkunst, des die Verfertigung der Münzen lehrt.

2. Der historische, der vom Ursprunge des Geldes und der Münze, und ihren verschiedenen Veränderungen handelt.

3. Der antiquarische, der die Kenntniß der alten und nicht mehr gangbaren Münzen lehrt, und bisher unter dem Namen Numismatik bearbeitet worden ist.

4. Der mercantile, der den innerlichen und äußerlichen Werth der gangbaren Münzen, und ihr Verhältniß gegen einander, lehret.

5. Der politische, der dasjenige enthält, was bey den Münzen, in Absicht des gemeinen Befens, zu beobachten ist.

Nur der erste Theil ist hier mein Gegenstand, und ich will mich hüten, mehr aus den übrigen herzubringen, als zur Erläuterung desselben nöthig ist; aber freylich ist es so leicht nicht, immer an der Grenze zu bleiben, wenn keine Grenzpfähle da sind.

§. 2.

Die Metalle zu unsern Münzen sind Silber, Gold und Kupfer. Die beyden ersten dienen, wegen ihrer Seltenheit und Dauerhaftigkeit, zu den Münzen vom größten, letzteres aber zu den Münzen vom geringsten Werthe, oder zu den Scheidemünzen.

1. Silber ist von jeher das bequemste und vornehmste Metall gewesen; vermuthlich, weil es nicht so sehr selten als Gold, und nicht so häufig als Kupfer ist. Es ist es auch noch, ungeachtet Europa jetzt weit mehr Gold, als ehemals hat. Aus dieser Ursache bedeutet *ἀργύριον*, argentum, so wie noch argent bey den Franzosen, Silber und Geld zugleich, eben wie im Hebräischen und in den übrigen morgenländischen Sprachen. Also ist hier die Rede zuerst und vornnehmlich von den Silbermünzen, nach denen sich die übrigen richten.

§. 3.

Wenn das Verhältniß der Metalle nach ihrem Werthe oder Preise angegeben werden soll, wird allemal der Werth des Silbers zur Einheit angenommen; z. B. man sagt: Silber und Gold verhalten sich zu einander wie 1 zu 15; das ist: 15 Mark Silber gelten so viel als eine Mark Gold. Man sagt nicht, daß der Preis des Silbers gegen Gold steige oder falle, sondern daß das Gold wohlfeiler oder theurer werde.

§. 4.

§. 4.

Fein heißt ein Metall, wenn es keine fremde oder heterogene Theile bey sich hat. Legirt oder beschickt heißt es, wenn es mit einigen Theilen eines oder mehrerer geringern Metalle vermischt ist. Silber wird mit Kupfer, Gold aber entweder mit Kupfer, oder mit Silber, oder mit beyden Metallen zugleich legirt. Im ersten Falle nennet man es die rothe, im andern die weisse, und im letztern die vermischte Legirung, oder Karatirung. Die erste ist die unschädlichere und üblichste.

- I. Von vermischter Legirung sind die Chursbraunschweigischen Goldgulden, welche zuerst im Jahr 1749 zu Hannover, aber seit der Regierung unsers Königs nicht mehr, geschlagen sind. Sie haben sich auch bereits größtentheils verlohren. Die meisten sollen die Holländer eingeschmolzen, und durch die Cämentation wieder zu reinem Golde gemacht haben. Da dieß gewiß nicht ohne Vortheil geschehn ist, so vermuthen manche, daß sie bey dieser Arbeit einige noch nicht allgemein bekannte vortheilhafte Handgriffe erfunden haben. Aber mein gelehrter Freund, Herr Bergrath Hacquet in Lemberg, dem ich nicht wenige gute Beyträge verdanke, erinnert sehr richtig, daß nicht eine solche Erfindung, sondern das veränderte Verhältniß zwischen Silber und Gold die Einschmelzung vortheilhaft gemacht habe.

§. 5.

Dasjenige Gewicht, dessen man sich im größten Theile von Deutschland beym Silber bedient, ist die Eölnische Mark, welche, nach verschiedener Absicht, bald in Flazen, Lothe, Quentchen; bald nach Pfennigen; bald nach Hellern; bald nach Eßchen; bald nach Richtigkeitsalgen, eingetheilt wird. Andere Länder haben andere Gewichte und andre Abtheilungen derselben.

1. In den ältern Zeiten brauchte man in Teutschland bey dem Münzwesen allerley Gewichte. Am Rhein ist zwar, von sehr alten Zeiten her, bereits das Eölnische im Gebrauch gewesen; aber auf dem Harze brauchte man, in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, in der Grafschaft Lauterberg, wohin St. Andreasberg gehörte, das Nordhaußische, und im Grubenhagenschen und Braunschweigischen das Erfurtische Gewicht. Die Münzordnung Kayfers Ferdinand I vom Jahre 1559 scheint die Einführung des Eölnischen Gewichts veranlasset zu haben. Nach dieser sollten, da die Rheinischen Gulden auf Eölnisches Gewicht geschlagen waren, alle Gulden auf dasselbige Gewicht gemünzet werden. Als hernach Kayser Maximilian II im Jahre 1566 die Thaler unter die Reichsmünzen aufnahm, so wurden auch diese nach dem Eölnischen Gewichte bestimmt. Aus einem Clausenthalischen Münzextract vom Jahre 1596, weiß man, daß es damals bereits daselbst im Gebrauche gewesen ist; eben dieß
ber

Bestand: Schenke für den Laufgang Nr. 6 Der ersten Jahrhunderte

Holländische Nasen.

$\frac{1}{2}$	12	Richtpfennige
$\frac{1}{4}$	15	Schen
$\frac{1}{8}$	128	8 Heller
1	256	2 Pfennige
76	1024	8 Quent.
304	4096	16 4 Lothe
608	8192	32 8 2 Unzen
4864	65536	4352 512 256 64 16 8 Marf

3. In bestimmter Gleichung der Richtpfeile
... , der Eisen. Heller u. f. m. dient
folgende Tabelle.

892 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

Roth	Quentch.	Pfennige	Seller	Esch.	Nichtpfhl.
16	64	256	512	4352	65536
8	32	128	256	2176	32768
4	16	64	128	1088	16384
2	8	32	64	544	8192
1	4	16	32	272	4096
1/2	2	8	16	136	2048
1/4	1	4	8	68	1024
1/8	1/2	2	4	34	512
1/16	1/4	1	2	17	256
1/32	1/8	1/2	1	8 1/2	128
1/64	1/16	1/4	1/2	4 1/4	64
1/128	1/32	1/8	1/4	2 1/8	32
1/256	1/64	1/16	1/8	1 1/16	16
1/512	1/128	1/32	1/16	7/128	8
1/1024	1/256	1/64	1/32	1/32	4
1/2048	1/512	1/128	1/64	1/64	2
1/4096	1/1024	1/256	1/128	1/128	1

4: In Frankreich ist das Troyes-Gewicht gebräuchlich, welches seinen Namen von der Stadt Troyes in Champagne hat. Eine solche französische Mark hält 62634 Eblische Nichtpfen. Die Abtheilungen sind folgende.

Grains

7 1/2	Felins					
14 1/2	2	Mailles				
24	3 1/2	1 1/2	Deniers			
28 1/2	4	2	1 1/2	Estelins		
72	10	5	3	2 1/2	Gros ou Drachmes	
576	80	40	24	20	8	Onces
4608	640	320	192	160	64	8 Marc

5. Eine Amsterdamer Mark hält 68985 Ebl-
nische Richtigpennigtheile. Ihre Eintheilung
zeigt folgende Tabelle,

Asen oder Gran

2	Detsquins (Eintheilung)		
4	2	Troiquins (Eintheilung)	
32	16	8	Engels
640	320	160	20 Unze
5120	2560	1280	160 8 Mark

6. Die Eintheilung des Englischen Silberges
wichts erklärt folgende Tabelle. 12 Ounces =
7766 Holländische Asen. 1 Ounce =
8720 Eblnische Richtigpfen. 1 Mite wird zu-
weilen noch in 24 Droits; 1 Droit in 20 Pe-
riots; und ein Periot in 24 Blanks einge-
theilet.

Mites

20	Grains		
480	24	Penny-weights, dwts	
9600	480	20	Ounces
115200	5760	240	12 a pound Troy-Weight.

7. Eintheilung der Venedigschen Marca zu
Silber und Gold.

Gran

4	Carati		
144	36	Quarti	
576	144	4	Oncia
4608	1152	32	8 Marca

8. Eintheilung der Spanischen Mark zu Silber.

Granos

12	Tomines				
36	3	Adarmes			
72	6	2	Ochavas		
576	48	16	8	Oncas	
4608	384	128	64	8	Marco

9. Zur Vergleichung der vorher genannten, und einiger anderer Gewichte unter einander, dient folgende Tabelle. Die vierte Zeile giebt die Schwere in Holländischen Azen an. Die dritte Zeile ist so zu verstehn: 100 Eölnische Mark sind so viel als 93 Amsterdamer Mark; auch so viel als 99¹²⁰ Augsburger Mark; oder so viel als 99¹³⁰ Berliner Mark, u. s. w. Ohne mich in eine Critik dieser Gewichtvergleichung einzulassen, theile ich doch eine Anmerkung des sel. Münzdirector Schlemm mit. Kruse giebt für die Verhältniß der Berliner Mark 99,77 an; aber da 500 Mark Berliner = 501 Mark Eölnisch, wie er auch selbst sagt, so sind 100 Mark Eöln. = 99,8003 : : Berliner. Auch die Verhältniß der Augsburger Mark scheint unrichtig zu seyn; denn 100 Mark Eöln. sollen nur etwas mehr als 98 Mark 13 Loth Augsb. seyn. — Nach der im Jahre 1767 vorgenommenen Rectificirung soll die Eölnische Mark der Augsb. gleich seyn, und sich zur Wiener verhalten, wie 6 zu 5; aber man sehe Bussé Kenntnisse des neuern Münzwesens I S. 80.

Länder.	Gewicht.	Verhältniß.	Holländi- sche Maßen.
Amsterdam	Mark	95.	5120
	Duncen	760.	640
Augsburg	Mark	99.02	4912
Berlin —	Mark	99.77	4875
Edln —	Mark	100.	4864
Dänemark	Mark	99.51	4888
England	Troypfund	62.63	7766
	Dunces	751.6	647½
Frankreich	Mark	95.48	5094
	Dnces	763½	636¼
Geneve	Mark	95.48	5094
Genua —	Pfund	73.56	6612
	Oncie	882.8	551
Napoli —	Pfund	72.85	6677
	Oncie	874.2	556½
Nürnberg	Mark	97.82	4972
Portugal	Mark	101.84	4776
	Oncas	814.7	597
Rom —	Pfund	68.6	7090
	Oncie	823.2	590½
Span. Silb.	Mark	101.42	4796
	Oncas	811½	599½
Gold	Castellan.	5070.9	95.92
Venedig	Pfund	65.24	7456
	Mark	97.87	4970
	Oncie	782.9	621¼
Wien	Mark	83½	5837

§. 6.

Die Feinheit des Silbers bestimt man in Teutschland dadurch, daß man angiebt, wie viele Theile des Ganzen, welches man eine Mark nennet, Silber sind; wobey man das

Ganze zu 16 Loth, oder, da jedes Loth in 18 Gran getheilt wird, zu 288 Gran annimmt. Ganz feines Silber heißt also 16 löthig. Inzwischen ist auch die Bestimmungsart nicht in allen Ländern, auch nicht einmal in allen Gegenden von Teutschland, gänzlich etweler.

1. Das Silber, welches in Augsburg, Nürnberg, Wien, Straßburg, Königsberg, Kopenhagen, gesetzmässig verarbeitet wird, ist 13 löthig, das ist, $\frac{1}{2}$ sind Silber, und $\frac{1}{2}$ sind Zusaß. In Hamburg, Berlin, Danzig, und überhaupt in Niedersachsen, wird gemeinlich nur 12 löthiges Silber verarbeitet, oder solches, wovon nur $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ wirklich Silber ist. Man nennet dieß die Probe, und sagt z. B. Augsburger Probe ist 13 löthig. Inzwischen sind die Angaben der Silberproben verschiedener Dertter verschieden.

Loth	Gran	Loth	Gran
1	18	9	162
2	36	10	180
3	54	11	198
4	72	12	216
5	90	13	234
6	108	14	252
7	126	15	270
8	144	16	288

2. In Augsburg und Nürnberg wird zwar das Ganze auch zu 16 Loth angenommen; aber die Eintheilung weicht von der ersten etwas ab.

16 Loth = 64 Quentchen = 256 Pfennige.

1 Loth = 4 Quentchen = 16 Pfennige.

1 Quentchen = 4 Pfennige.

So wird z. B. daselbst das Staubsilber, oder gelbente Silber, zu 15 Loth 3 Quent. 2 Pfen. fein; und ein Louis-blanc, oder alter französischer Thaler, zu 14 Loth 2½ Quent. fein angegeben.

3. In Frankreich theilet man das Ganze in 12 Deniers, und den Denier in 24 Grains. Das Silber, welches argent le roy genant wird, hat 11 den. 10 grains fein. Aber eine Mischung, die unter 6 den. ist, wird billon d'argent genant.

Deniers	Grains.	Deniers.	Grains.
1	24	7	168
2	48	8	192
3	72	9	216
4	96	10	240
5	120	11	264
6	144	12	288

4. In Amsterdam hat man folgende Eintheilung:

1 Mark = 12 Pfennige = 288 Gran.

1 Pfennig = 24 Gran.

Zuweilen theilet man auch noch einen Gran weiter in 24 Theile. Die feinen Lüneburgischen Zwendrittel-Stücke, welche, nach der deutschen Bestimmung, 15 Loth 16 Gran fein sind, werden in Amsterdam, 11 Pfen. 21 Gran fein angegeben.

5. In England ist die bereits oben angezeigte Eintheilung gebräuchlich.

1 Pound = 12 Ounces = 240 Penny-wheigts.

1 Ounce = 20 dwts.

3. B. das standard-silver hält 11 ounces 2 dwts, oder $11\frac{1}{8}$ ounces fein.

S. 7.

Gold wird in Teutschland, Holland, Frankreich, Venedig, und überhaupt in den meisten Ländern, mit demselbigen Gewichte gewogen, dessen man sich bey'm Silber bedient; hingegen hat man, zur Bestimmung der Feinheit, meistens eine besondere Eintheilung angenommen.

1. In Teutschland wird die Feinheit nach Karat und Gran bestimmt.

1 Mark fein = 24 Karat = 288 Gran.

1 Karat = 12 Gran.

Eben diese Eintheilung ist auch in Augsburg und Nürnberg gebräuchlich, doch bedient man sich daselbst zuweilen, auch bey'm Golde, der Silberrechnung. Zu geschwinde Vergleichung des Karatgewichts mit dem Lothgewicht, dient folgende Tabelle.

Karat.	Loth.	Karat.	Loth.
1	$\frac{2}{3}$	13	$8\frac{2}{3}$
2	$1\frac{1}{3}$	14	$9\frac{1}{3}$
3	2	15	10
4	$2\frac{2}{3}$	16	$10\frac{2}{3}$
5	$3\frac{1}{3}$	17	$11\frac{1}{3}$
6	4	18	12
7	$4\frac{2}{3}$	19	$12\frac{2}{3}$
8	$5\frac{1}{3}$	20	$13\frac{1}{3}$
9	6	21	$14\frac{1}{3}$
10	$6\frac{2}{3}$	22	$14\frac{2}{3}$
11	$7\frac{1}{3}$	23	$15\frac{1}{3}$
12	8	24	16

2. Frankreich hat folgende Abtheilung;

1 Marc = 24 Carats = 768 Grains.
1 Carat = 32 Grains.

3. Die Amsterdamer Theilung ist:

1 Mark = 24 Karat = 288 Gran.
1 Karat = 12 Gran.

Oft theilet man auch noch einen Gran in 24 Theile.

4. In England bestimmt man die Feinheit des Goldes entweder nach a pound carat, oder nach an ounce carat. In beyden Fällen ist die Eintheilung einerley; nur nimt man in erstem, ein Pfund, und im letztem, eine Unze für das Ganze an.

1) 1 pound = 12 ounces = 24 carats.
1 carat = 4 grains.
1 grain = 4 quarters.

Von diesem Gewichte ist 1 carat = 10 dwts Troy; 1 grain = 2 dwts 12 grains Troy; 1 quarter-grain = 15 grains Troy.

2) 1 ounce Troy = 24 carats,
1 carat = 4 grains.
1 grain = 4 quarters,

Von diesem Gewichte ist also 1 carat = 20 grains Troy; und 1 carat grain = 5 grains Troy.

3. B. One pound, or one ounce of stand-ard-gold, must contain 22 carats of fine gold, one carat of fine silver, and one carat of fine copper, which together make 24 carats; or 2 one pound, or one ounce of troy-weight,

5. Karat soll vom Arabischen Karātā, zertheilen, entstanden seyn.

S. 8.

Weil bey'm Probiren, Feinbrennen oder Affiniren des Silbers, allemal etwas Silber, am meisten aber wenn das Treiben nicht mit der größten Geschicklichkeit und Vorsicht verrichtet wird, durch den Bleytauch verlohren geht; noch mehr aber sich in die Kapelle zieht, und dieser Abgang auf jede Mark ungefähr 2 Gran zu betragen pflegt, so wird, wenn 15 Loth 16 Gran von der Kapelle kommen, das Silber für fein, auch wohl zu 16 löthig, angegeben. So ist F. S. oder fein Silber auf unsern guten Harzmünzen zu verstehen.

1. Weil nach dem Leipziger oder dem Reichsfuß die feine Mark in groben Münzen zu 12 Rthlr. ausgebracht werden soll, so wiegen 12 Rthlr. von unsern feinen $\frac{2}{3}$ Stücken, 1 Mark 2 gr. oder 1 Mk. $\frac{2}{3}$ Quent. und aus einer Mark feiner $\frac{2}{3}$ Stücke werden 11 $\frac{1}{2}$ Rthlr. gezählet. Also werden die im S. besmerkten 2 Gran wieder eingebracht.

S. 9.

Eine Mark feines Silber oder Gold wird eine feine Mark, oder eine Mark fein genannt. Gingegeben eine Mark der legirten edlen Metalle heißt eine rauhe oder beschickte Mark. Ihr Gehalt an Silber oder Gold heißt das Korn.

- I. Das legirte ausgemünzte Silber pflegt im Handel *lega bassa* genant, und dem *Argento fino* entgegengesetzt zu werden. Jenes kostet, ungeachtet des Zusatzes von Kupfer und der Münzkosten, zuweilen um $\frac{1}{100}$ weniger, als letzteres. Der gutwillige Teutsche bezahlte den Holländern und Franzosen sogar die Münzkosten, wenn er ihre Ducaten, Louis d'or und Laubthaler annimmt; dahingegen jene die teutschen Münzen nur für *billons* bezahlten. Allerley von verschiedenem Gehalte zusammen geschmolzenes Gold und Silber, wird *Pagament* genant.

§. 10.

Zu jeder Art Münze muß nicht allein das Korn der rauhen Mark fest gesetzt werden, sondern auch wie viel Stücke dieser Münze aus einer rauhen Mark werden sollen, oder wie viel jedes Stück wiegen soll. Dieß heißt das *Schrot*. Um also eine Münze, ihrem innern Werthe nach, zu bestimmen, muß man ihr Korn und Schrot, oder, wie man ehemals redete, *Witte* und *Gewicht*, angeben.

- I. Zum Beispiel, von den constitutionsmäßigen *Speciesreichsthalern*, ist das Korn 14 Loth 4 Gran; das Schrot 2 Loth; das ist, ihre rauhe Mark hält 14 Loth 4 Gran Silber, und jeder *Speciesreichsthaler* wiegt 2 Loth, daß also aus einer beschickten Mark 3 Stück gemacht sind.

§. II.

Also bey den beschlachten Münzen besteht die Richtigkeit weder im Schrot allein, noch im Korn allein, sondern in einer genauen Vergleichung des einen mit dem andern; oder jede Münze muß im Schrot und Korn recht seyn. Da sind nun folgende Münzfälle möglich:

- | | |
|----|---|
| 1. | an Schrot zu leicht, an Korn zu schlecht. |
| 2. | — — zu leicht, — — recht. |
| 3. | — — zu leicht, — — zu gut. |
| 4. | — — recht, — — zu schlecht. |
| 5. | — — recht, — — recht. |
| 6. | — — recht, — — zu gut. |
| 7. | — — zu schwer, — — zu schlecht. |
| 8. | — — zu schwer, — — recht. |
| 9. | — — zu schwer, — — zu gut. |

So werden diese Münzfälle gewöhnlich angegeben, von denen nur der mittlere eintreten soll. Aber in 3 und 7 heben sich die Fehler einander bergestalt auf, daß die Münzen so viel edles Metall wirklich enthalten können, als sie nach dem Gesetze haben sollen; und die Fälsche, wobey die Münzmeister verlihren würden, sind gar nicht zu vermuthen.

- I. Münzen, welche am Schrot, oder Korn, oder an beyden zu gut sind, verschwinden bald, weil sie von den Rippern und Wippern aufgesucht, beschnitten oder eingeschmolzen werden. Diese Benennung kam im Anfange des 17ten Jahrhunderts auf. Den Ursprung derselben erklärt Melzer in der
Schnee

Schneebergischen Chronik S. 964. Die Aufwechsler, sagt er, legten die guten Groschen und andere Münzen auf ein gewisses Instrument oder Wage, und sahen, ob sie auf oder nieder fielen. Was niederfiel, behielten sie, und wechselten sie ein um geringes Aufgeld. Dadurch stieg der Thaler auf 5 bis 10 Fl. und wurde in Waaren ein grosser Aufsatz und Theurung. — Diese Herleitung wird durch die Beschaffenheit der Wage, deren man sich dabey bediente, und welche einer Wippe völlig gleicht, bestätigt. Man findet sie in Leupolds Theatro Itatico I. S. 56 beschrieben, und Tab. XVI Fig. 5; auch in von Uffenbach Reisen I S. 381 T. 32 abgebildet. Also irren diejenigen, welche unter Wippen das Auswiegen, und unter Rippen das Beschneiden der Münzen verstehen.

§. 12.

Die Schwierigkeit, das Schrot und Korn jederzeit, zumal bey kleinen Münzen, vollkommen zu beobachten, hat veranlasset, daß man die Grösse des Fehlers, welcher nicht geachtet werden soll, in den Münzordnungen bestimmt hat. Man nennt diese unstrafbare Abweichung das Remedium, welches jetzt, nachdem man die bösen Folgen dieser gesetzlichen Nachsicht lang genug empfunden hat, nachdem die Kenntniß der Münzkunst allgemeiner, und sie selbst vollkommener geworden ist, wenigstens in Gesetzen, wenn nicht in der Ausübung, wenigstens bey den gröbern Münzen

zen, theils vermindert, theils gar aufgehoben ist.

- I. In Frankreich solten, nach dem Münzdict vom Januar 1726, aus einer Mark Tropes, 30 Stäck neuer Schillingen vor gemünzt werden. Aber auf eine Mark ist im Schrot ein Remedium von 12 Grains erlaubt. Nimt man nun an, daß diesem Remedium gemäß, gemünzt werde, so werden nur $4608 - 12 = 4596$ Grains, 30 Stäck geben, und also werden auf eine Mark, oder auf 4608 Grains, $\frac{4608 \cdot 30}{4596} = 30 \frac{30}{383}$ Stäck gehen.

Nach eben diesem Edict, soll das Gold zu diesen Louisd'or 22 Karats fein seyn, aber das Remedium im Korn ist, $\frac{1}{8}$ Karat; das ist, eigentlich sollte in einer rauhen Mark 22 Karat fein Gold seyn; man ist aber auch zufrieden, wenn nur $22 - \frac{1}{8} = 21 \frac{1}{8}$ Karat darin ist.

Da in Frankreich das Remedium dem Abnige berechnet ward, so läßt sich nicht vermuthen, daß die Münzmeister stets nach dem Remedium werden gemünzt haben. Daher pflegt man, bey Vergleichung der Münzen, anzunehmen, als ob das halbe Remedium beobachtet sey. Nach dieser Voraussetzung, werden auf eine rauhe Mark meist $30,04 = 30 \frac{1}{25}$ Louisd'or gehn, und die Feinheit wird $21 \frac{1}{2}$ Karat seyn.

Bei den Silbermünzen sollen aus einer Mark Tropes 8 $\frac{1}{2}$ doppelte Ecu's, oder Louis d'argent, die in Teutschland Raubthaler heißen, gemünzt werden. Weil aber im Schrot das Remedium 36 Grains auf die Mark ist,

so werden $8\frac{1}{2}$ Ecus nur $4608 - 36 = 4572$ Grains wiegen, und auf eine ganze Mark, oder auf 4608 Grains, werden $8\frac{2}{3}$ doppelte Ecus kommen.

Das Silber soll 11 Deniers in der Feine halten; aber das Remedium im Korn ist $\frac{1}{8}$ Denier; also wird darnach zu rechnen, das Korn nur $11 - \frac{1}{8} = 10\frac{7}{8}$ Deniers seyn.

Rechnet man auch bey Silber nur das halbe Remedium, so werden $8,33 = 8\frac{1}{3}$ Stück eine Mark Tropes, und das Korn nur $11 - \frac{1}{8} = 10\frac{7}{8}$ Deniers seyn.

2. Nach Königl. Churfürstl. Kammer Verordnung wird zu Clausthal bey den groben Münzen, ein Remedium an Schrot nur von 20 Richtpfennigtheilen zugelassen. Also nur um so wenig darf ein Stück zu leicht oder zu schwer seyn.

§. 13.

Die Kosten der Münzung hat man, wie bey einer Fabrik- oder Manufactur, geschätzt, und in allen Ländern außer England, auf die Münzen, als auf die Waare geschlagen. Diese Erhöhung, welche sie dadurch über ihren innerlichen Werthe erhalten, wird der Schlag-schatz genant.

1. Ein Freund erinnert mich, nicht so allgemein zu sagen, daß man die Kosten der Vermünzung auf die Münze schlage. Allerdings machen auch die hiesigen Lande eine Ausnahme. Denn in den feinen 3 Stücken wird die Mark zu $11\frac{1}{2}$ Rthlr. ausgebracht, welches der wahre ganze

ganze Werth des Silbers ist. Eben so ist es auch mit den Species-Thalern. Man sehe die Tabelle S. 17. Uebrigens hat man den Schlagschaz schon im 14ten Jahrhunderte gekant, und schon im Jahre 1373 war die Münze zu Merseburg für 100 Mark jährlich verpachtet.

§. 14.

Der Vortheil, welchen unverständige oder unehrliche Rathgeber den Regenten aus der Münze haben erzwingen wollen, hat diese Erhöhung noch weiter getrieben und grenzenlos gemacht. Den Unterschied zwischen dem innerlichen Werthe der Münze, weniger den Schlagschaz, und dem äußerlichen Werthe, den das landesherrliche Gepräg anzeigt, benennet man, um gelinde zu reden, mit dem uneigentlichen Namen: Münzregal.

1. Auch dadurch ist diese nachtheilige Erhöhung veranlaßet worden, daß man in Ländern, wo man Gold und Silber kaufen mußte, hat münzen wollen. — *Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiunt, nisi admodum mentiantur. Cic. de offic. 1, 42.*

2. Nur wenig braucht man im technologischen Theile der Münzwissenschaft von Remedium, Schlagschaz und Münzregal zu reden. Denn diese Erfindungen sind leicht genug zu begreifen, auch leicht genug von demjenigen anzuwenden, dessen Pflicht es ist, nach einem ihm erteilten Befehle zu münzen. Aber im politischen

tischen Theile ist das Verzeichniß und die Schilderung des Unglücks, welches Unterthanen durch das gemisbrauchte Gepråg des Landesherrn haben erdulden müssen, groß und traurig. Wir Unterthanen des Königl. Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Hauses kennen die Folgen einer solchen öffentlichen Untreue, nur aus den Beyspielen anderer Länder.

§. 15.

Unter Proportion zwischen Gold und Silber, versteht man die Verhältniß des Werths dieser beyden Metalle. Sie steigt und fällt, nachdem eines von denselben seltener oder häufiger, mehr oder weniger gesucht wird. Diese wahre, practische, wankbare Proportion, worauf die Gesetze nicht wirken können, wird aus den Kurszetteln bestimmt. Aber zur Erleichterung der Gewerbe, sonderlich der inländischen, ist es nothig, gesetzlich zu bestimmen, wie sich Gold- und Silbermünzen, ohne Verabredung der Handelnden, ihrem Werthe nach, gegen einander verhalten sollen. Diese gesetzliche Proportion muß der practischen so nahe als möglich kommen, nicht beständig von ihr weit abweichen, und kan deswegen nicht unverständlich seyn. Nach ersterer richtet sich der Münzmeister bey dem Einkaufe der ählen Metalle, nach letzterer bey dem Ausmünzen.

- I. Zum Beispiel, wie man aus den Kurszetteln die wahre, und daraus die mittlere Verhältniß finden kan, mag folgender Ausgang aus den Amsterdamer Kurszetteln eines ganzen Jahres dienen.

Man findet darin den Preis der feinen Mark Gold in Warren zu 20, 21, 22, 23 bis $23\frac{1}{2}$ Karat fein, auch in Crusaden, die für 22 Karat fein gehalten werden, aber gemeinlich nur 21 Kar. $11\frac{1}{2}$ Gran fein zu seyn pflegen. Der Preis ist in Bancogeld angegeben, und nach dem Agio auf Current gebracht.

Auch findet man den Preis der feinen Mark Silber in beschlachten Warren zu 8, 12 bis 14 Loth fein, und zwar in Current angegebenen

Zählet man die Brüche der hintern Glieder der Verhältnissen zusammen, so hat man $\frac{137}{288}$; dieser Bruch mit 12 dividirt, giebt $\frac{137}{288}$; daß also die mittlere Verhältniß des Silbers zum Golde ist, wie 1 zu $14\frac{137}{288}$ oder 1: 14, 47, oder beynähe wie 1 zu 14 $\frac{1}{2}$.

Jahr und Mon.	Preis der Mark feinen Goldes.				Preis der Mark feinen Silb.		Verhältniß zwischen Gold und Silber, beynahe.
	fl. Banc.	Agio Per.	fl. In Curr.	fl. Stüb.	fl. In Curr.	fl. Stüb.	
1751							
Jul.	355	6 $\frac{1}{2}$	376	15	25	18	1 : 14 $\frac{1}{2}$
Aug.	—	5 $\frac{3}{4}$	375	8 $\frac{1}{4}$	25	18	— 14 $\frac{1}{2}$
Sept.	—	5 $\frac{1}{2}$	375	8 $\frac{1}{4}$	25	19	— 14 $\frac{1}{4}$
Octb.	—	5 $\frac{1}{2}$	374	19 $\frac{3}{4}$	25	19	— 14 $\frac{1}{4}$
Nov.	—	5 $\frac{1}{2}$	374	10 $\frac{1}{2}$	25	19	— 14 $\frac{1}{4}$
Dec.	—	5 $\frac{1}{2}$	373	8 $\frac{1}{2}$	26	—	— 14 $\frac{1}{4}$
—	—	5 $\frac{1}{2}$	—	—	25	17	— 14 $\frac{1}{4}$
1752							
Jan.	—	5	373	17 $\frac{1}{2}$	25	17	— 14 $\frac{1}{2}$
—	—	5	—	—	25	19	— 14 $\frac{1}{2}$
Febr.	—	5	375	1 $\frac{1}{2}$	25	15	— 14 $\frac{1}{2}$
März	—	5	—	—	25	11	— 14 $\frac{1}{2}$
—	—	5	373	19 $\frac{3}{4}$	25	12	— 14 $\frac{1}{2}$
—	—	5	—	—	25	13	— 14 $\frac{1}{2}$
—	—	5	—	—	25	15	— 14 $\frac{1}{2}$
April	—	5 $\frac{1}{4}$	374	6	25	17	— 14 $\frac{1}{4}$
—	—	5 $\frac{1}{4}$	—	—	25	17	— 14 $\frac{1}{4}$
May	—	5 $\frac{1}{4}$	372	18	25	15	— 14 $\frac{1}{4}$
—	—	5	—	—	25	14	— 14 $\frac{1}{4}$
—	—	5	—	—	25	13	— 14 $\frac{1}{4}$
Jun.	—	4 $\frac{1}{2}$	371	15	25	12	— 14 $\frac{1}{4}$
—	—	4 $\frac{1}{2}$	—	—	25	14	— 14 $\frac{1}{4}$
—	—	4 $\frac{1}{2}$	—	—	25	16	— 14 $\frac{1}{4}$

2. Ein anderes Beyspiel ist folgendes. Im Hamburger Curszettel vom 11 März 1774 steht: Ducat à 6 Mark . . . 18 pre. Schlechter als Banco. Also war damals 1 Ducat = 94 $\frac{1}{2}$ Schill. Banco beynahe. Also waren 8 Ducaten = 759 Schill. Banco.

610 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

Nun sind 67 Ducaten = $23\frac{1}{2}$ Karat fein Gold; also sind 134 Ducaten = 47 Karat Gold.

Ferner steht im Curszettel: Silber in Barem fein, 27 Mark 11 Schill. Banco. Also kostet eine Mark oder 24 Karat fein Silber, 443 Schilling Banco.

Hieraus findet man, nach der so genannten Kettenregel, folgende Verhältniß:

Sein Silber.	Sein Gold.
47 Karat Gold	— 134 Ducaten.
8 Ducaten	— 759 Schill. Banco.
443 Schill. B.	— 24 Karat Silber.
	3

$$\begin{array}{r} 443 \cdot 47 = 20821 \\ 305118 \\ \hline 20821 \end{array} \quad \begin{array}{r} 759 \cdot 134 \cdot 3 = 305118 \\ 65 \text{ bis } 66 \\ \hline 100 \end{array}$$

3. Wenn man den Gehalt und die Abtheilungen der Münzen eines Landes weiß, so läßt sich berechnen, welche Verhältniß zwischen Gold und Silber dabey zum Grunde gelegt ist, welches folgende Beyspiele erläutern werden.

Postlethwayt sagt in The universal dictionary of trade and commerce; the third edition, London 1766 fol. unter dem Artikel Coin:

The English gold coin is 22 carats fine, and $44\frac{1}{2}$ guineas are cut of a pound Troy; the silver coin is 11 ounces 2 penny-weights fine; that is, there are 18 penny-weights of alloy in the pound Troy, and 62 shillings are cut of the pound. Whence the value of the pound weight of fine gold will amount to

to 50 l; 19 s. 5 d $\frac{1}{2}$ sterling; and the value of the same pound weight of fine silver to 5 l. 7 s. and some what more than a farthing; viz. 67.027 s. Consequently fine gold is to fine silver as 15 $\frac{1}{2}$ to 1, whereby it appears, that gold is higher, and silver lower rated in England, than in any other nation of Europe.

Man muß wissen, daß 1 Guinea = 21 Shilling (s.); daß 1 pound (l.) = 20 s. daß 1 s. = 12 penny (d); und daß 1 penny = 4 farthing sterling ist.

Da die Englischen Goldmünzen 22 Karat fein halten, so sind 12 ounces Englischen Münzgolde = 11 ounces fein Gold.

Da 12ounc. Münzgold, oder 1 pound troy, zu 44 $\frac{1}{2}$ guineas, oder zu 44 G. 10 $\frac{1}{2}$ Sh. ausgemünzt werden, so wird 1 ounce Münzgold zu 77 $\frac{1}{2}$ Sh. ausgemünzt; oder 8 ounce, zu 623 sh.

Die Silbermünzen sind 11 ounce. 2 dwts fein, das ist, in 12 ounce, ist 11 $\frac{1}{16}$ ounce Silber, oder, welches gleich ist, in 120 ounce Münzsilber sind 111 ounce Silber enthalten.

Man werden aus 1 pound troy, oder aus 12 ounce. Münzsilber, 62 Sh. gemünzt. Man findet also die Verhältniß durch folgende Berechnung:

$$\begin{array}{rcl}
 11 \text{ } \frac{1}{2} \text{ fein Gold.} & \text{—} & 12 \text{ } \frac{1}{2} \text{ Münzgold.} \\
 8 \text{ } \frac{1}{2} \text{ Münzgold.} & 4 \text{ —} & 623 \text{ Sh.} \\
 62 \text{ Sh.} & 31 \text{ —} & 12 \text{ } \frac{1}{2} \text{ Münzsilb. s. 3.} \\
 120 \text{ } \frac{1}{2} \text{ Münzsilb.} & 10 \text{ —} & 111 \text{ } \frac{1}{2} \text{ fein Silber} \\
 \hline
 11.4.31.10 = 13640 & & 623.3.111 = 207459 \\
 207459 : 13640 = 15,2 = 15\frac{1}{5}
 \end{array}$$

Da nun 12 onoz. fein Gold zu 24½ guin.
geschmälzt werden, so wird 1 pound Troy.
zu 12 onoz. fein zu 50 L. 19 S. 5½ d.
zugebracht.

Da ferret 1 lb. reine fein Silber zu 62
 lb. vermehret werden, so wird 1 pound troy
 fein Silber, zu 3 l. 7 sh. 11¹¹ farthingen oder
 wie Postlethwaite angibt, zu 67. 227 sh. =
 67. 227 sh. angesetzt.

4. Berechnung des Verhältniß bey den Französ-
schen Münzen. In Frankreich wurden, nach
dem halben Remedium (§. 12, 1), aus einer
Mark oder 24 Karat, die $21\frac{3}{4}$ Karat fein
sind, 30, $\frac{1}{50}$ Stück Schild = Louisd'or gemünzet.
Also werden in 32 Mark Münzgold 699 Karat
fein seyn; und 100 Mark Münzgold werden
3004 Stück Louisd'or geben.

Aus einer Mark Silber von 12 Deniers, die $10\frac{1}{2}$ Den. fein halten, wurden 810 $\frac{1}{2}$ St. Louisd'argent geprägt. Also geben 100 Mark Münzsilber 833 Stück Louisd'argent; und 16 Mark haben 175 Den. Silber. Der Louisd'or hat 24 Livres; und der Louisd'argent 6 Livres. Also

1 Mr. fein Gold	—	24 Mr. f. Gold.	2
699 Kar. fein Gold	—	32 Mr. Münz.	2
100 Mr. Münzgold	—	3004 St. Louisdor	
1 Louisd'or	—	24 Livres.	14
6 Livres	—	1 Louis d'argent.	
833 Louis d'argent	—	100 Mr. Münzsilb.	
10 Mr. Münzsilb.	—	175 Den. fein Silb.	
10 Den. Silber	—	1 Mr. fein Silber	

$$699.833 = 582267 \quad 2.2 \ 3004.4 \ 175 = 8411200$$

$$8411200 : 582267 = 14.44 = 14\frac{1}{2}.$$

5. Im Jahre 1777 den 5^{ten} May galt in Paris die Mark feines Silber 53 Livres 15 Sols; und die Unze feines Gold 99¹/₂ Livr. Also die Mark 796 Livres. Also war die Verhältniß wie 53¹/₂ zu 796 = 1 : 14 $\frac{174}{215}$.

In eben diesem Jahre den 4 und 11 Jul. galt in Amsterdam die Mark feines Silber 25 St. 17 St. und die Mark feines Gold 355 St. Banco, oder mit 5¹/₂ Procentagio, 374 St. 10¹/₂ St. Current. Also war die Verhältniß 25 $\frac{17}{20}$: 374 $\frac{101}{40}$ = 517 : 14981.

$$1034 \cdot 14981 = 10341 \cdot 14981 = 1 : 14\frac{1}{2}$$

benähert.

In demselben Jahre den 4 Jul. ward in London 1 Unze Münzgold mit 5 S. 7¹/₂ d. und 1 Unze Münzgold mit 4 Pfund Sterling bezahlt. Nach S. 611. sind 12 Unzen Münzgold = 11 Unz. feines Gold; und 120 Unzen Münzsilber = 11 Unz. feines Silber.

293 De

614 Zwey und dreyßiger Abschnitt.

Da nun 1 Unze Münzsilber 5 S. $7\frac{1}{2}$ d. oder 32 Pfund Sterl. galt, so kosteten 32 Unzen, 9 Pf. Sterl. Die Rechnung ist also folgende:

11 $\frac{3}{4}$ feines \odot —	12 $\frac{3}{4}$ Münzgold
1 $\frac{3}{4}$ Münzg.	4 Pf. Sterl.
9 Pf. St. —	32 $\frac{3}{4}$ Münzsilber.
120 $\frac{3}{4}$ Münzsilb. 10 —	111 $\frac{3}{4}$ feines Silber
<hr/>	
990: 14208 = 1: 14 $\frac{1}{2}$ bey nahe.	

S. 16.

Münzfuß heißt die obrigkeitliche Bestimmung des Schrots und Kornes der gangbaren Münzen. Er determinirt: 1 die Verhältniß des Goldes und Silbers; 2 den Preis, der seinen Mark der edlen Metalle; 3 die Legirung derselben zu jeder Münzart; 4 die Kosten der Legirung und Münzung; 5 die Anzahl der Stücke jeder Art, welche aus einer feinen und rauhen Mark gemacht werden sollen. — Derjenige Münzfuß heißt schwerer, wornach die Münzen feiner ausgeprägt werden; Höher heißt derjenige, wornach die feine Mark höher ausgebracht wird. So ist der 20 Fl. Fuß höher als der 18 Fl. Fuß, aber letzter ist schwerer als der erste. Die Gulden nach dem niedrigeren Münzfüße sind reicher oder schwerer an Silber, als die nach dem höhern Fuße, nach welchem mehr Stück

Stücke aus einer feinen Mark gemacht werden.

1. Aus dem gegebenen Schrot und Korn einer Münze, findet man leicht, wie hoch die feine Mark ausgemünzet worden. Z. B. Seit dem Jahr 1759 ist das Schrot der Egr. Stücke 125 auf die raube Mark; und das Korn ist 6 Loth 12 Gr. Also $6\frac{1}{2}$ Loth fein geben 125 Stk. daher geben 16 Loth 12 Thal. 18 Mgr. Der Preis der rauhen Mark ist 125 Egr. = 5 Thal. 7 Mgr. 4 Pf.

Will man sich dabey der unten §. 45 beygefügtten Tabelle über den Gehalt der Goldmünzen bedienen, so ist die Rechnung folgende: Z. B. 125 $\frac{1}{2}$ Holländische Aazen geben 1 Georged'or, also geben 4864 Aazen ungefähr 38 $\frac{1}{2}$ Stück. Also ist die feine Mark Gold, der Georged'or zu 5 Thaler gerechnet, zu 193 $\frac{1}{2}$ Thal. ausgebracht. Man darf daher nur 4864 mit der Anzahl der Aazen, welche die dritte Zeile angiebt, dividiren, um zu wissen, wie viel Stück aus einer feinen Mark geprägt worden sind.

In den neuen Dänischen Ducaten ist die feine Mark zu 4864: 57 $\frac{1}{2}$ = 84 $\frac{1}{2}$ Ducat. bey nahe ausgebracht; da nun der Ducat 2 Thal. ist, so macht dieß 169 $\frac{1}{2}$ Thlr.

Will man sich der Tabelle über die Silberrmünzen §. 46 bedienen, so dividirt man 4864 mit der Zahl der dritten Zeile; z. B. in den alten Speciedthl. ist das feine Silber, die Mark ausgebracht zu 4864: 549 $\frac{1}{2}$ = 9 Spec. rthlr. = 12 Thl.

610 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

Wenn nur Vielfachzahlen der ersten Ordnung angegeben sind, so fällt die Antwort zuweilen etwas wenig zu gering aus.

2. Aus dem Preise und dem Korn, das Schrot zu finden, oder wie viel Stück auf die rauhe Mark gehn. Z. B. nach dem Hannoverschen Münzfuß, wird die feine Mark zu 12 Thal. ausgebracht, und zu den 4 Mariengroschen Stücken ist das Korn 10 Loth 12 Gr. Da nun 16 Loth, 12 Thal. in 4 Mgr. Stücken, oder $12 \cdot 9 = 108$ Stück gehn, so gehn auf $10\frac{1}{2}$ Loth, 72 Stück.

3. Aus dem Preise und dem Schrot, das Korn zu finden. Z. B. in dem Wiener Conventions-Fuß, ist die feine Mark zu 10 Stück, oder 10 Convent. Thalern, und das Schrot zu $8\frac{1}{2}$ Stück gesetzt. Also 10 Stück sind 16 Loth fein, und $8\frac{1}{2}$ Stück enthalten $13\frac{1}{2}$ Loth fein.

§. 17.

Die merkwürdigsten Veränderungen des deutschen Münzfußes sind folgende:

1. Der Sächsische Fuß, vom Jahre 1667, wornach Sachsen und Brandenburg die Verhältniß 1 zu $13\frac{1}{2}$ beobachteten, und die feine Mark Silber zu $10\frac{1}{2}$ Thal. oder zu 15 Fl. 45 Kr. ausmünzen wollten.

2. Der Leipziger Fuß vom Jahre 1690, oder der 18 fl. Fuß, wornach Sachsen, Brandenburg und Braunschweig die Verhältniß 1 zu $15\frac{1}{10}$ annehmen, und die feine Mark

Markt Silber in Zwendrittheiln und Eindrittheiln zu 24 Thal. oder 18 fl. anbringen wolten. Zu Torgau veraltete man sich, in eben dem Jahre, über die Ausmünzung der Silbermünzen. Dieser Leipziger Fuß ward im Jahre 1743 zum Reichesfuß angenommen. / 38.

3. Der Preussische oder Graumannsche Fuß, wornach Preussen im Jahre 1750 die Verhältniß 1 zu 134, andere sagen 131 $\frac{1}{2}$, andere 131 $\frac{70}{100}$ annahm, und die feine Mark Silber zu 14 Thalern ausmünzte.

4. Der Conventions-Fuß oder 20 fl. Fuß vom Jahre 1753, 1754, wornach die Verhältniß 1 zu 147 $\frac{1}{2}$ festgesetzt, und die feine Mark Gold zu 283 fl. 5 Kr. 37 $\frac{1}{2}$ L. und die feine Mark Silber zu 20 fl. ausgebracht wird. (S. Leipziger Intelligenzblatt 1773 S. 92. Im Braunschweigischen ist die Verhältniß 14 $\frac{1}{2}$. S. von Pratten Ausgabe zu der gründlichen Nachricht vom Münzwesen 1768 S. 30.)

Nur Churbraunschweig hat den Leipziger Fuß behalten. Oesterreich, Sachsen und Braunschweig-Wolfenbüttel haben den Conventionsfuß; der Schwäbische Kreis und die meisten Stände des Fränkischen Kreises den 24 fl. Fuß angenommen.

Die Erklärung so wohl, als die Beurtheilung der verschiedenen Abänderungen des Münzfußes, gehöret vielmehr in den politischen, als technologischen Theil der Münzwissenschaft, daher mit obige kurze Nachricht hier hinlänglich scheint. Man vergleiche Hrn. Profess. Grelmanns historisch-statistisches Handbuch von Teutschland: Strübingen 1801. 8. I. S. 249. Inzwischen dient zu mehrer Erläuterung folgende Tabelle über den Leipziger Fuß, wonach die Churbraunschweigischen Münzen geschlagen werden. Da nach dem Reichsfuß die Verhältniß des Goldes 15¹⁰ und der Preis der feinen Mark Silber 12 Rthlr. ist, so ist der Preis der feinen Mark Goldes 181¹ Rthlr. = 181 Rthlr. 7 Mgr. 1¹ Pf. So hoch ist denn auch die Mark Gold in Ducaten ausgebracht, nämlich zu 181¹ Rthlr. = 181 Rthlr. 6 Mgr. 4¹ Pfen. brynähe. Die Georgesh'd'or, welche alle in Hannover geschlagen sind, sind eben so wenig, als die Carls d'or und Mars d'or, reichsgesetzmäßige Münzen, sondern nur Landmünzen. So viel ich weiß, ist der Gehalt der ersten 21 Karat 9 Gr. Darnach würde zwar die feine Mark nicht völlig auf 181 Rthlr. 6 Mgr. 4¹ Pf. kommen, aber vielleicht ist solches durchs Schröten eingebracht worden, so das vielleicht etwas über 35 Stück auf die rauhe Mark gehen. Die 4 Gran Silber, welche in der Tabelle bey den Ducaten genant sind, verdienen der Erwähnung nicht, da dieser Zusatz im Reichsabchiede nicht vorgeschrieben, also die weiße Legirung der Harzducaten willführlich ist, und nicht mit in Rechnung kömt. In den Goldgulden ist die Mark feines Gold ebenfalls zu dem oben angezeigten Preise, so wie die Mark feines Silber zu 12 Rthlr. ausgebracht worden.

Namen.	Korn.			Preis der feinen Mark.			Preis der rauhen Mark.		
	Karat	St	Gran	Scrot	℥	℔	℥	℔	℥
George d'or	⊙	21	9	35	181	6	4 $\frac{3}{4}$	163	12
Ducaten	⊙	23	8	67	181	6	4 $\frac{3}{4}$	178	24
	⊙		4						
Goldgulden	⊙	18	10	72					
	⊙	3	8						
	♀	1	6						
$\frac{2}{3}$ Stücke	⊙	15	16	18	12			11	33
Drittel	—	15	16	36	12			11	33
$\frac{1}{3}$ Thaler	—	15	16	72	12			11	33
Speciesthl.	—	14	4	8	12			10	24
4 Mgr. St.	—	10	12	72	12			8	
3 Mgr. St.	—	8		74 $\frac{1}{4}$	12	13	4	6	6 6
2 Mgr. St.	—	8		111 $\frac{3}{8}$	12	13	4	6	6 6
Gutegr. St.	—	6	12	125	12	18		5	7 4
Mariengr.	—	5	14	162 $\frac{1}{2}$	12	18		4	18 4
6 Pfen. St.	—	4		156	13			3	9
4 Pfen. St.	—	4		234	13			3	9
3 Pfen. St.	—	4		312	13			3	9

Sechszwey und Dreyßigster Abschnitt:

2. Tabelle über den Conventions-Fuß, nach dem
Wiener Münzdict vom 12 Januar 1754.

Namen	Korn.		Schrot	Berth.		Preis der feinen Mark.		
	Karat.	Gran		fl.	Kr.	fl.	Kr.	S.
Ducaten	⊙ 23	8	67	4	10	283	5	377
	⊙	4						
Carblinen 3fa- che Goldguld.	⊙ 18	6	24	9	12	286	26	2137
	⊙	3	8					
Max d'or, dop- pelt Goldguld.	⊙ 18	6	36	6		286	26	2137
	⊙	3	8					
Goldgulden	⊙ 18	6	72	3		286	26	2137
	⊙	3	8					
Wiener Con- ventionsthaler	⊙ 13	6	8½	2		20		
Guldiner	— 13	6	16½	1		20		
Halbe Guldin.	— 13	6	33½		30	20		
Siebenzehener	— 8	16	39		17	19	53	128
Halbe Kopff.	— 8		60		10	20		
Einbener	— 7	17	84		7	19	44	128
Ganze Kopff.	— 9	6	35		20	20		
Kaiserergroschen	— 5	9	137½		3	20		
Kreuzer					1	22		

Es leich, deutlich und äußerlich läßt sich die Beschaffenheit des Preussischen Fußes nicht angeben.

Sunt, — quorum
Forma semel mota est, h. hoc renovamine mansit;
Sunt, quibus in plures tus est transire figuras.
Ovid. metam. VIII, 731.

Inzwischen versichert man, folgendes durch genaue Untersuchungen gefunden zu haben. Im Jahre 1750 ist die Mark fein Silber in Reichsthalern zu 14, und in den Kleinern Münzen zu 14 $\frac{1}{2}$ ausgemünzet worden; im J. 1753 zu 15 Thal.; im Jahre 1755 zu 15 $\frac{1}{2}$; im Jahre 1756 zu 16; im J. 1757 zu 16 $\frac{1}{2}$; und im Jahre 1759 zu 20 $\frac{1}{2}$ Thalern. Im dem Königl. Preussischen Münzedit vom 29 März 1764 kam die Benennung: mittlerer Graumannischer Fuß vor, wornach die feine Mark zu 14 $\frac{1}{2}$ Thal. ausgebracht zu seyn scheinet. Aber seit dem Jahre 1764 ist die Mark feines Silber durchgängig zu 14 Thal. ausgemünzet worden. 100 Rthlr. ganze, halbe und Viertelthaler müssen jetzt 9 Mark 8 Loth; 100 Rthlr. in Achtgroschenstücken 10 M. 5 L.; 100 Rthlr. in Viergroschenstücken 13 Mark, und eben so viel in Zweygroschenstücken 18 Mark wiegen.

4. Die feine Mark Silber ist auf dem Harze im Jahre 1595 an Kaiserergulden, deren einer 21 Ggr. war, zu 8 Thal. 18 Ggr.; gegen Ende des Jahres 1639 zu 9 Thal.; von 1652 bis 1667 erst zu 10 Thal., hernach zu 10 Thal. 12 Ggr.; im Jahre 1674 zu 10 Thal. 22 Mgr.; im Jahre 1675 zu 10 Thal. 24 Mgr.; und endlich 1690 zu 12 Thal. ausgemünzet worden. Vom Jahre 1599 bis 1566

1566 ist den Guldengroschen, Thaler und andern Geldarten, der äußerliche Werth gelassen, aber der innerliche Gehalt verringert worden. Nach dem Jahre 1566 hat man den innerlichen Werth, bey der Beschickung einer feinen Mark, beybehalten; hingegen ist nach und nach der äußerliche Werth erhöht worden.

5. Der so genannte 24 Guldenfuß ist kein besonderer Münzfuß, keine Verschlimmerung des 20 Fl. Fußes, sondern nur eine Erhöhung des äußern Werthes der nach dem 20 Gulden-Fusse ausgeprägten Münzen. Darnach werden also 20 Fl. für 24 Fl. gerechnet, die 20 Kreuzerstücke werden für 24 Kreuzer, die 10 Kreuzerstücke für 12 Kreuzer, also die 5 Kreuzerstücke für 6 Kreuzer gerechnet. Diese Weise zu rechnen ward von Bayern im J. 1766 und von den benachbarten Ständen, als eine bequeme Rechnung gestattet, wiewohl sie nichts wesentliches ändert und nur eingebildete Vortheile haben kan. Sie ist in Regensburg, Augsburg, im ganzen Bayerischen, bald hernach auch im Schwäbischen Kreise üblich geworden. Wer also aus dem Oesterreichischen nach Bayern oder Schwaben kömmt, dem wächst, so bald er über die Gränze tritt, was er in Conventionsgelde bey sich hat, um 20 Prozent, jedoch ohne daß er dadurch reicher wird, weil die Preise aller Bedürfnissen in gleicher Verhältniß steigen, und weil, so bald er jene Länder verläßt, die Barschaft, welche er bey sich hat, wiederum um 20 Prozent abnimmt. So gelten beyhm Spiele wohl Kreuzer für Groschen, und nach geendigtem Spiele wieder für Kreuzer. Nach der Frankfurter Verordnung vom

vom 3. Febr. 1786 sollen dort keine andere Münzen, als solche, welche nach dem Conventionsfusse geprägt sind, umlaufen, und diese sollen zwar im Handel und Wandel nach dem so genannten 24 Guldenfuss, aber in den öffentlichen Kassen nur nach dem 20 Guldenfusse angenommen werden. Darnach wird in Frankfurt 1 Gulden Conventionsgeld zu 72 Kreuzer gerechnet, gezahlt, oder ausgegeben, der hingegen in den öffentlichen Kassen nur zu 60 Kreuzern gerechnet wird. Inzwischen sind denn doch einzelne Kreuzer mittelst als Scheidemünze geprägt worden, deren 72 Stücke auf einen Gulden gehn.

6. Landmünzen heißen solche, deren Korn und Schrot die Reichs-Münzordnung nicht bestimmt hat, und die also ein Reichsstand nach eigenem Belieben prägen läßt. Zu diesen gehören die Pistolen, welche eine Nachahmung der in manchen Theilen von Teutschland gangbar gewordenen Louis d'or sind, deswegen sie George d'or, Carl d'or, Friedrich d'or, August d'or, genant werden. Sie gehen deswegen gemeiniglich außer Lande nur nach solchen Gegenden, wo gleichfalls die Louis d'or beliebt sind.

§. 18.

Wenn bestimmt worden ist, nach welchem Münzfusse eine gewisse Art Münze geprägt werden soll, so muß darnach die Beschickung des Tiegels geschehn, das ist, das reine Silber oder Blichsilber muß, nach jener Vorschrift, legirt, und das schon legirte Silber
mit

mit andern dergestalt verfährt werden, daß die rauhe Mark das gehörige Korn erhalte.

I. Die zur Befestigung des Tiegels nöthigen Berechnungen, sind in verschiedenen Büchern, welche unter dem viel zu ausgedehnten Titel: Minzmeister, Münzwardein, bekannt sind, gelehrt worden. Zum Beispiele mag hier folgendes dienen:

Es sey gegeben der Gehalt einer Mark feinem, und der Gehalt eines geringern Silbers; man will finden, wie viel von beyden genommen werden müsse, damit die Mark einen bestimmten mittlern Gehalt bekomme.

Es sey der Gehalt des feinen Silbers $= a$, der Gehalt des geringern $= b$, und der mittlere Gehalt, den das Gemisch erhalten soll, $= c$. Man nehme an, daß zu einer Mark von dem feinem Silber x genommen werden müsse, so wird von dem geringern $1 - x$ zu nehmen seyn. Also $a \cdot x + b \cdot (1 - x) = c$, oder $a \cdot x + b - b \cdot x = c$. Aus dieser Gleichung wird, nach Abziehung der Größe b , und nach der Division mit $a - b$,

$$x = \frac{c - b}{a - b}.$$

Also um zu finden, wie viel man von dem feinem Silber nehmen müsse, ziehe man von dem verlangten Gehalte den Gehalt des geringern Silbers ab; den Ueberschuß dividire man mit der Differenz des Gehalts des feinen und geringern Silbers.

Der

Der Antheil, der von dem geringern Silber zu einer Mark genommen werden muß, wird gefunden, wenn x von 1 abgezogen wird, oder wenn man $\frac{c-b}{a-b}$ von 1, oder von $\frac{a-b}{a-b}$ abzieht. Also $1 - x = \frac{a-b-c+b}{a-b}$

Nach Aufhebung der entgegengesetzten Größen des Zählers, bleibt $1 - x = \frac{a-c}{a-b}$

Also um zu finden, wie viel man von dem geringern Silber nehmen muß, ziehe man von dem Gehalte des feinem Silbers den verlangten mittlern Gehalt ab; den Ueberschuß dividire man mit der Differenz des Gehalts des feinem und geringern Silbers.

Erstes Beyspiel. Der Gehalt des feinem Silbers, oder a , sey 12 löthig; der Gehalt des geringern Silbers, oder b , sey 4 löthig; der Gehalt des Gemengs, oder c , soll seyn 6 löthig. Also muß zu einer Mark von dem feinem Silber genommen werden $\frac{6-4}{12-4} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ Mark.

Von dem geringern Silber muß dazu kommen $\frac{12-6}{12-4} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ Mark.

Zweytes Beyspiel. Das feinere Silber sey $14\frac{1}{2}$ löthig; das geringere sey 9 löthig; das Gemeng soll seyn $12\frac{1}{2}$ löthig. Alsdann muß von dem feinem genommen werden $\frac{12\frac{1}{2}-9}{14\frac{1}{2}-9} = \frac{3\frac{1}{2}}{5\frac{1}{2}} = \frac{7}{11}$ Mark; also vom geringern $\frac{4}{11}$ Mark.

Rr

Pro:

Probe. Eine Mark des feinem Silbers hält $14\frac{1}{2}$ Loth Silber; also halten 71 Mark desselben, $9\frac{1}{2}$ Loth. Ferner eine Mark des geringern Silbers hält 9 Loth; also halten 71 Mark desselben, $3\frac{1}{2}$ Loth. So hat denn eine Mark des Gemengs $9\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2} = 12\frac{1}{2}$ Loth Silber.

Drittes Beyspiel. Es sey $a = 15$ löthig; $b = 3$ löthig; das Gemeng oder $c = 14$ Loth 4 Gran, oder $14\frac{1}{3}$ löthig. Als dann ist der Antheil des feinem Silbers $\frac{10\frac{1}{3}}{17\frac{1}{3}}$ Mark, und der Antheil des geringern $\frac{3\frac{2}{3}}{17\frac{1}{3}}$ Mark.

$$2. \text{ Da der Antheil des feinem Silbers} = \frac{c-b}{a-b}$$

und der Antheil des geringern $= \frac{a-c}{a-b}$, so müssen sich die Gewichte, die von beyden Arten Silber genommen werden müssen, verhalten, wie die Zähler dieser gleichnamigen Brüche, oder wie $c-b$ zu $a-c$.

Gesetzt, der Münzmeister habe, nach dem zweyten Beyspiele, von dem feinem Silber, $37\frac{1}{2}$ Mark; wie viel muß er dazu von dem geringern nehmen, damit das Gemeng den verlangten Gehalt bekomme? Hier ist $c-b = 12\frac{1}{2} - 9 = 3\frac{1}{2}$; und $a-c = 14\frac{1}{3} - 12\frac{1}{2} = 2$. Also muß die Verhältniß seyn $3\frac{1}{2}$ zu 2, oder 7 zu 4. Also $7:4 = 37\frac{1}{2}:21\frac{1}{2}$ Mark.

Probe, ob die $37\frac{1}{2}$ Mark des feinem, und die $21\frac{1}{2}$ Mark des geringern Silbers ein Gemeng geben, wovon die Mark $12\frac{1}{2}$ Loth Silber enthält. Eine Mark des feinem Silbers hielt $14\frac{1}{2}$ Loth; also halten $37\frac{1}{2}$ Mark des

528 Zwey und dreyffigster Abschnitt.

gen sollen, so muß $1\frac{1}{2}$ Thaler, oder ein Speciesthaler 2 Loth wiegen; also müssen aus der beschickten Mark acht Stück gemünzet werden.

§. 19.

So wohl das feine, als beschickte Silber, und die Münzen, welche eingeschmolzen werden sollen, werden in einem Windofen, in Spsernen Ziegeln, geschmolzen und mit einem eisernen, mit Thon, oder Krete überwischten Löffel, entweder in eine angeseuchte Mischung von Sand, Thon und Kohlengestübe, oder in Planenbogen, das ist, in massen zusammengelegten Zwillich, oder noch besser zu gröbern Münzen in eisernen Formen, zu Säinen, das ist, zu Stangen oder Blechen, deren Breite und Dicke der künftigen Münze schon einigermaßen proportionirt ist, gegossen.

- I. Auf dem Harze wird das Bleisilber von den Hütten in den Zehnten geliefert, daselbst gewogen; hernach im Brennhause vom Bleepölliger gereinigt, oder fein gebrant. Das Brandsilber kömt wieder in den Zehnten zurück, und von da, nachdem es abermals gewogen worden, in die Münze. Der Münzmeister zu Clausthal liefert dagegen, nach einer Abmobiation, für Bezahlung, die festgesetzte Summe gemünzten Geldes, und trägt alle Münzkosten. Die Münze zu Hannover ward auf Rechnung getrieben; sie ist jetzt wieder in Arbeit. Auch das Stift
Hilz

Silbesheim pflegte dort seine Münzen (nach dem Conventions-Fuß, wie ich glaube) fertig zu lassen, wozu ein Agent die Metalle nach einem abgerechneten Preis, lieferte.

2. Man bedient sich gemeiniglich der Ipfertiegel. Ein Tiegel, welcher 100 Mark Silber vollkommen fasset, kostet auf der Fabrik nur 6 Mgr. Am Rande jedes Tiegels sind Marken eingegraben, und so viel Marken daselbst stehen, für so viel 100 Mark wird er in der Bezahlung gerechnet. In Clausthal kömt ein Tiegel von 300 Mark ungefähr auf $3\frac{1}{2}$ bis $3\frac{3}{4}$ Rthlr. und kan gleichwohl nur dreymal oder vier mal gebraucht werden.
3. In Clausthal füllet man einen Kasten mit dem Gemeng von Sand, Thon und Kohlen- gestübe, welches mit Wasser oder Bierhefen angefeuchtet wird. Die Löcher, worin die Zainen gegossen werden, werden mit dem Stecheisen, durch den Stechlöffel, gemacht. Die Planen waren zu Zellerfeld bey den kleinen Silbermünzen gebräuchlich.
4. In Frankreich geschieht der Guß auch in Sand, aber weit mühsamer; indem man, nach der Weise der Rothgießer, hölzerne Rähme damit füllet, darin Gruben eindrückt, und viele Rähme hernach mit einer hölzernen Einfassung verbindet.
5. Einige schreiben Zaine, andere Zain; andere Zein, noch andere Zehen. Vielleicht stammet die Benennung von dem alten Worte Zehen ab, welches so viel als Draht ziehen hieß.

§. 20.

Entweder kurz vor dem Gasse der Zainen, nimmt der Arbeiter, mit der Probekelle, etwas heraus, um daran die Richtigkeit des Kornes zu untersuchen; oder er nimmt diese Tiegelprobe, im Anfange, in der Mitte, und am Ende des Ausgusses. Beides ist sicherer, als wenn man, zu dieser Absicht, mit dem Meißel eine Probe von den Zainen abschrotet.

§. 21.

Die Zainen werden durch ein Streckwerk, oder Walzwerk, so sehr verdünnet, als jede Art Münze es verlangt. Eine stehende Welle wird, im untern Stockwerke des Gebäudes, durch Pferde angetrieben. Ihr horizontales Ramrad greift in Getriebe, deren jedes mit seiner Welle, im obern Stockwerke, über ein Streckrad, zwei stählerne Walzen, deren Abstand von einander mit dem Schlüssel, nach Nothdurft, verändert werden kan, in Bewegung setzt. Zwischen diese werden die Zainen, durch einen von den Walzen angeschobenen Durchlaß, nachdem sie zuweilen im Glühofen wieder ausgeglühet worden sind, so oft als nöthig, hindurch gezogen. Dieses Streckwerk kan auch von Wasser getrieben werden, wodurch die Theile eine andere Lage erhalten.

1. In Drasben, wo mit dem Druckwerke gemünzet wird, hat man vor einigen Jahren eine Strecke angelegt, welche von Wasser getrieben wird.

§. 22.

Der Glühofen hat einen Koft, worauf das Holz brennet, und über demselben einen andern, worauf die Zainen gelegt werden. Ober diese werden, wie die Platten, welche geglühet werden sollen, in die Glühpfanne gethan, welche über den obern Koft gestellet wird. Die Flamme schlägt durch die Oefnungen, welche neben der Pfanne sind, über dieselbe ins Gewölbe des Ofens.

1. Jetzt geschieht das Glühen in einem Windofen, in dessen einer Seitenkammer das Feuer brennet, wovon die Flamme über die Zainen weg zum Schornstein hinaus geht, welcher an der entgegengesetzten Seite des Ofens steht.

2. In Hannover ließ der Münzmeister, Herr Zwitgmayer, den Glühofen mit Torf und Steinkohlen heizen.

§. 23.

Den gestreckten Zainen wird die gehörige Vorbereitung noch genauer auf der Adjustirbank gegeben, indem man, durch Hülfe zweyer Karbela und eines Getriebes, einen auf der Bank liegenden eisernen gezähnten Balken forttreibt, woran eine Zange befestigt

figt ist, welche die Zainen durch den am Ende der Bank aufgerichteten Durchlaß, oder durch den Zwischenraum zweyer Backen, das ist, starker stählernen Tafeln, die genau zu jeder Münzart gestellet werden können, zieht.

I. Dieses Adjuktirwerk ward bey der Münze zu Hannover gebraucht, und ist auch seit dem Jahre 1674, zu Clausthal gebräuchlich; hingegen bedient man sich desselben in manchen Münzen, auch, wie ich glaube, in den Französischen, gar nicht.

§. 24.

Nach dem Strecken geschieht die Stü-
ckelung oder Ausstückelung. Aus den Zai-
nen werden, vermittelst des Durchschniets,
runde Bleche, von der Größe der verlangten
Münze, geschnitten. Dieses Werkzeug be-
steht aus einem eisernen, über einer Bank
aufgerichteten Gerüste, in dem man, durch
Hülfe einer Kurbel, einer Schraube, und
eines Schiebers, einen Stempel, oder
Drucker, senkrecht nieder treibt, welcher
unten einen hervorragenden schneidenden
Rand von Stahl hat. Unter diesem Dru-
cker, und über der durchlöcherten Unterlage,
die ebenfalls einen schneidenden Rand hat,
werden die Zainen gesteckt. Die ausgeschnitt-
enen Bleche fallen, durch ein Loch, in die
unter der Bank angebrachte Schieblade, und
wero

werden, bis sie geprägt sind, Platten genant. Die durchlöcherten Ueberbleibsel der Zainen oder Münzschienen heißen Schrotten, und werden zu Kugeln oder Köpfen zusammen geballet, und bereinst wieder eingeschmolzen.

1. Man hat zu den grössern und kleinern Münzen, grössere und kleinere Drucker und Unterlagen. Zu den feinen Silbermünzen, z. B. zu den ganzen, halben und viertel Gulden, sind sie am Rande gekräuselt, wodurch die Platten zu gleicher Zeit gekräuselt, gerändelt, berandet werden.
2. Die Franzosen nennen den Durchschnitt le coupoir, und die Platten les faons.
3. Auf der Münze zu Hannover habe ich einen Durchschnitt gesehn, dessen Drucker nicht mit einer Kurbel, sondern, durch einen an einem Hebel angebrachten Steigbügel, mit dem Fusse hinauf und herunter getrieben ward. Bey dieser Einrichtung, welche aus Schwerin dorthin gekommen war, geht die Arbeit schneller.
4. In der Münze zu Kassel soll man ehemals zu den Albus nicht Zainen, sondern Cylinder gegossen, und von diesen mit einem Schneidewerke die Platten abgeschnitten haben. Das Schneidewerk ist dort noch vorhanden, aber nicht mehr im Gebrauche. Vor einigen Jahren hat jemand der königl. Kammer in Hannover eine ähnliche Einrichtung gegen eine Belohnung angeboten. Er versprach davon viele Vortheile, weil man dadurch Platten, ohne Zainen und Zustiren, erhalten sollte. Als man aber dawider eingewendet

hat, daß man unmöglich die Platten ganz gleich würde abschneiden können, und daß sich die adlen Metalle bey Sieffung der Ey-
linder senken, und Münzen von ungleichem Korn liefern würden, so hat der Angeber den verlangten Versuch nicht machen wollen.

5. Münzen, die ein sehr hohes Gepräg haben sollen, nämlich die Medaillen, sind für den Durchschnitt zu dick, und müssen dafsals gegossen werden.

6. Falsche Münzen, welche Betrieger heimlich verfertigen, werden gemeinlich gegossen, und verrathen sich deswegen oft bald durch die rauhe Grundfläche des Geprägs, die bey geschlagenen Münzen viel glatter ist.

§. 25.

Um den Platten eine völlig gleiche Schwere, oder gleiches Schrot zu geben, werden, die zu groben Münzen bestimmten, von dem Justirer, ausgeglichen, das ist, auf einer Wage aufgezogen oder gewogen; die schwerern befeilet, die leichtern zurück geworfen. Bey kleinern Münzen wird nicht nur eine Platte gewogen, und die Balne so lang gestreckt, bis jene genau ausfällt; sondern die Platten werden auch al marco geschnitten, dergestalt, daß jedes mal eine gleiche Anzahl Stücke auf die Mark gehn. Bey dieser Ausgleichung, pflegen Münzmeister das Remedium an Schrot zu setzen.

- I. Billig muß jedes Stück zuflirt werden, Wo man diese Kosten spahret, wie in Rußland bey den Kupfermünzen, da verschwinden die schweren nach §. 11, 1. und das Land behält nicht nur die leichtesten, sondern erhält derselben bald mehr, als in seiner Münze geprägt sind, weil Ausländer solche mit Gewinn nachprägen und herein bringen.

§. 26.

In einigen alten Münzen verfertigt man die Platten noch so, wie es vor Erfindung des Streckwerks und Durchschnitts üblich war. Nämlich die Batzen werden auf einem Amboss mit dem Hammer verhämmert oder ausgeschlichtet, mit der Stückelschere zu Schröclingen zerschnitten; mit der Beschnittschere beschnitten, auf der Wage justirt, mit dem Querschhammer geründet, bis die Platten die gehörige Größe, Rundung und Schwere haben. Unter dieser Bearbeitung werden sie zuweilen ausgeglähet.

- I. Diese Münzung war in Zellerfelde, bis zur Aufhebung der Communion, gebräuchlich, soll auch noch in Holland gebräuchlich seyn. Sonst ist sie wohl, wie das Prägen mit dem Hammer, schon überall abgeschafft worden. Dennoch halte ich für gut, die kurze Nachricht, welche davon in den vorigen Ausgaben gegeben worden, auch in dieser beizubehalten. Man hat bey dieser Münzung
- vier

viele veraltete Kunstwörter. Die in der Wand eingefügten Blöcke mit dem Amboss, heißen die Ziesen. Die Stäckelschere ist mit dem obern Blatte, oder dem Bindstücke, auf einem Blocke befestigt, so daß nur das hintere Blatt, oder Baumstück, beweglich ist. Die Schrötlinge heißen vor dem Verschneiden und Justiren, unbenommene und hernach benommene Schrötlinge. Ausschlagen heißt sie breit schlagen. Wenn sie nur einmal ausgeschlagen worden sind, heißen sie Quetschgeld oder Schrötling-Quetschgeld. Berichten, Beschlagen, Beklopfen, deuten die verschiedenen Arbeiten zur Ründung der Schrötlinge an. Wenn sie vollkommen geründet sind, heißen sie Churfürsten. Die Arbeiter der Münze nennen sich Münzohmen. Beym Ausschlagen werden die benommenen Schrötlinge naß gemacht. Alsdann liegen sie nicht nur fester, sondern es sind auch viel weniger Schläge nöthig. Sollte wohl das Wasser, durch die Heftigkeit des Schlags, in die Zwischenräume des Metalles bringen, und solches aus einander treiben helfen?

2. Diese alte Weise liefert nicht so gleichförmige und schöne Platten, als man durch die neuern Werkzeuge erhält. Hingegen kan man, bey dem Gebrauche des Durchschnitts, nicht so viele Platten aus den Zainen machen, indem die Schroten übrig bleiben.

3. Die Communion-Münze zu Bellerfeld hatte 5 Arbeiter oder Münzohmen und einen Lehrburschen. Jene erhielten für jede vermünzte Mark einen festgesetzten Lohn, nämlich für 100 Mark zu Speciesthalern und feinen
Zwey

Zwey- und Eintritteln, fünf Thaler, aber zu 6 oder 4 oder 2 Mariengroschen, acht Thaler; zu beschickten Mariengroschen und 4 Pf. Stücken, 12 Thal. und für 100 Mark Lupferne Pfennige, 6 Thal. Diesen Lohn theilten die Ohmen unter sich. Aber derjenige, welcher die Metalla vom Münzmeister in Empfang nahm, und diesem die geprägten Münzen zuzählte, und Schmidtmeister genant ward, erhielt dafür von der Herrschaft wöchentlich noch einen Thaler. Von dieser besam auch der Lehrbursche wöchentlich 24 Mgr. Der Münzmeister empfing das Silber vom Zehntner, und dieser von jenem die gefertigten Münzen, woben auf 100 Mark fein Silber, 4 Loth Abgang in Rechnung erlaubt waren. Im Jahre 1782 sind auf der Zellerfeld der Münze von Oberharzischem Silber vermünzet worden 5684 Mark 14 Loth 2 Quent. und vom Unterharzischen 3987 Mark 15 Loth 2 Quent. also überhaupt 9672 Mark 14 Loth. Aus dem Unterharzischen Silber sind im Jahre 1782 daselbst 10 Mark 14 $\frac{1}{2}$ Loth Gold geschieden. Es ist aber noch nicht gar lange, daß zu Zellerfeld in einem Jahre über 20000 Mark vermünzet worden.

§. 27.

Die Platten werden theils mit Rochsalz und Weinstein, theils mit geschwächtem Scheidewasser, auf ihrer Oberfläche, vom Schmutze und vom unadlen Metalle gereinigt, oder weiß gesotten; hernach mit Kohlengestübe, die größern in einer Scheuerronne, die kleinern in einem schmalen Sacke von Zwillig
ge

geschenert, und alsdann in kupfernen Becken oder Siebeschalen, über dem Weißsiedeofen getrocknet.

- I. Der Weißsud soll nur das Kupfer auf der Oberfläche wegnehmen, um die Münze zu verschönern; aber das geschwächte Scheidewasser greift auch das Silber an, sollte also nicht gebraucht werden.

§. 28.

Das Prägen geschieht entweder, wie in den ältesten Zeiten, mit dem Hammer, oder mit dem Druckwerke. Nach der ersten Weise, legt ein Arbeiter eine Platte nach der andern auf den in einem Klotze oder Stöcke befestigten Prägstock, hält den obern Stempel darauf, auf den der Zuschläger mit einem schweren Hammer gewaltsam schlägt.

§. 29.

Das Druckwerk, Stößwerk, Prägewerk, der Anwurf, Balancier, ist eine starke Presse, deren senkrechte Schraube den auf dem Schieber stehenden Prägstempel des obern Geprägs, auf die auf dem Prägklotze, oder dem untern Stempel, liegende Platte, herunter drückt. Sie wird durch einen grossen Schlüssel, an dessen Enden metallene Kugeln stecken, in Bewegung gesetzt, indem die Arbeiter den Schlüssel mit den an den

den Augen gebundenen Sellen hin und her schwenken. Nach dem Drucke wird der obere Stempel durch die Wippe, oder einen in einer Gabel hängenden, und an einem Ende mit Gewichten beschwerten Hebel, oder durch angebrachte Federn, wieder in die Höhe gehoben.

1. Wenn das Gepräg nicht die ganze Platte regelmäßig bedeckt hat, nennet man solche Stücke Cifalien.

S. 30.

Kleine Münzen werden durch das Klippwerk, Schlagwerk, geprägt, an dem ein Arbeiter den obern Stempel durch die Wippe, oder einen Hebel mit einer Gabel, den er mit dem Fusse niederdrückt, erhebt; die Platte zwischen beide Stempel legt, und den obern niederfallen löst, auf welchen ein anderer Arbeiter mit einem schweren Hammer zuschlägt.

S. 31.

Zuweilen werden auch Münzen, sowohl silberne als goldene, durch ein Walzwerk, Taschonwerk, welches entweder von Arbeitern, oder vom Wasser getrieben wird, geprägt. Zwei stählerne Walzen, auf deren eine der Avers, auf die andere der Revers gestochen ist, werden, wie am Streckwerke

(S. 21.

(§. 21.), in Bewegung gesetzt, und drücken den Zainen, die zwischen ihnen durchgelassen werden, auf beyden Seiten das Gepräg ein, worauf diese erst mit dem Durchschnitte ausgeschnitten werden. Solche gewalzte Münzen sind meistens krum, und von geringer Schönheit.

§. 32.

Der gekräuselte Rand und die Randschrift wird den Münzen durch ein Werkzeug, welches das Rändelwerk, Kräuselwerk, genant wird, gegeben; indem sie zwischen zwey Walzen oder Stangen, wovon entweder eine allein, oder jede zur Hälfte gekräuselt oder beschrieben ist, bergestalt gezwängt werden, daß ihr Rand den bestimmten Eindruck erhält.

1. Das Kräuselwerk leidet verschiedene Abänderungen. Zuweilen wird es durch eine Kurbel, zuweilen durch den Druck des Fußes, wie ich bey der Kupfermünze zu Alvestad in Schweden gesehen habe, getrieben. Zuweilen erfordert es nur einen, zuweilen zwey Arbeiter.

2. Das Rändeln soll wider das Beschneiden sichern. Schon unter den ältern Römischen Münzen finden sich gerändelte, oder nummi ferrati, welche bey der Münzverfälschung des M. Antonius, nach Cäsars Tode aufkommen seyn sollen. Im Jahre 1247 wurden in England die Münzen umgeprägt, um das

Gepräg ganz bis an den Rand treten zu lassen. Randschriften haben die Engländer unter Cromwell den Münzen zuerst gegeben, wie die ganzen und halben Kronen vom Jahre 1658 beweisen. Man grub die Schrift in einen stählernen Ring, legte die Münze in denselben, und trieb sie unter dem Druckwerke so sehr aus, bis sie den Eindruck vom Ringe annahm, den man hernach wieder ablösete. Alte Stempel und Ringe dieser Art habe ich noch auf der Münze in Hannover gesehn. Inzwischen andere geben diese Erfindung älter an. In Deutschland soll ein Nürnberger Goldschmied, Johann Jacob Wolraben, zuerst die Randschriften angegeben haben.

3. Das jetzt gebräuchliche Rändelwerk soll am Ende des vorigen Jahrhunderts in Frankreich von einem Ingenieur Castaing erfunden, und im May 1685 zuerst gebraucht seyn. Im October 1686 bewilligte der König dem Erfinder, für jede Mark gerändelter Goldmünzen, einen Sol, und für jede Mark Silbermünzen, 6 Deniers. Mit diesem Werkzeuge konnte ein Arbeiter in einem Tage 20,000 Platten rändern. Inzwischen habe ich Ursache zu vermuthen, daß man schon vorher ein ähnliches Kräuselwerk in Deutschland gehabt hat. In Zellerfeld sind die ersten Ausbentethaler mit einer Randschrift, im Jahre 1743 geprägt worden.

§. 33.

Goldmünzen werden gänzlich wie die Silbermünzen geprägt. Um den beschieden ihr Ansehn auf der Oberfläche, was die Les

Es

gle

gung geschwächt hat, zu erhöhen, siedet man sie in einer Auflösung von weißem Vitriol, Salmiak und Spangrün, wodurch die Kupfertheile auf der Debersfläche etwas abgenagt werden.

1. Die Römer, deren Münzen, vornehmlich die mit den Kayser-Köpfen, sehr erhaben und schön geprägt sind, machten, ehe sie die Münzstempel schnitten, ein Modell in Wachs, wo nicht von beyden Seiten, doch wenigstens von der Bildseite, welches noch jetzt bey Verfertigung der Medaillen, nicht aber bey Current-Münzen, gebräuchlich ist. Sie gruben so wohl die Figuren, als die Schriften, in den Stempeln tief ein, anstatt daß jetzt die auf Punzen erhaben geschnittenen Buchstaben, zur Erleichterung der Arbeit, in den Stempeln eingeschlagen werden. Sie hatten Formen von weißlichem Thone, worinn das wächserne Modell des Künstlers, oder vielmehr ein Thonabschlag vom Stempel, eingedrückt ward. Diese Formen waren gebrant, und das geschmolzene Metall ward in die Formen gegossen, wodurch es die Größe der Münze, und die Erhabenheit des Bildnisses, erhielt, und dann erst ward die abgegossene Münze, die viel dicker war, als die neuere Current-Münzen, mit der Bildseite auf dem Stempel des Averses, der auf einem Amboss oder Prägestock fest war, eingepaßt. Das Prägeisen, in welchem der Stempel der Gegenseite oder des Reverses, befestigt war, ward darauf gesetzt, und mit dem Hammer zugeschlagen, wodurch denn die Köpfe erhaben, und sehr deutlich ausfielen. Vermuthlich wurden die Münzen, unter die-

fer

fer letzten Bearbeitung, oft geglättet. In den mittlern Zeiten, da die Kunst zu modelliren und Formen zu machen, nicht mehr bekannt war, ward das Metall zu Bainen gegossen, unter dem Hammer sehr dünn getrieben, mit der Schere zu Platten geschnitten, und mit flachen Stempeln auf dem Amboss geprägt, fast wie §. 26. Daher sind die Münzen jener Zeiten sehr dünn, und als man ihnen ein deutlicheres Gepräg geben wolte, verfiel man auf die elenden Hohl-münzen. Erst im vierzehnten Jahrhunderte, kam die Kunst Medaillen zu gießen, wies der auf, um die der Maler Victor Pisant oder Pisanello, welcher im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts arbeitete, groffe Verdienste gehabt hat.

2. Die Kunst, Münzen durch Walzen, welche von Wasser getrieben werden, §. 31, zu prägen, soll eine Italienische Erfindung seyn. Aber ich kenne keinen Beweis für diese Behauptung; vielmehr ist es merkwürdig, daß sie bereits im Jahre 1575, zu Halle in Tyrol, im Gebrauche gewesen ist. Dasselbst sah sie damals Pighius, als er den Prinzen Carl von Jülich und Cleve auf Reisen begleitete. Seine Beschreibung dieses Kunstwerks, die man in Hercules Prodicus, Antwerp. 1587, 8. S. 232 findet, ist so artig, daß ich sie ganz einrücken will. Hinc pergunt ad Archiducis fabricam monetariam, uti novum nostri saeculi inventum formandae monetae viderent; nimirum quod aurei, argentei, aerei-que nummi non flando feriundove fiant, aut malleis cudantur, sed expeditissime praelis imprimantur. Aquaria rota impetu magno circumagit machinam, scilicet organo horologico non ab similem. Constat enim

ex rotis dentatis multis sic inter se connexis, ut se mutuo impellant coactae per rotam aquariam Volvunt autem in medio machinae junctos duos cylindros ex chalybe in summam duritiem temperatos. Quorum unus alteri superpositus est, & aguntur ambo simul rotis illis dentatis contrario motu adversum sese; ut superior deorsum, inferior sursum semper rotetur. In his cylindris artifice manu sunt insculptae nummorum formae vel characteres per circuitum, ea magnitudine & proportionem, qua nummus iusto cum pondere suo debet exprimi. Habet autem in circuitu suo cylindrus quilibet tot formas eiusdem nummi similes, quot pro sua spissitudine capere potest; easque non nihil extantes cum marginibus acutis a reliqua cylindri superficie, quo possint superabundans metallum a caelatura separare, & e characteribus ejicere. In superioris cylindri formis caelatae sunt cruces, aut principum imagines cum suis titulis atque parergis, quae in uno numismatis latere debent exprimi. Sic in inferioris cylindri formis, quae in altero latere; scilicet insignia principum, aut civitatum, aut alia emblemata cum suis elogiis, et annorum notis, in quibus illa primum moneta formatur. Iam vero cylindri tam apte junguntur inter se, ut formae aequaliter & summa cum proportionem simul intervolvendum conjungantur, nummique ab utroque latere perfecti figuram absolvant. Itaque nil aliud ibidem agit monetarius, quam ut laminas auri, argenti, aerisve, jam antea pro formandae monetae pondere, ac magnitudine preparatas in orbem euntibus cylindris admoveat, & formis se claudentibus infuset. Mox formae laminam a fronte su-

fuis characteribus velut dentibus apprehensam, attrahunt, deglutiunt, sensimque devorant totam; & a tergo numismata perfectissime expressa eodem temporis momento cum excrementis metalli superfluis evomunt, & in pelvim suppositam dejiciunt. — Aus Innsbruck in Tyrol ist diese Maschine nach Segovia in Spanien gekommen, wo noch jetzt das Walzwerk vom Wasser getrieben wird. Ein solches Walzwerk, welches vom Wasser getrieben ward, sah im Jahre 1581 Montagne in der päpstlichen Münze zu Rom; und die Mühle, welche Gengner im Jahre 1599 zu Florenz betrachtete; *mola monetaria*, in qua imagines et subscriptiones nummorum artificiosissime premuntur, et non cuduntur, vti alibi fieri solet, scheint eben ein solches Walzwerk gewesen zu seyn. S. Pauli Hontzneri *itinerarium*. Noribergae 1629, 8. p. 528. Auf diese Weise sind ehemals zu Clausthal die feinen vier- und zwey Mariengroschen-Stücke geprägt worden; und die betrieglichen Münzen, welche das Unglück des siebenjährigen Krieges vermehrten, waren meistens gleichfalls gewalzet.

3. Das Streckwerk §. 21, welches auch zu Clausthal gebräuchlich ist, und im Französischen: *Moulin, la jument, auch laminoir* genant wird, ist von einem französischen Stempelschneider, Antoine Brusier, andere schreiben Brucher, erfunden worden; nicht aber von Aubin Olivier, wie viele behaupten, als welcher nur der erste Aufseher des ersten Streckwerks gewesen ist. Vor R. Heinrich II bearbeitete man die Zainen nur mit dem Hammer, wie §. 26. Aber im Jahre 1553 befahl der König, sich des Streckwerks zu bedienen. Diese Verordnung widerrief Heinrich III im Jahre 1583, weil

die Kosten zu groß waren, und erlaubte dem Gebrauch dieser Maschine nur bey Denkmünzen und Rechenpfennigen. Hingegen Ludwig XIII befahl im December 1639, und abermals im März 1640; daß die Zainen nur von denen gehämmert werden sollten, die geschickt genug wären, solche völlig so genau zu bereiten, als durch Hülfe des Streckwerks, welches damals von einem, namens Varin, verbessert war, geschehen könnte. Endlich aber hat Ludwig XIV im März 1645, um eine völlige Gleichförmigkeit der Münze zu erhalten, den Gebrauch des Hammers gänzlich verbotzen, zu dem man auch vermuthlich nie wieder zurück kehren wird. In Italien scheint das Streckwerk ums Jahr 1579 noch nicht bekannt gewesen zu seyn. Denn Garzoni hat es in seiner ganz umständlichen Beschreibung der Münze S. 371 b nicht genant. Aber in der 1619 gedruckten Uebersetzung steht S. 669: um die Zainen gleich zu machen, sind die neu erfundenen Plاتمühlen aus der maassen bequem, wo man sie haben kan.

4. Im Anfange des 17ten Jahrhunderts hat ein Franzos, Nikol. Briot, ein Lothringer, ein Prägwerk angegeben, welches damals viel le Aufmerksamkeit erregt hat. Die zuverlässigste Nachricht hievon findet man in einem gedruckten Aufsatze, welcher weder Titel, noch Jahrszahl, sondern nur folgende Ueberschrift hat: *Relation de M. Henry Poullain, cy-devant Conseiller en la cour des monnoyes, de l'espreuve de fabrication des especes, sur certains nouveaux instrumens proposez par Nicolas Briot, tailleur general des monnoyes de France, faite en pressences de Messieurs de Baissie & de Marillac, conseillers d'estat. A Monseigneur le chancelier.* Dieses seltene Werkchen,

den, welches 43 Seiten in 3 hat, ist auf hiesiger Universitäts-Bibliothek. Briot hatte angegeben, er könne mit dem Streckwerk, und mit dem von ihm erfundenen Prägwerk, in einem Tage mehr Münzen verfertigen, als zehn Münzer mit dem Hammer liefern könnten. Zur Untersuchung ward eine Commission ernannt, die den 23. Jan. 1617 in ihrer Gegenwart eine bestimmte Menge Münzen von Briot mit seinen Werkzeugen, und auch von den Münzern mit dem Hammer, verfertigen ließ, und darüber in jenem Aufsatze ihren Bericht dem Kanzler abstattete. Man findet darin die alte Weise, oder das Hammerwerk, so genau und umständlich beschrieben, daß mir noch keine vollständigere Beschreibung davon vorgekommen ist. Briot brauchte zum Zerschneiden der Zainen ein Werkzeug, welches er instrument à eiscannante, und welches mit der zu Zellerfeld noch gebräuchlichen Stäckelschere fast einerley gewesen zu seyn scheint. Sein Prägwerk nannte er Monnoyoir. Es ist hier zwar nur undeutlich und unvollständig beschrieben, doch scheint es mit dem damals schon längst in Deutschland gebräuchlichen Walzwerk, s. S. 31, grosse Aehnlichkeit gehabt zu haben. Die Beschreibung in dem Berichte S. 8. ist folgende. Le monnoyoir est aussi une façon de boîte ou caisse de fer quarrée, & attachée au susdit estail à menuisier comme est le laminoir, & de sa hauteur ou environ, mais plus large & plus profonde; dans laquelle boîte ou caisse de fer, l'on voit au milieu d'icelle, deux quarts de ronds d'acier, gravez des caracteres de l'espece de monnoye que l'on veut marquer; lesquels deux quarts de ronds d'acier se tournent & se courbent en se ferrans l'un contre l'autre, par le moyen de deux grandes manivelles qui

font aux deux costez d'icelle, à la façon de ceux dont l'on se sert en Allemagne pour marquer leurs gettons, si non que ceux d'Allemagne ne sont garnis que d'une manivelle, celui de Briot estant garny de deux, comme est son lamineoir, qui fait, que l'espece apres qu'elle est monnoyée & passée à l'instrument de deux quarts de ronds-d'acier, se trouve beaucoup moins cambrée, plus platte, & plus unie que les gettons d'Allemagne, qui sont fort cambrés, demy recourbés, & tres-incommodes au compte, pour estre marquez avec semblable instrument garny, comme dit est, d'une seule manivelle, & conduit d'une seule personne.

Die Untersuchung fiel für den Erfinder nicht vortheilhaft aus, und er war auch nicht im Stande, ganz grade Münzen zu liefern. Seine Erben sollen seine hinterlassene Maschine dem Varin verkauft haben; dieser soll sie etwas verbessert haben, und damit glücklicher gewesen seyn, wie oben S. 646 angezeigt worden. Aus andern Nachrichten ist bekannt, daß Briot darauf nach England gegangen ist, und daß daselbst im Jahre 1631 seine Erfindung gleich genutzt und zur Vollsommenheit gebracht ist. Vielleicht findet man sie noch in der Englischen Münze, von welcher ich keine unterrichtende Nachricht habe erhalten können. Ich kenne wohl Reisebeschreibungen, deren Verfasser den Lesern melden, daß sie sich die Münze im Lombar haben zeigen lassen; aber es ist ein sehr gemeiner Fehler unserer reisenden Landkute, daß sie zu wenig, sonderlich technologische Kenntniß, besitzen, um das nützliche und neue zu bemerken, und verständlich zu beschreiben. Ohne Vorbereitung, das ist, ohne etwas gründliches und nützliches gelernt zu haben, mit

lee

leerem Kopfe und vollem Geldbeutel, reifen die meisten ab, um einmal sagen zu können: das habe ich auch gesehen! und lehren; nach dem ihr Geldbeutel ausgeleert, und ihr Kopf mit ausländischen Thorheiten angefüllt ist, von den Ausländern verlacht, zurück. — Einige andere Schriften über Briots Erfindung finde ich in *Labbe Bibliotheca bibliothecarum*. Lipsiae 1682. 12. p. 542 angezeigt.

5. Das Druckwerk §. 29 soll am Ende des 17ten Jahrhunderts, und zwar, wie die Franzosen, die es Balancier nennen, sagen, von einem Franzosen erfunden seyn. Aber diese Behauptung wird dadurch widerlegt, daß man in Salzburg noch solche Druckwerke vorzeigt, welche dort lange vorher gebraucht sind, ehe dieses Werkzeug aus Frankreich und England nach Teutschland gekommen ist. Sehr viele teutsche Erfindungen werden lange Zeit in einzelnen Gegenden Teutschlands im Stillen genutzt, bis sie einmal den Franzosen bekannt werden, welche solche alsdann, unter einem französischen Namen, wie eine neue Entdeckung, den übrigen Teutschen, so wie allen Europdern, bekannt machen. In Frankreich ist der Gebrauch des Druckwerks, nach Einführung des Streckwerks, allgemein geworden. Man nennet dort das Münzen mit dem Hammer, *Monnoiage au marteau*; hingegen das Münzen mit dem Streckwerke, Durchschnitte und Druckwerke, *monnoiage au moulin*. In England ward das alte Hammerwerk unter Wilhelm III abgeschafft. Als im Jahr 1674 zu Clausenthal eine neue Münze errichtet ward, ward daselbst das Druckwerk, durch den damaligen

gen Münzmeister Heinrich Bohnhorst, nebst dem Adjustirwerke, eingeführt. Das Druckwerk ward aus Zelle verschrieben. Die 1601 zu Zellerfelde errichtete Münze, hat im Jahre 1743 das erste Prägwerk erhalten; aber es ward dort nur zu Ausbeutethalern genützt. In Breslau ist das Druckwerk im J. 1717, und in Venedig erst im Jahre 1755 eingeführt worden.

6. Auf der Münze in Braunschweig wird das Druckwerk, nach einer ums Jahr 1776 von dem ehemaligen Bauverwalter Fleischer angegebenen Einrichtung, von Wasser getrieben, so daß nur ein Arbeiter nöthig ist, welcher die Platten unterlegt. Eine Beschreibung kanohne Zeichnung nicht ganz deutlich seyn. Ueber der Schraube ist stat des Hebels ein Kranz angebracht, von dem drey schief gebogene Arme in die Höhe gehn. Die Welle des Wasserrades zieht diesen Kranz herum, und schiebt alsdann drey schwere Hämmer, deren jeder mit seiner Falze auf einem Arm des Kranzes ruhet, in die Höhe. Wenn der Daum der Welle diese doppelte Bewegung bewirkt hat, treiben die aufgehobenen Hämmer den Kranz mit solcher Gewalt zurück, daß sich die Schraube schnell drehet, und das Prägen verrichtet. Der Arbeiter kan, ohne das Wasserrad zu hemmen, das Druckwerk ruhen lassen. Als ich im October 1787 die Münze besah, war doch nur ein Druckwerk dieser Art im Gange, welches allein zu den gewöhnlichen Silbermünzen gebraucht ward. Ich fand daselbst auch ein anderes vom Hrn Abich angegebenes Druckwerk, welches ebenfalls vom Wasser getrieben werden sollte. Die Schraube lag horizontal, und der Arbeiter sollte die Platten von

von oben als zwischen die Stempel stecken. Die Maschine war ganz von Metall, aber man hatte sie bey den Versuchen unbrauchbar gefunden. Man sagte mir, es sey unmöglich, auf diese Weise den Druck der Schraube gehörig zu mäßigen.

7. Im Jahre 1790 gab Bolton zu Birmingham ein Prägwerk an, wodurch die Inschrift zum Theil erhoben, zum Theil vertieft dargestellt werden kan. Durch Hülfe einer Dampfmaschine werden die Zainen gewalzet, zu Platten zerschnitten und geprägt. Acht Stempel werden zugleich getrieben; jeder Stempel liefert in einer Minute 70 bis 84 Platten, oder in einer Stunde 30,000 bis 40,000 Platten. Zu gleicher Zeit merkt auch die Maschine selbst die Anzahl der geprägten Stücke an. Man versichert, daß durch Hülfe derselben vier zwölfjährige Knaben in einer Stunde 30,000 Stück Guineen prägen könnten, und der Erfinder meint die vertiefte Schrift könne nur durch eine Dampfmaschine hervorgebracht werden, und diese sey zu kostbar, als daß sie falsche Münzer, deren verbotene Kunst sonst in England, vornehmlich zu Birmingham, zur größten Volkomenheit gebracht ist, anschaffen könnten. So viel ich weiß, sind mit dieser Maschine noch zur Zeit nur Kupfermünzen von der Art, welche penny heißt, geprägt werden. Von diesen wiegt ein Stück genau eine ounce averdupois. S. Phys. ökon. Biblioth. XX. S. 13 und XXI S. 415.

8. In Nürnberg bedienen sich auch die Gürtler eines Druckwerks zu Verfertigung der metallenen Kleiderknöpfe, welches dem Druckwerke der Münze gleicht; sie sollen aber jährlich schwören müssen, daß sie es nicht zu Prägung der Münzen mißbrauchen wollen.

9. Die Ereminiten Ducaten haben ihre vorzügliche Schönheit der besondern Art des Aufstubs zu danken, welche ehemals ein Geheimniß einer einzigen Familie gewesen seyn soll; wenigstens erzählte dieß Keyßler in seiner Reisebeschreibung. 2. S. 1017.

§. 34.

Zu den Kupfermünzen läßt man, von Kupferschmieden, dünne Zainen oder Striemen von Kupfer schmieden und schneiden. Die übrige Bearbeitung ist wie bey den Silbermünzen.

1. An einigen Orten, z. B. auf dem Kupferhammer bey Kassel, an der Leipziger Heerstrasse, werden die Platten mit einem Cylinder, der einen schneidenden Rand hat, von einem Hammer, den ein Daumwelle hebt, aus den Zainen, welche ein Arbeiter unter dem Cylinder fortrückt, gehauen oder ausgehacket.
2. Der Preis, zu dem das Kupfer in den kleinsten Scheidemünzen, die nicht über des Vaterlands Grenzen hinaus gehn, ausgebracht wird, ist nicht so bestimlich, als bey den andern Metallen, aber doch auch nicht ganz willkührlich. Auf dem Harze wird die Mark Kupfer in den Pfennigen, zu 9 Mgr. ausgemünzet.
3. Scheidemünzen heißen eigentlich alle kleinen Münzen, welche die kleinsten gebräuchlichen Theile des Thalers oder Guldens darstellen. Sie werden entweder aus Kupfer, oder zwar aus Silber, aber, wegen der größern Prägekosten, aus einer mehr beschickten Mark, als die größern Münzen, gemacht; d. i. sie sind an Schrot und Korn schlechter als der Münzfuß für die größern Münzsorten bestimmt hat. Deswegen
und

und auch wegen ihrer beschwerlichen Versendung gehen sie nicht weit über die Grenzen des Landes. Dieß haben sie mit den Landmünzen §. 17. 5. gemein, und werden auch oft zu diesen gerechnet, zumal wenn ihr Schrot und Korn auch nicht in der Reichsmünzordnung vorgeschrieben ist. Dieß ist jedoch zuweilen geschehn; z. B. in dem Reichsgutachten vom 10 Septemb. 1738, in dem Torgauer Münz-Decret und auch in des Kaisers Ferdinand I. Münzordnung 1559.

§. 35.

Von jeder Art gemünzten Geldes hebt je desmal der Wardein ein Stück auf, um das mit seine Genauigkeit rechtfertigen zu können. Dieses Stück heißt die Stockprobe.

1. Wardein, Wardin, Gwardin, Gwardin, Guardian, ist wohl vermuthlich aus dem Französischen *garder* gemacht worden.
2. Im Jahre 1736 wurden in der Münze zu Glanthal, wöchentlich ungefähr 700 Mark, die Mark fein zu 12 Thal., also 8400 Thaler, und in der Münze zu Zellerfelde ungefähr 400 Mark, eben so hoch, also 4800 Thal. ausgemünzet. Also betrug die Summe des ausgemünzten Geldes in einer Woche, von beyden Münzen, 13200 Thal. und in einem Jahre, ohne die Ausbeute zu rechnen, welche in beyden Münzen 30230 Thaler ausmachte, 636400 Thaler. — Diese Nachricht hat Calvör gegeben. Aber ein Kenner versichert mir, die Ausbeute sey allerdings in der Summe mit begriffen; das her denn die jährliche Vermünzung 655,57 = Rthlro

Altler gewesen seyn muß. Es soll aber auch die Silbereinnahme in der Communion, wenn man auch gleich den Rammelsberg hinzurechnen wolte, zu groß scheinen. Jetzt beträgt die Vermünzung weniger, als in dem angezeigten Jahre.

§. 36.

Die Krätze, oder Abfall, welcher bey den Münzen entsteht, z. B. bey dem Stessen der Zahlen, bey dem Weißfieden und Schmelzen, auch im Rehricht der Arbeitsstuben u. s. w. wird theils durch Amalgamation, theils durch die Präcipitation aus der Säure (§. 27), theils durch Ausbrennen, wieder zu gute gemacht.

§. 37.

Die Bediente einer Münze sind: Münzmeister, Wardein, Schmelzer, Streckmeister, Durchschneider, Münzschlüssel, Sieder, Präger, Zuschläger und einige Nebengehülfen. Die Münzer des Hammerwerks machen eine eigene Innung aus, lernen sieben Jahre, und weigern sich am Druckwerke zu arbeiten. Zu letztem werden Grob- und Kleinschmiede angenommen.

§. 38.

Valviren oder Devalviren heißt, durch genaue Versuche das Schrot und Korn einer gegebenen Münze, und daraus ihren Werth, nach einem gewissen Münzfusse, bestimmen.

1. Ich weiß es wohl, daß die Probirkunst von solcher Weitläufigkeit ist, daß sie hier nicht vollständig eingeschaltet werden kan; aber ihre Gründe lassen sich dergestalt erklären, daß Männer, welche weder Münzmeister, noch Barbein werden mögen, und doch über das Münzwesen richtig urtheilen wollen und sollen, wenigstens nutzbare Begriffe davon erhalten können.

2. Die Kunst, Silbermünzen zu probiren, ward in Rom erst ums Jahr nach Erbauung der Stadt 688, genuzet, und zwar auf Veranstaltung des Marcus Gratidianus.

§. 39.

Wenn nicht die genaueste Richtigkeit verlangt wird, so kan diese Bestimmung von denen, welche dazu gehörige Übung besitzen, durch richtig legirte Probirnadeln, Streichnadeln, auf dem Probirstein geschehn. Zu den Silbermünzen mögen sie zu halben Lothen beschickt seyn. Wegen des Weißfudes, Absfudes §. 27, müssen die Münzen vor dem Striche etwas befeilet werden.

1. Die Chineser und Japaner bedienen sich der Nadeln im Handel, und fehlen äusserst selten. Geübte Probirer können durch Vergleichung der Striche, die Legirung oft bis auf 6 Gran angeben; inzwischen muß dabey vorausgesetzt werden, daß das Silber mit keinem andern Metalle, als nur mit Kupfer vermischt sey.

2. Gesezt, der Strich eines 2 Egr. Stücks falle zwischen die 6 und 7 löthige Nadel, so daß man den Gehalt oder das Korn zu $6\frac{1}{2}$ Loth annehmen

men könne; gesetzt ferner, daß 64 dieser 2 Ggr. Stücke auf die Edlnische Mark gehen; so würde die feine Mark in diesem Gelde ungefähr auf 13 Thaler ausgebracht seyn. Denn da 6½ Loth fein Silber, 64 Stück geben, so gehen auf 16 Loth, oder auf die feine Mark, $156\frac{1}{2} = 156\frac{1}{2}$ Stück. Da nun 12 Stück einen Thal. machen sollen, so machen $156\frac{1}{2}$ Stück 13 Thaler.

§. 40.

Zu Goldmünzen sind dreyerley Probenadeln auf halbe Karate nöthig; nämlich besondere zur weissen, besondere zur rothen, und besondere zur vermischten Legirung. Beym Zusatz eines andern Metalles, zeigt wenigstens das Scheidewasser die Gegenwart des Edelsten, obgleich nicht dessen Feinheit, an.

1. Gesezt, der Strich eines alten Fridrich d'or deute auf 21 Kar. 8 Gran, und sein Gewicht sey 1872 Theile des Richtpfennigs, also ungefähr $\frac{3}{4}$ Mark; so ist das Schrot 35 Stück auf die Mark; also Schrot und Korn geschnäffig.

2. Man pflegt zu sagen, man könne den Gehalt der Goldmünzen auch auf der hydrostatischen Wage finden; aber so richtig die Theorie ist, so zweifelhaft ist hier ihre Anwendung.

§. 41.

Die einzige zuverlässige Valuation geschieht durch die Probe auf der Kapelle (cu-

(Capella), wobey man sich eines verjüngten Gewichts, welches Probirgewicht genant wird, bedient; indem man einen Theil des gewöhnlichen Gewichts für das Ganze annimt, und solches eben so wie letzeres abtheilet, da denn die Verhältniß, welche das Probirgewicht im Kleinen angiebt, auch im Großen statt findet; so wie bey dem verjüngten Maßstabe der Geometer.

- I. Das Probirgewicht bey den Silbermünzen, ist entweder das Grangewicht, oder das Pfenniggewicht. Bey erstern werden zur Mark 256 Theile des Nichtpfennigs genommen, da denn die nöthigen Gewichte in folgender Ordnung folgen.

Gewichte:		Nichtpfennigtheile.
Eine Mark		
oder		
16 Loth		256
8 —		128
4 —		64
2 —		32
1 —		16
9 Gran		8
6 —		5
3 —		2
2 —		1
1 —		
$\frac{1}{2}$ —		
$\frac{1}{4}$ —		

2. Das Pfenniggewicht nimt auch 256 Nichtpfennigtheile für die Mark an, die aber, wie §. 5, in Loth, Quentchen, Pfennig, Heller

638 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

ler getheilet werden. Diese Gewichte folgen in dieser Verhältniß auf einander.

Gewichte	Richtpfennigtheile.
Eine Mark	
oder	
16 Loth	256
8 —	128
4 —	64
2 —	32
1 —	16
2 Quentch.	8
1 —	4
2 Pfennige	2
1 —	1
1 Heller	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$ —	$\frac{1}{4}$

§ 42.

In eine mit Kläre bestreute, und wohl abgeärmte Kapelle, trägt man, unter der Muffel im Probirofen, eine der Legirung ungefähr proportionirte Menge reines Bley, oder die nöthigen Bleyſchweren. Wenn alles geflossen ist, wird ein viertel Quentchen gemeinen Gewichts, das ist, eine Mark des Probiorgewichts, welches zum Theil aus der Mitte, zum Theil vom Rande der vorher gereinigten Münze genommen worden, hineingetragen. Man läßt alles treiben, bis das Silber blicket, und das reine Korn fest geworden ist. Dieses wird mit der Kornzange herausgenommen, auf das genau

genaueste aufgezogen über gewogen, und giebt den Gehalt der rauhen Mark an.

1. Die Probirer sind nicht darüber einig, in welcher Verhältniß das Bley zugesetzt werden müsse, und vieles kömmt dabei auf die Verschiedenheit in der Arbeit an. Auf dem Harze pflegt der Warden bey Probirung des Brandsilbers vier mal so viel Bley zu nehmen, als er Silber eingewogen hat, bey Species = Thaler = Silber 9 mal so viel, bey 12 löthigem 12 mal so viel u. s. w. In Frankreich ist die Menge Bley zu den Silberproben gesetzlich vorgeschrieben worden.

2. Erstes Beyspiel. Fünf Zweydrittel = Stücke wiegen 24273 Theile des Richtpfennigs; die rauhe Mark halte 12 Loth fein; wie hoch ist die Mark fein, nach dem Leipziger Fuß ausgemünzet worden, und was ist darnach ein Stück werth?

Da 24273 Theile des Richtpfen. 5 Stück geben, so geben 65536, oder eine Mark, $13\frac{1}{2} \frac{21}{32} = 13\frac{1}{2}$ Stück. Da 12 Loth fein, $13\frac{1}{2}$ Stück geben, so geben 16 Loth fein, 18 Stück oder 12 Thaler; und also sind diese Zweydrittel richtig nach dem Leipziger Fuß ausgemünzet worden. Da 18 Stück 12 Thal. sind, so ist ein Stück, nach diesem Fuße, 16 Ggr. werth.

Zweytes Beyspiel. Vier und dreissig Stück Guldengroschen wiegen 4 Loth 21 oder 16384 Theile des Richtpfen. und die rauhe Mark derselben halte 7 Loth fein. Also geben $4 \cdot 34 = 136$ Stück auf die rauhe Mark. Geben 10 Loth fein geben 136 St. also geben 16 Loth, 3104 Stück, die also auf die feine

2 2

Mark

Mark gehen, und also 12 Thal. 12 Gutgr. 107 Pfen. sind. Nun soll, nach dem Leipziger Fuß, die Mark fein zu 12 Thal. ausgebracht werden, und also sind darnach die 3107 Stück nur 12 Thal. werth, und jedes Stück ist nur 117 Pfen.

Drittes Beyspiel. Gesezt, von einem 2 Sgr. Stück hätte die Probirmark 6 Loth 10 Gran fein auf der Kapelle gegeben, und 64 dieser Stücke giengen auf die raube Mark; so würden 156 Stück auf die feine Mark gehn, und diese würde also zu 13 Thalern ausgebracht seyn, welches höher wäre, als der Leipziger Fuß erlaubt, nach dem, nur in den allerkleinsten Münzarten, die Mark zu diesem Preise ausgebracht werden soll. Eben dies würde man finden, wenn die Probirmark 7 Loth fein gäbe, und 68½ Stück auf die raube Mark giengen.

Viertes Beyspiel. Man nehme an, ein vier Gutgroschen Stück halte am Gewichte 1408 Theile des Richtpfen.; so gehen auf 65536 Theile, oder auf die raube M. $46\frac{7}{14}$ = $46\frac{1}{2}$ Stück. Hätte man, zu mehrer Sicherheit, 20 Stück gewogen, und deren Gewicht 28160 Theile gefunden, so würde es dasselbe, nämlich $46\frac{1}{2}$ Stück, seyn. Also ist die raube Mark zu $46\frac{1}{2}$: 6 = 7 Thal. 18 Sgr. ausgemünzet worden.

Gesezt, die Probe gebe 9 Loth fein Silber in der Mark an, so würde die feine Mark, da 9 Loth zu 74 Thal. ausgebracht sind, zu 13 Thal. 18 Sgr. 8 Pfen. ausgebracht seyn.

Weit nun, nach dem Conventions-Fuß, die Mark nur zu 13 Thal. 8 Sgr. geprägt werden

den soll, so ist in den 4 Ggr. Stücken, die Mark um 10 Ggr. 8 Pfen. zu hoch ausgemacht worden.

Wie viel ist ein solches Stück nach dem genannten Fusse werth? Da 13 Thal. 18 Ggr. 8 Pfen. nur 13 Thal. 8 Ggr. seyn sollten, so sind 4 Ggr. nur 3 Ggr. $10\frac{1}{4}$ Pfen. oder 3 Ggr. $10\frac{1}{2}$ Pfen.

3. Zur Bestimmung des Schrots ist es, zumal bey denen Münzarten, welche nicht mit der Feile justirt werden, zuverlässiger, wenn man viele Stücke, die man vorher abgewaschen hat, allenfalls ein Viertel, halbe oder ganze Mark, auf einmal wiegen kan.

§. 43.

Bei Probirung der Goldmünzen theilet man die Probirmark in Karate, wozu einige ein Viertel, andere nur ein Achtel Quentchen aus dem Richtpfennig nehmen. Im letztern Falle ist eine Wage von seltener Empfindlichkeit nöthig.

662 Zwey- und dreyßigster Abschnitt.

I. Nach jeder dieser Theilungen braucht man folgende Gewichte:

Gewichte.	Richtfemigtheile.	
	$\frac{1}{4}$ Quentch.	$\frac{1}{8}$ Quentch.
Eine Mark.		
oder		
24 Karat	256	128
12 —	128	64
6 —	64	32
3 —	32	16
2 —	21 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$
1 —	10 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
6 Gran	5 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
3 —	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
2 —	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
1 —	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$ —	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{1}{4}$ —	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

I. 44.

Um eine Goldmünze von vermischter Legung zu probiren, schneidet man, mit der Stockschere, 24 Karat des Probirgewichts heraus, trägt es mit ungefähr drey mal so viel ganz reinen Silbers, und zehn mal so viel reinen Bleyes, auf die Kapelle, und läßt alles gehörig treiben, bis ein goldhaltiges Silberkorn übrig bleibt. Das was durchs Treiben am Gewichte der beyden andern Metalle verloren gegangen ist, giebt die Stärke der rothen Legirung an.

Das

Das Korn läßt man glähen, schlägt es zu Blättchen, blegt es zu Röllchen, und begießt es mit wohl gefälletem Scheidewasser, wodurch, in mäßiger Wärme, das Silber allmählig vom Golde ausgelöst oder ausgeschieden wird. Das übrig gebliebene Gold (*) wird mit destillirtem Wasser abgewaschen, zusammengeschmolzen, gewogen, und bestimmt, durch seinen Verlust am Gewichte, die Stärke der weissen Legirung.

Ist es vorher bekannt, daß die Münze nur roth legirt ist, so ist das Abtreiben allein hinlänglich. Ist das Gold gewiß nur weiß beschickt, so ist es genug, die 24 Karat der Münze, mit drehmal so viel Silber, zusammen zu schmelzen, und beyde Metalle auf dem nassen Wege zu scheiden.

1. Man nennet diese Scheidung die Quarta-tion, deren Gründe ich hier als bekannt voraussetze.

2. Um bey dieser Probe die größte Genauigkeit zu beobachten, muß man auch den Sinterhalt des Scheidewassers in Betracht ziehen. Um nicht zu weitläufig zu werden, verweise ich desfalls auf Cramers Anfangsgründe der Metallurgie. II. S. 84.

3. Hr. Prof. Lacquet schrieb mir, man müsse das aus dem Scheidewasser zurück gebliebene Gold (*) nicht zusammenschmelzen; denn sonst gebe die Probe zu viel an. Er wisse aus Erfahrung, daß bey einer Mark, bey dem Schmelzen, drey bis vier grains zuwachsen. Dieser

Zuwachs des Gewichts, wovon er sich durch wiederholte Beobachtungen überzeugt hat, bietet eine neue Gelegenheit dar, die modige Theorie von der Reduction der Metalle auszu dehnen.

4. Erstes Beyispiel von der rothen Legirung. Gesezt, 24 Probirkarate aus einem Friedrichsdor geben, nachdem sie mit 10 bis 12 Bleyschweren abgetrieben worden, 21 Kar. 8 Gran fein; so würde die rothe Legirung 2 Kar. 4 Gran betragen haben.

Zweytes Beyispiel von der weissen Legirung. Daß aus der Mark eines Holländischen Ducats, nach der Quartation, erhaltene Gold, wiege 23 Kar. 7 Gran, so sind, wie sich gebührt, 5 Gran Silber hinzugesetzt gewesen. In beyden Beyspielen wird das Schrot, wie bey den Silbermünzen, gesucht.

Drittes Beyispiel. Man habe eine Goldmünze, die 6 Thaler 16 Ggr. gelten soll. Zwanzig Stück derselben wiegen 13 Loth, und die rauhe Mark halte 18 Karat 6 Gran fein Gold.

Da nun 13 Loth, 20 Stück geben, so gehn auf 16 Loth, oder auf die rauhe Mark 24 $\frac{1}{3}$ Stück.

Da 18 Kar. 6 Gran, 24 $\frac{1}{3}$ Stück geben, so gehen auf 24 Kar. oder auf die feine Mark, 13 $\frac{1}{3}$ Stück.

Weil jedes Stück 6 Thal. 16 Ggr. seyn soll, so sind 31 $\frac{1}{3}$ Stück, oder die feine Mark, zu 212 Thal. 21 Ggr. 4 $\frac{1}{3}$ Pfen. ausgebracht.

Will man diese Münze nach Ducaten ver-
valbiren, worin die Mark fein zu 182 Thal.
12 Ggr. ausgemünzet wird, so findet man,
daß hier die feine Mark, um 212 Thal. 21
Ggr. $4\frac{1}{4}$ Pfen. = 182 Thal. 12 Ggr. =
30 Thal. 9 Ggr. $4\frac{1}{4}$ Pfen. zu hoch ausge-
münzet ist.

Weil ferner 31 $\frac{1}{4}$ Stück, um 30 Thal. 9
Ggr. $4\frac{1}{4}$ Pfen. zu hoch ausgemünzet sind,
so ist ein Stück um 22 Ggr. 10 $\frac{1}{4}$ Pfen. zu
hoch ausgegeben worden.

Also ist ein Stück, nach Ducaten zu rechnen,
6 Thal. 16 Ggr. — 22 Ggr. 10 $\frac{1}{4}$ Pfen.
= 5 Thal. 17 Ggr. 1 $\frac{1}{2}$ Pfen. werth. Man
würde demnach an 100 Thal. dieser Münze,
wenn man sie für voll annehmen wollte, 14 Thal.
6 Ggr. 7 $\frac{1}{4}$ Pfen. verlieren.

S. 45.

G e h a l t

einiger

gangbaren Goldmünzen.

Die erste Zelle zeigt, wie viel Holländi-
sche Azen ein jedes Stück wiegt.

Die zweyte Zelle giebt das feine Gold
einer rauhen Mark an.

Die dritte Zelle sagt, wie viel feines
Gold in einem jeden Stücke enthalten ist.

Das rohe ungeprägte Gold wird in
Hamburg berechnet und verkauft nach Du-
caten, wovon das Stück zu $4\frac{1}{4}$ Söltsche
Et 5 Gran,

666 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

Gran, oder $71\frac{17}{100}$ = $71\frac{100}{100}$ Holländische
 Razen angenommen wird. Sieben und sechs-
 zig solcher Ducaten werden für $23\frac{1}{2}$ Edlische
 Karat, oder 282 Gran fein Gold gerech-
 net; und 3216 Ducaten für 46 Edlische
 Mark fein Gold. Der Preis eines solchen
 Ducats wird in dem Hamburgischen Wech-
 selkurszettel angegeben, und pflegt 98 Schill.
 Banco, bald mehr, bald weniger, zu seyn.
 Die letzte Zeile zeigt, wie viel Theile eines
 solchen Ducats, der Ducaten = Gold, oder
 an Gold genant wird, auf jedes Stück der
 genannten Münzart gehn.

	Gew. G	Korn Kar. Gr	Gehalt	
			Fein.	Ducat Gold
August d'or, Säch- fischer —	137. 5	21. 8	124. 1	1. 745
Carl d'or, Braunsch.	138. 8	21. 9	125. 9	1. 771
Carolind'or, Bairis. Württemberg. Pfäl- zischer, u. a. —	202 $\frac{1}{2}$	18. 9	158 $\frac{1}{2}$	2. 227
Ducat, nach dem Reichsfuß —	72. 6	23. 8	71. 5	1. 007
— Gold in Hamb.	72. 6	23. 6	71. 08	1. 000
— Holländischer	72. 6	23. 7	71. 67	1. 008
— Kremnitzer —	72. 6	23. 9	71. 8	1. 010
— Dänischer, alter von 1714 = 1717, reducirt zu 11 Mk. Dansk. —	60	21. 2	52. 9	0. 744
neuer, seit 1757				

	Schr. Afen.	Korn Kar Gr	Gehalt. Afen fein.	Ducat Gold.
zu 12 Mk. Danfke oder 2 Thal.	64. 8	21. 1	57. 9	0. 80 F
Friedrich d'or, Preuss- fischer —	138. 9	21. 9	125. 9	1. 77 F
George d'or, Han- ndverischer —	138. 9	21. 9	125. 9	1. 77 F
Goldgulden, gesetz- mässig, Hannover.	67. 5	19. 1	53. 7	0. 755
— Rheinischer.	67. 5	18. 9	52. 7	0. 742
Guinea, nach dem Gesetze. —	174. 5	22. 0	159. 97	2. 250
nach dem Reme- dium —	173. 3	22. 0	158. 87	2. 234
— im Durchschnitt —	—	—	159. 42	2. 242
Imperial, Russisch, von 10 Rubeln, vor 1764. —	344. 5	22. 0	315. 7	4. 442
Imperial von 10 Ru- beln seit 1764.	272	22. 0	249 $\frac{1}{2}$	3. 507
Louisd'or, Franzöf.	128. 9	21. 9	128. 91	
nach dem Gesetze	140. 5	22. 0	128. 8	1. 812
— nach dem Remed.	140.	21. 9	126. 9	1. 786
Louisd'or, neuer, Schildlouisd'or	169. 8	22. 0	155. 65	2. 189
— nach dem Gesetze	169. 2	21. 7 $\frac{1}{2}$	152. 49	2. 145
— nach dem Remed.	169. 5	21. 9 $\frac{1}{2}$	154. 07	2. 167
— im Durchschnitt	135. 1	18. 9	105. 5	1. 484
Mar d'or, Bährisch.				
Portugies. Gold- münzen, vor 1722 geprägt:				
Dobraon v. 24000				
Rees —	1119 $\frac{3}{8}$	22. 0	1026.	14. 434
halber v. 12000 Rees	559. 0	22. 0	513.	7. 217
				Lies

662 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

	Schr. Afen.	Korn Kar Gr	Gehalt. Afen. fein.	Ducat Gold.
Lisbonine oder				
Moed'or, von 4800				
Rees. —	223. 8	2 20	205. 2	2. 886
Halbe - 2400 Rees.	111. 9	22 0	102. 6	1. 443
Viertel 1200 Rees	55. 9	22. 0	51. 3	0. 721
Crusado novo 480				
Rees —	22½	22. 0	20. 5	0. 288
Nach 1772 außgem.:				
Dobra, 12800 Rees	597.	22. 0	547½	7. 698
Halbe - 6400 Rees.	298½	24. 0	273½	3. 849
Viert. - 3200 —	149½	22. 0	136. 8	1. 924
Escudo 1600 —	74½	22 0	68. 4	0. 962
Halbe - 800 —	37. 3	22. 0	34. 2	0. 481
Crusado velho, 400				
Rees. —	18. 6	22. 0	17. 1	0. 249
Ruyder, Holländ.				
nach dem Gesetze	208.	22. 1	191. 30	2. 692
— nach dem Remed.	207.	22. 0	189. 77	2. 669
— im Durchschnitt	207½	22. ½	190. 58	2. 680
Severin, Souve-				
reyn, doppelt., Nie-				
derl. nach dem Gef.	231. 8	22. ½	213. 15	2. 998
nach dem Remed.	230. 7	22. 0	211. 55	2. 976
im Durchschnitt.	231. 2	22. ½	212. 35	2. 987
Span. Goldmünz.:				
Doblon, Pistole,				
gepreßt, rund, ge-				
sezmässig —	141.	22. 0	129. 3	1. 819
Halbe, oder Escudo				
d'oro gesezmässig.	70. 5	22. 0	64. 6	0. 909
Doppelte v. 4 Escudo				
d'oro —	282. 1	22. 0	258. 6	3. 638
Vierfache, Quadrupel				
—	565. 2	22. 0	517. 2	7. 276

371

	Schr.		Korn		Gehalt.	
					Neu	Alter
	Neu	Alter	Neu	Alter	fein.	Gold
Secchino di Firenze	72. 5	23. 10 $\frac{1}{2}$	72. 2	1. 015		
di Genova	72. 7	23. 10 $\frac{1}{2}$	72. 3	1. 017		
di Roma	72. 2	23. 6	70. 7	0. 994		
di Savoia	72. 2	23. 10 $\frac{1}{2}$	71. 8	1. 010		
di Venezia, nach ih-						
rer Angabe	72. 8	24.	72. 82	1. 024		
nach der Probe.	72. 8	23. 10 $\frac{1}{2}$	72. 4	1. 019		

Durch die Französische Verordnung vom 30. Octob. 1785 wurden die alten nach dem Edict vom Jahre 1726 geprägten Louis außer Umlauf gesetzt und umgeprägt. Die Münze bezahlte für die volwichtigen, 25 Livr. oder nach dem Gewichte 750 Livr. für die Mark. Die Mark feines Gold warb mit 828 Livr. 12 Solz bezahlt, wodurch denn die Mark Gold auf 15 $\frac{1}{2}$ Mark Silber kam. Die neuen Louis sollten zwar vom alten Gehalte seyn, aber es sollten 32 auf die Mark gehen und das Stück sollte 24 Livr. gelten.

S. 46.

G e h a l t

einiger

gangbaren Silbermünzen.

Die erste Zeile giebt das Gewicht eines jeden Stückes der genannten Münzart in holländischen Azen an.

Die zweyte Zeile bestimmt den feinen Gehalt der rauhen Mark.

Die

620 Zwey und dreyßigster Abschnitt.

Die dritte Zeile sagt, wie viel Holländische Aazen sein Silber in jedem Stücke enthalten sind.

	Schrot Azen	Korn Loth Gran.	Gehalt. Azen fein.
Conventions Münze:			
Speciesthal. von $1\frac{1}{2}$ thl.			
2 fl. oder 32 ggr. Cour.	583. 68	13. 6	486. 4
Thal. Courant von $1\frac{1}{2}$ fl.			
oder 24 ggr. Courant	437. 76	13. 6	364. 8
Gulden v. 16 ggr. oder 24			
mgr. oder 60 Kr. Courant	291. 84	13. 6	243. 2
Halb Gulden —	145. 92	13. 6	121. 6
Kopfstück von 20 Kr.	138. 97	9. 6	81.
Dänische Krone von 24			
Rtl. Dänisch —	464.	10. 13	311.
24 fl. Danske, oder 12 fl.			
Lübisch. —	190. .	9. 0	107.
16 fl. Danske, $7\frac{1}{2}$ fl. Lü-			
bisch. 1713 : 1717. —	105. .	9. 17	65. 7
12 fl. Danske. 5 fl. Lü-			
bisch. 1710 : 1724. —	79. 7	8. 15	44.
Englische Crown, nach			
dem Gesetze . —	626.	14. 14 $\frac{2}{3}$	579. 3
nach dem Remedium	626.	14. 12	574. 1
Halbe Crown —	312.	14. 12	286.
Englischer Shilling —	125.	14. 12	114.
Französisch. alter Louis			
blanc, nach dem Gesetze	571.	14. 12	523. 6
nach dem Remedium	566.	14. 10	514. 9
ein halber —	275.	14. 11	251.
ein Viertel —	133.	14. 11	121.
Kronenthaler, seit 1708,			
nach dem Gesetze —	1636 $\frac{1}{2}$	14. 12	583. 7

nach

	Schrot Afen.	Korn Loth Gran.	Gehalt. Afen fein.
nach dem Remedium	631 $\frac{3}{4}$	41. 9	572. 5
im Durchschnitte —	634 $\frac{1}{4}$	14. 10 $\frac{1}{2}$	578. 1 $\frac{1}{2}$
Navarra: Thaler, seit 1718, nach dem Remed.	508.	14. 10	462. 1
Laubthaler, seit 1726,			
nach dem Geseze —	613. 7	14. 12	562. 5
nach dem Remedium	608. 9	14. 9	551. 8
im Durchschnitte —	611. 3	14. 10 $\frac{1}{2}$	557. 2
24 Sous: Stück —	120.	14. 10	109.
12 Sous: Stück —	59.	14. 10	53. 6
Gulden, Kayserlicher,			
von Leopold —	297.	14. 1	260. 9
von Joseph —	299.	13. 16	259.
von Carl —	299. 3	14. 1	262. 9
Hamburg. Banco: Tha- ler, der schwerste und beste	608.	14. 4	540.
Hamb. Banco: Thl., der leichteste, geringhaltigste	590.	14. 0	516.
im Durchschnitte —	599.	14. 2	528.
2 Mk. Courant, seit 1726	381. 5	12. 0	286.
1 Mk. Courant —	190. 7	12. 0	143.
8 fl. Courant —	114.	10. 0	71. 5
4 fl. —	63. 5	9. 0	35. 7
2 fl. —	40. 8	7. 0	17. 8
Holland. Banco: Reichs- thaler, nach dem Remed.	600.	14. 1 $\frac{1}{2}$	528.
Courant, oder Alberts:			
Reichsthaler —	584.	13. 16	506. 9
Ducaton —	679. 8	15. $\frac{1}{2}$	638. 5
Gulden, einfacher —	219. $\frac{1}{2}$	14. 10 $\frac{1}{2}$	200.
doppelter, nach dem Re- medium —	438.	14. 12	402.
dreyfacher, nach dem Re- medium —	657.	14. 12	603.

672 Zwey und dreissigster Abschnitt.

	Schrot Zfen.	Korn Loth Grun.	Gehalt Zfen fein.
Löwenthaler —	570.	11. 16	423.
Schilling zu 6 Stüber	100. 5	9. 9	59. 6
Schilling zu 5½ Stüber	97.	9. 0	54. 5
Lübischer Courant-Rthlr. von 1752 —	572.	12. 0	429.
Mecklenburg-Schwerin 32 fl. Courant, von 1764	381. 5	12. 0	286.
26 fl. Courant —	190. 7	12. 0	143.
8 fl. Courant —	114.	10. 0	71. 5
12 fl. Cour. von 1774	183.	9. 0	103.
Neapolitanischer Ducat di Regno —	453.	14. 11	413.
Neapolitanisch. Carlino	45.	14. 11	41.
Niederländ. Ducaton, seit 1749, nach dem Gesetz	696.	13. 17½	608. 3
nach dem Remedium	692.	13. 16½	602. 1
im Durchschnitt —	694.	13. 17	605. 2
Silberkrone, seit 1735	616.	13. 16	534.
Schilling, seit 1749.	103.	9. 4	59. 8
5 Stüber Courant —	99.	6. 10	40. 5
Oesterreichische Münze, nach dem Conventions- Fuß, seit 1750 —			
Species-Rthlr. v. 2 fl.	583. 68	13. 6	486. 4
Halber, oder ein Gulden	291. 84	13. 6	243. 2
Viertel, oder ½ Gulden.	145. 92	13. 6	121. 6
Kopfstück von 20 Kreuz.	138. 9	9. 6	81.
Siebenzehner v. 17 Kr.	127.	8. 12	68. 9
Halbes Kopfstück v. 10 Kr.	81.	8. 0	40. 5
Siebener von 7 Kr.	67. 5	6. 13	28. 3
Grosche von 3 Kr.	35. 3	5. 9	12. 1
Piaster, s. St. v. achten.			
Polnischer harter Thaler v. 8 fl. Poln. seit 1766,	583. 68	13. 6	486.

Poln

	Schrot Mün.	Korn Loth Gran.	Gehalt Mün. fein.
Polnischer Gulden —	112.2	8.12	60.2
Portugies. Cruz. novo von 480 Rees, seit 1750	305.6	14.9	276.
Cruzado von 1706, 1707	361.	14.12	331.
Römischer Scudo novo, von 10 Paoli, von 1753	551.	14.12	505.
Halber von 5 Paoli	275.5	14.12	252.5
Rubel, Russischer, v. Pe- ter I. 1704 —	586.	13.14	504.6
von Elisabeth 1742 = 1761	537. $\frac{1}{2}$	12.15	431.
von Cathar. II. seit 1764	498. $\frac{3}{4}$	12.0	374.
Species = Rthlr.			
Constitutionsmäßig. alter	608.	14.4	540 $\frac{1}{2}$
Constitutionsmäßig. neuer	583.68	13.6	486.4
Kaisers Carl VI —	598.6	14.1	525.9
Halber oder Fl. Stück	299.3	14.1	262.9
Kaisers Joseph —	593.	14.1	521.
Halber oder Fl. Stück	299.	13.16	259.
Kaiser Leopold —	593.	14.0	519.
Sächsischer von 1755	608.	12.2	460.
Stück von Achten, Spa- nisch. altes —	571.9	14.16	532.
neues seit 1728 = 1771	564.2	14.9	511. $\frac{1}{2}$
neues aufs Gewicht —	572.	14.9	518.
oder auch —	572.	14.8	516.
neuestes nach dem Münz- fuß 1772 —	561.6	14.6	503.1
Thaler, Courant, in Ham- burger, Lübecker, Däni- scher, Hollsteinischer und Mecklenburgisch. Valuta	—	—	429.
in Holländischer Valuta	—	—	500.
in Preussisch. Courant v. 1750 und 1764 —	463.	12.0	347.

Un

Zwey

	Schrot Afen.	Korn Loth Gran.	Gehalt. Afen fein.
Zweydrittel, altes, nach zinnischem Fuß —	—	—	308. 8
neues nach Leipz. Fuß	—	—	270. 2
Brandenburgisch. 1689:			
1700 —	353	12. 0	269.
Braunschweigisch. 1694:			
1699 —	360.	11. 17	268.
von 1690 = 1693 —	349.	13. 8	268.
Hannoversches, 1690:			
1692 —	324.	13. 5	269.
Zellisches, 1690 = 1694.	324	13. 4	268.
feines Lüneburgisches	272.	15. 16	270 2
feines Sächsisches.	286.	15. 2	270 2

Tabellen dieser Art sind niemals untrüglich. Ihre Verfasser müssen sich oft auf fremde Angaben verlassen, und selbst die eigenen Untersuchungen verlangen so viele Geßchicklichkeit und Genauigkeit, daß, zumal bey den Goldproben, auch die besten Probirer leicht um $\frac{1}{2}$ Gran, und vielleicht noch mehr, von einander abweichen können. Zudem haben die Wardeine in Handelsstädten gute Ursachen, warum sie den Gehalt der Münzen, lieber zu niedrig, als zu hoch anzugeben pflegen, von welchem Vorwurfe auch wohl nicht die von Krusen bekannt gemachten Tabellen frey sind.

S. 47.

Die Schriften über den technologischen Theil der Münzkunst sind nicht so zahlreich, als die über die andern Theile. Zu den besten zähle ich folgende:

Cal:

Calvôrs Maschinenwesen am Oberharze. II.
S. 212.

Encyclopédie. Planches vol. VII *Monnoyage*.

Traité des monnoyes de leurs circonstances & dépendances Nouvelle édition Augmentée d'un dictionnaire des termes qui sont en usage dans les monnoyes, & d'un traité pour l'instruction des monnoyeurs & des negocians en matieres d'or & d'argent. Par J. Boizard. A Paris & à la Haye 1714 2 Theile in 12.

Traité des monnoyes, contenant des instructions pour la partie des monnoyes. — par M. de Bettange. A Avignon 1760. 2 Theile in 12.

Traité des monnoies & de la juridiction de la cour des monnoies, en forme de dictionnaire; — par M. Abot de Bazingham. Paris 1764. 2 Theile in 4.

von Praun gründliche Nachricht von dem Münzwesen insgemein, insbesondere aber von dem teutschen Münzwesen älterer und neuerer Zeiten. Dritte verbesserte Auflage (von J. S. Klosssch). Leipzig 1784. 8.

Kenntnisse und Betrachtungen des neuen Münzwesens, für Teutsche. Von Friedr. Gotth. Busse. Erster Theil. Leipzig 1795. 8.

N a c h r i c h t

von dem neuesten Zustande des Salzwerks
zu Lüneburg.

Zusatz zu S. 474.

Diese Nachricht habe ich erst nach dem Abdrucke des 26sten Abschnittes erhalten; sie wird aber gewiß vielen so angenehm seyn, daß ich kein Bedenken trage, sie hier noch beizufügen. Ich verdanke sie dem Herrn Salindirector Friedr. Aug. Senff, welcher um die Verbesserung dieses Salzwerks große Verdienste hat.

„Es liegt dieses Salzwerk innerhalb den Mauern der Stadt, und hat also die Vortheile des schiffbaren Ilmenaaflusses. Die Quelle gehört unter die ältesten Solquellen, welche auf Salz benutzt worden sind. Schon vor 1000 Jahren, muß, nach Documenten über Versenkung des Salzes, hier Salz gesotten worden seyn. Dieß bewies auch die seit dem Anfange des Salzwerks bis auf die neueste Zeit unverändert beybehaltene Einrichtung. Es hat viele Theilhabe, wozu Königl. Cammer, mehre Stifter und Klöster, die Stadt Lüneburg, und noch viele Privat-Personen gehören. Ungeachtet vieler vortheilhaften Umstände kam doch dieses Salzwerk sehr in Verfall, woran, schlechte Fabrications-Anstalten, und schlechter Betrieb, besonders aber eine äußerst verwickelte, jeder Verbesserung hinderliche Verfassung, Schuld waren.

„Es

„Es wurden deshalb schon vor mehrern Jahren Commissionen zur Untersuchung des Uebels von Königl. Regierung niedergesetzt, und von Zeit zu Zeit Verbesserungsvorschläge gethan, dennoch blieb es mit der Verfassung und den Anstalten beim alten, bis im Jahre 1797 eine ebenfalls von Königl. Regierung in Hannover gesetzte Commission die alte Einrichtung gründlich untersuchte, den Plan zu einer verbesserten Verfassung, und mit Zuziehung eines ausländischen Salinisten, zu einer verbesserten Fabrications-Anstalt entwarf. Dieser ward gebilligt, und in selbigem Jahre ward auch die Ausführung angefangen. Nach diesem Plan ist die alte Verfassung gänzlich aufgehoben, das alte Salzwerk abgebrochen, und ganz neue Gebäude sind mit verbesserter Einrichtung erbauet worden.

„Die Haupt-Quelle hat unter den bis jetzt bekannten Salzquellen die reichhaltigste Sole, außer einer kleinen Quelle von den vielen in Reichenhall in Bayern. Sie enthält 3 Theile Wasser und 1 Theil Salz, mit äußerst wenig fremdartigen Theilen. Ihr Zufluß ist veränderlich, sowohl in Qualität, als Quantität, und, was bey mehreren Solquellen der Fall ist, so bald die Quantität zunimmt, verbessert sich die Qualität. Im Durchschnitt giebt sie jede Minute 6 Calenberg. Cubicfuß. Außer dieser Hauptquelle giebt es in der Nähe des Salzwerks noch 5 Nebenquellen, die aber weit geringhaltiger sind; sie enthalten zum Theil 12 Theil Wasser, und ein Theil Salz, und werden jetzt nicht benutzt. Ungefähr 200 Fuß von der Hauptquelle befindet sich auch eine Schwefelwasserquelle. Die Lüneburger Salzquellen entspringen aus der bey dieser Stadt zu Tage ausgehenden ältern Gyps-Formation, welche auch die Gebirgsart des bekannten Kalkbergs bey Lüneburg ist. Man kan dieses

„sowohl bey der Hauptquelle, als auch bey der im
 „Schildstein, einem Gypsbruche, befindlichen Re-
 „senquelle, beobachten. Die Vertiefung (der
 „Sand genant), wohin die Sole von den in 2 klei-
 „nen Stellen liegenden Quellen zusammengeleitet
 „wird, ist gegen den hereindrängenden Sumpfsbo-
 „den sehr firreich, wie ein umgekehrter Kegel,
 „obgleich diesem Zwecke nicht anpassend, und zu
 „kostbar, gefast. Mehre Wasserquellen, welche
 „in der Nähe der Solquelle sich finden, werden in
 „eigenen Behältern aufgesammelt, und mit Hand-
 „pumpen von Zeit zu Zeit ausgepumpt, damit
 „sie sich nicht mit der Sole vermischen und diese
 „verschlimmern können. Die Sole wird in ein
 „140 Fuß langes, 44 Fuß breites, und 8 Fuß
 „tiefes, 90 Fuß höher als die Quelle liegendes Re-
 „servoir durch einige Pumpen gehoben, welche von
 „einem bey der Stadtmühle angelegten Wasserrade,
 „mittelt eines 3680 Fuß langen Kunstgestänges,
 „getrieben werden. Dieses Kunstgestänge hebt die
 „Pumpen bloß in Ziehen, wird zum Theil von
 „hängenden, zum Theil von stehenden Schwingen
 „getragen, ist an den ehemaligen Festungsmauern
 „der Stadt her, und am Ende über den Festungs-
 „Wall geführt, und muß deshalb, weil es die
 „ein- und ausspringenden Festungsmauern verfolgt,
 „seine Richtung vielmal verändern, weshalb es,
 „neben andern Unvollkommenheiten, verhältniß-
 „mäßig für eine geringe Wärlung zu viel Kraft
 „erfordert.

„Das Reservoir hat folgende Zwecke: einen be-
 „ständigen Vorrath von Sole, auf den Fall einer
 „kurzen Reparatur an der Kunst, aufbewahren zu
 „können; die Abklärung der Sole von mechanisch
 „benngemischten Unreinigkeiten, und eine immer
 „gleich schnelle Speisung der Pfannen, also einen
 „gleichen Siedungsbetrieb, zu erhalten.

„Zest

„Fetzt sind 18 Oefen mit eben so viel großen
 „Pfannen, und einer gleichen Anzahl Besspfannen
 „im Gange. Ueber jedem Ofen oder Feuerherde
 „steht eine große und eine Besspfanne. Die Pfan-
 „nen sind aus Eisenblech gefertigt; die großen ha-
 „ben 16 Fuß Länge, 17 Fuß Breite, und 1 Fuß
 „Höhe im Vorde. Die Besspfannen haben 17 Fuß
 „Länge, 7 Fuß Breite, und 10 Zoll Höhe im
 „Vorde. Ueber zwey Pfannen befindet sich ein
 „auf steinernen Pfeilern ruhender gewölbartiger
 „hölzernen Brodenfang, welcher den durch das
 „Feuer abgetriebenen Dunst, in einem runden Rohr,
 „zum Dache hinausführt, und welcher an den Seiten,
 „Kasten zum Salz anschlagen, und unter demselben
 „noch bewegliche Klappladen enthält, durch welche die
 „Pfanne während der Zeit, da nicht Salz ansge-
 „schlagen wird, verschlossen werden kan. Hie-
 „durch wird besonders Reinlichkeit, und eine län-
 „gere Dauer der Siedegebäude erhalten. Acht Oe-
 „fen mit der eben beschriebenen Pfanneneinrich-
 „tung befinden sich in 2 neuen massiven Siedegebäu-
 „dern, in denen noch ausserdem Einrichtungen zur
 „Salztrocknung auf Gerüsten, mit der von den
 „Oefen wegziehenden, und durch eiserne gegoffene
 „Röhren geleiteten Hitze, gemacht sind, unter wel-
 „chen die Salz = Magazine liegen, wohn das
 „trockene Salz, ohne viel Mühe für die Arbeiter,
 „von den Gerüsten gestürzt werden kan. Die
 „übrigen 10 Oefen nebst den dazu gehörigen Pfan-
 „nen, befinden sich in 5 kleinern Gebäuden, denen
 „die Einrichtung zur Trocknung und die Magazine
 „fehlen, und welche interimistisch aufgeführt wur-
 „den, da die massiven Siedegebäude, nicht so
 „schnell als der dringende Salzbedarf es noth-
 „wendig machte, erbauet werden konnten. Größ-
 „tentheils wird mit Torf gefeuert, der aus den,
 „oberhalb Lüneburg an der Ilmenau, gelegenen
 „Torfmooren, auf Rechnung der Saline, ge-
 „stochen, und auf dem genannten Flusse angeliefert
 „wird

„wird. Bisher ist neben dem Torf auch Holz ge-
 „brant worden, weil sich die Anstalten zur Torf-
 „anlieferung in der Masse nicht haben ausdeh-
 „nen lassen, als die, wegen starken Salzabzuges,
 „vermehrte Siederen den Verbrauch der Brenn-
 „materialien vergrößerte. Künftig wird blos Torf
 „als ein wohlfeileres Material gebrant werden.

„Mit den nur beschriebenen Siedeanstalten
 „werden wöchentlich 200 Lasten Salz a 4000 Pf.
 „gefertigt. Das Salz wird nach dem Gewichte,
 „zum Theil in Tonnen, zum Theil in Säcken,
 „verkauft. Man hat auf die Last 10 Tonnen, die
 „Tonne zu 400 Pf., oder auch 12 Tonnen zu ver-
 „hältnißmäßig leichtem Gewicht, desgleichen auf
 „die Last 20 Säcke a 200 Pf. oder auch 24 Säcke
 „zu verhältnißmäßig leichtem Gewicht.

„Der Absatz gehet theils in das Inland, theils
 „nach Hamburg, Lüneburg, in das Bremensche, und
 „Hollsteinische. Seit Anfang der neuen Einrich-
 „tung, hat sich derselbe von Jahr zu Jahr ver-
 „mehrt, wozu besonders die Magazine, welche
 „vom Salzwerke an mehreren Orten angelegt wor-
 „den sind, beigetragen haben. In einem größ-
 „sern Verhältniß als der Absatz hat sich auch die
 „Ausbeute vermehrt.

„Uebrigens hat dieses Salzwerk noch manche
 „Nebenbetriebe; z. B. eine Ziegelei, worauf ge-
 „gen 30 verschiedene Arten Steine gemacht wer-
 „den; eine Kalkbrennerei; mehr als 100 Pferde;
 „eine eigne Schiffsart unterhalb Lüneburg bis Ham-
 „burg, und überhaupt in die Elbe; ferner ober-
 „halb Lüneburg bis Uelzen mit 20 eigenen Fahrzeu-
 „gen; ein Moorbetrieb in mehr als zehn verschied-
 „nen Torf- Mooren. Auch mit der Sonnen-
 „Salz- Fabrication sind schon sehr glückliche Ver-
 „suche gemacht worden, welche den Anfang die-
 „ser wichtigen Anstalt für den künftigen Som-
 „mer bestimmen“.

Register

über alle

in dieser Anleitung

erwähnten

Handwerke und Kunstwörter

Seite 279
le 76
Atmen 658
brennen der Steine
ohlen 35
— des Schrots 198
Beckerleder 296
Böden 281
Boßeisen 298
Büßwanne 214
ud 655
Biechen 206
ern 575
Bustirbant 631
cher 436
cherer 36. 435
Chertonne 236
Kunst 34
erbier 180
Eisen Schmiede 37
unleder. 300
Eisenfiederey 26

Alkali, mineralisch 445
Alphabet 149
Altarferze 250
Altgesell 9
Altmeister 10
Amboss Schmiede 36
Amesdam 212
Amidon 212
Ammelmehl 212
Ansilzen 110
Anformen 112
Angelmacher 39
Anferschmiede 36
Anrauschen 302
Anwurf 638
Apotheker Kunst 25
Aquavit 195. 206
Arbeitslöcher 384
Arco 562. 563
Argent le roy 597
Arobe 46
Arum ovatum 508
Asche 434

U u 5

Aschen

R e g i s t e r.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| Mischenbrennen 434 | Bähen 428 |
| Mischenloch 384 | Bändern 242 |
| Mischofen 386 | Bänke 326 |
| Mitae, 30 wollener 91 | Wärme 173 |
| Aufbäumen 65 | Wärte 56 |
| Aufdingen 7 | Wärteleuch 77. 79 |
| Aufförderung 455 | Wassern 522 |
| Aufmachen 425 | Waggerneß 323 |
| Aufräumen 428 | Wahia 524 |
| Aufscheren 65 | Wahn 568 |
| Aufschlagen 299 | Balancier 638. 649 |
| Aufschlagwasser 455 | Wallen 179 |
| Aufstehen 114 | Walg 279 |
| Auftreibschere 390 | Bandwirkeren 30 |
| Aufziehen 634 | Wank 384 |
| Aufzug 60 | Wankerotte 80 |
| Augen 66 | Warakan 91 |
| Augen 87 | Waretmacher 29 |
| Ausfaulen 112 | Wasse lisse 88 |
| Ausgleichen 634 | Wasserformen 522 |
| Ausgleichung 634 | Wasser 133 |
| Ausladen 429 | Wasserformen 522 |
| Ausnehmen 328 | Watabia 31. 91 |
| Ausripen 266 | Wast 30 |
| Ausscheren 79 | Wauerfuß 81 |
| Ausschlichten 635 | Waukunst 34 |
| Ausschlagen 299 636 | Wauinseide 91 |
| Ausschuß 376 | Wauinstück 636 |
| Ausstossen 112. 429 | Wauzner Leder 296 |
| Ausstreichen 280 425, | Wauzal 443. 487 |
| Ausstückelung 632 | Weben 428 |
| Ausstümpeln 427 | Wechertraube 333 |
| Auswirken 409. | Wegalle 508 |
| Auenturino 35. 345. 396 | Weiße ange 577 |
| B. | Weißen 108. 121. 266 |
| Baken 632 | Weklopfen 636 |
| Bachstein 322 | Wegen 407 |
| Bäckerkunst 25 | Weserinnen 71 |

R e g i s t e r

ehmische 635
 omme Schrotlinge
 36
 anden 633
 can 91
 eithaus 570
 games 90
 gbaufkunst. 34
 gen op Boom 91
 ichten 636
 linerblau 26
 nsteindreher 33
 dicke Mark 600
 dicktes Silber 589
 dichtung des Ziegels
 23
 blagen 636
 hneideeisen 391
 gut 257
 telmacher 28
 telluch 91
 erhaar 107
 160
 weißes 176
 braunes 176
 brauerey 25. 160
 Schriften darüber
 34
 essig 25. 186
 brauner, weißer 187
 probe 176
 tonnen 175
 wage 176
 gießerey 39
 hauer 32
 e 78
 e 78
 bstück 636

Biscuit 344. 371
 Blätter 54
 Blanc de Trones 35
 Blankstoßbol 288
 Blankstoßkugel 288
 Blase 144. 199
 Blasebälge 28
 Blasenlopf 199
 Blatt 64
 Blattgold 564
 Blattkeime 163
 Blattstücke 80
 Blau, sächsisches, We-
 misches 130
 Blaufarbwerk 35
 Blaumaler 370. 374
 Blechschläger 37
 Blechschmied 37
 Bley, Nadelbley 108
 Bleygießerey 39
 Bleistifte 31
 Bley schweren 658
 Bleyweiß 36
 Bleyzieher 38
 Bleyzug 381
 Blicken 658
 Blicksilber 628
 Blindkohl 429
 Blößen 281. 298
 Blüten der Rüpe 126.
 Blume 126
 Blumen 192
 Blumenfabrike 31
 Bobinen 59
 Bock 556
 Bodenbräte 146
 Bodenhefen 173
 Bodenhammer 557

201

R e g i s t e r.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Bodentafel 468 | Brechblock 555 |
| Böden 428 | Brechmühle 533 |
| Böcke 120 | Brechstämme 54 |
| Böhlen 281 | Breithammer 568 |
| Bönderfaar 49 | Breitzange 557 |
| Böcher 32 | Brennhütte 556 |
| Bogener 32 | Brief 581 |
| Bohrschmiede 37 | Briefoblaten 219 |
| Bologneser Flaschen 392 | Britannier 559 |
| Bombengießeten 39 | Brochirte Zeuge 31. 87 |
| Boraxraffinirie 25 | Brode, Zucker 515 |
| Born 455 | Broihan 177 |
| Borten 468 | Brücke 76 |
| Bortenwirlerey 30 | Brücke 559 |
| Bottichfesen 173 | Brundäcker 304 |
| Boujes 585 | Brustbaum 64 |
| Bouteillen-Bier 180 | Buch 148. 149 |
| Bowfarbe 132 | Buchbinder 31 |
| Böy 91 | Buchdruckerey 27 |
| Brände 430 | Büchsenfächter 32 |
| Brandenstein 376 | Büchsenfchmied 37 |
| Brandfilber 628 | Bühneisen 390 |
| Brandstein 322 | Bühne 385 |
| Brantwasser 203 | Bürstenbinder 29 |
| Brantwein 193 | Bunde 575 |
| Brantweinbrennerey | Buntmaler 373. 374 |
| 192 | Busse 110 |
| — Schriften darüb. 209 | Butte 144 |
| Brantwein: Trank 205 | Buttelbier 180 |
| Brasilienholz 118. | Buttenstuhl 145 |
| Braste 509. 514 | Butter-Vereitung 24 |
| Brauberechtigte 183 | Buttgesell 145 |
| Brauhaus 183 | — fauler 145 |
| Braunes Gut 345 | C. |
| Braunstein 388 | Cäment 550 |
| Braupfanne 166 | Cämentation 550 |
| Brant; in der Braut | Cämentbüchsen 550 |
| farben 302 | Cämenttiegel 550 |

R e g i s t e r.

91.
 nanf 91
 idern 84
 nirosen 386. 437
 othar 406
 er 333
 rict 78
 elhaar 107
 elot 92
 pecheholz 118
 rienzucker 523
 isstörzel 524
 iszucker 524
 illenschläger 38
 yen 84. 86
 ymaschinen 86
 den 77
 denstecher 77
 ling engine 55
 fel 93
 neline 107
 min zu machen 26
 aunzucker 522
 ian 92
 onade 522
 onade 522
 drée de Tournai 313
 dres gravellées 440
 grin 294
 les 58
 long 92
 uffe 577.
 lsea china 365
 misches Blau 129
 misches Grün 129
 colade-Bereitung 25
 r-472
 rführen 626

Eideressig 187
 Eirkelschmied 37
 Eifalien 439
 Elavirblanke 81.
 Elavire 80
 Elavirmacher 33
 Elausurmacher 37
 Eochenille 118
 Cohobiten 200
 Composition 131
 Concent 92
 Conditeren 25
 Conterfen 548
 Conterie 396
 Contrebrodé 396
 Convent 180
 Conventionsfuß 617
 Corduan 293
 le Coupoir 633
 Coutoniren 86
 Covent 180
 Crepiren 221
 Crepon 92
 Crespone 92
 Crispiren 86
 Crystallglas 35. 388
 Curcumen 118
 Cymbelgießeren 39
 Cypraea moneta 585

D

Dänische Handschuh 302
 Dachdecker 33
 Dachgrabirung 462
 Dachziegel 325
 Damast 30. 92
 Darmalz 164
 Darmsaiten 28
 Darre 521

Dars

R e g i s t e r.

Darren 164
 Darstube 471
 Decher 299
 Deckel 146
 Deckelhauben 220
 Demi-royal 523
 Destilliren 192
 Devalviren 654
 Diamantschleiferey 34
 Dinte 29
 Docht 248
 Dochtbank 248
 Dochtmeßer 248
 Dochtstange 248
 Dockenmacher 31
 Doppelschüsse 70
 Dorn 576
 Dornstein 462
 Dosen, lederne 28
 Drap de Dames 92
 Drap d' Argent 31
 Drap d' Or 31
 Dratmüller 574
 Dratriemen 571
 Drat Schmiede 574
 Dratzieher 39. 572
 Dratzug 571
 Dreheisen 370
 Drehkunst 33
 Dreßweberey 30
 Dreyfeurig 326
 Droguet 92
 Drucker 632
 Druckpapier 148
 Druckwerk 638
 Drum 66
 Drusenafche 440
 Ducaten-Gold 666

Dulong's Zierrathen 376
 Dünnebier 180
 Duckstein 174. 310
 Dupliren 59
 Durcheinern 429
 Durchgähren 429
 Durchgehen der Käse
 127
 Durchlaß 630. 632
 Durchschnitt 632
 E
 Ebenist 31
 Eberschmiede 37
 Eimern, Durcheinern
 429
 Einbreiten 298
 Eindrehen 72
 Eindunsten 114
 Einfeurig 326
 Einlassen 298
 Einmännig 64
 Einpapieren 521
 Einsatz 386
 Einsatzkörbe 120.
 Einsichten 72
 Einschlag 60
 Einschmalzen 53. 55
 Einschreiben 7
 Eintrag 60
 Eisendratzieher 38
 Eisenschmiede 36
 Eisgradirung 465
 Emailirfeuer 374
 Emailirkunst 35
 Englisches Kalbleder 296
 Erdgut 257
 Erfurts Malerey 376
 Erlanger Leder 302
 Er

R e g i s t e r

innere Feder 295

147

hüte 304

gnot 273

gnollettes 92

186

brauner 187

weißer 187

brauerey 25. 186

Schriften darüb. 191

ferment 188

hefen 188

mutter 188

nine 92

noir 86

loßing 92

S.

af den blandings-

t 49

ite 12

110

bogen 110

en 109

nnirte Zeuge 30. 87

n 59. 60

nbrüche 70

ngleich 80

nsüchtig 80

n des Lädels oder

dels 66

462

ehölzer, Kasepeln 32

ehrühe 120

exstemey 118

stoff 117

eder 288

77

ce 338

Falten 76

Falzbock 288

Falzseifen 288

Falzern 288. 570

les Faons 633

Farben, ächte und unäch-

te 122

Farbenpulver 544

Farinzucker 522

Faß, ganzes halbes 175

Faßbinder 32

Faßhefen 173

Faßbäcker 25

Fechtelmacher 31

Fechtelmalerey 27

Federsäberer 27

Federschmücker 29

Feilenhauer 37

Feine Mark 600.

Fein Silber 589. 600

Felbel 92. 103

Feldböfen 326

Fell 279

Fenster 384

Fenstermacher 34

Ferment 172

Fernambuck 117

Ferne 375

Fett, thierisches, vege-

tabilisches, ranziges

224

Fettknoppen 71

Fenetwerkerey 33

Filet 29. 98

Filz 105

Filzen 108

Filzkern 110

Filzmacher 31. 116

Filz

R e g i s t e r

- Filzplatte III
 Filztasfel 110
 Fine-ware 344
 Fingerhufmacher 37
 Fischbeinreißer 33
 Fischhaut 112
 Fijelliren 270
 Fittigsteine 327
 Figen 59
 Flacken 51, 52
 Flätkgans 51
 Fläthering 51
 Flanel 92
 — gedruckter 133
 Flaneldruckerey 27. 134
 Glaschner 37
 Flatterruß 217
 Flattig mills 408
 Fleischseite 279
 Gliederschläger 38
 Fliegenwedel 32
 Flitgans 51
 Flithering 51
 Flintglas 383 385
 Flocken 76
 Flockwolle 54
 Fldhsamen 114
 Fldthien 54. 55
 Flonell 92
 Flor 93
 Florette 93
 Flüße 394
 Flugruß 202. 217
 Fluß 236. 436
 Folioschläger 38
 Foliiren 407
 Form 146
 Former 370
 Formschneider 32
 Franzbrantwein 193. 206
 Französische Leder 302
 Frescomalerey 27
 Fressende Farbe 129
 Freye Handwerke 10
 Frieß 93
 Frisiren 84
 Frisirmühle 86
 Fritte 368. 386
 Fuder Kohlen 430
 Füllbecken 513
 Füllstube 513
 Fuß, Graumannischer 617
 — Leipziger 616
 — mittlerer Graumannischer 621
 — Preussischer 617
 — Zinnischer 616
 — 24 Gulden = Fuß 622
 Fußscheite 427
 Fußsocken 29
 Fußtapeten 29
 Futteralmacher 31
 G.
 Gährbottig 172
 Gähren, durchgähren 419
 Gäscht 173
 Gagat 33
 Galle 393. 413
 Galmey 36. 551
 — gegrabener 551
 — grüner 553
 Galmeyischer Ofenbruch 553
 Galmeyeschlacken 554
 Gang, ganzer, halber 62
 Ganzzeug 62
 Gang

Register.

Ganzzeugkasten 144
 Jar 429. 469
 Jare 313
 Jarkupfer 555
 Jarnbaum 64
 Jasettes 338
 Jautscher 147
 Jazettes 370
 Jebinde 59
 Jebülmte Zeuge 84. 87
 Jebraue 165
 Jefärbte Papiere 153
 Jefallene Leder 296
 Jeflamte Lächer 84. 87
 Jegülbt 304
 Jehetinniß 109
 J eigenharz 415
 J eigenmacher 33
 J eist 193
 J elb, Neaplisches 36. 335
 J elbholz 118
 J elb 585
 J lese 59
 J präg 586
 J preffetes Leder 295
 J erben 280
 J erberbaum 280
 J erbmühle 280
 J erbstahl 280
 J ichteter Meiler 427
 J schent 9
 J sell 8
 J schirr 64. 141
 J schlossene Handwerke 10
 J schmeidemacher 38
 J schwindstellung 460
 J spann 570

Gesperte Handwerke 10
 Gestöße 429
 Gestübe 428
 Gewerh 4
 Gewichtmacher 37
 Gewürzmühlen 34
 Gezogene Zeuge 30. 87
 Giallolino 335
 Gießhaus 556
 Gießsteine 558
 Gießtiegel 249. 557
 Gießzange 558
 Gifthütten 36
 Gilde 6
 Gildebrief 6
 Gildemeister 10
 Glanzpappen 82
 Glanzruß 417. 202
 Glätten 149. 151
 Glätter 151
 Glättmaschine 152
 Glas 379
 — grünes, schwarzes 386
 — weißes 387
 — unvollkommenes 384
 Glasblaser 390
 Glaser 34
 Glasflüsse 35. 394
 Glasgalle 386. 387.
 Glasmalerey 35
 Glashütten 35. 379
 — Schriften darüb. 398
 Glasofen 384
 Glasirte Handschuhe 302
 Glaschleifer 34
 Glaströpfchen 392
 Glasur 371. 334

Ex

Glatte

R e g i s t e r.

Glatte Zeuge 30
 Glockengießer 39
 Glübe 566
 Glühebalken 566
 Glühofen 386. 631
 Glühpfanne 631
 Glufen 576
 Glufenmacher 576
 Glufner 576
 Gobelin's 88
 Golddrathzieher 38
 Goldmünzen 641
 Goldpapier 38
 Goldpatscher 38
 Goldplatscher 38
 Goldschaum 38. 564
 Goldschmied 37
 Goldschmiedspath 319
 Goldtapeten 38
 Goldtze 345
 Solgas 27. 134
 Gokłowski Dessen 376
 Grade 446
 Grädig 446
 Gradiren 456
 Gradirer 462
 Gradirhaus 458
 Gradirwände 458
 Grangewicht 657
 Graumannischer Fuß
 617
 — mittlerer 621
 Gravirer 34
 Grisette 93
 Grobbäcker 25
 Gruben 495
 Grubenbaum 228
 Grubenhöhlen 432

Grubentohlen 430
 Grus 8
 Guardin 653
 Gulben 304
 Gummiren 83
 Gußeisen 39
 Gwarden 653
 Gyps 31. 319
 Gypsbilder 31
 Gypsbrenneren 36. 319
 — Schrift. darüb. 31
 h.
 Haarbleicheren 28
 Haare, aus den Haaren
 arbeiten 77
 — zu halben Haaren
 scheren 79
 Haarmann 79
 Haarnadel 583
 Haarseite 279
 Haarfiehe 30
 Haartücher 228
 Hackmesser 140
 Hadern 137
 Häfen 384
 Hälter 458.
 Hänfeln 10
 Hären 304
 Häute, grüne, rohe 279
 Hafen 384
 Halbzeug 142
 Hallerde 471
 Halurgie 443
 Hammergerüst 567
 Hammerstieble 567
 Hammerwalke 72
 Hammerwerk 654
 Handeisen 268
 Hande

R e g i s t e r.

Handschuhmacher 28
 Handwerk 3. 7. 11
 Handwerker 3
 Handwerkszeug 9
 Handwerkszeug 15
 Harz, weisses 413
 Harzer 410
 Harzscharrer 410
 Haube 428
 Hauptader 455
 Hauptfinstern 98
 Hausenblasen 25 Bilder 31
 Haut 279
 Haute lisse 88
 Hebelatten 567
 Helmacher 39
 Heilauge 498
 Heerd stellen 468
 Hefen 172
 Helm 193. 199
 Heime 567
 Hefen 322
 Heinterhalt 663
 Heinterständer 142
 Heinterstauben 142
 Heisnauer 34.
 Heischäftige Stühle 88
 Heilmünzen 643
 Holländer 143
 Holschen 32
 Holfärberer 27
 Holfertiger Meiler 427
 Holfknopfmacher 32
 Holfkohlen 421
 Holfreicher Meiler 427
 Holfreißer 32
 Hingrie 91
 Hingluchenväckerer 25

Hopfen 170
 Hopfenforb 170
 Hornfärberer 27
 Hornrichter 33
 Hosen 99
 Hosenstricker 98
 Hülsen 251
 Huiseisen 385
 Huiseisenschmiede 36
 Hupeln 513
 Hut 105. 199
 Hut Salz 489
 Hut Zucker 515
 Hutmacherey 31. 105
 — Schriften darüb. 116
 Hutfasirer 29. 115
 Hutzucker 522

J.

Jämtländisch. Leder 293
 Jagdpulver 543
 Janken 557
 Jankenhaten 557
 Jaune de Naples 336
 Illuminirte Kunst 28
 Indig 129. 118
 Indigbereitung 26
 Indigläpe 126. 128
 Innung 6
 Instrumentmacher 37
 Justen 289
 Jument 615
 Jungferndhl 228
 Junggesell 9
 Jungmeister 10
 Justirer 634
 Juwelirer 38

R e g i s t e r.

R.

Rämme 55. 63. 567

Rämlinge 56

Räsemachen 24

Räzchen 147

Ralander 86

Kali 441

Raliol 558

Ralk, roher 308. 309

— lebendiger 308

— ungelbschter 308. 309

— gelbschter 308. 309

— gebrannter 309

Ralkächer 287

Ralkbrennerey 36. 308

— Schriften darüb. 318

Ralkwasser 314

Ralmin 91

Raltlager 473

Ramelhaar 107

Ramlot 92

Ramm 64

Rammacher 33

Rammertuch 30

Rampferraffinerie 36.

Ramtopf 55

Randelzucker 524

Ranne Bier 175

— Salz 445

Ranonengiefferey 39

Kaolin 367

Rapelle 656

Rappen 82

Rapseln 338

Rarat 599

Raratirung 589

Rarbetschen 53 110

Rarbetschenmacher 39

Ratzen 86

Rareymaschine 86

Rarotten 270

Rarottenzug 270

Rarre Kohlen 430

Ras 142

Rastor 111

— halbe, Viertel 111

Rattundruckerey 27

Rattunweberey 30

Rauris 585

Rautscher 147

Rautscherstuhl 147

Rauh 578

zum Reil ansetzen 536

Kelp 441

Reper 85

Reisen 93

Reizen 248

Ressel 356

Resselbereiter 37. 570

Resselschlägerhütte 570

Reite 60

Reitenbaum 64

Reitenschmiede 36

Rienfeuer 32

Rienholz 410

Riendhl 413

Rienruß 36. 415.

Rienstöcke 410

Rienstubbren 410

Rienstufen 410

Rieper 85

Ripper und Wipper 602

Kirchenoblaten 219

Kirschwasser 208

Kirschen 93

Kläcke 80

Klär

R e g i s t e r

ire 658
 irkessel 509
 irkessel 512
 itwohle 49
 ynmühle 324
 ber 212
 mpner 37
 nter 328
 pwerk 639
 pfe 581
 aben 8
 äusen 304
 appen 8
 aster 253
 aufeisen 304
 echt 8
 eiseisen 304
 eisen 304
 icker 348
 marmorne 348
 iestreichen 54
 iestreicher 54
 ochenäskerer 36
 ochenfärberer 27
 dpfe 39. 61
 dpfedrat 575
 opf 390 578
 optholz 579
 opfmacher 32. 33
 opfmadeln 575
 opfrad 579
 opfschere 579
 ütten 30. 97. 98.
 chkunst 24
 chsalz 443
 chsalzfieberer 26
 chzucker 522
 chzucker, gelber, weiß
 fer 523

Kochzucker gemeiner 523
 Köhler 424
 Köhrlehm 559
 Königszucker 523
 Körper 85
 Köpfe 633
 Körmmaschine 241
 Kohlen 421
 — harte 430
 Kohlenbrenneren 421
 — Schriften darüber
 432
 Kohlengehäue 425
 Kohlenholz 424
 Kohlenloch 411
 Kohlenmeiler 425
 Kohlenfaß 429
 Kohlenstaße 425
 Koker 338
 Kolben 193
 Korbmacher 32
 Kortschneider 32
 Korn 600. 658
 Kornkrantwein 193 206
 Kornzange 658
 Kothen 467
 Kofe 147
 Kräße 654
 Kräufeln 633
 Kräufelwerk 640
 Kräuterbier 179
 Kraftmehl 212. 215
 Kranichzug 403
 Kranz 567
 Krap 118
 Krapmühlen 34
 Krugen 53
 Kraustoback 268
 Kr 4

Kreis

R e g i s t e r.

- Krellenglas 388
 Krenpeltasten 54
 Krenpeln 53
 Krep 93
 Krepfen 84. 86
 Kriessbaukunst 34
 Kriessholz 288
 Kriesspeln 288
 Kronenglas 393
 Kropf 143
 Krücke 78. 120
 Kruckenmacher 34
 Kruktoback 268
 Krumstamper 112
 Küche 120
 Kühlfaß 172. 199
 Kühlheerd 440
 Kühlkessel 113
 Kühlöfen 392
 Kühltschiff 172
 Kühltschhof 172
 Kührlehm 559
 Kulecke 570
 Kuppe 119. 125. 126
 Kupper 85
 Kuppern 513
 Kürschner 28
 Kugelgießen 39
 Kulette 570
 Kumpen 74
 Kundschaft 9
 Kunst 3. 11
 Künste, schöne 11
 Kunstgeschichte 20
 Kunstwerke 15
 Kunstwörter 15
 Kunststück 15
 Kupferdruckerey 27
 Kupfermünzen 632
 Kupferschmied 37
 Kupferstecher 34
 Kuße 147
 L.
 Laab 468
 Lackkunst 27
 Lackmusbereitung 26
 Lacrimae vitreae 392
 Lade 7. 64
 Ladefange 557
 Ladel 66
 Käufer 77
 Lagerholz 434
 Lahn 38
 Laminoir 645
 Landmünzen 623
 Landwolle 48
 Längen, Kohlen Längen 429
 Langhaken 429
 Lanternes de terre 370
 Lanzettenmacher 37
 Latum 396
 Latun 566
 Latunhütte 566
 Käufer 78. 321
 Läutern 203. 499
 Läuterungsblase 203
 Landiren 83
 Lavestieindreher 33
 Laur 203
 Lanter 203
 Leckschneisen 462
 Leckwerk 458
 Ledel 66
 Leder 279
 Ledergerberey 279
 — Schriften darüb. 306
 Leder

R e g i s t e r.

derkalt 309
 dertauer 28. 297
 ere 333
 erbecher 142
 erfass 142
 ga bassa 601
 ger 148
 giren 589
 girung 589
 girung, rothe, weisse,
 vermischte 589. 664
 hre 7
 hrbrief 8
 hrijahre 8
 zim 212
 eimen der Kette 63
 eimocheren 25
 eimstoff 167
 eimtranken 304
 einenbleicheren 28
 einendamasweberey 30
 einensfarberer 27
 eineweberey 30
 einewaunddruckerer 27
 leipziger Fuß 616
 leistenschneider 32
 leseruthe 65
 leyer 78
 lichtföhler 432
 lichtzieherer 25
 lieger 77
 liniirte Lächer 84. 87
 links spinnen 56
 lioner Gold 565
 — Pressen 564
 liqueur-Bereitung 25
 löcherbaum 142

löschen 314
 löschkohlen 421
 löschpapier 148
 lösefeil 228
 löthig 445. 596
 lohe 282
 lohgar 282
 lohgerberey 28. 279
 lohgrube 282
 lohmühle 34. 282
 lohstoff 282
 lopp. löppe 59
 losbäcker 25
 lösten 126
 löster 572
 luftmalz 164
 luggoldschläger 38
 lumpen 137
 lumpenschneider 149
 lumpenzucker 523
 lustrin 93
 lutter 203
 luyfer leder 296
 M.
 Maas Kohlen 432
 Maderazucker 523
 Märtler 430
 Magnesia 499
 Majolica 340
 Maischbottich 166
 Maische 199
 Maischen 167
 Malerkunst 27
 Malerey 117
 — auf Glasur, Schmelz
 ze 314
 — unter der Glasur 334

R e g i s t e r.

- Masertafel 26
- Malz 163
- Malzbutte 162
- Malzdarre 164. 199
- Malzschorot 166
- Manchester 31
- Mangel 120
- Manheimer Gold 565
- Mantel 69
- Mantelende 69
- Manufactur 11
- Margaritini 396
- Marienglas 319
- Mark 126. 595
- , Amsterdamer 593
- Edelnsche 590
- fein 600
- rauhe, beschickte 600
- Spanische 594
- Venedigsche 593
- Marli 29
- Marocker 93
- Maschen 97. 98
- Maschovade 509. 522
- Masel 56
- Maseln 56
- Masern 56
- Masken 31
- Materialkunde 21
- Materialien 15
- Mattenflechter 32
- Mauerbeschlag 493
- Mauersalpeter 493
- Mauerschweiß 493
- Mauersiegel 325
- Maurer 33
- Mayland. Spitzen 220
- Meersalz 443
- Mehlmühle 34
- Mehlpulver 540
- Meiler 312. 425
- liegende 431, stehende 425, rauchende 428
- gerichtete 427
- holzreiche 427
- holzfertige 427
- Meisseln 108
- Meister 3
- Meistergut 336
- Meisterlade 7
- Meisterlauge 236
- Meisterstück 10
- Mel arundinaceum 504
- Melasse 507
- Meliss 523
- Mengepresse 562. 563
- Mennig 36
- Mesel 56
- Meseldrat 56
- Meselfaden 56
- Messerschmied 37
- Messing 37. 546
- reines, unreines 563
- Messingbrennerey 546
- Schriften darüber 574
- Messingdratzieher 38
- Messingknopfmacher 37
- Metalldreher 33
- Metall, feines, legirtes 589
- Miniaturmalerey 28
- Mittelsalze: Bereitung 26
- Modelmacher 374
- Moderflecke 71
- Mörtel 315
- Mösch 548
- Mohrenkopf 200

Moll

R e g i s t e r.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| oll 93 | Mäheren 29 |
| olton 93 | Mäpfe 228 |
| onthal 558 | Main-Londrins 93 |
| oriant 345 | Marben 288 |
| osaique 33 | Marbenbrüchig 296 |
| oscovade 509. 522 | Marbenseite 24. 279 |
| ühlen 34 | Marbicht machen 86 |
| ünze 583, eigentliche, | Nebenadern 455 |
| uneigentliche, 586 | Nebenmaterialien 15 |
| ünzfälle 602 | Neber 37 |
| ünzfuß 614 | Nehdräte 146 |
| schwerer 614 | Nesseltuch 30 |
| höherer 614 | Nestler 28 |
| ünzkunst 38. 585 | Nester 70 |
| Schriften darüber 673 | Nesse 29 |
| ünzohmen 636 | Niep 71 |
| ünzregal 606 | Noir de Paris, d'Alle- |
| ünzschinen 633 | magne 417 |
| ünzwissenschaft 587 | Noir à noircir, de fu- |
| umme 182 | mée léger 417 |
| undick 554 | Nopeisen 71 |
| unbiren 558 | Noppen 71 |
| undirtes Messing 563 | Nordhäuser Probe 206 |
| undoblatten 219 | Nürnberger Streusand |
| undstück 559 | 36 |
| usketenpulver 535 | Nürnberger Waare 32 |
| utterlauge 473. 498 | Nudelnbäckerey 25 |
| 17. | Numismatijl 587 |
| chbier 180 | Nuthobel 381 |
| chlenlegarn 70 | O. |
| delbley 103 | Obergelese 60 |
| delmacheren 38. 575 | Oberhefen 173 |
| Schriften darüber | Oberschweif 64 |
| 84 | Obersprung 60 |
| deln 97. 575 | Oblaten 219 |
| der 575. 576 | Oblatenbäckerey 25 |
| gelschmiede 37 | Oefen 320 |
| hnadelmacher 38 | Oefner 65 |

R e g i s t e r.

Dehl 224
 — beßillirtes 224
 — ausgepreßtes 224
 — ranziertes 224
 — brenzliches 225
 — fettes 224
 — weßentliches 224
 — angebrantes 225

Dehlhäute 04

Dehlkuchen 228

Dehlade 228

Dehlmühle 228

Dehlschlägel 229

Dehlschlägeren 224

— Schriften darüb. 223

Ofen, ein- zwey- feuriger
326

Ofenbruch, galmenischer
553

Ofengalmen 553

Ofenfeher 33

Oerbrenneren 36

Olenm templinum 413

Olltäten 25

St. Omer 273

Operment 36

Orgelbauer 33

Orlean 118

Orseile 118

Ozier 376

P.

Pälen 281

Pagament 601

Pantoffeln 288

Panzermacher 39

Papelin 93

Papier maché 31 154

Papier, türkisches 27

Papier velain 146

Papiermacheren 31. 137

— Schriften darüb. 134

Papiermühle 141

Papiertapeten 27

Pappe 31. 154

Parchent 0

Parfumirfunst 26

Parüche 2 0

Parüchenmacher 29

Pasten 31

Pastellfarben 26

Paternoßter 33. 35

Paterbier 181.

Patrone 87

Pauscht 147

Pechler 410

Peitschenstockmacher 32

Pelz 105

Percan 91

Pergamentgerberen 28

303

Pergamentpapier 146

Perlafche 440

Perlbohrer 33

Perlen, unächte 32

Perlstickeren 29

Pernambuco 524

Perpetuel 93

Persianische Wolle 107

Petschirstechen 34

P. puntte 367

Pfaffenschnitt 579

Pfanne 144.

Pfannenstein 173

Pfannenzucker 513

Pfeiffe 61. 390

Pfeiß

R e g i s t e r.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| feiffenbrenneren 34 | Point farrafin 90 |
| 3527 | Poliren 406 |
| Schriften darüb. 357 | Polirer 33 |
| feiffenmacher 33 | Polymite 94 |
| feiffenthon 352 | Porto Rico 256 |
| fenniggewicht 657 | Portrait: u. Landschaften |
| ferbehaarflechter 27 | maleren 28 |
| flasterseher 33 | Porzellan 31. 358 |
| friemkraut 118 | — rothgeblasenes 376 |
| fuhleimer 408 | Porzellankunst 35. 358. 366 |
| fundleder 280 | — Schriften darüb. 377 |
| fundruß 410 | Porzellanmasse 368 |
| ialae bononienses 391 | Porzellanofen 372 |
| ich 410 | Potasche 435 440 |
| — burgundisches 410 | Potaschefeueren 25. 434 |
| — weisses 410 | — Schriften darüb. 442 |
| ichsäckeln 250 | Potée 406 |
| ichgriesen 415 | Prägen 638 |
| ichhauser 410 | Prägewerk 638 |
| gment 117 | Präglöth 638 |
| nchbeck 564 | Prägestempel 638 |
| nchina 93 | Prägestock 638 |
| nselmacher 29 | Presser 567 |
| rschpulver 535 | Pressstange 571 |
| läge 428 | Pressbretter 82 |
| lane 242 | Presse 82 |
| anenbogen 628 | Presskeil 228 |
| latten 97 | Pressplatten 228 |
| ats de verre en boudi- | Pressspähne 82 |
| ne 394 | Prinzmetall 564 |
| latstamper 112 | Pritschenradirung 464 |
| latstoßfugel 288 | Probe, Augsbürger 596 |
| latte 143 | — Nordhäuser 206 |
| latten 633 | Probekelle 630 |
| latziegel 327 | Probestücke 373 |
| lenterkohlen 430 | Probireisen 577 |
| lsche 31. 94 | Probirgewicht 657 |
| ochhammer 369 | Probirnadeln 655 |

Proa

R e g i s t e r.

Probirofen 658
 Probirstein 34. 655
 Proportion zwischen
 Gold und Silber 607
 — wahre, praktische,
 gesetzliche 607
 Puder 215. 217. 222
 Puderzucker 509. 522
 Pürschpulver 543
 Pulvermasse 540
 Pulvermühle 529
 — Schriften darüb 545
 Pulverproben 544
 Pulversatz 530
 Pumpenmacher 33
 Puppe 31. 562
 Puppenmacher 31
 Pußmesser 281

Q.

Quandel 425
 Quandelknüppel 427
 Quandelkohlen 430
 Quandelpfahl 425
 Quandelstange 425
 Quarrees 242
 Quartation 663
 Quartir 175
 Quecksilber-Präcipitate
 26
 — Sublimate 36
 Queen's ware 343
 Quellbottiche 163
 Quellbütte 163
 Quellstöcke 163
 Quercitron 118.
 Quersteg 147

Quetschgold 636
 Quetschhammer 635

R.

Rademacher 32
 Radteer 413
 Räder 394
 Rändeln 633
 Rändelwerk 640
 Räume 428
 Rafinade 523
 Ramen 70. 80
 Randschrift 640
 Ranzig 224
 Rape 271
 Rape 273
 Rapiren 271
 Rapirmühle 271
 Rasch 94
 Rasen de Perle 94
 Raspeln der Farbehölzer
 32
 Rastades 396
 Ratin 94
 Ratiniren 84. 85
 Rattenschwänze 80
 Rauchender Weiler 428
 Rauchmalzbarre 200
 Rauchtoback 26. 266. 267
 Rauchwerkfärberey 27
 Raubäume 77
 Raube Mark 600
 Rauhen 76
 Rauher 76
 Raublasten 77
 Raubschwarzes Leder
 302

Rau

R e g i s t e r.

Rahme 228
 Rechen 81. 144
 Rechenhäute 304
 Rechenpfennigsläger
 • 38
 Rechentafeln 34
 Rechnungsmünzen 586
 Rechts- spinnen 56
 Refinade 523
 Regalen 571
 Reibekeffel 120
 Reichßfuß 617
 Reißflamme 54
 Remedium 603
 Reyschläger 29
 Rheinische Wolle 49
 Richten 76. 577 gericht-
 teter Weiler 427
 Richtholz 577
 Richtstecken 427
 Richtzange 557
 Riem 149
 Riemerkunst 28
 Riess 148. 149
 Riete 66
 Rietblatt 64
 Ringe 575
 Ringdreher 33
 Roerbak 143
 Rösen 320
 Rohe Materialien 3
 Rohr, spanisches 67
 Rohrstuhlflechter 32
 Rojalzucker 523
 Rolle 120
 Rostholz 249
 Roststock 112
 Roß 54. 97

Roßkeulen 251
 Rothgießer 39
 Rothstifte 26
 Rouzet 94
 Rudgrass 275
 Rüsten 427
 Rüstgabeln 427
 Rüstholz 427
 Rufe 118
 Rum 508
 Rumpf 321
 Ruß 417
 Ruthe 65

S.

Saalband 68
 Saccharometer 528
 Sächsisches Blau 129
 Sächsisch. Grün 129
 Sägemühlen 32
 Sägeschmiede 37
 Sälband 68
 Sämischgerbererey 28. 301
 Saffian 291
 Saffian 293
 Saline 445
 Salleisten 28. 68
 Salmiakhütten 36
 Salpeter 492
 — roher 499
 Salpêtre de houffage 492
 Salpetererde 496
 Salpetergruben 495
 Salpeterhausen 495
 Salpeterläuterung 499
 Salpetersiederey 26. 492
 — Schriften darüb 501
 Sals

R e g i s t e r.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| Salpeterwände 495 | Schäftebrat 575 |
| Salz, gegrabenes 443 | Schafmodell 577 |
| Salzbrunnen, 455 | Scharfhammer 568 |
| Salzkothen 467 | Scharlach 131 |
| Salzfiederey 26. 443 | Scharte 119 |
| — Schriften darüb. 490 | Schaue 71 |
| Salzmutter 466 | Schaugericht 82 |
| Salzpflanzen 444 | Schaumlocher 526 |
| Salzsohle 444 | Scheibe 333. 572 |
| Salzspindel 445 | Scheiben 163 394. 570 |
| Salzstuben 490 | Scheibenzieh 38. 573 |
| Salzwerk 445 | Scheidemünze 588. 652 |
| Salzwirker 471 | Scheiden 80 |
| Sammt 31 | Scheidenmacher 31 |
| Samtartige Zeuge 84 | Scheidenwasserbrennern |
| 87 | 25 |
| Sandelholz 119 | Schellenmacher 37 |
| Sandgut 257 | Schemel 64. 97 |
| Sanduhrmacher 35 | Schep 473 |
| Sapan 119 | Schephammer 473 |
| Sattler 28 | Schere 390 |
| Sattel 78 | Scheren 61. 76. 104 |
| Satz 540 | Scherenstock 563 |
| Sauciren 266 | Schergieße 61 |
| Sauerwasser 214. 413. | Scherhaare 78. 79 |
| 414 | Scherkübe 61 |
| Savonnerie 90 | Scherlatte 61 |
| Savonnettes, 239 | Schermühle 79 |
| Saxum fusorium 559 | Scherp 473 |
| Schabe 333 | Scherrahmen 61. |
| Schabebaum 280 | Schertisch 78 |
| Schabebloch 570 | Schertritt 78 |
| Schaberisen 288. 298 | Scherung 60 |
| Schabmeßer 515. 570 | Scherwolle 79 |
| Schablone 333 | Scheuersack 581 |
| Schachtelmacher 32 | Scheuertonne 581. 637 |
| Schachtelmolerey 27 | Schieber 632. 638 |
| Schäfte 64. 578 | Schiene 333 |

Schien

R e g i s t e r.

Schierhammer 568

Schierhölze 168

Schießflinge 577

Schießpulver 35. 529

Schiffbaukunst 34

Schiffteer 413

Schifgen 69

Schildpat 33

Schille 311

Schindeln 32

Schlack 497

Schlächterkunst 24

Schläge 70

Schlamm 325

Schlammstube 369

Schlagloth 567

Schlagshaß 605

Schlaglampfen 149

Schlagwerk 639

Schlechtfärber 122.

Schleifer 33

Schleifmühlen 405

Schlichten 288. 427

Schlichtmond 302. 288

Schlichttrahm 288

Schlichtzange 288

Schloß 326

Schloßer 37

Schlüssel 638

Schluff 327

Schmel 119

Schmalleder 288

Schmauchfeuer 327

Schmelz 35. 396

Schmelzofen 384

Schmelztiegel, Hessische

Spiser, Passauer 346

Schmidtmeister 637

Schmiede 38

Schmizen 80

Schneiderisen 108

Schneidelade 267

Schneidemaschine 267

Schneider 29

Schneidezeug 267

Schneller 69

Schnelloth 567

Schnitte 79

Schnupftoback 26. 266.

269

Schnur, offene, gekreuzte

56

Schnurmacher 29

Schönfärber 112

Schöne Künste 12

Schöp 473

Schöpfer 145

Schöpfer 348

Schreibkunst 28

Schreibpapier 149

Schreiben 50

Schriftgießer 39

Schrippen 76

Schreibeln 54

Schrdtlinge 635 636

Schrdtling-Quetschgeld

636

Schrot 198

Schrot der Münze 601

Schroten 164 570. 633

Schrotgießer 39

Schrotmühle 165

Schrotschere 577

Schrubbeln 53

Schrull 81

Schürheerd 326

Schürs

R e g i s t e r.

- Eßloch 326. 384
 411
 Eßlöcher 318
 Eßlöcher, Meiler schätz-
 tet sich 429
 Eßlöcher 69
 Eßlöcher 311
 Eßlöcherkunst 28
 Eßlöcherfang 468
 Eßlöcherseife 239
 Eßlöcher 507
 Eßlöcherzweig 567
 Eßlöcherkunst 34
 Eßlöcherzweig 289
 Eßlöcherblumen 36
 Eßlöcher 53. 81
 Eßweiß 413. 414. 455.
 Eßweißfarbe 281
 Eßweißfeger 37
 Eßlöcher 102. 142
 Eßlöcher 286
 Eßlöcher 298
 Eßlöcherwedel 298
 Eßlöcher mill 55
 Eßlöcher 54
 Eßgel 29
 Eßle 69
 Eßbortenwirker 31
 Eßlene Hüte 113
 Eßlenfärberer 27
 Eßlenweberer 30
 Eße 234
 — gemeine 235
 — Starckenische 235
 — Helmentische 235
 — Benedigsche 235
 — Alicantische 238
 — grüne 237
 Eße, schwarzbraune 237
 Eßensfieberer 25. 234
 — Eßten darab. 240
 Eßensspiritus 239
 Eße 180
 Eßler 29
 Eßende 68
 Eßid'or 564
 Eßler 28
 Eßwage 176. 445
 Eße 91
 Eßensteinbrecher 33
 Eßrati nummi 640
 Eßen, Meiler schätz-
 428
 Eßer 119
 Eßloch 411
 Eßpfanne 470
 Eßals 58
 Eß 142
 Eßenziger 54
 Eßmacher 32
 Eßhäuser 467
 Eßpfanne 467
 Eßellack 31
 Eßergewicht, Englisches
 593
 Eßerpapier 38
 Eßerschmid 37
 Eßstecher 34
 Eßilor 564. 565
 Eßwerke 489
 Eßer 467
 —, grauer, weißer
 440
 Eßtern 331
 Eßerische 440
 Eß 30

Skins

A z g i f t

Skins 585	Epithambo 368
Sob 512	Epizing 578
Sodafalz 442	Spernmacher 37
Sode 442	Springelbau 392
Soden 467	Sprung 59
Sophomore 472	Spücher 205
Soggen 469	Spuhlen 59
Sogspähne 472	Spuhlab 59
Sogstiel 469	Spunbese 173
Sohlleder 280	Spunblegel 327
Soken 469	Stämper 580
Sole 442	Stämschützenstange 567
Sondengradirung 464	Stären 514
Soogers 469	Stärke 212
Sortiren 51	Stärkemacherey 26. 211
Spängler 37	— Schriften darüb. 222
Spangrün 36	Stärkwasser 214
Spanholz 65	Stäuber 27
Spankalt 320	Staffmalerey 27
Speisen mit Rost 126	Stahl 120
Spendeln 575	Stampfen 72
Spemel 575	Stampfer 151
Spennadeln 579	Standard Silver 598
Sperruthe 65	Stanniol 38. 407. 408
Spiegelgießerey 35. 399	Statuen 39
— Schriften darüb. 408	Staubhesen 327
Spiegelglas 399	Staubkalt 308. 309
Spiegelmacher 35	Stechseisen 219. 269
Spiegelpoliren 406	Stechkamm 581
Spiegelschleifen 405	Stechlöffel 629
Spielcharten 27	Stechnadeln 575
Spielfugeln 348	Stechruthe 427
Spielwerk 32	Steergucken 524
Spinnmühle 57. 268	Steg 144. 146
Spinnen 29. 56	Steifen 114
Spinrad 56	Steine, betteisen 550
Spitzenknäppeln 30	Steinband 552
	Stein

R e g i s t e r

- Steingut 342
 — braunes, englisches 343
 Steinkohlen. Abbrennen
 derselben 36
 Steinkohlenkndpfe 33
 Steinkrufen 473
 Steinkupfer 501
 Steinsalz 443. 489
 Steinschleifer 34
 Steinschneider 34
 Steinschraube 359
 Stellbütte 172
 Stellen 199
 Stellmacher 32
 Stempel 632
 Stenzel 78
 Sterblinge 296
 Sterblingewolle 50
 Steren 514
 Sticksfen 313
 Stickeren 29
 Stockprobe 653
 Stockschere 662
 Stöße 429
 Stoffe 31
 Stolle 299
 Stollen 299
 St. Omer 273
 Stone ware 343
 Stopferinn 82
 Stoßkeule 299
 Stoßwerk 638
 Straß 394
 Strecken 80
 Streckfen 393
 Streckfal 630
 Streckwerk 630
 Strehnen 59
 Streichbaum 280
 Streiche 299
 Streicheisen 280
 Streichen 325
 Streichen, Aufstreichen,
 Zustreichen 78
 Streichholz 112
 Streichnadel 655
 Streichschrangen 299
 Streusand 35
 Stricken 30. 97
 Strippich gewalkt 76
 Strohhutmacher 32
 Strüß 94
 Strumpf 99
 Strumpfwirkeren 30. 97
 — Schriften darüb. 104
 Strumpfwirkerstuhl 99
 Stäbke 428
 Stübchen 175
 Stüberand 427
 Stück 59. 490
 Stückelschere 635
 Stückelung 632
 Stückenkohlen 430
 Stückerkohlen 430
 Stückmessing 563
 Stückpulver 535
 Stucaturarbeit 33
 Stuhlschloßer 101
 Stufenkohlen 430
 Sublimat 192
 Sublimiren 192
 Sub 499. 500. 512
 Sülze 474
 Sumpfe 324
 Sulfuben 490

R e g i s t e r.

- Sulz 490
 Sumach 519
 Sumpf 458
 Swicent 256
 Syrup 525
 — gedeckter, ungedeckter 525
 Syrupsbach 525
 Syrupskocher 525
 Syrupstopf 515
T.
 Tabouret 94
 Täscher 28
 Tafel 288
 Tafelglas 393
 Tafeln 240
 Tafeloblaten 219
 Tafelschere 563
 Taffent 30
 Taffia 508
 Tammy 94
 Tapeten 27. 30. 87
 — lehrne 28
 — türkische 90
 — der Sabotterie 90
 Taschenwerk 639
 Technologie 19
 — Schriften darüb. 39
 Teer 409
 — schwarzes, weißes 409. 413
 Teergalle 414
 Teerofen 414
 Teerschmelzen 410
 Teerschmelzer 409
 — Schriften darüb. 419
 Tempel 65
 Temperirofen 404
 Terpentia 414
 Terpentinegeist 414
 Terra della Robbia 341
 Terrastübchen 34
 Têtes de forme 520
 Teufelsfarbe 129
 Thomaszucker 523
 Thon, fetter, langer, magerer, kurzer 322
 Thon, geschlämter 325
 Thondraß 333
 Thonmühle 324
 Thonschneide 333
 Thranfiederey 24
 Tiefhammer 568
 Tiefschäftige Stähle 88
 Ziegelloch 384
 Ziegelprobe 630
 Tischler 32
 Tobackfabrike 26. 256
 — Schriften darüb. 278
 Tobackpfeiffen 352
 Tocht 248
 Todt brennen 314. 320
 Zöpferkunst 330
 — Schriften darüb. 351
 Zöpferofen 337
 Zöpferscheibe 333
 Toile à bluteau 91
 Zombach 564.
 Zompel 69
 Zonca 273
 Zonne 175
 Zonne Salz 472
 Zonnenmacher 32
 Zrachten 77
 Zräbern 169. 180. 205
 Zräufelbätte 498

R e g i s t e r

- | | |
|--|--|
| <p> Trauernadeln 583
 Traufe 144
 Treibjunge 557
 Treiben 281. 618
 Treibfarbe 281
 Treffen 220. 564
 Treißaß 214
 Treife 120
 Trip 94
 Tritrad 97
 Trockenboden 148
 Trockenhaut 148
 Trockenkammer 471
 Trockenschenne 325
 Tröbels 249
 Trümpfel 252
 Trompetenmacher 37
 Tropfkasten 458
 Troyes Gewicht 592
 Trümmet 66
 Tuch, Lächer 53
 freitenweiße 82
 Tuchbaum 65
 Tuchbereiter 77
 Tuchpresse 81
 Tuchrähnen 80
 Tuchschere 77
 Tuchschärer 77
 Tuchweberey 30
 Tüncher 27
 Türkisch Papier 28
 Turquie 90
 Tusch-Bereitung 26
 Tuten 393
 u.
 Ueberschüsse 70
 Uhrgehäuse 31
 Uhrgläser 391 </p> | <p> Uhrmacher 37
 Ultramarin 66
 Umschauen 102
 Umschlagen 127
 Unbenommene Schrillen
 8t 636
 Ungarisches Leder 296
 300
 Ungeschlossene Handwerks
 te 10
 Unten 97
 Unterbaum 65
 Untergelese 62
 Untermänner 427
 Unterschüsse 2010
 Unterscheiß 62
 Untersprung 62
 Urinbad 22
 v.
 Vaisseau de grés 343
 Walviren 654
 Varis 256
 Velain-Papier 146
 Welpel 34. 92
 Verarbeiten 3
 Vergleichen 299
 Verglähnen 370
 Vergolden 111. 397
 Vergolderkunst 27. 38.
 Vergoldung 375
 Vergüten mit Salzkrein
 470
 Verkohlen des Torfs 35
 Veroterie 396
 Verputzen 379
 Verschießen 122
 Versilbern 582 </p> |
|--|--|

Vers

- Vertränten der Salzfäße 470
 Verwandtschaft, officin-
 gende 121
 Vergleichen 38, 384
 Versau 408
 Weiblicher 183
 Viertelfuß 171
 Wiggendes 187
 Wifirring 377
 Witirolsfehrenen 35
 Witirolsfehrenen 26
 Worberstandth 142
 Worlage 193, 199
 Worfel 509
 Worsag 509
 Worschlag 71
 Worschneideisen 390
 Worschuß 69
 W.
 Waaren 15
 Waarenkunde 30
 Wachs 241
 Wachsblecheren 28, 241
 — Schriften darab 243
 Wachsfackeln 250
 Wachsfackeln 407
 Wachsteulen 251
 Wachstuche 242
 Wachspflanze 163
 Wachspflanze 38
 Wachschleier 231
 Wachstoch 1252
 Wachstuchtapeten 27
 Wachstuch 220, 378
 Wände 495
 Wärmepfanne 468
 Waffer, harte 239
 Waffer weiche 239
 Waffern 84
 Waffenschmied 37
 Wagensmacher 37
 Wagenschmier 414
 Wagenteer 413
 Wagnert 32
 Wahrhammer 408
 Waid 123, 128
 Waidfackel 440
 Waid-Werkzeug 26
 Waidküpe 100
 Walfen 31, 71, 103
 Walfen 71
 Walfessel 413
 Walfmühle 70
 Walfstoch 74
 Walrat, Bestandth 15
 Walzwerk 630, 639
 Wandern 9
 Wandramen 70
 Wanke 78
 Wardein 653
 Waschband 52, 180
 Waschkorb 42
 Waschmaschine 141
 Wasser, aus dem ersten
 Wasser tanken 76
 — Salpeter vom ersten
 Wasser 199
 Wasser, hartes 299
 — weiches 299
 — wildes 459
 Wasserbaukunst 34
 Wasserpresse 148
 Wattenmacher 31
 Wattenmacher 378
 Bau 119

R e g i s t e r.

Webel 60
 Weberbaum 64
 Weberstuhl 63
 Wechselbäume 427
 Wefelgehulen 69
 Wefelzwiste 70
 Weichbottich 163
 Weichläfen 163
 Wein, guter, halber 205
 — theologischer 181
 Weinbereitung 25
 Weingeist 205
 Weißbinder 27
 Weißgerbererey 28. 298
 Weißfieden 637
 Weißfiedeoefen 638
 Weißfud 582. 655
 Weitungen 489
 Werft 60
 Werfthänge 63
 Werk 469. 490
 Werken 4
 Werkofen 384
 Werkfelle 15
 Werkzeug 15
 Wert 168
 Werkbüfte 169
 White flint - ware 343
 Wilde Wasser 455
 Wildhornbreher 33
 Wildrudreher 33
 Winde 59
 Windenmacher 37
 Windefange 299
 Windftreben 458
 Wippe 579. 639
 Witte und Gewicht 601
 Wöhren 490

Wolf 51
 Wolle 45
 — Rheinifche 49
 — Spanifche 45
 Wollendruckererey 133
 Wollenfärbererey 27. 117.
 — Schriften darüber 135
 Wollenwebererey 45
 — Schriften darüber 95
 Wolltraher 54
 Wollfreicher 54
 Würze 168. 169
 3.
 Zahlen 59
 Zainen 571. 628. 629.
 Zapfen 78
 Zausen 51
 Zehen 629
 Zeln 629
 Zettel 60
 Zenge 53
 Zenghaus 142
 Zengklaffen 142
 Zengpflanze 142
 Zengrolle 86
 Zengwebererey 36
 Zengweberstuhl 85
 Ziegel 322
 Ziegelbrennerey 322
 Ziegeley 35. 322.
 — Schriften darüb. 329
 Ziegelthon 323
 Zieharne 571
 Ziehhant 571
 Zieheifen 250. 571. 577
 Ziebloch 572
 Ziebmaschine 381
 Ziefen 636

R e g i s t e r.

Zimmermann 34	Zucker-terré 522
Zint 548	Zuckerthon 516
Zinner 38	Züge 56
Zinnfolio 38. 408	Zündloch 427
Zinngießer 39	Zündstange 427
Zinnischer Fuß 616	Zug 87
Zinnober 36	Zuguten Zug haben 50
Zinnsolution 136	Zuglöcher 326. 411
Zucker 503	Zunder 466
— roher 509	Zunderasche 466
Zuckerbäckerey 505. 509	Zunft 6
Zuckerbrantwein 508	Zupfen 51
Zuckerbrode 522	Zusammenfiatern 331
Zuckererde 516	Zuschläger 638
Zuckerformen 513	Zuspigrad 572
Zuckerlandin 514	Zweckfeilen 390
Zuckerpapier 513	Zwenfours 326
Zuckerpflanzen 506	Zweymännig 64
Zuckeraffinerie 505. 509	Zwickel 193
— Schriften darüber 528	Zwickelweberey 30
Zuckerrohr 503	Zwirnmühle 59
Zuckerfiederey 503. 509.	Zwiste 70

Göttingen, gedruckt mit Barmeierischen Schriften.

Verbeffen

